

Speicherstellen

- ★ Kompletter Kurs »Memory-Map«
- ★ Die interessantesten **ROM-Routinen für**
- Basic-Programmierer ★ Die wichtigsten PEEKs & POKEs für Grafik, Musik und Schnittstellen

Neue heiße

- ★ Schnelle Rechenroutinen ★ Multitasking für
- **Basic-Programme**

Viele nützliche Listings <u>zum Äbtippen</u>





Der Hunger nach Wissen

s ist schon faszinierend, was man dem C 64 alles entlocken kann, Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als der C64 auf den Markt kam. Der Eindruck, den die ersten Anzeigen und Testberichte hinterließen, war überwältigend. Eine völlig neue Dimension tat sich auf: Grafik mit 320 mal 200 Punkten, sagenhafte 64 KByte Speicher, Sprites und umfangreiche Soundmöglichkeiten ließen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber erst der bis dahin unerreicht niedrige Preis von knappen 1500 Mark (der schnell auf 1300 Mark abrutschte) ließ die innere Kaufhürde schmelzen. Als der C 64 dann auf dem Tisch stand, begann jedoch schon das Dilemma. Das Basic V2.0 war erschreckend spartanisch.

Keine Befehle für Grafik, keine für Musik. Das Handbuch half zwar über die ersten Hürden, warf dann jedoch mehr Fragen auf als Antworten zu geben. Software gab es kaum, und die

angebotenen Programme waren zu teuer.

Das war die Zeit der vielen Fragen und wenigen Antworten. Die ersten großen Entdeckungsreisen durch den C64 begannen. Mit einer vorher kaum vorstellbaren Energie und Ausdauer wurde probiert, getüftelt und experimentiert. Fiel während eines Bummels durch ein Kaufhaus das Wort »C64« oder »Commodore«, wurden die Ohren zu hochsensiblen Empfangsantennen mit kolossaler Richtwirkung. Jede noch so geringe Information wurde aufgesogen, wie wenn ein Ertrinkender nach Luft schnappt. Die Hoffnung auf eine neue POKE- oder PEEK-Adresse ersetzte glatt ein Mittagessen und machte die Nacht zum Tage.

Das war die Zeit des Fiebers nach Informationen. Es gab am Anfang ja noch nichts. Kein 64'er-Magazin, keine Literatur. So war es überhaupt kein Wunder, daß das erste Buch zum C64 ein Renner wurde. »C64 - Intern« war wie eine Offenbarung. Zum erstenmal konnte der große Hunger

gestillt werden.

Das war die Zeit, in der man sich zurückzog, las, bis einem

die Augen tränten.

Der C 64 wurde innerhalb kürzester Zeit zum Verkaufsrenner. Nach und nach gab es auch mehr Literatur. Die Computer-Zeitschriften reservierten immer mehr Platz für den C 64. Kurz nachdem er zum meistverkauften Heimcomputer Deutschlands wurde, kam das 64'er-Magazin. Leser die den C 64 schon länger kannten, gaben alles was sie wußten. Sie schrieben Grundlagenartikel, Testberichte, Kurse. Endlich bekam man jeden Monat knallharte Informationen. Von Profis für Anfänger, Fortgeschrittene und Kenner. Jetzt begann die Zeit, in der man aus dem Vollen schöpfen konnte.

Vor allem die Kurse waren und sind so beliebt, daß für viele Leser lange Zeit kein Ende in Sicht war, zum Beispiel der Assembler-Kurs oder die Memory-Map. Einen Nachteil hat



das Ganze aber. Sucht man eine bestimmte Information, müssen, wie zum Beispiel bei der Memory-Map, bis zu 18 64'er-Ausgaben durchsucht werden. Hier erfüllen die 64'er-Sonderhefte eine wichtige Funktion. Stoff, der sich über lange Zeit angesammelt hat, kann in einem Sonderheft zusammenhängend veröffentlicht werden. Zusammen mit neuen Listings, hervorragenden Tips & Tricks und vielen Grundlageninformationen wird in jedem Sonderheft ein Schwerpunktthema behandelt.

In diesem Sonderheft finden Sie den kompletten Kurs »Memory-Map mit Wandervorschlägen«, der im 64'er, Ausgabe 11/84 begann und mit Ausgabe 6/86 abgeschlossen wurde. Er behandelt die wichtigsten Speicher-

behandelt die wichtigsten Speicherzellen (Adressen) des C64 und VC 20, erklärt deren Funktion und fordert anhand vieler Beispiele zum Mitmachen auf. Die ersten tausend Byte des C64 kann man getrost als sein Kurzzeitgedächtnis bezeichnen. Mit dem Wissen über die Wirkung dieser Zellen lernen Sie nicht nur den Computer besser verstehen, sondern sind auch in der Lage, ihn zu beherrschen. Die »Memory-Map mit Wandervorschlägen« ist ein umfangreiches Nachschlagewerk, geschrieben für Ein-

steiger, Fortgeschrittene und Wißbegierige.

C128-Besitzer bekommen vielleicht einige Probleme, weil nicht alle in der Memory-Map beschriebenen Adressen für den C128 gelten. Deshalb gibt es einen eigenen Artikel, in dem die Unterschiede zum C64 erklärt und beschrieben werden. Wer sich mit Maschinensprache beschäftigt, ist noch mehr auf die Erklärung der verschiedenen Speicherstellen angewiesen als der Basic-Programmierer. Als Assemblerprogrammierer arbeitet man sozusagen nur mit »PEEKs & POKEs«. Aus diesem Grund haben wir einen Leckerbissen für ihn parat: Ausführlich und leicht verständlich wird erklärt, wie Zahlen und Zeichen ein- und ausgegeben werden, wie man mit ihnen rechnet, in andere Formate umwandelt, etc. Mathematik in Assembler ist kein leichtes Thema. Aber mit den Betriebssystemroutinen des C 64 und einer guten Übersicht wird sie zum Kinderspiel. Doch auch überzeugte Basic-Programmierer können Systemroutinen benutzen und vorteilhaft anwenden. Was Sie beachten müssen, welche Tricks Sie kennen sollten, verrät Ihnen ein eigener Artikel. Natürlich finden Sie zusätzlich wieder viele Listings zum Abtippen und vor allem jede Menge PEEKs & POKEs und kurze und interessante Tips & Tricks.

Betrachtet man die heutige Situation und vergleicht sie mit der damaligen, oben geschilderten, so hat sich nur eines geändert: die verfügbare Information. Geblieben ist der Hunger nach Wissen, Grundlagen und Programmen. Und von daher kann ich jeden neuen C 64-Besitzer nur beneiden.

(Georg Klinge)

PROGRAMM-SERVICE



Bestellungen in der Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Tel. 042/415656
Bestellungen in Österreich: Bücherzentrum Meidling, Schönbrunner Straße 261, A-1120 Wien, Tel. 0222/833196,
Microcomput-ique E. Schiller, Fasangasse 21, A-1030 Wien, Tel. 0222/785661,
Ueberreuter Media Handels- und Verlagsgesellschaft mbH, Alser Straße 24, A-1091 Wien, Tel. 0222/481538-0
Bestellungen aus anderen Ländern bitte per Auslandspostanweisung!

Das Angebot dieser Ausgabe:

Wer keine Zeit oder Lust hat, alle Programme selbst in mühevoller Kleinarbeit abzuschreiben, kann wieder auf den bewährten Programm-Service zurückgreifen. Alle Programme, die mit dem Diskettensymbol im Inhaltsverzeichnis gekennzeichnet sind, gibt's auf Diskette.

1 Diskette Bestell-Nr. L6 86 S7D

DM 29,90*

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

(sFr. 24,90/öS 299,-*)

Programme aus früheren Ausgaben:

64'er-Ausgabe 6/86 Bestell-Nr. L6 86 06D Diskette DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,*)			Shopmaster (konvertiert Printshop- Grafik zu Printmaster-Grafik) Read Vizawrite und VI-Co-CC		101 163
Prodisk (AdM) - Eine professionelle Diskettenverwaltung	S	50	Shades und Synth Dive (zwei Super- Musikstücke)	S.	173
Master-Text (LdM) – Die beste Text- verarbeitung zum Abtippen Etiketten (Basic und compilierte Version) – Professionelle Etiketten	S.	55	64'er-Ausgabe 5/86 Bestell-Nr. L6 86 05D Diskette DM 29,90* (sFr. 24,90/6S 299,*)	•	40
für Epson-Drucker und Kompatible	S.	69	64er DOS V3	S.	
Erweiterung zu Pseudo-Scroll (3/86)	S		Grafik und Computeranimation Fantastische Grafik	S.	
	S		Disk-Wizard (LdM)	S.	
Zahlen eingeben mit dem Joystick	100	1000	Super Hardcopies für Epson-	0.	04
Grafik-Erweiterung für Lores-Bildschirm	S.	100	Drucker und Kompatible	S	63
Garbage-Collection-Anzeige (mit Beispiel)	S.	79	Greatprint - Große Zeichen auf	O.	00
43007 statt 38911 Basic-Bytes		324	dem Bildschirm (mit Demo)	S.	69
für C64 durch genialen Trick	S.	80	Super Hardcopy (Epson, 1520, CP 80 X)		
Eine sinnvolle Anwendung der			Der »Epson-Plotter«	S.	
FN-Anweisung	S.	210000	Charakter-Editor	S.	
Super-Autostart	S.	82	Steel-Slab (Spielelisting)	S.	
Undim. Var. Dump			Tips&Tricks zum C 128		
(Ausgabe der nicht-DiMensionierten,			Merge	S.	
nur für C 128, Variablen)	S.	83	Spriteslow	S.	
F. Key-Display (vier zusätzliche Bild-			Old	S.	
schirmzeilen, nur für C 128, zeigen die			Eingabe	S.	98
Funktionstastenbelegung)	S.	83	Tips&Tricks für Profis		
Find (Basic-Erweiterung für das			Alle Pokes		99
Basic 7.0 des C 128)	S.	84	Outadr		100
Flashmove (C64-Programm schneller			Array-Sort		100
laden) C 128 mit Floppy 1571	S.	85	Basic-Programme im Interrupt		103
Sprites invertieren (C 128)	S.	85	Neue Module für Hypra-Basic		103
Basic-Tool (vier zusätzliche			Pascal-Kurs Zeichen		142
Basic-Befehle für C 16)	S.	86	Joseph Matrimult – ein Programm zur	5.	142
Wahl-Cursor	S.	90	Multiplikation beliebiger Matrizen	0	145
Hypra-Ass mit Datasette (Erweiterung)	S	95	Adresprogramm mit Superbase 64		168
Von Basic zu Assembler (11 Listings)			Zviza - Zeichensatz für Vizawrite		171
	_				-

64'er-Ausgabe 4/86 Bestell-Nr. L6 86 04D Diskette		
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,*)		
Quizmaster	S.	53
Hypra Basic	S.	58
Druckroutine zu DATABASE (DB II)	S.	63
Hardmaker	S.	67
Synchro Justage	S.	77
Micro-Tagebuch	S.	77
Ex-Line	S.	78
Soft-Flash - Trick an der Floppy	S.	79
Strich-Cursor	S.	79
Upside Down -		
Dreht den Bildschirm um 180 Grad	S.	79
Disk-Optimizer -		
Basic und Compilerversion	S.	80
Apfelmännchen	S.	84
Autochange - Ihr C 128 springt		
automatisch in den richtigen Modus	S.	85
Taktzykien -		
Für Basic und Maschinenprogramme	S.	86
64'er-Ausgabe 3/86		

64'er-Ausgabe 3/86
Bestell-Nr. L6 86 03D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 2/86
Bestell-Nr. L6 86 02D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 1/86
Bestell-Nr. L6 86 01D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 12/85
Bestell-Nr. L6 85 12D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Bestell-Nr. L6 85 12K Kassette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 11/85
Bestell-Nr. L6 85 11A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 10/85
Bestell-Nr. L6 85 10A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 9/85
Bestell-Nr. L6 85 09A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 8/85
Bestell-Nr. L6 85 08A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 7/85
Bestell-Nr. L6 85 07A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 6/85
Bestell-Nr. L6 85 06A DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 5/85
Bestell-Nr. L6 85 05A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 4/85
Bestell-Nr. L6 85 04A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 3/85
Bestell-Nr. L6 85 03A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 2/85
Bestell-Nr. L6 85 02A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
64'er-Ausgabe 1/85
Bestell-Nr. L6 85 01A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
DM 20,00 (SFI. 24,00/00 288,-)

64'er-Sonderhefte

Sonderheft 6/86 - Grafik
2 Disketten mit allen Programmen
Bestell-Nr. L6 86 S6D1
Bestell-Nr. L6 86 S6D1 DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)
1 Diskette mit Giga-CAD-Demos
Bestell-Nr. L6 86 S6D2
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)
3 Disketten mit allen Programmen und Dem
Bestell-Nr. L6 86 S6D3
DM 49,80* (sFr. 43,50/6S 498,-*)
Sonderheft 5/86 - Grundwissen
Bestell-Nr. L6 86 S5D 1 Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Sonderheft 4/86 - Abenteuer
Restell-Nr I 6 86 SAD 2 Disketten
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*) Sonderheft 3/86 - C16, C116, VC20, Plus
Sonderheft 3/86 - C16 C116 VC20 Plue
1 Diskette für VC 20 und C 18/116:
Bestell-Nr. L6 86 S3 CD
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
1 Kassette für VC 20:
Bestell-Nr. L6 86 S3 KV
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)
1 Kassette für C 16:
Postell No. 1 C PC CO VC
Bestell-Nr. L6 86 S3 KC
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)
Soliderifeit 2100 - Hps & Hicks
Bestell-Nr. L6 86 S2D Diskette' DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
DM 29,90° (SFr. 24,90/08 299,-*)
Sonderheft 1/86 - C 128er
Bestell-Nr. L6 86 S1D Diskette
Bestell-Nr. L6 86 S1D Diskette DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Sonderhett 8/85 - Assembler
Bestell-Nr. L6 85 S8D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*) Bestell-Nr. L6 85 S8K Kassette
Bestell-Nr. L6 85 S8K Kassette
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)
Sonderheft 7/85 - Professionelle Anwendung
Bestell-Nr. L6 85 S7D 2 Disketten
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*) Bestell-Nr. L6 85 S7K 4 Kassetten
Bestell-Nr. L6 85 S7K 4 Kassetten
DM 34,90* (sFr. 29,50/6S 349,-*) Sonderheft 6/85 – Top-Themen Bestell-Nr. L6 85 S6 2 Disketten
Sonderheft 6/85 - Top-Themen
Bestell-Nr. L6 85 S6 2 Disketten
DM 34.90* (sFr. 29.50/öS 349 -*)
Sonderheft 5/85 - Floppy, Datasette
Bestell-Nr. I 6 85 S5D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Hestell-Nr I 6 85 S5K Kaccotto
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)
Sonderheft 4/85 - Grafik
Bestell-Nr. L6 85 S4A
DM 29.90* (sFr 24.90/AS 299.4)
Sonderheft 3/85 - Spiele
Bestell-Nr. L6 85 S3 A 2 Disketten
DM 34 90* (sEr 29 50/69 349 -*)
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*) Sonderheft 2/85 – Abenteuerspiele
Bestell-Nr. L6 85 S2
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)
Sonderhelt 1/85 - Tips 8 Trials
Sonderheft 1/85 – Tips & Tricks (2. überarb. Auflage)
Bestell-Nr. CB 023 Floppy-Utilities DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Bestell-Nr. CB 024 Hilfsprogramme
OM 20 00* (eEr 24 00/86 000 *)
DM 29,90* (sFr. 24,90/6S 299,-*)
inkl MuCt Househindlighs Drainsmafahlus

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung und Überweisung die eingeheftete Postgiro-Zahlkarte, oder senden Sie uns einen Verrechnungs-Scheck mit Ihrer Bestellung.
Sie erleichtern uns die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir Ihnen keine Versandkosten.

MEMORY MAP mit Wandervorschlägen

Es steckt sehr viel im C64. Wir werden Ihnen im Rahmen dieses Kurses die Bedeutung und Anwendung der Speicher und Register von Betriebssystem und Interpreter näherbringen.

Dieser Kurs ist eine zusammenhängende Wiedergabe einer Serie von Aufsätzen, die im 64'er, Ausgabe 11, November 1984 angefangen hat und sich in 18 Folgen bis Ausgabe 6, Juni 1986, hinzog.

Die vorliegende Fassung hat profitiert von vielen Zuschriften, die ich im Laufe des Kurses erhalten habe, mit Kritik, Hinweisen auf Fehler, Fragen und Verbesserungsvorschlägen. Für diese Mitarbeit der Leser möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken.

Ein Inhaltsverzeichnis der Adresse ist wenig sinnvoll. Ich habe allerdings die Adressen in einer Liste zusammengefaßt, geordnet nach ihren Funktionen, nicht nach ihrer Reihenfolge.

Dadurch soll Ihnen eine weitere Möglichkeit zum

GAER O

Nachschlagen geboten werden.

Auflisten kann ich lediglich die Texteinschübe und die Tabellen, zur Übersicht für eilige Sucher.

Hinweise und Tips über nützliche PEEK- und POKE-Adressen gehören zum Standard-Repertoire einer Computer-Zeitschrift. Ebenso häufig werden Leserfragen zu diesem Thema gestellt, obwohl mehrere Handbücher für die beiden Heimcomputer von Commodore bereits Speicherlisten (auf englisch »Memory Map«) enthalten.

Warum ich mich jetzt auch noch mit diesem Thema befassen will, hat zwei Gründe. Zum einen stört mich, daß ein Hinweis wie:

»...mit POKE 19,1 läßt sich das Fragezeichen bei INPUT-Befehlen unterdrücken...«

zwar richtig und auch anwendbar ist, aber halt nicht erklärt, was da eigentlich passiert und welche Folgen das für ein Programm haben kann. Zum anderen vermisse ich speziell in den Speicherlisten nähere, auch für den Anfänger verständliche und irgendwann einmal verwertbare Angaben.

Ich habe mir deshalb vorgenommen, Ihnen die Bedeutung

Texteinschub Nr. 1 Der USR-Befehl

Hand aufs Herz: Haben Sie USR schon einmal benutzt? Ohne Zweifel gehört dieser Befehl zu den seltenen. Ich will ihn daher hier kurz erläutern. USR hat dieselbe Funktion wie SYS, nämlich aus einem Basic-Programm direkt in ein Maschinenprogramm zu springen und dort solange weiterzufahren, bis mit dem Befehl RTS (entspricht dem Basic-Befehl RETURN) in das Basic-Programm zurückgesprungen wird. Die Sprungadresse in das Maschinenprogramm steht bei SYS gleich hinter dem Befehl.

Bei USR muß die Adresse zuerst in die Speicherzellen 1 und 2 (aha!!) gePOKEt werden.

Beispiel - Sprung auf 56524 (\$DCCC):

mit SYS: SYS 56524

mit USR: POKE 1,204: POKE 2,220: X=USR(Y)

Kein Wunder, daß USR selten benutzt wird. Aber erstens ist er durch das POKEn der Low-/High-Byte-Darstellung aufgebläht und zweitens hat er auch wesentlich mehr Fähigkeiten als SYS.

Sein Argument, im obigen Beispiel also das »Y«, wird nämlich zuerst in den »Fließkomma-Akkumulator« FAC 1 (Floating Point Accumulator Nr. 1) gebracht, der sich in den Speicherzellen 97 bis 102 (\$61 bis \$66) befindet. Da wir ihn auf unserer Reise durch den Speicher noch treffen werden, brauche ich jetzt nicht näher darauf einzugehen. Wichtig ist lediglich, daß der Wert von »Y« dann vom angesprungenen Maschinenprogramm verarbeitet werden kann. Das Resultat kommt dann wieder in diesen FAC 1 und steht als Wert von X (siehe Beispiel oben) dem Basic-Programm zur Verfügung.

Mit USR kann man also Variable ins Maschinenprogramm zur Bearbeitung und zurück transferieren – und das ist der Unterschied zum SYS-Befehl. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel demonstrieren. Statt allerdings ein Maschinenprogramm selbst zu schreiben, verwende ich beziehungsweise springe ich auf eine Routine des Betriebssystems, welches Werte des FAC 1 für mathematische Operationen verwendet.

Als mathematische Operation wähle ich das eingebaute Programm für INT, welches im VC 20 ab Speicherzelle 56524

(\$DCCC) steht, im C 64 steht es ab 48332 (\$BCCC). Dieses wollen wir verwenden:

In Zeile 10 definieren wir einen Wert für die Variable X, der in das Maschinenprogramm gebracht werden soll. Mit Zeile 20 bringen wir die Startadresse des Maschinenprogramms in die Speicherzellen 1 und 2.

Laut Kochrezept teilen wir die Adresse 56524 auf in ein Low-Byte = 204 und ein High-Byte = 220.

Der Befehl in Zeile 30 löst den ganzen USR-Vorgang aus, Zeile 40 gibt uns das Resultat.

10 Y=14.35

20 POKE 1,204: POKE 2,220

30 X=USR(Y)

40 PRINT X

Hinweis:

Entsprechend der anderen Adresse 48332 lautet die Zeile 20 beim C 64:

20 POKE 785, 204: POKE 786, 188

Nach RUN erhalten wir das Resultat 14, wie das Gesetz für INT es befiehlt. Natürlich hätten wir gleich PRINT INT (14.35) schreiben können, aber ich wollte ja nur demonstrieren. Der eigentliche Wert des USR-Befehls kommt hauptsächlich bei selbstgeschriebenen Maschinenprogrammen zum Zuge.

Sie können zur Übung im obigen Programm statt INT auch COS verwenden, indem Sie auf die Adresse 57935 (\$E261) beziehungsweise beim C 64 auf 57938 (\$E264) springen. Der Vergleich mit dem Basic-Befehl COS muß dasselbe Resultat ergeben.

Wer hat gemerkt, daß wir überhaupt nichts mit der Speicherzelle 0 gemacht haben, obwohl sie doch beim USR angeblich beteiligt ist?

Sie ist es wirklich, doch ohne unser Zutun. In diese Adresse wird beim Einschalten des Computers die Zahl 76 (\$4C) geschrieben. Das ist der Code für den Maschinenbefehl »JMP«, der soviel bedeutet wie GOTO. Bei USR springt nämlich das Programm auf die Speicherzelle 0, findet dort den Sprungbefehl und in den nachfolgenden Zellen 1 und 2 die Sprungadresse – und führt den Sprung auch gleich aus.

und Anwendungen der PEEKund POKEbaren Adressen, sozusagen eine Wanderkarte Tourenvorschlägen und Sehenswürdigkeiten - in Form von Beispielen und Kochrezepten näherzubringen. Mir ist durchaus bewußt, daß das kein leichtes Unterfangen ist, da ich möglichst ohne Fach-Jargon auch für Nichttechniker verständlich bleiben möchte, und da die Zahl der zu behandelnden Adressen recht hoch ist. Ich werde also um Kompromisse wohl manchmal nicht herumkommen. Bevor wir anfangen, möchte ich noch einen kleinen »Arbeitsplan« machen.

■ Zur Methode:

Meine Erklärungen sind so aufgebaut, daß sie am besten vor dem Computer mit der Zeitschrift auf den Knien nachvollziehbar sind, also »Lies und Tipp«.

Längere Erklärungen oder Beispiele, die den Rahmen einer Adressenbeschreibung sprengen würden, oder die von generellem Interesse sind, werden in gesonderten Texteinschüben behandelt.

Zum Adressenbereich:

Prinzipiell sind natürlich alle RAM-Adressen (RAM = Leseund Schreibspeicher) POKEbar und kämen daher in Betracht. Wir werden uns aber nur den Bereich von 0 bis 1023 vornehmen.

Zum Computer:

Der genannte Speicherbereich hat mit wenigen Ausnahmen für VC 20 und C 64 die gleiche Bedeutung. Ich werde daher beide Computer gleichzeitig behandeln und auf Unterschiede jewells gezielt hinweisen.

■ Der erste Hinweis:

In Tabelle 1 sind die Unterschiede in groben Umrissen zusammengefaßt.

■ Zur Darstellung:

Die Kenntnis der Bedeutung dieser Speicherzellen kommt auch Programmen in Maschinensprache zugute. Ich gebe daher alle Adressen sowohl als Dezimal- als auch als Hexadezimalzahl (mit vorgestelltem »\$«) an.

■ Zu den Adressen:

Wenn in die zur Diskussion stehenden Speicherzellen eine Adresse aus dem erlaubten Bereich O bis 65535 (\$0 bis \$FFFF) hineingeschrieben wird, geschieht das immer mit der Aufteilung in einen niederwertigen Teil (Low Byte) und einen höherwertigen Teil (High Byte). Das Rezept zur Umrechnung finden Sie im Texteinschub Nr. 2 »Die Low-/High-Byte-Darstellung«.

Adressen		Unterschied
0 -	2	sind verschieden
3 -	672	haben gleiche Funktionen
673 -	677	im VC 20 nicht benutzt
678 -	767	in beiden nicht benutzt
768 -	783	sind bei beiden gleich
784 -	787	im VC 20 nicht benutzt
788 -	819	haben gleiche Funktionen
820 -	1023	sind bei beiden gleich

Tabelle 1. Unterschiede zwischen VC 20 und C 64

Wozu brauchen das Betriebssystem und der Basic-Übersetzer RAM-Speicherzellen?

Auf den ersten Blick ist nicht verständlich, warum die Speicherzellen von 0 bis 1023 feste Bedeutung haben und für normale Programme nicht zur Verfügung stehen. Wenn sie wie es heißt, schon, vom Betriebssystem und dem Übersetzer-Programm verwendet werden, warum stehen sie dann nicht gleich im ROM-Speicher bei allen anderen Teilen dieser Systeme?

Ein Computer führt einen Programmschritt nach dem anderen aus, ganz stur, ohne eigene Entscheidungsfähigkeit, es sei denn, das Programm schreibt derartige Entscheidungen vor. Das Betriebssystem ist sozusagen im ROM eingefroren beziehungsweise festgeschrieben. Das würde aber bedeuten, daß der Computer keine Variationsmöglichkeiten hat, und daß alle Programme in gleicher Weise ablaufen. Aber das stimmt natürlich nicht! Alle Programme sind verschieden, sie belegen einen verschieden langen Speicherbereich und verarbeiten die unterschiedlichsten Variablen. Wir geben verschiedene Zeichen mit der Tastatur ein, der Computer wartet, bis eine Taste der Datasette gedrückt ist und so weiter.

Dafür braucht das Betriebssystem einen Speicherbereich, der variabel ist, in den es Zwischenwerte ablegen und später wieder auslesen kann.

Und das ist genau der Speicherbereich, der uns interessiert, nämlich von 0 bis 1023, womit wir wieder beim Thema wären.

Jetzt aber geht es los und zwar gleich in die vollen. Denn ausgerechnet die ersten drei Speicherzellen haben laut Tabelle bei beiden Computern eine verschiedene Bedeutung und zusätzlich gehören sie mit zu den kompliziertesten.

Adresse 0 bis 2 (\$0 bis \$2) beim VC 20:

Sprungbefehl und wählbare »Sprungadresse« des USR-Befehls.

Die drei Adressen werden bei der Abwicklung des Basic-Befehls USR verwendet.

Hinweis: Diesen drei Adressen des VC 20 entsprechen beim C 64 die Adressen 784 (\$310) bis 786 (\$312). Die folgenden Erklärungen gelten also entsprechend auch für den C 64. Mit dem Basic-Befehl USR wird ein Programm, das in Maschinensprache geschrieben ist, gestartet.

Wie das im einzelnen geht und welche Rolle dabei die Speicherzellen 0 bis 2 spielen, ist im Texteinschub Nr. 1 »Der USR-Befehl« näher beschrieben.

Adresse 0 (\$0) beim C 64:

Datenrichtungsregister für Ein-/Ausgabe-Port des 6510-Mikrop. ozessors

Adresse 1 (\$1) beim C 64:

Datenregister für Ein-/Ausgabe-Port des 6510-Mikroprozessors

Adresse 2 (\$2) beim C 64:

unbenutzt

Im Gegensatz zum Mikroprozessor des VC 20 hat der des C 64 sechs Ein-/Ausgabe-Leitungen, die einzeln programmierbar sind und so eine direkte Verbindung zwischen dem Mikroprozessor und der Außenwelt herstellen. Warum nur sechs Leitungen und nicht wie üblich acht? Auf dem Chip selbst könnten acht Bit verkraftet werden, aber es stehen nur sechs Anschlußbeine zur Verfügung.

Um trotzdem flexibel zu bleiben, ist dieses Tor zum Prozessor – zutreffend auch »Port« genannt – in beiden Richtungen begehbar. Jede einzelne der sechs Leitungen kann vom Programmierer auf »Eingang« oder auf »Ausgang« geschaltet werden. Dazu dient das Datenrichtungsregister in der Speicherzelle O.

Datenrichtungsregister i Zelle 0

Wenn zum Beispiel in das Bit 4 der Zelle 0 eine 0 hineinge-POKEt wird, ist die Leitung Nummer 4 des Ports auf »Eingang« geschaltet. Es gilt für alle 6 Bit (Nummer 0 bis 5):

- Bit auf 0 = Eingang

- Bit auf 1 = Ausgang

Beim Einschalten schreibt das Betriebssystem in dieses Register die Dualzahl ..101111 (dezimal=47). Das heißt also, daß nur die Leitung Nummer 4 als Eingang verwendet wird, alle anderen aber als Ausgang. Warum das so ist, sehen wir gleich. Vorher will ich aber noch erwähnen, daß im C 64 von dieser Flexibilität des Mikroprozessor-Ports kein Gebrauch gemacht wird. Ich habe das ganze Betriebssystem durchgesehen, aber das einzige Mal, wo die Speicherzelle 0 angesprochen wird, ist eben bei der Einschaltroutine.

Das heißt aber nicht, daß Sie, lieber Hobby-Programmierer, darauf verzichten müssen. Ich kann mir vorstellen, daß besonders Ausgefuchste unter Ihnen durch POKEn eines anderen Bitmusters in die Speicherzelle O vielseitige Befehle erzeugen und einsetzen können.

Das wird besonders deutlich, wenn Sie jetzt sehen, mit welchen Teilen des Computers diese sechs Leitungen verbunden sind.

Datenregister in Speicherzelle 1

Mit diesem Register steuert der Mikroprozessor (und damit natürlich das Betriebssystem) die Auswahl von Speicherblöcken und den Betrieb mit dem Kassettenrecorder. Dem Programmierer steht diese Möglichkeit über POKEn auch zur Verfügung.

Bit 0

schaltet den Speicherbereich 40960 bis 49151 (\$A000 bis \$BFFF) zwischen dem Basic-Übersetzer (Interpreter) im ROM und freiem RAM um (Normalzustand=1).

Bit 1

schaltet den Speicherbereich 57344 bis 65535 (\$E000 bis \$FFFF) zwischen dem Betriebssystem (Kernel) im ROM und freiem RAM um (Normalzustand =1).

Bit 2

schaltet den Speicherbereich 53248 bis 57343 (\$D000 bis \$DFFF) zwischen Zeichen-ROM und Ein-/Ausgabe-ROM um (Normalzustand = 1).

Bit 3

sendet serielle Daten zum Kassettenrecorder (Normalzustand =0).

Bit 4

prüft, ob eine der Tasten des Recorders gedrückt ist, welche den Motor einschalten (Normalzustand =1).

Bit 5

schaltet den Motor des Recorders ein und aus (Normalzustand = 1).

Die RAM-ROM-Umschaltung

Sie wissen, daß Ihr C 64 deswegen so heißt, weil er 64 KByte Speicherplätze hat. Nur stimmt das nicht! Er hat nämlich 88 KByte und müßte eigentlich C 88 heißen.

Da mit den 16 Bit der High-/ Low-Byte-Methode (siehe Texteinschub Nr. 2) nur 64 KByte adressierbar sind, müssen die restlichen 22KByte bei Bedarf eingeschoben werden – und das machen die oben erwähnten Bit 0 bis 2 des Datenregisters.

In Bild 1 sehen Sie die drei oben erwähnten Speicherblöcke, die sowohl mit RAM als auch mit ROM belegt sind, einer davon gleich doppelt. Ich habe ihnen folgende Namen gegeben:

- 40960 bis 49151 (\$A000 bis \$BFFF) = BLOCK A

- 53248 bis 57343 (\$D000 bis \$DFFF) = BLOCK D - 57344 bis 65535 (\$E000 bis \$FFFF) = BLOCK E

Tabelle 2 gibt Ihnen die Übersicht über die gemeinsame Wirkung der Bit 0, 1 und 2 des Datenregisters auf den jeweiligen Inhalt der Speicherblöcke.

Der Vollständigkeit halber muß ich hier noch erwähnen, daß neben den drei ersten Bits der Speicherzelle 1 noch zwei weitere Signale die RAM/ROM-Umschaltung beeinflussen. Es sind das die Leitungen auf Pin 8 und 9 des Erweiterungssteckers (GAME und EXROM), welche durch Spiel- und Programmodule benutzt werden. Eine genaue Beschreibung der dadurch erzeugten sinnvollen Speicherkombinationen finden Sie in dem Buch »64 Intern« von Data Becker ab Seite 14. Zwei Anwendungsbeispiele dieser Umschaltung finden Sie im Texteinschub Nr. 3 »Manipuliertes Basic«.

Betrieb des Kassettenrecorders

Bit 3, 4 und 5 regeln, wie schon gesagt, den Betrieb des Kassettenrecorders.

Zu Bit 3 ist oben schon alles Notwendige gesagt.

Bit 4 ist im Normalzustand auf 1, »normal« heißt hier, solange keine der Motor-Tasten der Datasette (PLAY, REWIND, FAST FORWARD) gedrückt ist. Zur Probe:

10 X=PEEK(1)

Bit#	2	1	0	DEZ	HEX	BLOCK A	BLOCK D	BLOCK E
	1	1	1	55	\$37	Basic	1/0	Kernal
	1	1	0	54	\$36	RAM	1/0	Kernal
	1	0	1	53	\$35	RAM	1/0	RAM
	1	0	0	52	\$34	RAM	RAM	RAM
	0	1	1	51	\$33	Basic	Zeichen	Kernal
	0	1	0	50	\$32	RAM	Zeichen	Kernal
	0	0	1	49	\$31	RAM	Zeichen	RAM
	0	0	0	48	\$30	RAM	RAM	RAM

Dabei bedeuten

Basic: Basic-Übersetzer (Interpreter)
 I/O: Ein-/Ausgabe-Register

- Zeichen: Zeichenspeicher - Kernal: Betriebssystem

- RAM: frei verfügbarer Speicher

Tabelle 2. So sind die Bits 0, 1 und 2 des Datenregisters mit dem Inhalt der Blöcke A, D und E verknüpft.

20 PRINT X 40 GOTO 10

Die schon erwähnte »Normalzahl« 55 (dual = 110111) läuft als Zahlenband solange, bis eine der besagten Tasten gedrückt wird. Dann läuft eine 7 (dual = 000111). Warum auch Bit 5 zu 0 wird, kommt später zur Sprache.

Mit einer kleinen Erweiterung der drei Zeilen können Sie in einem Programm den Status der Motor-Tasten abfragen. Ergänzen Sie:

30 IF Y=7 THEN 50

50 PRINT »TASTE GEDRUECKT«
Um nur Bit 5 abzufragen, schreiben wir besser:

30 IF (X AND 16)=0 THEN 50

Diese Abfrage kann allerdings nicht unterscheiden, welche der drei Tasten der Datasette gedrückt worden ist. Außerdem funktioniert das alles nur, wenn – wie im »Normalfall« – das Bit 4 des Datenrichtungsregisters (Speicherzelle 0) auf 0 (Eingang) steht.

Bit 5 schaltet den Motor der Datasette ein und aus. Es bietet sich an, damit per Programm die Datasette zu schalten – wenn so etwas nützlich ist. Leider ist dieses Bit etwas schwieriger zu handhaben, da es in der Interrupt-Routine des Betriebssystems eine Rolle spielt.

Die Tasten der Datasette werden nämlich 60mal in der Sekunde abgefragt. Wenn keine Taste gedrückt ist, setzt das Betriebssystem sowohl das sogenannte »Interlock«-Register in Speicherzelle 192 auf 0 als auch Bit 5 der Zelle 1 auf 1, wodurch der Motor ausgeschaltet wird beziehungsweise

Texteinschub Nr. 2 Die Low-/High-Byte-Darstellung

Eine Speicherzelle der kleinen Commodore-Computer VC 20 und C 64 hat eine Länge von 8 Bit = 1 Byte. Mit diesen 8 Bit können Zahlen von 0 bis 255 (\$00FF) dargestellt werden. Zur Darstellung von Zahlen über 255 verwenden wir die Low-/High-Byte-Methode.

Wir hängen einfach zwei Speicherzellen zusammen, mit deren 16 Bit wir Zahlen bis maximal 65535 (\$FFFF) darstellen können. Die maximale Zahl 65535 ist übrigens auch die höchste Adresse des gesamten Speichers – was natürlich kein Zufall ist.

Ich will Ihnen jetzt zeigen, wie eine Dezimalzahl auf zwei 8-Bit-Speicherzellen verteilt wird, und umgekehrt, wie aus 2 Byte eine Dezimalzahl gebildet wird.

Schauen Sie sich das folgende Beispiel an:

DEZIMAL	-	47	491	
DUALZAHL	1011	1001	1000	0011
HEX \$	В	9	8	3
HIGH-BYTE	18	35		
LOW-BYTE			10	31

Wir gehen von der Dezimalzahl 47491 aus. Ihre duale Darstellung mit 16 Bit – 1011100110000011 – teilen wir einfach in der Mitte und erhalten damit zwei neue Dual-Zahlen mit

je 8 Bit = 1 Byte. Das linke Byte nennen wir »High-Byte«, da es den höheren Teil der Gesamtzahl darstellt. Das rechte Byte heißt entsprechend »Low-Byte«.

Jedes der beiden Bytes kann für sich allein in einer Speicherzelle untergebracht werden, in der natürlich dann der dezimale Wert des Bytes steht.

In der Tabelle habe ich zur Vollständigkeit noch die hexadezimalen Werte eingefügt, die sehr schön zeigen, daß der Vorteil dieser Zahlendarstellung darin liegt, daß jede Einzelziffer der 4-Bit-Dualzahl entspricht, genau so wie jede Zweiergruppe dem Byte (sowohl in Dual-, als auch in Dezimaldarstellung) und die vierstellige Zahl der großen Dezimal- und Dualzahl entspricht.

Zur Umrechnung der Low-/High-Bytes empfehle ich folgende Kochrezepte:

Dezimal in Low-/High-Byte

47491:256=185(High-Byte), Rest 131 (Low-Byte)

Der Rest fällt bei der Division per Hand automatisch an. Mit dem (Taschen-)Rechner erhält man den Rest durch:

185 * 256 - 47491 = -131


Low-/High-Byte in Dezimal

High-Byte * 256 + Low Byte = Dezimal

185 * 256 + 131 = 47491

Wichtige Regel: Die Mikroprozessoren von VC 20 und C64 verlangen, daß immer das Low-Byte vor dem High-Byte kommen muß. Die Zahl wird sozusagen von rechts nach links gelesen (131/185).

C64/VC20



bleibt. Da kann man nicht dagegen an. Wir haben nur eine Chance, wenn eine Taste bereits gedrückt ist und der Kassettenmotor schon läuft.

Dann nämlich können wir zuerst das Interlock-Register mit einem Wert größer als O lahmlegen:

POKE 192,255

Jetzt läßt sich der Motor der Datasette mit Bit 5 steuern:

POKE 1,39

beziehungsweise

POKE 1, PEEK(1) OR 32

schaltet den Motor aus, POKE 1,7

beziehunasweise

beziehungsweise

POKE 1, PEEK(1) AND 31

schaltet den Motor ein.

Das Interlock-Register in Speicherzelle 192 werde ich später noch einmal erwähnen, da es seine Funktion auch beim VC 20 ausübt, allerdings mit anderen Ein-/Ausgangs-Ports. Das ist alles, was zur Speicherzelle 1 zu sagen ist.

Ab Speicherzelle 3 bis zur Speicherzelle 672 gelten alle

Texteinschub Nr. 3 Manipuliertes Basic

Wie Sie durch PRINT PEEK (1) selbst leicht feststellen, steht nach dem Einschalten des Computers im Register 1 die Zahl 55. In dualer Darstellung ist das 110111. Das entspricht dem in der ersten Zeile der Tabelle 2 dargestellten »Normalzustand« der einzelnen Bits.

Vergleichen Sie es bitte mit der Auflistung am Anfang der Beschreibung der Speicherzelle 1. Die in Tabelle 2 dargestellten Bits sind also die rechten drei Bits der Zelle 1.

Lassen wir die Bits 3, 4 und 5 unverändert, ergeben die acht Kombinationen der Tabelle 2 die Zahlen 55 bis 48. Durch den Befehl POKE 1,54 können wir nun den Basic-Übersetzer ausschalten und 8 KByte Speicher gewinnen. Nur nutzt uns das nicht viel, denn was tun – ohne Basic! Es gibt aber doch eine Anwendung. Zuvor will ich Ihnen aber noch beweisen, daß wir tatsächlich den Block A auf RAM umschalten. Der Trick besteht darin, den Basic-Übersetzer vom ROM in den darunter liegenden RAM umzuladen. Wenn er tatsächlich in RAM steht, müßten wir ihn durch POKEn verändern können zu einem Privat-Basic. Geben Sie direkt ein:

FOR J=40960 TO 49151: POKE J, PEEK(J):
NEXT J

POKE J, PEEK (J) – das sieht dümmer aus als es ist. Die »Doppeldecker-Speicher« erlauben nämlich ein PEEKen nur aus dem ROM-Bereich. Ein hineinPOKEn dagegen geht nur in den RAM-Teil. Von dort aber kann er – wie gerade gesagt – nicht her-

ausgelesen werden, es sei denn, wir schalten um!
Merken Sie was? Die Zeile oben liest also den Inhalt des BasicROMs und schreibt ihn in den RAM mit identischen Adressen.
Die Ausführung der Zeile braucht einige Zeit. Wenn der Cursor
wieder blinkt, schalten wir das RAM ein mit:

POKE 1.54

Wir merken natürlich noch keinen Unterschied, denn das RAM-Basic ist ja noch dasselbe.

Doch nun werden wir es verändern. In der Speicherzelle 41220 steht das »P« für den Befehl PRINT mit dem ASCII- Codewert 80. Dieses P ersetzen wir durch ein »G« (ASCII-Code = 71).

POK 1220,71

GAER OF

Versuchen Sie bitte, mit dem (nicht durch »?« abgekürzten) PRINT-Befehl ein Zeichen auf den Bildschirm zu drucken. Es wird Ihnen nicht gelingen, denn der Befehl heißt jetzt:

was beweist, daß das Basic jetzt im RAM steht. Das Umdefinieren von Befehlen ist natürlich wenig sinnvoll. Aber wer die Maschinenprogramme des Basic kennt, kann sie auf diese Weise ändern, erweitern, einschränken, solange er sich auf in sich geschlossene Teile beschränkt.

Eine inzwischen oft zitierte Anwendung stammt von Jim Butterfield, den es begreiflicherweise stört, daß der Befehl ASC, welcher den ASCII-Code eines Strings erzeugt, bei einem Null-String das Programm mit ILLEGAL QUANTITY ERROR beendet. Versuchen Sie es:

PRINT ASC ("A") ergibt die Zahl 65.

PRINT ASC ("") hat die obige Fehlermeldung zur Folge.

Wenn Basic im RAM steht, können wir das ändern: POKE 46991,5

Die Wiederholung des Befehls PRINT ASC ("") ergibt jetzt 0 – und, was das Wichtige ist, das Programm läuft weiter.

Durch zusätzliches Umladen des Speicherblocks E und anschließendes Umschalten mit POKE 1,53 ist auch das Betriebssystem veränderbar – ein weites Feld für fortgeschrittene Programmierer in Maschinensprache.

Die wohl wichtigste Anwendung der Umschaltmethode wird den Maschinen-Programmierern geboten, die dadurch eine kostenlose Speichererweiterung von 16 KByte erhalten. Bei gleichzeitiger Verwendung von Basic und Maschinenprogramm kann die Umschaltung besonders vorteilhaft eingesetzt werden. Das Umschaltprogramm muß dann aber ebenfalls in Maschinensprache geschrieben sein und darf nicht im Umschaltbereich liegen.

Das Umschalten von den Ein-/Ausgabe-Registern des Blocks D mit POKE 1,51 erlaubt, die Bitmuster der fest programmierten Zeichen aus dem Zeichen-ROM auszulesen, in einen freien RAM-Bereich zu bringen und dort dann nach eigenen Vorstellungen zu verändern. Angaben sowohl für den C 64 als auch für den VC 20, zumindest was die Bedeutung der Zellen betrifft. Ihr Inhalt kann entsprechend der verschiedenen Adressen der Betriebssysteme voneinander abweichen. Wie üblich werde ich natürlich jeweils darauf aufmerksam machen.

Adresse 3 und 4 (\$3 und \$4)

Vektor auf die Routine zur Umwandlung einer Gleitkommazahl in eine ganze Zahl mit Vorzeichen

In diesen beiden Speicherzellen steht also ein Vektor. Was das ist, wird im Texteinschub Nr. 4 näher erläutert. Beim VC 20 deutet dieser Vektor auf die Adresse 53674 (\$D1AA), beim C 64 auf 45482 (\$B1AA). Sie können das mit

PRINT PEEK (3)+256*PEEK (4)
leicht nachprüfen. Ab diesen
Adressen beginnt im BasicÜbersetzer (Interpreter) ein
Programm, welches – natürlich
in Maschinensprache – eine
Gleitkommazahl in eine ganze
Zahl umwandelt.

Diejenigen Leser, die mit Gleitkommazahlen nicht so vertraut sind, möchte ich auf den Texteinschub Nr. 5 verweisen. Er ist nur eine kleine Einführung. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Assemblerkurs (Teil 8) von Heimo Ponnath (Ausgabe 4/85) beziehungsweise im 64er-Sonderheft 8/85, ab Seite 42.

Dieses Umwandlungsprogramm steht nicht nur den Maschinen, sondern auch den Basic-Programmierern zur Verfügung, allerdings nur über den USR-Befehl und da auch nur, wenn der »Floating Point Accumulator« #1 (FAC1) in den besagten Adressen 97 bis 102 mitbenutzt wird. Ich verschiebe daher alle weiteren Details auf unsere Ankunft bei diesen Speicherzellen.

Adresse 5 und 6 (\$5 und \$6)

Vektor auf die Routine zur Umwandlung einer ganzen Zahl in eine Gleitkommazahl

Dieses Programm ist die Umkehrung der oberen Routine. Sie beginnt beim VC 20 ab Speicherzelle 54161 (\$D391), beim C 64 ab 45969 (\$B391). Da hier prinzipiell dasselbe gilt wie oben, möchte ich nur kurz den Vorteil beleuchten, den derar-

tige Vektoren haben. Eigentlich könnten wir direkt auf die im Vektor enthaltenen Adressen springen – wenn wir sie kennen.

Ein Sprung auf die Adresse des Vektors erlaubt uns jedoch immer die völlige Ignoranz seines Inhalts – und Commodore erlaubt die Änderung der Adressen im Basic-Übersetzer, wie es ja beim C 64 gegenüber dem VC 20 auch gemacht worden ist, ohne daß vorhandene Programme umgeschrieben werden müssen.

Adresse 7 (\$7)

Suchzeichen zur Prüfung von Texteingaben in Basic

Diese Speicherzelle wird viel von denjenigen Basic-Routinen als Zwischenspeicher benutzt, die den direkt eingegebenen Text absuchen, um Steuerzeichen (Gänsefüße, Kommata, Doppelpunkte und die Zeilenbeendigung durch die RE-TURN-Taste) rechtzeitig erkennen. Normalerweise wird in der Zelle 7 der ASCII-Wert dieser Zeichen abgelegt. Die Speicherzelle 7 wird aber auch von anderen Basic-Routinen benutzt. Sie ist daher für den Programmierer praktisch nicht zu verwerten.

Adresse 8 (\$8)

Suchzeichen speziell für Befehlsende und Gänsefüße

Wie Speicherzelle 7 dient auch die Zelle 8 als Zwischenspeicher für Basic-Texteingabe und zwar während der Umwandlung von Basic-Befehlen in den vom Computer verwendeten Befehlscode (Tokens). Die Speicherzelle 8 ist in Basic nicht verwertbar.

Adresse 9 (\$9)

Spaltenposition des Cursors vor dem letzten TAB- oder SPC-Befehl

Speicherzelle 9 wird von den Basic-Befehlen TAB und SPC verwendet. Vor ihrer Ausführung wird die Nummer der Spalte, in der sich der Cursor befindet, aus der Speicherzelle 211 (\$D3) nach 9 gebracht, von wo sie geholt wird, um die Position des Cursors nach der Ausführung von TAB und SPC auszurechnen.

Diese komplizierte Erklärung können wir durch Ausprobieren deutlicher machen. Dazu PRINTen wir 16mal den Buchstaben X hintereinander (Semikolon !), allerdings mit SPC (2) jeweils um 2 Spalten versetzt.

10 FOR I=0 TO 15 20 PRINT SPC (2) "X"; 30 PRINT PEEK (9); 40 NEXT I

Nach jedem X wird durch Zeile 30 die »alte« Cursor-Spaltenposition ausgedruckt und zwar in derselben Zeile, ausgelöst durch das Semikolon. Dadurch erhöht sich laufend die in Speicherzelle 9 stehende Positionsangabe des Cursors. Wir erhalten folgenden Ausdruck:

..X.O...X.6...X.12...X .19...X.26...X.33...X. 40...X.47...X.54...X.6 1...X.68...X.75...X.82

Sie können die Positionsnummer nachrechnen. Berücksichtigen Sie aber dabei, daß bei PRINT vor und nach jeder Zahl eine Stelle frei bleibt, die erste für das Vorzeichen, die zweite wegen des Abstandes.

Wichtig ist außerdem, daß die maximal mögliche Spaltenzahl nicht die Bildschirmspaltenzahl, sondern die »logische« Spaltenzahl ist, also 88 beim VC 20 und 80 beim C 64.

Wir können die Cursorposition in Auresse 9 auch abfragen und ein Programm damit steuern. Fügen Sie einfach in das obige Programm die folgende Zeile 35 ein:

35 IF PEEK (9)=33 THEN PRINT "END": END

Sobald Position 33 erreicht ist, bleibt das Programm stehen.

Adresse 10 (\$A)

Flagge für LOAD oder VERIFY

In Zelle 10 steht eine 0, wenn geladen wird und eine 1 bei einem VERIFY. Warum das so ist, will ich kurz erläutern:

Die Basic-Routinen für LOAD beziehungsweise für VERIFY sind völlig identisch. Was das Betriebssystem hinterher daraus machen muß, ist natürlich unterschiedlich. Das Basic erspart sich eine doppelte Routine, zeigt aber mit der Flagge in Speicherzelle 10 den Unterschied an.

Erwähnenswert ist noch, daß das Betriebssystem in einer Art Nationalismus seine eigene Flagge aufzieht: Den Unterschied zwischen LOAD und VERIFY speichert es seinerseits in Zelle 147 (\$93) ab. Soweit ich es sehen kann, sind Inhalt und Bedeutung beider Speicherzellen völlig identisch.

Ich habe für Sie zwar kein Kochrezept zur Anwendung der LOAD-VERIFY-Flagge in einem Programm vorrätig, möchte Sie aber trotzdem ein bißchen zum Spielen anregen. Um meine Erklärung nachzuvollziehen, tippen Sie bitte direkt LOAD ein. Den Ladevorgang brechen Sie mit der STOP-Taste ab und fragen dann den Inhalt der Zelle 10 ab mit

PRINT PEEK (10)
Wir erhalten eine O.

Wiederholen Sie bitte diesen Vorgang, aber mit VERIFY. Wir erhalten jetzt eine 1 – Quod erat demonstrandum.

Wir können auch in die Zelle 10 hineinPOKEn. Die »Wachablösung« zwischen Basic und Betriebssystem unter Hissen der Flagge in Zelle 10 findet beim VC 20 in der Speicherzelle 57705, beim C 64 in 57708 statt. Bevor wir diese Maschinenroutine mit SYS 57705 (SYS 57708) starten, geben wir mit dem Inhalt der Speicherzelle 10 an, ob es ein LOAD oder ein VERIFY sein soll.

Legen Sie ein Band mit Programm in die Datasette. Um ein LOAD zu erzeugen, geben wir direkt ein:

POKE 10,0:SYS 57705 (POKE 10,0:SYS 57708)

Entsprechend der Anweisung auf dem Bildschirm drücken Sie PLAY, und das Auffinden des ersten Programms wird mit LOAD gemeldet. Machen Sie das Ganze noch einmal, diesmal aber POKEn Sie bitte eine 1 in die Zelle 10. Jetzt meldet das Betriebssystem das Auffinden des Programms mit VERIFY.

Wie gesagt, vielleicht fällt Ihnen eine Anwendung dafür

Adresse 11 (\$B)

Flagge für den Eingabepuffer/Anzahl der Dimensionen von Zahlenfeldern (Arrays)

Alle Buchstaben und Zeichen, die mit der Tastatur direkt eingetippt werden, kommen in einen Eingabe-Pufferspeicher. Er beginnt ab Speicherzelle 512 (\$200). Sobald die RETURNTaste gedrückt wird, wandelt eine Routine des Basic-Übersetzers den Text in Codezahlen (Tokens) um. Diese Routine und eine andere, welche die Zeilen eines Programms aneinanderhängt, verwenden die Zelle 11 als Zwischenspeicher.

Sobald die Textumwandlung beendet ist, steht in Zelle 11 eine Zahl, die die Länge der Token-Zeile angibt.

Die Zelle 11 wird außerdem

64er-online.de

noch von den Basic-Routinen benutzt, die ein Feld (Array) aufbauen oder ein bestimmtes Element in einem Array suchen. Was ein Feld oder Array ist, finden Sie in den Commodore-Handbüchern gut beschrieben. Außerdem gehe ich bei der Behandlung der Speicherzellen 47 bis 50 näher darauf ein.

Diese Routinen also verwenden die Speicherzelle 11, um die Anzahl der verlangten DIMensionen und den für ein neu aufgebautes Feld nötigen Speicherbedarf zu berechnen.

Adresse 12 (\$C)

Flagge für Basic-Routinen, die ein Feld (Array) suchen beziehungsweise aufbauen

Diese Speicherzelle wird von den Basic-Routinen als Zwischenspeicher benutzt, die feststellen, ob eine Variable ein Feld (Array) ist, ob das Feld bereits DIMensioniert worden ist, oder ob ein neues Feld die unDIMensionierte Zahl von 11 Elementen hat.

Adresse 13 (\$D)

Flagge zur Bestimmung des Datentyps (Zeichenkette/ String oder Zahl)

Diese Flagge zeigt den Routinen des Basic-Übersetzers an, ob es sich bei den zur Verarbeitung anstehenden Daten um einen String oder um Zahlenwerte handelt. Zeigt die Flagge 255 (\$FF), ist es ein String. Bei O handelt es sich um Zahlen. Diese Bestimmung erfolgt jedesmal, wenn eine Variable definiert oder gesucht wird. Diese Flagge kann leider nicht durch ein Basic-Programm abgefragt werden.

Adresse 14 (\$E)

Flagge zur Bestimmung des Zahlentyps (Ganze Zahl oder Gleitkommazahl)

Sobald durch die Flagge in der vorherigen Zelle 13 eine Zahl signalisiert wird, steht hier die Zahl 128 (\$80), wenn es sich um eine ganze Zahl handelt, während eine 0 die Zahl als Gleitkommazahl identifiziert.

Damit wollen wir ein bißchen experimentieren. Zeile 10 definiert eine Gleitkommazahl, Zeile 20 druckt sie und die Flagge aus Zelle 14 aus.

10 A=13.41

20 PRINT A, PEEK (14)

Wir erhalten die Zahl 13.41 und als Flagge eine 0.

30 B=INT (A)

40 PRINT B, PEEK (14)

INT bildet die ganze Zahl von 13.41. Also müßte die Flagge in Zelle 14 auf 128 stehen. Weit gefehlt! Da intern auch die 13 als Gleitkommazahl berechnet wird, erhalten wir immer noch eine 0.

50 B%=A

60 PRINT B%, PEEK (14)

Erst die Definition der Variablen B als ganze Zahl (mit %) ergibt die Flagge 128.

70 D=16*B%

80 PRINT D, PEEK (14)

Die Multiplikation einer ganzen Zahl mit der Ganzzahl-Variablen B% fällt in dieselbe Kategorie wie Zeile 30 oben, da die Verarbeitung als Gleitkommazahl erfolgt. Also erhalten wir zu Recht eine 0. Erst wenn D als ganze Zahl (Zeile 90) ausgewiesen wird, steht die Flagge wieder auf 128:

90 D%=16*B%

100 PRINT D%, PEEK (14)

Adresse 15 (\$F)

Flagge bei LIST, Garbage Collection und Textumwandlung

Die Routine des LIST-Befehls muß unterscheiden zwischen Basic-Befehlen und normalem Text. Wenn eine Zeichenkette durch ein »Gänsefüßchen dientifiziert worden ist, wird die Flagge gesetzt, und der Text wird ausgedruckt.

Unter »Garbage Collection« (Müllabfuhr) wird die Routine des Betriebssystems verstanden, welche zu bestimmten Anlässen im Variablenspeicher alle nicht mehr benötigten Strings entfernt, um Platz zu schaffen. Dabei wird eine Flagge in Zelle 15 gesetzt, die anzeigt, daß eine Müllabfuhr bereits stattgefunden hat. Wenn bei der Speicherung eines neuen Strings zu wenig Speicherplatz vorhanden ist, wird bei der Flagge nachgesehen, ob gerade vorher schon durch die Müllabfuhr (Garbage Collection) der Speicher entrümpelt worden ist. Falls das der Fall ist, wird OUT OF MEMORY angezeigt, falls nicht, wird eine Müllabfuhr durchgeführt.

Schließlich wird Zelle 15 auch bei der Umwandlung von Basic-Befehlen in internen Codezahlen (Tokens) eingesetzt.

Adresse 16 (\$10)

Flagge zur Anzeige eines Variablen-Feldes oder einer selbstdefinierten Funktion

Im Basic-Übersetzer gibt es eine Routine, die den Speicher absucht, ob es eine Variable mit bestimmten Namen bereits gibt. Wenn diese mit einer Klammer beginnt, wird die Flagge in Zelle 16 gesetzt, um anzuzeigen, daß es sich um eine Array-Variable oder um eine mit DEF FN selbstdefinierte Funktion handelt.

Adresse 17 (\$11)

Flagge für INPUT, GET oder READ

Die Basic-Routinen für INPUT, GET und READ sind zum groBen Teil identisch. Um Speicherplatz zu sparen, verwendet der Basic-Übersetzer die identischen Teile nur einmal. Um in die nichtidentischen Teile verzweigen zu können, wird in Zelle 17 angezeigt, um welchen der drei Befehle es sich gerade handelt. Die Flagge steht auf 0 für INPUT, auf 64 (\$40) für GET und auf 152 (\$98) für READ.

Mit dem folgenden kleinen Programm können wir das leicht nachprüfen.

Texteinschub Nr. 4 Zeiger, Vektoren und Flaggen

Zeiger und Vektoren sind Zahlenwerte, die jeweils in zwei benachbarten Speicherzellen stehen und in der Low-/High-Byte-Darstellung eine Adresse bilden.

Wir sprechen von einem »Zeiger«, wenn diese Adresse den Beginn von gespeicherten Daten angibt.

Ein »Vektor« zeigt ebenfalls auf eine Anfangsadresse, allerdings auf die eines Maschinenprogramms. Diese Unterscheidung wird leider nicht immer ganz eindeutig angewendet.

Eine »Flagge« besteht aus einem Zahlenwert in einer Speicherzelle, die von einem Programm dort abgelegt wird, um sich das Resultat einer Operation zu merken, beziehungsweise um es für eine spätere Verwendung bereitzuhalten.

Texteinschub Nr. 5 Die Zahlendarstellung bei den Commodore-Computern

Gleitkomma-Zahlen

16

Für diejenigen Leser, die das Thema der Zahlendarstellung in den Commodore-Handbüchern großzügig übersprungen haben, stelle ich es hier noch einmal vor.

Sie kennen die gängigen vier Zahlentypen:

- ganze Zahlen: 15, 21, 244

- Brüche; 2/3, 26/8, 15/14

- negative Zahlen: -15, -255

- positive Zahlen: 10, 5, 123

Ganze Zahlen bereiten uns und dem Computer keine Probleme.

Bei Brüchen sieht es schon anders aus. Erinnern Sie sich an die Bruchrechnungsstunden in der Schule? Wieviel ist 51/52 + 3/4!!!

Ohne lange zu überlegen, rechnen wir natürlich um, 51/52 = 0,9807692 und % = 0,75; addiert ist das Resultat 1,7307692 - und schon sind Sie mitten in den Gleitkomma-Zahlen.

Bei obigem Beispiel gleitet allerdings noch nichts. Bei sehr großen oder aber auch sehr kleinen Bruch-Zahlen reicht uns – und einem Computer – nicht der Platz, um sie darzustellen. Die Zahl 0,00000000000000000123 sprengt jeden normalen Rahmen.

Daher schreiben wir sie anders. Wir lassen das Komma nach rechts gleiten, bis es die erste Ziffer, die von 0 verschieden ist, findet und für jede Null, die es passiert, multiplizieren wir die Zahl mit 10.

Die Zahl oben sieht dann so aus:

0,123 x 10 hoch 15 (eine 1 mit 15 Nullen).

Die Grundzahl vorn heißt »Mantisse«, die 10 mit Hochzahl heißt »Exponent«.

Alle Commodore-Computer verarbeiten intern alle Zahlen in dieser Darstellung, also als Gleitkommazahl.

- 10 DATA 3
- 20 READ A
- 30 PRINT PEEK (17)
- 40 INPUT B
- 50 PRINT PEEK (17)
- 60 GET C\$: IF C\$= " "THEN 60
- 70 PRINT PEEK (17)

Zeile 10 und 20, 40 sowie 60 sind Anwendungen der drei zur Debatte stehenden Basic-Befehle. Nach der Durchführung jedes Befehls wird in den Zeilen 30, 50 und 70 die jeweilige Flagge ausgelesen.

Nach RUN erhalten wir als Resultat der Zeile 20 die Zahl 152, als Resultat von Zeile 30 die INPUT-Aufforderung mit Fragezeichen. Geben Sie irgendeine Zahl und RETURN ein. Wir erhalten so die 0. Die GETSchleife in Zeile 40 wartet auf einen Tastendruck, dann erhalten wir 64.

Adresse 18 (\$12)

1. Flagge für Vorzeichen bei SIN, COS und TAN 2. Flagge bei Vergleich

Zuerst kommt das Vorzeichen der trigonometrischen Funktionen an die Reihe.

Die Routinen des Basic-Übersetzers (Interpreter), welche die drei trigonometrischen Funktionen SIN, COS und TAN berechnen, verwenden die Speicherzelle 18 zur Bestimmung des Vorzeichens.

Zur Erinnerung: Die trigonometrischen Funktionen haben in den vier »Quadranten« des Kreises (0-90, 90-180, 180-270, 270-360 Grad) nicht unbedingt dieselben Vorzeichen. Die Vorzeichen ändern sich allerdings nur an den Grenzen der Quadranten, wie in Bild 2 zu sehen ist. Die Flagge in Zelle 18 gibt das Vorzeichen nicht direkt an, sondern auf Umwegen. Die Darstellung ist in der folgenden Tabelle zusammengefaßt.




Bild 2. Trigonometrische Funktionen SIN, COS, TAN

und den Wert der Funktion mit Vorzeichen ausdruckt.

10 FOR I=0 TO 10 STEP 0.01 20 PRINT PEEK(18); INT (I*100)/100; SIN(I): NEXT

Diese etwas umständliche Art, den Wert von I auszudrucken, vermeidet Rundungsfehler und begrenzt den Ausdruck auf zwei Dezimalstellen. Wenn Sie die Winkelwerte von I in Graden ausgedruckt haben wollen, können Sie eine andere Zeile 20 verwenden, welche die Umrechnungsformel vom Bogenmaß in Grade verwendet: Winkel in Grad = Winkel im Bogenmaß * 180/π

20 Print PEEK(18); INT (I*180/π); SIN(I): NEXT

Statt SIN können Sie genauso gut COS und TAN einsetzen.

In Bild 2 sind nicht nur die Kurven und die Bereiche der Vorzeichen, sondern auch die Winkelbereiche sowohl im Bogenmaß als auch in Graden dargestellt.

Die Speicherzelle 18 wird auch noch von anderen Routi-

PEEK(18); "="
40 IF I < > A THEN PRINT I;
PEEK(18); "><"
50 IF I > A THEN PRINT I;
PEEK(18);">"
60 IF I < A THEN PRINT I;
PEEK(18); " < "
70 IF I>=A THEN PRINT I;
PEEK(18); ">"="
80 IF I <= A THEN PRINT I;
PEEK(18); " < "="
90 IF I < A OR I=A THEN
PRINT 1, PEEK(18); " < OR = "
100 NEXT I

DERW/40\. # #

Kurz zur Erklärung dieser Zeilen: In der FOR..NEXT-Schleife wird die Variable I mit der Konstanten A=2 verglichen. In den Zeilen 30 bis 90 werden alle möglichen Vergleichsoperatoren durchgeprüft. Jeder der zutrifft, druckt den Wert von I, den Wert der dann in Zelle 18 stehenden Flagge und schließlich den Vergleichsoperator aus. Aus dem Resultat dieses Programms läßt sich folgende Tabelle zusammenstellen:

Vergleich	Flagge in 18
< OR =	0
> OR =	0
>	1
-	2
>=	3
<	4
<>	5
/=	6

Sie sehen, die Flagge für die kombinierten Vergleichsoperatoren entspricht der Summe ihrer Einzelwerte. Nur die Verknüpfung über OR nicht, denn die ergibt 0.

Adresse 19 (\$13)

Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/Ausgabegerätes Immer dann, wenn von Basic Daten ein- oder ausgegeben werden, schaut die entsprechende Routine des Übersetzers in Zelle 19 nach, um welches Peripheriegerät es sich handelt. Zur Debatte stehen Tastatur, Datasette, RS232-User-Port, Bildschirm, Drucker und Floppy-Laufwerk.

Die Flagge ihrerseits ist ausschlaggebend für die feinen Unterschiede, wie zum Beispiel das Fragezeichen, bei Eingabe von der Tastatur (INPUT) oder die Anweisung »Press Play on Tape« bei Eingabe von der Datasette.

Beim Einschalten des Rechners setzt die Initialisierungsroutine des Betriebssystems, die beim VC 20 ab Adresse 58276 (\$E3A4), beim C 64 ab 58303 (\$E3BF) beginnt, die Flagge in Zelle 19 auf 0. Die Null bedeutet Eingabe über Tastatur und Ausgabe über Bildschirm.

Wenn Sie einen Disassembler haben, drucken Sie doch einmal das Assemblerlisting aus. Sie werden in Adresse 58324/58325 (\$E3D4/E3D5), beim C 64 in 58354/58355 (\$E3F2/E3F3) den Befehl finden, der eine Null nach Zelle 19 (\$13) bringt.

Immer dann, wenn ein Programm nicht Tastatur und Bildschirm, sondern eines der oben genannten anderen Peripheriegeräte anspricht (indem mit OPEN.... eine Datei = Logical File eröffnet wird), wird in Zelle 19 die Nummer der gerade bearbeiteten Datei eingetragen, mit den bereits beschriebenen Konsequenzen.

Ich will hier nicht weiter darauf eingehen, da wir den Inhalt von Zelle 19 selbst nicht auslesen können. Er wird nämlich immer gleich wieder auf Null gesetzt.

Wir können ihn aber durch POKE verändern. Durch POKE 19,1 gaukeln wir dem Rechner vor, daß Ein- und Ausgabe über »externe« Geräte läuft, selbst wenn nur die Tastatur und der Bildschirm betrieben werden.

Wenn zum Beispiel der Rechner der Meinung ist, daß ein INPUT von der Datasette kommt, druckt er kein Fragezeichen aus; auch kein EXTRA IGNORED als Fehlermeldung bei zu zahlreicher Eingabe und das alleinige Drücken der RETURN-Taste ignoriert er auch, im Gegensatz zum »normalen« INPUT.

Probieren Sie es aus: 10 INPUT "TEST"; A\$ 20 PRINT A\$

WINKEL	0-90	90-180	180-270	270-360
SIN	gleich	Wechsel	Wechsel	gleich
cos	255	255	0	0
TAN	0	255	255	0

Dabei bedeutet »gleich«: 0-0-0-0 oder 255-255-255 »Wechsel«: 0-255-0-255

Da die Erklärung mit »gleich« beziehungsweise »Wechsel« nicht gerade einleuchtend ist, schlage ich vor, daß Sie sich das Ganze mit dem folgenden kleinen Programm selbst anschauen, welches für viele Werte des Winkels im Bogenmaß – und in kleinen Schritten – den Wert der Flagge, daneben den Winkel I nen des Basic-Interpreters beansprucht und zwar von allen, die einen Vergleich wie <, >, >= und so weiter durchführen. Entsprechend der Art des Vergleichs steht dann in der Zelle 18 eine Ziffer von 0 bis 6.

Das folgende Programm macht das deutlich.

- 10 A=2
- 20 FOR I=1 TO 3
- 30 IF I= A THEN PRINT I;

In diesem Normalfall erscheint nach RUN darunter die Aufforderung TEST?

Eine Eingabe, zum Beispiel XX, erscheint mit einem Abstand daneben, und nach RETURN wird XX an den Anfang der nächsten Zeile gedruckt. Alle falschen Eingaben werden mit den üblichen Fehlermeldungen quittiert.

Jetzt fügen wir ein:

5 POKE 19,1

Nach RUN erscheint wieder die Aufforderung TEST, aber ohne Fragezeichen. Die Eingabe XX wird ohne Abstand daneben gesetzt und nach RETURN mit einem Abstand in derselben Zeile weitergeschrieben.

Das Drücken der RETURN-Taste setzt den Cursor nicht wie üblich in die nächste Zeile, sondern schiebt ihn in derselben Zeile weiter.

Diesen zusätzlichen Effekt muß man beachten, da er sehr störend für den Verlauf eines Programms sein kann.

Man kann ihn natürlich auch nutzbringend einsetzen, hat er doch die Eigenschaft eines automatischen »Cursor UP«. Eine pfiffige Anwendung dieser Art wurde von Brad Templeton für den PET erfunden und ist von Jim Butterfield für eine MERGE-Routine mit dem Namen »Magic Merge« veröffentlicht worden.

Da diese Routine aber primär auf der Eigenschaft der Speicherzelle 153 basiert, werde ich sie dann erläutern, sobald wir bei der Zelle 153 angelangt sind.

Zurück zur Flagge in Zelle 19. Umgekehrt können wir POKE 19,0 leider nicht nutzen, da die betroffenen Befehle GET, GET#, INPUT, INPUT# und PRINT# die Flagge sofort auf den richtigen Wert setzen. Nur PRINT und LIST tun das nicht, wie wir bei dem PRINT-Befehl oben ja gesehen haben.

Adresse 20 und 21 (\$14 und \$15)

Zeilennummer für LIST, GOTO, GOSUB und ON, Zeiger der Adresse bei PEEK, POKE, SYS und WAIT

In diesen Speicherzellen wird die Zeilennummer der Sprungbefehle GOTO, ON..GOTO und GOSUB sowie die Zeilenangabe beim LIST-Befehl gespeichert. Da die Werte bis maximal 65535 gehen können, braucht der Computer 2 Byte zur High-/ Low-Byte-Darstellung.

Die GOTO-Routine (im VC 20 ab 51360 = \$C8A0, im C 64 ab 43168 = \$A8A0) vergleicht die Zahl in 20 und 21 mit der laufenden Zeilenzahl. Wenn sie kleiner ist, wird ab der ersten Zeile des Programms gesucht. Ist sie aber größer, dann beginnt die Suche ab der laufenden Zeilenzahl. Die Suche geht solange, bis die in 20 und 21 angegebene Zeilenzahl gefunden ist. Dann fährt das Programm mit dieser Zeile fort.

LIST speichert in 20 und 21 die höchste auszulistende Zeilennummer ab, falls keine Angabe beim LISTen gegeben worden ist, den Wert 65535 (\$FFFF).

Die Befehle PEEK, POKE, SYS und WAIT verwenden diese Speicherzellen zur Angabe der Adressen, die dem Befehl immer folgen müssen.

Leider können wir die Speicherzellen 20 und 21 mit Basic-Programmen nicht bearbeiten; ihr Inhalt wird immer gleich auf 20 zurückgesetzt.

Adresse 22 (\$16)

Zeiger auf den nächsten freien Speicherplatz im Temp porary String Descriptor Stack«

Dieser Zeiger bezieht sich in seiner Wirkung auf die übernächsten Speicherzellen 25 bis 33 (\$19 bis \$21).

Diese werden als Stapelspeicher (Stack) für Angaben über vorläufige Zeichenketten – auf englisch »Temporary String Descriptor« – verwendet.

Die Speicherzelle 22 (\$16) ihrerseits enthält einen Zeiger auf den jeweils nächsten verfügbaren Platz in diesem Speicher ab Zelle 25. Da er eine Kapazität von 3 * 3 Byte hat, zeigt der Zeiger auf die Zelle 25 (\$19), wenn er leer ist. Bei einem Eintrag zeigt er auf 28 (\$1C), bei zwei Einträgen auf 31 (\$1F) und schließlich auf 34 (\$22), wenn der Speicher voll ist.

Eine Zeichenkette ist dann »vorläufig«, wenn sie noch nicht einer Stringvariablen zugeordnet worden ist, zum Beispiel »Mahlzeit« in dem Basic-Befehl PRINT "MAHLZEIT".

Beim Einschalten setzt das Betriebssystem mit der Einschaltroutine ab Adresse 58303 (\$E3BF) im C 64, beim VC 20 ab 58276 (\$E3A4) den Zeiger auf 25. Die Stringverwältungsroutine ab 46215 (\$B487) im C 64 beziehungsweise ab 54407 (\$D487) im VC 20 fragt bei String-Eingaben die Flagge ab. Nach jeder Eintragung in den Speicher ab Zelle 25 wird der Zeiger um 3 weitergesetzt.

Sie können die Leerflagge 25 mit

PRINT PEEK (22) leicht nachprüfen.

Die anderen Eintragungen können nicht nachgeprüft werden, weil sie sofort auf 25 zurückgesetzt werden.

Wir können sie aber durch POKE beeinflussen; ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage.

10 POKE 22,34

20 PRINT "MAHLZEIT"

Die Zahl 34 in Zelle 22 sagt dem Programm, daß der Speicher ab Zelle 25 voll ist. Wir bekommen statt der MAHLZEIT eine Fehlermeldung serviert.

Mit einem POKE-Befehl, der als Argument die für den vorgesehenen Zweck ungültige Zahl 35 verwendet:

POKE 22,35

erreichen wir allerdings zwei interessante »Dreckeffekte«. Zum einen unterdrückt der Befehl die Ausgabe des READY, zum anderen aber bewirkt er, daß bei LIST ein Listing ohne Zeilennummern ausgedruckt wird, sowohl auf dem Bildschirm als auch mit dem Drucker.

Das billigste editierfähige Textverarbeitungssystem

Die Idee dazu habe ich von Mike Apsey's Hinweis in »Commodore User« Juli 1984. Mit Zeilennummern versehen, läßt sich jeder beliebige Text schreiben, verbessern, verschieben, abspeichern, aber nicht RUNen!!

Der POKE-Befehl von oben (POKE 22,35) gefolgt von einem CMD und LIST, druckt dann alles brav als reinen Text aus. Die maximale Zeilenlänge entspricht der Zeilenlänge des jeweiligen Computers.

Probieren Sie es aus:

10 DER COMPUTER BIETET

IN DER

20 DATENFERNÜBER-

TRAGUNG

30 UNGEAHNTE

MÖGLICHKEITEN.

40 ABER DIE GEFAHR

50 USW. USW.

60:

Jede Zeile wird mit der RETURN-Taste abgeschlossen. Damit auch alles gedruckt wird, muß – zumindest bei meinem Drucker (1526) – eine »Leerzeile« folgen (Zeile 60). Mit POKE 22,35: OPEN 1,4: CMD

1:LIST
wird der Text ohne Zeilennummern ausgedruckt. Sie können ihn vorher nach Belieben verändern.

Wie gesagt, nur nicht mit RUN starten, denn das bringt unweigerlich eine Fehlermeldung.

Adresse 23 und 24 (\$17 und \$18)

Zeiger auf die Adresse der letzten Zeichenkette im »Temporary String Stack«

Der Inhalt dieser 2 Byte zeigt auf den zuletzt benutzten Speicherplatz innerhalb der Adresse 22 bis 33. Das heißt, daß der Wert in 23 (\$17) immer um 3 kleiner ist als der in 22 (\$16), während der Wert in 24 (\$18) eine Null ist.

Adresse 25 bis 33 (\$19 bis \$21)

Stapelspeicher für Angaben über vorläufige Zeichenketten

Das ist also der Speicherbereich, von dem in den beiden vorigen Abschnitten dauernd die Rede war. Ich gebe zu, »Descriptor Stack for Temporary Strings« drückt die Sache präziser aus als der deutsche Text.

Die Bedeutung eines »vorläufigen« Strings habe ich oben in der Beschreibung der Speicherzelle 22 erklärt.

Was ein Stapelspeicher (Stack) ist, entnehmen Sie bitte dem Texteinschub 6. Jeder der 3 Byte langen Angaben im Stack von 22 bis 33 enthält die Länge sowie die Anfangs- und Endadressen eines vorläufigen Strings, ausgedruckt als Verschiebung im Basic-Speicherbereich.

Adresse 34 bis 37 (\$22 bis \$25)

Verschiedene Zwischenspelcher

Diese vier Speicherzellen werden vom Basic-Übersetzer (Interpreter) für verschiedene Zwischenergebnisse und Flaggen benutzt, die aber dem Programmierer nichts nutzen.

Adresse 38 bis 42 (\$26 bis \$2A)

Arbeitsspeicher für arithmetische Operationen

Diese Speicherzellen werden von den Basic-Routinen bei der Multiplikation und Division als »Notizblatt« verwendet. Auch die Routinen, welche die erforderliche Speichergröße beim Definieren eines Zahlenfeldes (Array) ausrechnen, benutzen diesen Bereich.

Adresse 43 und 44 (\$2B und \$2C)

Zeiger auf den Anfang der Basic-Programme im Spelcher

Dieser Zeiger, in der Low-/ High-Byte-Darstellung, dem Basic-Übersetzer an, ab welcher Speicherzelle das Basic-Programm beginnt. Normalerweise ist diese Adresse fest vorgegeben. Beim C 64 zum Beispiel zeigt der Zeiger auf 2049 (\$801). Beim VC 20 ist die Lage schon schwieriger. denn der Speicherbeginn hängt davon ab, welche Speichererweiterung eingesetzt ist. Die folgende Tabelle 3 gibt darüber Auskunft.

Tabelle 3: Beginn des Programmspeichers

C 64	2049 (\$801)
VC 20 (GV)	4097 (\$1001)
VC 20 (+3 K)	1025 (\$401)
VC 20 (+ 8 K)	4609 (\$1201)

Mit dem Befehl PRINT PEEK (43) + PEEK (44)*256

läßt sich der jeweilige Beginn des Programmspeichers leicht feststellen. Mit einem POKE-Befehl kann der Programmierer diese Anfangsadresse verändern. Wozu das gut ist, fragen

Anwendung #1:

Nun, wenn Sie zum Beispiel ein Maschinenprogramm mit einem Basic-Programm gemeinsam betreiben wollen, brauchen Sie einen Speicherbereich für das Maschinenprogramm, der vom Basic-Programm nicht belegt wird. Wir sprechen vom »Schützen des Maschinenprogramms vor dem Überschreiben durch das Basic«. Der Speicherbereich eines Maschinenprogramms ist immer bekannt. Nach seinem letzten Speicherplatz kann das Basic-Programm beginnen.

Die Verschiebung der Anfangsadresse erfolgt in vier Schritten:

1. Schritt: In den Speicherplatz vor dem neuen Basic-Bereich muß eine Null gePOKEt werden. Die Null dient zum Abgrenzen. 2. Schritt: Die Adresse der ersten Speicherzelle wird in die Low-/High-Byte-Darstellung umgerechnet. Ich verweise dazu auf die Erklärung dieses Vorgangs im Texteinschub Nr. 1.

3. Schritt: Das Low-Byte wird in die Speicherzelle 43, das High-Byte in die Zelle 44 gePOKEt.

4. Schritt: Die Operation muß unbedingt mit dem Befehl NEW abgeschlossen werden, um sicherzustellen, daß auch alle anderen Zeiger auf ihren Anfangszustand gesetzt werden.

Im folgenden kleinen Programm wird angenommen, daß der Speicher bis zur Adresse 5000 (\$1388) durch ein Maschinenprogramm belegt ist. Das Basic-Programm kann daher ab 5002 (\$138A) anfangen, denn in 5001 muß ja eine Null stehen. Die Adresse 5002 teilt sich auf in ein High-Byte von INT (5002/256) = 19 und ein Low-Byte von 5002-(19*256) = 138.

10 POKE 5001,0

20 POKE 43,138

30 POKE 44,19

40 NEW

Der Effekt einer solchen »Verbiegung« des Zeigers in 43 und 44 wird im Texteinschub Nr. 7 »Der sichtbare Basic-Speicher« demonstriert.

Neben der oben erwähnten Anwendung der Zeigerverbiegung gibt es noch andere Möglichkeiten:

Anwendung #2:

Christoph Sauer hat in seinem Kurs »Der gläserne VC 20« in Ausgabe 10/84 auf Seite 158 gezeigt, wie man mehrere Programme gleichzeitig im Speicher unterbringen und zwischen ihnen umschalten kann.

Anwendung #3:

Man kann zwei oder mehrere unabhängige Programme genau hintereinander in den Speicher bringen, um sie aneinander zu hängen, was dem im Commodore-Basic fehlenden Befehl MERGE entspricht. Dabei dürfen die Zeilennummern sich allerdings nicht überschneiden. Anwendung #4:

Durch Hinaufschieben des Basic-Bereichs kann Platz geschaffen werden für selbstdefinierte Zeichen oder hochauflösende Grafik.

Die Speicherzellen-Paare von 45, 46 bis 55, 56 (\$37 bis \$38) zeigen auf weitere für Basic-Programme wichtige Speicherbereiche, die deswegen gemeinsam betrachtet werden sollten. Bild 5 stellt den Zusammenhang grafisch dar. In diesem Bereich werden alle Variablen eines Programms gespeichert. Zur Erinnerung:

Texteinschub Nr. 6 Was ist ein Stapelspeicher (Stack)?

Der normale Arbeitsspeicher des Computers, auf englisch »Random Access Memory« oder kurz RAM genannt, hat für jede Speicherzelle eine eigene Adresse, die beim Schreiben in den Speicher oder beim Lesen aus dem Speicher angegeben werden muß.

Als Analogie möge eine Aktenablage dienen, bei der jeder Akt (Brief, Papier, Zeichnung) in einen Ordner kommt, mit Nummer versehen.

Um einen Akt herauszuholen, muß man die Nummer (Adresse) kennen, unter der er abgelegt ist.

Ein Stapelspeicher, auf englisch »Stack« genannt, funktioniert wie eine Aktenablage, bei der jeder Akt einfach oben auf einen Stapel gelegt wird, daher der Name. Diese Ablage erfolgt ohne Kennzeichnung oder Nummer, einfach immer der Reihe nach.

Einen Akt kann man aus einem Stapelspeicher nicht beliebig herausholen, da immer nur der oberste Akt zugänglich ist.

Die Methode der Stapelspeicher bietet sich überall dort an, wo es auf die Reihenfolge der gespeicherten Daten ankommt. Basic merkt sich zum Beispiel der Reihe nach die Adressen, von denen aus mit GOSUB ein Unterprogramm angesprungen wird. Wenn mehrere GOSUBs hintereinander eingesetzt werden, liegt auf dem Stapel immer die letzte Absprungadresse bereit zum Rücksprung.

Ein Stapelspeicher hat demnach nur eine einzige Adresse, die sowohl zum Abspeichern als auch zum Auslesen dieselbe ist.

Voraussetzung eines Stapelspeichers ist natürlich eine Routine, welche alle gespeicherten Daten im Stapelspeicher um einen Platz weiterschiebt, wenn eine neue Information »oben auf den Stapel gelegt wird«.

Das Basic der Commodore-Computer verwendet mehrere dieser Sie belspeicher.

Die Programmiersprache Forth ist völlig auf dem Prinzip des Stapelspeichers aufgebaut.

Texteinschub Nr. 7 Der sichtbare Basic-Speicher

Wenn wir den Variablen A die Adresse des Speicherbeginns der Basic-Programme zuordnen und dann mit einer FOR..NEXT-Schleife den Inhalt dieser und der nächsten 100 Speicherplätze ausdrucken, sehen wir in dezimaler Darstellung die ersten 101 Zahlenwerte, mit denen der Computer ein Basic-Programm speichert.

Ein Verbiegen des Zeigers in Speicherzelle 43/44 kann auf diese Weise in seiner Wirkung sichtbar gemacht werden.

Als Demo-Programm wähle ich zwei Zeilen, welche die Zahlen 1 bis 9 und die Buchstaben A bis I ausdrucken.

10 PRINT "123456789"

20 PRINT "ABCDEFGHI"

100 A=2049 : REM*C 64

4097 : REM*VC 20 ohne Erweiterung

1025 : REM*VC 20 mit 3 KByte

4609 : REM*VC 20 mit 8 KByte oder mehr

110 PRINT CHR\$(147)

Zeile 100 definiert den Speicheranfang. Zeile 110 löscht den Bildschirm.

120 FOR J=A TO A+100

130 PRINT PEEK (J);

140 NEXT J

Die Befehle in den Zeilen 120 bis 140 drucken den Inhalt der ersten 101 Zellen dieses Basic-Programms aus. SAVEn Sie bitte dieses kleine Programm, denn wir brauchen es noch einmal. Dann geht es los mit RUN. In Bild 3 ist der Bildschirm-Ausdruck des VC 20 mit 8 KByte dargestellt, der des C 64 zeigt praktisch dieselbe Information.

Überspringen Sie bitte zunächst die ersten beiden Zahlen. Die dritte und vierte Zahl ist 10 und 0. Das ist (als Low- und High-Byte) die Nummer der ersten Zeile des Basic-Programms. Dann folgt 153, das ist der interne Codewert für PRINT. Diese Codes für alle Basic-Befehlswörter heißen »TOKEN«, sie sind im Texteinschub Nr. 32 angegeben.

Die nächste Zahl auf dem Bildschirm ist die 34, sie ist der ASCII-Code für den Gänsefuß. Danach folgen in aufsteigender Reihenfolge die ASCII-Codes der Ziffern 1 (48) bis 9 (57). Danach sehen Sie wieder den Gänsefuß (34). Schließlich kommt eine Null als Abstandszeichen zur nächsten Basic-Zeile.

Machen Sie bitte folgendes Experiment: Ausgehend von der Adresse der ersten auf dem Bildschirm ausgedruckten Speicherzellen – zum Beispiel 4609 beim VC 20 mit 8 KByte – zählen Sie die Zellen weiter bis zur Abgrenzungs-Null. In meinem Beispiel steht die Null in Zeile 4625. Das heißt, daß die nächste Basic-Zeile in 4626 anfängt. Und das ist genau die Zahl, die in den ersten beiden Zellen steht, die wir vorhin übersprungen haben; in meinem Beispiel steht da 18 18. Machen wir die Probe: 18 + 256 * 18 = 4626.

Jede Basic-Zeile im Speicher beginnt also mit der Adresse der nächsten Zeile (sie heißt Koppeladresse) und endet mit einer Null.

Ab 4626 folgt dann die nächste Koppeladresse, danach mit 200 die Zeilennummer, und Sie erkennen jetzt sicher die Codes der Angaben von Zeile 20 wieder.

So, jetzt wollen wir den Zeiger in 43 und 44 verbiegen. Ich schlage vor, daß wir den Basic-Beginn um zehn Adressen höher schieben. Sie müssen jetzt die in Zeile 100 oben verwendete Zahl für A in die High-/Low-Byte-Darstellung umrechnen und das Low-Byte um 10 erhöhen. Dieses Zahlenpaar POKEn wir in die Zellen 43 und 44. Vorher müssen wir aber noch in Zelle (A + 10) –1 eine Abstands-Null POKEn.

Wir geben diese Befehlssequenz im Direktmodus ein:

☐ für den C 64:

POKE 2058, 0: POKE 43, 11: POKE 44, 8: NEW

☐ für den VC 20 (GV):

POKE 5006,0: POKE 43,143: POKE 44,19: NEW

☐ für den VC 20 (= 3 KByte):

POKE 1034,0:POKE 43,11:POKE 44,4:NEW

☐ für den VC 20 (> 8 KByte)

POKE 4618,0:POKE 43,11:POKE 44,18: NEW

Jetzt ist der Anfang des Basic-Speichers versetzt. Um das zu prüfen, geben wir das kleine Programm von oben nochmal ein und lassen es mit RUN laufen. Der resultierende Bildschirmausdruck ist in Bild 4 dargestellt.

Die ersten Zahlen sind genauso wie vorher. Es sind auch die Reste von vorher, da wir den Speicher nicht auf Null gesetzt haben. Aber zählen Sie bitte die ersten zehn Adressen hoch. Da finden Sie unser Programm von vorhin genau wieder, beginnend mit der Abstands-Null. Aber Vorsicht, lassen Sie sich nicht verwirren, denn die Koppeladressen sind natürlich jetzt auch jeweils um 10 höher. Aber hinter den Koppeladressen finden wir wieder unser Programm, in gleicher Weise dargestellt wie beim ersten Mal. Da der Zeiger in 43 und 44 von allen entsprechenden Routinen des Übersetzers und des Betriebssystems abgefragt wird, läuft ein verschobenes Programm fehlerfrei, solange natürlich der Zeiger nicht wieder verändert wird.

Wir unterscheiden zwischen »normalen« Variablen (numerische und String-Variable) und Feld-Variablen (Arrays). Dabei ist wichtig zu wissen, daß ein Basic-Programm während des Eintippens oder Einladens von Disk beziehungsweise Kassette in den 1. Block kommt. Während des Programmlaufs werden alle normalen Variablen in den 2. Block geschrieben, alle Felder

(Arrays) in den 3. Block und schließlich der Text der Zeichenketten (Strings) sozusagen rückwärts vom Ende des Arbeitsspeichers in den 4. Block. Je nach Größe des Programms und nach Anzahl der Variablen wandern die Blockgrenzen nach oben beziehungsweise die von Block 4 nach unten. Wenn sie sich treffen beziehungsweise über-

Bild 3. Ausdruck vom VC 20 mit 8 KByte Speichererweiterung

Bild 4. Neuer Bildschirmausdruck

schneiden, gibt es »OUT OF MEMOLIY«.

64EB

Diese Blockbewegung ist in Bild 5 durch die Pfeile dargestellt.

Adresse 45 und 46 (\$2D und \$2E)

Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Variable

Dieser Zeiger, in der Low/ High-Byte-Darstellung, gibt dem Basic-Interpreter an, ab welcher Speicherzelle die Variablen eines Basic-Programms gespeichert sind. Da die Variablen direkt an das Basic-Programm anschließen, zeigt dieser Zeiger natürlich gleichzeitig auf das Ende des Basic-Programms.

Es muß betont werden, daß es sich nur um den Bereich der »normalen« Variablen handelt, also nicht um Felder (Arrays). Anders als der Zeiger in 43 und 44, der auf fest definierte Speicherzellen zeigt, liegt der Zeiger für den Variablen-Beginn nicht fest. Je nach Länge des Programms wandert er nach oben.

Sobald ein Programm eingetippt oder aus einem externen Speicher (Diskette, Kassette) eingelesen ist, wird der Zeiger in 45 und 46 durch RUN auf ein Byte hinter das Programmende gesetzt und alle Variablen werden in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert. Da normalerweise die Länge eines Basic-Programms während des Ablaufs konstant bleibt, werden die Variablen in ihrer Position auch nicht gestört.

Das bedeutet, daß sie sowohl vom Programm als auch vom Programmierer nach einer Unterbrechung abgefragt werden können. Nur wenn das Programm modifiziert wird, wandert der Zeiger zusammen mit den Variablen entsprechend weiter.


Denselben Effekt wie das oben erwähnte RUN haben übrigens auch die Befehle NEW, CLR und LOAD. Eine Ausnahme bildet das LOAD innerhalb eines Programms, welches den Zeiger nicht zurücksetzt. Dadurch wird ein Aneinanderhängen von mehreren Programmen samt

Variablen-Weiterverwendung unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht.

Die Bearbeitung der Variablen durch das Basic-Programm und die daraus resultierenden Kochrezepte für den Programmierer sind im Texteinschub Nr. 8 »Normale Variable in BASIC« separat

Die verschiedenen Typen der Variablen und ihre Darstellung

C64/VC20



im Speicher finden Sie im 64'er, Ausgabe 10/84, Seite 157 und noch ausführlicher in Ausgabe 11/84, Seite 124, dargestellt und erklärt.

Für diejenigen Leser, welche kein Monitor- beziehungsweise Disassembler-Programm haben oder benutzen können, ist im Texteinschub Nr. 9 »Darstellung der normalen Variablen im Speicher« eine kleine Anleitung gegeben, wie sie die Variablendarstellung mittels Basic anschauen können.

Adresse 47 und 48 (\$2F und \$30)

Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays)

Dieser Zeiger, in der Low-/ High-Byte-Darstellung, gibt dem Basic-Übersetzer (Interpreter) an, ab welcher Speicherzelle die Felder (Arrays) eines Basic-Programms gespeichert

Texteinschub Nr. 8 Normale Variable in Basic

Alle Daten, die in einem Basic-Programm nicht in Form von READ-DATA-Anweisungen vorkommen, werden als »Variable« unmittelbar nach dem Basic-Programm abgespeichert. Wir unterscheiden dabei zwei Typen:

- normale Variable
- Felder (Arrays)

Wir betrachten hier nur die »normalen« Variablen.

Sie erscheinen in dem Speicherbereich, dessen Beginn durch den Zeiger in den Zellen 45 und 46 und dessen Ende durch den Zeiger in 47 und 48 angegeben wird, in derselben Reihenfolge, in welcher sie während des Ablaufes des Basic-Programms auftreten. Wenn Basic dann auf eine der bereits definierten (und abgespeicherten) Variablen zurückgreifen soll, muß es den gesamten Variablenbereich von Anfang an absuchen, bis es den Namen der gesuchten Variablen gefunden hat. Wenn diese Variable ganz am Ende des Bereiches steht, kann dieser Suchprozeß recht lange dauern.

Regel 1:

Häufig vorkommende Variable sollen am Anfang des Variablenbereichs stehen. Das wird dadurch erreicht, daß sie als erste Variable in einem Programm »definiert« werden. Falls sie erst später im Programm gebraucht werden (aber dann häufig), werden sie trotzdem am Anfang des Programms angegeben, notfalls mit einem beliebigen Wert, der später dann keine Rolle mehr spielt und ersetzt wird. Man nennt das einen »Dummy«-Wert.

Die Felder-Variablen stehen direkt nach den »normalen« Variablen. Auch hier kann der gewiefte Programmierer Gutes tun. Wenn nämlich nach einer Definition eines Feldes später im Programm noch normale Variable dazukommen, ist natürlich zuerst kein Platz für sie da. Das Betriebssystem des Computers muß erst alle Felder-Variablen weiterschieben, bevor die Neuankömmlinge in dem dadurch erweiterten Variablenbereich gespeichert werden können. Auch das kostet unnötig viel Zeit.

Regel 2:

Alle normalen Variablen sollen als erste in einem Programm definiert werden. Wer also drauflos programmiert, sollte zumindest am Ende das Programm so umbauen, daß diese simple Regel erfüllt wird.

Texteinschub Nr. 9 Darstellung der normalen Variablen im Speicher

Die normalen Variablen kommen in drei Arten vor:

- ganzzahlige Variablen
- Gleitkomma-Variablen
- String-Variablen (Zeichenketten)

Der Unterschied zwischen den drei Typen ist in den Commodore-Handbüchern gut erklärt, und ich verzichte hier auf eine Wiederholung. Ich will vielmehr direkt zeigen, wie die Variablen im Speicher abgelegt sind.

Wir können den Speicher direkt sichtbar machen.

Einmal geht das in Maschinencode mittels eines Monitors beziehungsweise Disassemblers.

Zum anderen aber geht das auch in Basic und zwar mit folgendem Trick, den ich Th. und M.L. Beyer (MC 10/1983) abgeschaut habe.

Wir verlegen den Beginn des Basic-Variablenspeichers einfach auf den Beginn des Bildschirmspeichers. Auf diese Weise können wir zwar kein vernünftiges Programm laufen lassen, aber alle direkt eingegebenen Variablen-Definitionen werden sofort sichtbar, weil sie eben im Bildschirmspeicher stehen.

Wir erreichen die Verlegung des Speichers durch »Verbiegen« der Zeiger in den Zellen 45 und 46 und 47 und 48. Die Bedeutung dieser Zeiger ist ja im Kurs erklärt.

Die Speicherverlegung beziehungsweise die Methode dazu ist für den C 64 anders als für den VC 20.

■ VC 20:

Alle Angaben gelten für den VC 20 ohne Speichererweiterung, also ziehen Sie bitte alle Speichermodule heraus. Der Speicherbereich für Programme und deren Variablen beginnt jetzt ab Adresse 4096, das ist Block 1 im Bild 5. Der Bildschirmspeicher beginnt ab 7680. Wir verlegen jetzt den Bildschirmspeicher in den Block 1, so daß er ebenfalls ab Adresse 4096 beginnt. Danach müssen wir noch eine Farbe – am besten Schwarz – in den Farbspeicher POKEn, der in dieser neuen Konfiguration von 37888 bis 38399 liegt. Warum das so ist, erklärt Christoph Sauer in seinem Aufsatz »Der gläserne VC 20«, Teil 4, im 64'er 1/85, Seite 131.

Das High-Byte der Adresse, in welcher der Bildschirmspeicher

beginnt, steht in der Speicherzelle 648. Sie können das jederzeit mit PRINT PEEK(648) nachprüfen. Umgekehrt können wir eine Zahl hineinPOKEn, wodurch der Bildschirmspeicher verschoben wird. In unserem Fall erhalten wir das High-Byte für 4096 durch 4096/256 = 16.

Machen Sie jetzt bitte folgende Schritte:

- 1) direkt eingeben: POKE 648,16(RETURN),
- RUN/STOP und RESTORE drücken, bis der Cursor wieder da ist,
- 3) direkt eingeben:

FOR J = 37888: TO 38399: POKE J, O: NEXT J (RETURN),

- mit der DELETE-Taste (nicht mit CLR!) den ganzen Text des Bildschirms löschen.
- 5) mit dem Cursor etwa acht Zeilen nach unten gehen,
- mit der Commodore- und SHIFT-Taste zusammen auf die Großund Kleinschrift umstellen.

Schritt 1 und 3 habe ich oben schon erklärt. Schritt 4 ist nicht absolut notwendig, aber ein leerer Bildschirm ist für uns besser. Die CLR-Taste würde Schritt 3 zunichte machen. Schritt 5 erlaubt uns, weiter unter auf dem Bildschirm Variablen einzugeben, ohne den oberen Teil vollzuschreiben. Schritt 6 schließlich erleichtert das Erkennen der Variablen-Darstelllung.

C 64

Beim C 64 beginnt der Bildschirmspeicher ab 1024. In Low-/ High-Byte-Darstellung ist das 0/4 (1024/256=4, Rest 0). Geben Sie bitte direkt ein:

POKE 46,4 : POKE 48,4

Das Low-Byte in 45 und 47 können wir weglassen, da es ja in beiden Fällen 0 ist. Diese Methode gilt für alle neueren C 64, bei denen direkt ein Zeichen in den Bildschirmspeicher gePOKEt werden kann, ohne sich um die Zeichenfarbe kümmern zu müssen. Es gibt noch einige C 64 mit älteren Betriebssystemen, bei denen die Zeichenfarbe auch angegeben werden muß. Hier gilt:

FOR J = OTO 1000: POKE 55296+3,14: NEXT J

Alles weitere gilt für beide Computertypen gleich

Wenn Sie jetzt den Bildschirm löschen, den Cursor ungefähr in die Mitte des Bildschirms fahren und wiederum direkt eingeben:

VARIABLE = 3 und die RETURN-Taste drücken,

dann erscheinen oben sieben Zeichen. Bitte schalten Sie mit der SHIFT- und Commodore-Taste auf den zweiten Zeichensatz um, jetzt können wir besser lesen.

Aus anderen Kursen wissen Sie wahrscheinlich, daß Variable mit 7 Byte dargestellt werden. In der Tat sehen wir oben die ersten beiden Buchstaben des Variablennamens VA und fünf weitere Zeichen. Wir wollen aber systematisch vorgehen und uns zuerst die ganzzahligen Variablen anschauen.

Ganzzahl-Variable

Wiederholen Sie bitte den Vorgang (Löschen, Cursor auf Mitte, 2. Zeichensatz). Jetzt geben Sie eine Ganzzahl-Variable ein:

Nach RETURN sehen wir als erstes Zeichen ein reverses V, dann ein reverses A, den Klammeraffen @, das kleine c und nochmals drei @. Die beiden ersten Zeichen des Variablennamens (besteht er nur aus einem Zeichen, wird mit einer O aufgefüllt) werden mit ihrem ASCII-Code eingegeben, zu dem bei Ganzzahl-Variablen zur Kennzeichnung einer solchen die Zahl 128 addiert wird.

Schauen Sie in einer ASCII-Tabelle (64'er, Ausgabe 7/84) nach: Das V hat 86, um 128 erhöht gibt das 214. Wir arbeiten hier aber im Bildschirmspeicher, der die Zahlen auf seine eigene Weise interpretiert, nämlich als Bildschirmcode. Der Bildschirmcode-Tabelle entnehmen wir das Zeichen für den Wert 214 und das ist das invertierte V. Für das A können Sie das selbst nachvollziehen.

Also: In unserer Darstellung erkennen wir Ganzzahl-Variable an den invertierten Zeichen des Namens.

Das 3. und 4. Zeichen sind das High- und Low-Byte des Variablenwertes und zwar im Bildschirmcode. In unserem Beispiel der 3 ist das High-Byte 0, also der Klammeraffe @, das Low-Byte 3, also das c. Die restlichen drei Byte sind mit 0 aufgefüllt.

Wenn Sie mit dem Cursor auf die 3 fahren, es mit einer 5 überschreiben und RETURN drücken, verwandelt sich das c in ein e. Beim Überschreiben mit 255 erscheint als 4. Byte das Zeichen für den Bildschirmcode 255. Beim Überschreiben mit 257 ändern sich beide Bytes. Das 3. (High-)Byte springt auf a (=1), das 4. (Low-)Byte ebenfalls auf a. Nun, 1 * 256+1 = 257.

Während, wie bewiesen, das Low-Byte von 0 bis 255 gehen kann, sind beim High-Byte nur Werte zwischen 0 und 127 zugelassen. Die Werte ab 128 signalisieren negative Zahlen. Probieren Sie es aus:

127 * 256+255=32767

Ein Überschreiben mit 32767 resultiert in einer Darstellung der Zeichen für den Bildschirmcode 127 und 255. Der Wert 32768 wird nicht mehr akzeptiert. Dasselbe machen wir noch schnell für negative Zahlen.

Überschreiben Sie bitte die letzte Zahl mit 0. Wie zu erwarten war, sind Byte 4 und 5 jetzt 0 (Klammeraffe).

Wenn Sie jetzt mit –1 überschreiben, erscheint für beide Bytes das Zeichen mit dem Bildschirmcode 255. Bei –2 sehen wir die Zeichen mit den Code-Werten 255 und 254.

Sie sehen also, daß die negativen Zahlen für ganzzahlige Variable sozusagen vom Ende der Tabelle her dargestellt werden, wobei die höchste negative Zahl wieder 32767 ist. Diese »Rückwärtszählung« ist bedingt durch die Methode der negativen Zahlendarstellung im Zweierkomplement. Der Platz und die Gelegenheit verbieten es mir, näher darauf einzugehen. Aber ich glaube, unser kleines Experiment hat Ihnen zumindest von der Darstellung her den Zusammenhang gezeigt. In Bild 6 ist diese Darstellung der ganzzahligen Variablen im Speicher wiedergegeben.

1 .	2	3	4	5	6	7
(Erstew)	Zweites	High-	Low-			
Variablen-	Zeichen des Variablen-Namens (ASCII-Wert + 128)		Varia- es	0	0	0

Bild 6. So stehen ganzzahlige Variable im Speicher

Gleitkomma-Variable

Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich diese Darstellung an dieser Stelle überspringe. Sie ist nämlich nicht ganz leicht zu verstehen, und ich möchte sie lieber dann im Detail erklären, wenn wir zur Diskussion der Speicherzellen 97 bis 101, nämlich des Gleitkomma-Akkumulators kommen. Da geht es in einem Stück. Als Vorgeschmack gebe ich jetzt in Bild 7 nur die Zusammenfassung an.

1	2	3	4	5	6	7	
Erstes Zweites			A STATE OF THE STA				
Zeichen de Variablen-I (ASCII-Wei	Namens	Exponent + 129	keit 1. B	von 32	it Gena Dualsto Bytes hen	ellen,	

Bild 7. Der FAC = Gleit- oder Fließkomma-Akkumulator

String-Variable

Zuerst ist es erforderlich, den Computer in den Anfangszustand zurückzusetzen. Wenn Sie einen RESET-Schalter haben, bitte diesen drücken, sonst aber aus- und einschalten. Wir geben nach Löschen des Bildschirms in der unteren Hälfte direkt ein:

ZX\$="A" < RETURN>

Wir erhalten ein Z, ein invertiertes X, ein kleines a, ein grafisches Zeichen, eine Leerstelle und zwei Klammeraffen.

Fahren Sie bitte jetzt mit dem Cursor auf das A und ändern den String um in BC. Nach RETURN verwandelt sich das a in das b,



das 4. Zeichen ändert sich ebenfalls. Die ersten beiden Zeichen sind also wieder der Name der Variable.

Um zu kennzeichnen, daß es eine String-Variable ist, erscheint das 2. Zeichen des Namens invertiert. Wie oben entsteht es dadurch, daß zum ASCII-Code die Zahl 128 addiert wird. Diese Zahl wird aber wieder als Bildschirmcode interpretiert und entsprechend angezeigt (vergleichen Sie es mit den ASCII- und Bildschirmcode-Tabellen).

Das 3. Zeichen gibt die Länge des Strings an, also im ersten Fall mit a (=1 im Bildschirmcode), im 2. Fall mit b (=2). Zeichen 4 und 5 geben als Low- und High-Byte die Adresse an, bei der begonnen wird, den Text des Strings zu speichern. Das können wir nachprüfen.

Wir hatten die beiden Fälle:

- 1. ZX \$ = "A"
- 4. Zeichen: (Bildschirmcode: 255) und 5. Zeichen: (Bildschirmcode 156) ergibt als Adresse 40959.
- 2. ZX\$ = "BC"
- 4. Zeichen: (Bildschirmcode 253) und 5. Zeichen: (Bildschirmcode 156) ergibt als Adresse 40957.

Der Text der Zeichenketten wird am Ende des Arbeitsspeichers (40959 beim C 64, 7679 beim VC 20 ohne Erweiterung) abgelegt und zwar von hinten nach vorn.

Mit PRINT PEEK (40957); PEEK (40958); PEEK (40959) drucken wir den Inhalt dieser Speicherzellen aus und erhalten: 66 67 65. Im ASCII-Code ist das: B C A. Die Zusammenfassung für String-Variable (Bild 8) sieht so aus:

1	2	3	4	5	6	7
Erstes	Zweites		Low-	High-	676	Trans.
Zeichen des Variablen-Namens		Anzahl der	Byte der Adresse, ab		0 1	0
ASCII- Wert	ASCII- Wert+128	Zeichen des Strings	welcher der Text des Strings abgespei- chert ist		6461	

Bild 8. String-Variable

sind. Was Felder sind und wozu sie gebraucht werden, ist im Texteinschub Nr. 10 kurz erläutert. Da die Felder direkt nach den normalen Variablen gespeichert werden, zeigt dieser Zeiger natürlich gleichzeitig auf das Ende des Speichers für normale Variablen.

Durch POKEn einer Adresse in die Speicherzellen 47 und 48 kann der Speicherbereich am Anfang eines Programms beinahe beliebig verschoben werden. Beinahe deswegen, weil die Verschiebung im Zusammenhang mit den anderen Bereichen (siehe Bild 5) einen Sinn haben muß. Im übrigen gilt für diesen Zeiger dasselbe, was schon für den Zeiger in 45 und 46 gesagt worden ist. Die Darder Feld-Variablen stellung selbst kann mit der Methode angesehen werden, die im Texteinschub Nr. 11 erklärt ist.

Wie aus den Erklärungen hervorgeht, wird bei Feldern mit Zeichenketten (Strings) in dem von Zeiger 47 und 48 bezeichneten Speicherbereich nur die Definition beziehungsweise die Dimensionierung gespeichert. Die eigentlichen Zeichenketten stehen wie bei den normalen Variablen im vierten Block, vom Speicherende rückwärts angeordnet.

Adresse 49 und 50 (\$31 und \$32)

Zeiger auf die Endadresse (+1) des Speicherbereichs für Felder (Arrays)

Der Inhalt dieser Speicherzellen zeigt auf die Adresse, wo der Speicherbereich für Felder aufhört. Wie aus Bild 5 hervorgeht, werden die Zeichenketten vom Ende des verfügbaren RAM-Speichers rückwärts gespeichert. Man kann also auch sagen, daß der Zeiger in 49 und 50 die letzte mögliche Adresse für Zeichenketten angibt. Wenn in einem Programm neue Variablen definiert werden, rutscht diese Adresse weiter nach oben und nähert sich dem Ende der Zeichenketten, die durch den

Zeiger in 51 und 52 angegeben wird

Wenn sich die Speicherbereiche der Felder und Zeichenketten berühren, bleibt der Computer stehen und führt die »Garbage Collection« (Müllabfuhr) durch – ein Prozeß, in dem nicht mehr gebrauchte Zeichenketten entfernt und der Zeichenketten-Speicher reduziert wird. Ist danach immer noch kein Platz, wird OUT OF MEMORY gegeben.

Der Befehl FRE löst immer eine solche Garbage Collection aus und gibt dann die Differenz zwischen den Adressen in den Zeigern 49 und 50 und 51 und 52 als verbleibenden, noch verfügbaren, Speicherbereich aus.

Adresse 51 und 52 (\$33 und \$34)

Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen

Der Inhalt dieser Speicherzellen zeigt in Low-/High-Byte-Darstellung auf das jeweilige untere Ende (siehe Bild 5) des Textspeichers von Zeichenketten. Er bezeichnet aber zugleich auch das obere Ende des frei verfügbaren RAM-Bereichs. Das entsteht dadurch, daß der Text der Zeichenketten vom Ende des RAM-Bereichs nach unten gespeichert wird. In Bild 5 ist das durch den Pfeil dargestellt.

Beim Einschalten des Computers und nach einem RESET wird dieser Zeiger auf das oberste Ende des RAM-Bereichs gesetzt. Beim C 64 ist das 40960 (\$A000). Beim VC 20 hängt es von den eingesetzten Speichererweiterungen ab, ohne Erweiterung ist die Adresse 7680 (\$1E00).

Der Befehl CLR setzt den Zeiger auf die Adresse, welche durch den Zeiger in den Speicherzellen 55 und 56 als das Ende des Basic-Speichers angegeben wird. Wozu das dient, erkläre ich Ihnen bei der Beschreibung dieses Zeigers weiter unten.

Adresse 53 und 54 (\$35 und \$36)

Zeiger auf die Adresse der zuletzt eingegebenen Zeichenkette

In diesen Speicherplätzen steht die Adresse (im vierten Block, siehe Bild 5) der Zeichenkette, die als letzte von Routinen (Programme, Direkteingabe) zur String-Manipulation abgespeichert worden ist. Mit dem folgenden kleinen Programm können Sie das genau sehen:

10 PRINT PEEK(53)+ 256*PEEK(54), 20 PRINT PEEK(51)+256*PEEK (52) 30 INPUT A\$ 40 GOTO 10

Zeile 10 druckt uns zuerst (links) den Zeiger auf die zuletzt eingegebene Zeichenkette aus, Zeile 20 rechts daneben den Zeiger auf die untere Speichergrenze der Zeichenketten. Zeile 30 fordert zur Eingabe einer Zeichenkette auf.

Wenn Sie bei frisch eingeschaltetem Computer das Programm starten, sehen Sie eine O (=vorher noch kein String eingeben) und daneben die Adresse dezimal 40960 (C 64) beziehungsweise dezimal 7680 (VC 20 ohne Erweiterung). Wenn Sie auf das Fragezeichen des INPUT hin zum Beispiel ein A eintippen, erhalten Sie links den vorigen Wert von rechts und rechts jetzt eine um 1 kleinere Zahl. Eine weitere Eingabe von zum Beispiel XXXXX schiebt die alte rechte Zahl nach links und die neue wird um die Anzahl der Zeichen, also 5, verringert.

Adresse 55 und 56 (\$37 und \$38)

Zeiger auf das Ende des für Basic-Programme verfügbaren Speichers

Dieser Zeiger, in der Low-/ High-Byte-Darstellung, gibt dem Basic-Übersetzer an, welches die höchste von Basic verwendbare Speicheradresse ist. Wie aus Bild 5 ersichtlich, ist diese Adresse zugleich der Anfang der als Variable abgespeicherten Zeichenkette (Strings).

Normalerweise ist diese Adresse fest vorgegeben. Die folgende Tabelle 4 gibt darüber Auskunft:

Tabelle 4. Ende des Programmspeichers

	Adresse	Zeiger	
		55 56	
C 64 VC 20	40960	0160	
(Grundv.) VC 20	7680	030	
(+3 KByte) VC 20	7680	030	
(+8 KByte)	16384	064	

VC 20 (+16 KByte) 24576 096 VC 20 (+24 KByte) 32768 0128

Beim Einschalten des Computers überprüft das Betriebssystem den gesamten RAM-Speicher, bis es zur ersten ROM-Speicherzelle kommt, setzt den Zeiger in 55 und 56 auf diese Adresse und druckt den bekannten Kopf mit der verfügbaren Speicherangabe auf den Bildschirm.

Normalerweise wird dieser Zeiger nicht geändert.

Es gibt aber zwei Gelegenheiten, bei denen eine Änderung dieses Zeigers sinnvoll beziehungsweise notwendig ist.


Anwendung 1:

Es kommt oft vor, daß der gesamte Speicher nicht ausschließlich für Basic benötigt wird, sondern daß ein freier Speicherbereich geschaffen wird, um zum Beispiel Maschinenprogramme, selbst definierte Zeichen oder hochaufgelöste Grafik unterzubringen, die aber nicht vom Basic-Programm überschrieben werden können.

Bei der Besprechung der Zeiger in 43 und 44 haben wir das auch schon gemacht, allerdings durch »Hochschieben« des Speicheranfangs. Mit dem Zeiger in 55 und 56 erreichen wir denselben Effekt, diesmal durch »Herunterdrücken« des Speicherendes. Gegenüber den vier Schritten beim Hochschieben ist das Herunterdrükken einfacher. Mit dem Befehl:

POKE 56, PEEK (56) -1:CLR schieben wir das Speicherende um 256 Byte nach unten, egal für welchen Computer und welche Speichererweiterung. Mit -2 verschiebt sich das Ende um 512, mit -4 um 1 024 Byte (also 1 KByte) nach unten. Wenn Sie eine feinere Verschiebung als Vielfache von 256 benötigen, kommen Sie mit dem High-Byte in 56 allein nicht aus, sondern Sie müssen auch einen entsprechenden Wert in 55 hinein-POKEn.

Der Befehl CLR ist notwendig, denn er setzt den Zeiger der Zellen 51 und 52 (siehe dort), das heißt das untere Ende des Speicherbereichs für Zeichenketten auf dieselbe Adresse wie Zeiger 55 und 56. Dadurch wird erzwungen, daß die Zeichenkette sozusagen als Ausgangslage unterhalb des heruntergedrückten Speicherendes abgelegt wird.



Anwendung 2:

Über den User-Port (Steckerleiste an der Rückseite, neben dem Datasetten-Anschluß) können VC 20 und C 64 mit anderen Geräten verbunden werden. Der Datentransfer über diese Verbindung sie heißt RS232-Schnittstelle muß allerdings programmiert werden. Diese RS232-Schnittstelle hat die Gerätenummer 2 (so wie der Drucker Nummer 4 und das Diskettengerät die Nummer 8 hat).

Wenn nun ein Gerät Nummer 2 mit einem OPEN-Befehl angewählt wird, wird automatisch der Zeiger in 55 und 56 und der Zeiger in 643 um 512 Byte heruntergedrückt, um je einen Eingangs- und Ausgangspufferspeicher zu erzeugen. Da der Inhalt dieser Pufferspeicher alle Variable in diesen 512 Byte überschreiben würde, wird auch der CLR-Befehl automatisch gegeben.

Es gilt daher als Vorschrift, daß bei RS232-Verbindungen zuerst der Datenkanal durch OPEN eröffnet werden muß, bevor Variable, Felder und Zeichenketten definiert werden.

Adresse 57 und 58 (\$39 und \$3A)

Nummer der laufenden Basic-Programmzeile

Diese Speicherzellen enthalten die Zeilennummer in Low-/ High-Byte-Darstellung derjenigen Basic-Anweisung, welche gerade ausgeführt wird.

Ein kurzes Programm macht das deutlich:

10 PRINT "ZEILE 10", PEEK(57)+256*PEEK(58) 20 A=3:PRINT A, PEEK(57)+ 256*PEEK(58) 30 B=5:PRINT B, PEEK(57)+ 256*PEEK(58) 40 PRINT A*B, PEEK(57)+

256*PEEK(58)

In jeder Zeile wird zuerst etwas gePRINTet, nämlich Text, Variable und ein Rechenresultat. Durch das Komma getrennt wird in der 2. Bildschirmhälfte (VC 20) beziehungsweise Bildschirmviertel (C 64) der Inhalt der Speicherzellen 57 und 58 ausgedruckt. Das Resultat zeigt

Texteinschub Nr. 10 Felder in Basic

Zur Wiederholung: Es gibt zwei Arten von Variablen, normale Variable und Felder. Jede der beiden Arten ihrerseits kann aus Gleitkomma-Zahlen, ganzen Zahlen oder Zeichenketten bestehen.

Eine normale Variable kann immer nur einen Wert haben, ein Feld enthält gleichzeitig viele Werte, alle unter demselben Variablen-Namen.

Wir können uns ein Feld mit dem Namen KARLSTRASSE als eine Liste vorstellen, in der jedes Element zwar auch den Namen Karlstraße hat, sich aber von den anderen Elementen durch eine eigene Hausnummer unterscheidet. Jede Variable in einer Hausnummer hat einen bestimmten Wert.

Während eine normale Variable einfach mit A=3 einen Wert zugewiesen bekommt, muß ein Feld erst definiert werden, nämlich wie viele Elemente es enthält. Wir machen das mit dem Befehl

DIM KARLSTRASSE (12)

Dieses Feld hat 13 Elemente (von 0 bis 12). Jedem Element kann nun ein Variablenwert zugewiesen werden durch

KARLSTRASSE (0)=25 KARLSTRASSE (1)=56

Das Feld KARLSTRASSE hat in der Klammer nur eine Zahl, man agt, es hat nur eine Dimension.

Ein zweidimensionales Feld entspricht einem Schachbrett, mit Zahlen in der einen und Buchstaben in der anderen Dimension. Wir definieren es mit:

DIM AX (7,7)

AX ist der Name, jede Dimension hat acht Elemente, insgesamt kann das Feld 64 Werte enthalten.

Ein dreidimensionales Feld entspricht einem Quader, oder bei gleicher Elementenzahl pro Dimension (Seite) einem Würfel. Dieses wird dimensioniert mit

DIM BY (125,6,2)

Die Anzahl der Dimensionen wird nur begrenzt durch den verfügbaren Speicherplatz. Wieviel Bytes pro Feld gebraucht werden, entnehmen Sie bitte der Erklärung bei der Darstellung der Feld-Variablen (Texteinschub Nr. 11).

Ein Feld, das wie bisher gezeigt dimensioniert wird, enthält Gleitkomma-Zahlen.

Ein Feld mit ganzen Zahlen wird durch das Zeichen % nach dem Namen gekennzeichnet, also:

DIM CZ%(.,.,.)

Ein Feld mit Zeichenketten dagegen hat nach dem Namen das übliche Zeichen \$, also:

DIM DT\$(..,..)

»Wozu brauche ich Felder, wenn ich auch normale Variable verwenden kann?«, werden Sie vielleicht noch fragen.

Felder haben den großen Vorteil, daß immer dann, wenn viele Variable in einem Programm vorkommen, die alle einen gewissen Zusammenhang haben, viel Speicherplatz gespart werden kann.

Eine normale Variable braucht 7 Byte, eine Feld-Variable nur 5 oder bei ganzen Zahlen sogar nur 2 Byte. Zugegeben, vorher steht noch ein längerer Kopf, aber halt nur einmal. Und das zahlt sich bei vielen Variablen sehr rasch aus.

Und schließlich muß ich noch darauf hinweisen, daß die »Hausnummern« oder Indizes der Elemente innerhalb eines Programms durch mathematische Operationen verändert und manipuliert werden können. Aber das ist natürlich höhere Programmierkunst und geht über diese kurze Einführung hinaus.

Texteinschub Nr. 11 Darstellung der Felder-(Array)-Variablen im Speicher

Die Felder-Variablen kommen in drei Arten vor:

- als ganze Zahlen,
- als Gleitkomma-Zahlen,
- als Zeichenketten.

Sie sind in dem Texteinschub Nr. 10 »Felder in Basic« kurz beschrieben.

Wir wollen sie uns hier mit den Methoden anschauen, welche ich für den C 64 und für den VC 20 in dem Texteinschub Nr. 9

»Darstellung der normalen Variablen im Speicher« beschrieben habe

Beim C 64 ist allerdings ein Zusatz dabei. Sie müssen, am besten gleich am Anfang, noch eingeben:

POKE 44,4:NEW

Ein eventuell auftretender SYNTAX ERROR soll uns nicht weiter stören.

Wenn Sie also das jeweilige Kochrezept ausgeführt und damit den Bildschirm- und den Variablenspeicher auf dieselbe Adresse gelegt haben, können wir anfangen.

Gleitkomma-Feld

Geben Sie direkt ein:

DIM AB(1,2,3)

Wir dimensionieren also ein Feld mit dem Namen AB, es hat drei Dimensionen, die erste Dimension hat zwei (0,1) Werte, die zweite hat drei und die dritte hat vier Werte. Sobald Sie die RETURN-Taste drücken, erscheint das Feld auf dem Bildschirm. Wir sehen folgende Zeichen:

A, B, invertiertes C, @ c @ d @ c @ b plus 120 Klammeraffen @. Die ersten zwei Stellen sind der Name des Feldes in der Darstellung für Gleitkomma-Variable, wie in der letzten Folge beschrieben wurde. Die dritte und vierte Stelle geben im Bildschirmcode als Low- und High-Byte die Länge des Feldes an (das inverse C = 131, das @ = 0, bitte nachzählen). Die fünfte Stelle zeigt die Anzahl der Dimensionen (c = 3) an. Ab der sechsten Stelle stehen die Anzahl der Elemente der Dimension (diesmal als High- und Low-Byte) und zwar beginnend mit der letzten Dimension. In unserem Falle ist das also in Stelle 6 und 7 ein @ und d (0 - 3 = 4 = d), Stelle 8 und 9 sind dasselbe für die zweite Dimension und schließlich Stelle 10 und 11 für die erste Dimension (0 - 1=2=b). Danach folgen entsprechend der Anzahl der

Dieses Auffüllen wollen wir nachvollziehen. Geben Sie bitte direkt ein:

dimensionierten Elemente (2*3*4=24) 5 Byte pro Element

(24*5=120), die vorerst auf 0 = @ stehen, die aber mit den

Werten der Elemente aufgefüllt werden.

AB(0,0,0)=5

Wir weisen damit dem allerersten Element des Feldes den Wert 5 zu.

In der oberen Darstellung des Feldes AB ändern sich dadurch Byte 12 und 13. Das neu erschienene inverse C und die Leerstelle mit den drei nachfolgenden @ ist die Gleitkomma-Darstellung (Mantisse und Exponent) der Zahl 5. Auf diese Darstellung werde ich später im Verlauf dieses Kurses bei der Besprechung der Speicherzelle 97 noch genauer eingehen.

Wenn wir jetzt (durch Überschreiben der vorigen Anweisung) zusätzlich noch eingeben:

AB(1,0,0)=6

erreichen wir eine entsprechende Änderung der Bytes 17 und 18, also des zweiten Elements des Feldes.

In Bild 9 sind die Stellen eines Gleitkomma-Feldes grafisch dargestellt.

Ganzzahliges Feld

Im Vergleich zu dem Gleitkomma-Feld dimensionieren wir als nächstes ein ganzzahliges Feld:

DIM AB%(1,2,3)

Jetzt erscheint auf dem Bildschirm gleich anschließend an das erste Feld eine neue Darstellung: invertiertes A, invertiertes B, ;, @, c@, d, @, c, @b plus 48 Klammeraffen @.

Die ersten 11 Byte haben dieselbe Bedeutung wie beim Gleitkomma-Feld, aber nur deswegen, weil wir dieselben drei Dimensionen mit identischer Elementenzahl dimensioniert haben. Bei mehr Dimensionen wäre dieser Kopf natürlich länger. Die inverse Darstellung des Feldnamens signalisiert ein ganzzahliges Feld. Die dritte Stelle zeigt das »;« – im Bildschirmcode ist das die 59. In der Tat ist das Feld nur 59 Byte lang, also wesentlich weniger als das Gleitkomma-Feld. Die 2*3*4=24 Elemente benötigen in der Ganzzahl-Darstellung nur je 2 Byte (24*2=48+11=59). Womit bewiesen ist, daß eine Ganzzahl-Darstellung mit dem Zeichen % erheblich Speicherplatz spart – allerdings nur bei Feldern!

Jetzt wollen wir noch den Inhalt des Feldes füllen, so wie vorher mit:

AB%(0,0,0)=5

... und prompt ändert sich Byte Nummer 13 in ein e (e = 5). Eine Eingabe für das zweite Element:

AB%(1,0,0)=6

verändert das 15. Byte in ein f.

In Bild 10 ist der Inhalt eines Ganzzahl-Feldes grafisch dargestellt.




Bild 10. Ganzzahliges Feld

Felder mit Zeichenketten

Die Dimensionierung eines Feldes mit Zeichenketten sieht so

DIM AB\$(1,2,3)

Auf dem Bildschirm erscheint jetzt ein Feld:

Auch hier zeigen die ersten elf Stellen dieselbe Information wie bei den anderen Feldern. Zur Kennzeichnung des Zeichenketten-Feldes ist das zweite Zeichen des Feldnamens invers dargestellt. Zeichen 3 und 4 geben wieder die Länge des Feldes an. Das S hat den Bildschirmcode 83. (Vorsicht! Da wir im Groß-/Kleinbuchstaben-Modus sind, müssen wir die jeweils rechte Seite der Spalten in der Code-Tabelle nehmen). Die Länge 83 minus 11 Kopfstellen ergibt 72 Byte, geteilt durch 24 (2*3*4 = 24 Elemente) erhalten wir 3 Byte zur Darstellung eines Elements.

Das erste Byte gibt die Länge der Zeichenkette an, das zweite und dritte Byte (Low-/High-Byte) die Adresse, ab der die Zeichenkette im vierten Block gespeichert ist.

Die Methode ist also dieselbe wie bei den »normalen« Zeichenketten-Variablen. Das wollen wir uns auch noch ansehen. Geben Sie direkt ein:

AB\$(0,0,0)="AAAAAA"

In der Darstellung des Feldes ändern sich dadurch die Stellen 12, 13 und 14 und wir sehen

- beim C 64:
- beim VC 20:

Im Bildschirm steht dafür:

- C 64: 6 250 159 das heißt 6 Zeichen,
 - ab Adresse 250+159 * 256=40959
- VC 20: 6 250 29 das heißt 6 Zeichen ab Adresse 250+29*256=7674

Jetzt weisen wir dem letzten Element auch noch eine Zeichenkette zu:

AB\$(1,2,3)="BB"

Die letzten drei Stellen des Feldes ändern sich ebenfalls, wobei die erste mit dem b eine Zeichenkettenlänge von 2 angibt, dementsprechend muß die Anfangsadresse um 2 niedriger sein als die vorher definierte Kette: Das Low-Byte 250 - 2 = 248, in der Codetabelle finden wir dafür das, was auch im Feld steht. Das High-Byte bleibt unverändert.


Bild 11 zeigt die grafische Darstellung des Zeichenketten-Feldes

Als letztes zeige ich Ihnen noch die im vierten Block gespeicherten Zeichenketten. Wir drucken einfach den CHR\$-Wert der in den betreffenden Speicherzellen stehenden Codezahlen aus mit:

- VC 20:

FOR I=248 TO 255:PRINT CHR\$(PEEK(29*256+I));:NEXT — C 64:

FOR I=248 TO 255:PRINTCHR\$(PEEK(159*256+I));:NEXT ... und wir erhalten die beiden Zeichenketten in umgekehrter Reihenfolge, also vom Speicherende her eingespeichert. Interessant ist, daß sich vor die Felder – wenn Sie sie noch auf dem Bildschirm hatten – die neu definierte Gleitkomma-Variable I@geschoben hat. Auch das ist eine Demonstration des Speicherverfahrens der Variablen, genauso wie ich es Ihnen in der letzten Folge erklärt habe.



in der Tat die jeweilige Zeilennummer an.

Die Basic-Befehle GOTO, GOSUB-RETURN, FOR-NEXT, END, STOP, CONT und die Betätigung der STOP-Taste während eines Programmlaufes verwenden alle den Inhalt dieser Speicherzellen, um entweder zu der laufenden Zeile zurückzufinden oder um die Unterbrechung mit BREAK IN... anzuzeigen. Auch die meisten Fehlermeldungen verwenden diese Zellen.

In vielen Basic-Erweiterungen und Programmierhilfen wird ein Befehl TRACE oder STEP angeboten, welcher ein schrittweises Abarbeiten eines Programms bei gleichzeitiger Anzeige der gerade aktiven Zeilennummer erlaubt. Dieses TRACE verwendet natürlich auch den Inhalt der Zellen 57 und 58.

Schließlich sei noch erwähnt, daß im direkten Modus, also bei direkt eingetippten Aktionen des Computers ohne Programmzeilen, in der Zelle 58 immer die Zahl 255 steht. Diejenigen Basic-Befehle, welche im direkten Modus nicht erlaubt sind (INPUT, GET, DEF), prüfen

in Zelle 58, ob sie im direkten Modus oder während eines Programmlaufes aufgetreten sind.

Adresse 59 und 60 (\$3B und \$3C)

Zeilennummer der letzten Programmunterbrechung

Immer dann, wenn ein Programmablauf durch die Befehle END oder STOP oder aber mit der STOP-Taste abgebrochen wird, wird die Nummer der gerade ausgeführten Programmzeile nach 59 und 60 gebracht und bleibt dort solange, bis eine neue Unterbrechung erfolgt.

Das läßt sich am besten mit der STOP-Taste und nachfolgendem CONT zeigen. Nehmen Sie bitte dazu das kleine Demo-Programm der Zellen 57 und 58 und ändern Sie alle PEEK-Adressen in 59 und 60 um. Fügen Sie außerdem noch eine Zeile 50 hinzu:

50 GOTO 10

Den dadurch erzeugten kontinuierlichen Lauf des Programms bremsen Sie dann mit der STOP-Taste und lassen ihn danach mit CONT weiterlaufen. Auf der rechten Seite erscheint jetzt die Zeilennummer, bei der das Programm vorher unterbrochen worden ist.

Adresse 61 und 62 (\$3D und \$3E)

Zeiger auf die Adresse, ab welcher der Text der laufenden Basic-Zeile gespeichert ist.

Die Abarbeitung der einzelnen Basic-Zeilen während eines Programmlaufs wird von einem kleinen Maschinencode-Programm, welches in den Speicherzellen 115 bis 138 steht (wir kommen noch dahin), gesteuert. In den Zellen 122 und 123 enthält es die Adresse des letzten Bytes des gerade ausgeführten Basic-Befehls.

Sobald eine neue Basic-Zeile verarbeitet wird, holt das Betriebssystem diese Adresse aus 122 und 123 und speichert sie in den hier zur Diskussion stehenden Speicherzellen 61 und 62 ab, wie üblich als Low-/ High-Byte.

geschieht Dasselbe bei iedem Befehl END, STOP, bei Fehlern mit dem Befehl INPUT und durch das Drücken der STOP-Taste. Der Befehl CONT hingegen schaut in 61 und 62 nach und bringt die darin befindliche Adresse zurück in die Speicherzellen 122 und 123 Fortsetzung des Programms. Wenn aber in Zelle 62 inzwischen eine 0 steht - und das geschieht bei einem LOAD-Befehl, durch Programm-Abbruch mit Fehlermeldung und durch Eingabe neuer Basic-Zeilen beziehungsweise deren Veränderungen mit abschlie-Bender RETURN-Taste - dann wird der CONT-Befehl nicht ausgeführt.

Zur besseren Erklärung dieser in 61 und 62 als Zeiger stehenden Adresse einer Basic-Zeile möchte ich Sie an den Texteinschub Nr. 7 erinnern, in dem ich den Basic-Programmspeicher »sichtbar« gemacht habe, um die Wirkung der Verschlebung des Zeigers in den Zellen 43 und 44 zu demonstrieren.

Wir nehmen dazu bitte noch einmal das kleine Demo-Programm für die Adressen 57 und 58 oben her und ersetzen die PEEK-Werte durch 61 und 62. Das Ausdrucken des Inhalts von 61 und 62 legen wir aber an den Anfang jeder Zeile. Das Programm sieht dann so aus:

10 PRINT PEEK(61)+256*PEEK (62), "ZEILE 10" 20 PRINT PEEK(61)+256*PEEK (62),:A=3:PRINT A
30 PRINT PEEK(61)+256*PEEK
(62),:B=5:PRINT B
40 PRINT PEEK(61)+256*PEEK
(62).A*B

Nach RUN erhalten wir jetzt auf der linken Seite Zahlen, die den jeweiligen Basic-Speicher angeben, ab dem diese Zeile gespeichert ist. Wenn Sie ab diesen Adressen mit der gerade erwähnten Methode aus Texteinschub Nr. 7 nachschauen, finden Sie genau die Zeilen des kleinen Demo-Programms wieder.

Zur Anwendung dieses Zeigers kann ich wenig sagen. Ihn durch POKE zu verändern, geht in Basic nicht, weil das Betriebssystem die richtigen Werte immer neu eingibt. Man kann ihn allerdings abfragen, wenn man sich für die Speicheradressen der Basic-Zeilen interessiert. Die einzige Anwendung dafür kenne ich von S. Leemon, welche bei den Adressen 65 und 66 eingesetzt wird.

Adresse 63 und 64 (\$3F und \$40)

Zeilennummer eines gerade laufenden DATA-Befehls

Diese Speicherzellen enthalten die Nummer der Basic-Zeile, in der gerade ein DATA-Befehl mit READ gelesen wird. Sobald in einer DATA-Zeile ein Fehler gefunden wird, kommt diese Zeilennummer aus 63 und 64 in die Speicherzellen 57 und 58, um in der Fehlermeldung die fehlerhafte DATA-Zeile und nicht die laufende READ-Zeile anzuzeigen. Auf diese Weise werden Syntax-Fehler in einer DATA-Zeile angezeigt. Um andere Fehler, wie zum Beispiel ein fehlendes Komma zwischen zwei DATA-Angaben anzuzeigen. können die Speicherzellen 63 und 64 eingesetzt werden.

In dem folgenden Programm wird in Zeile 20 geprüft, ob die DATA-Angaben größer als 255 sind. Da bei einem fehlenden Komma die beiden Zahlen als eine Zahl gelesen werden, wird dieser Fall erkannt und mit einem F versehen die Nummer der DATA-Zeile ausgedruckt, in der das Komma fehlt.

10 FOR X=1 TO 10:READ A:PRINT A 20 IF A > 255 THEN PRINT "F" PEEK(63) + 256*PEEK (64) 30 NEXT X 40 DATA 10,20,30 50 DATA 40,50,60

60 DATA 70,80,90,100

Sie können jetzt in den DATA-Zeilen Kommafehler einbauen, die vom Programm angezeigt werden. Ein anderer häufiger Fehler, nämlich ein Komma am Ende einer DATA-Zeile, kann damit leider nicht erkannt werden. Aber vielleicht fällt Ihnen eine Prüfformel dazu ein.

Adresse 65 und 66 (\$41 und \$42)

Zeiger auf die Adresse, ab der die laufende DATA-Angabe gespeichert ist

Diese Speicherzellen enthalten in der Low-/High-Byte-Darstellung die Adresse im Basic-Programmspeicher, ab welcher der READ-Befehl nach der nächsten DATA-Zeile sucht.

Zu Beginn eines Programms steht in 65 und 66 als Adresse der Beginn des Basic-Speichers, also derselbe Wert wie in den Speicherzellen 43 und 44. Der Befehl RESTORE setzt den Zeiger immer auf diesen Anfangswert zurück. Ein Demo-Programm zeigt uns das an (die Kommata sind wichtig für das Format der Darstellung auf dem Bildschirm!):

10 PRINT, PEEK(65)+256*
PEEK(66)
20 FOR X=1 TO 10:READ A
30 PRINT A, PEEK(65)+
256*PEEK(66)
40 NEXT X
50 DATA 10,20,30,40,50,60,
70,80,90,100
60 RESTORE
70 PRINT, PEEK(65)+256*PEEK

Durch Verändern dieses Zeigers in 65 und 66 kann die Reihenfolge, mit der DATA-Angaben gelesen werden, verändert werden, allerdings nur zeilenweise.

Wir brauchen dazu die oben beschriebenen Speicherzellen 61 und 62, deren jeweiligen Inhalt wir ja mit PEEK abfragen können. Wenn wir das vor jeder DATA-Zeile machen und diesen Wert einer Variablen zuweisen, haben wir die Adresse gespeichert, hinter welcher die DATA-Zeile kommt. Durch POKEn dieser Adressen in die Speicherzellen 65 und 66 vor einem READ-Befehl, wird diesem READ die nächste DATA-Zeile vorgegeben und wir können so die Reihenfolge der DATA-Zeilen ändern.

10 A1=PEEK(61)+PEEK(62)*256
20 DATA DAS IST DIE 1. ZEILE
30 A2=PEEK(61)+PEEK(62)*256
40 DATA DAS IST DIE 2.ZEILE
50 A3=PEEK(61)+PEEK(62)*256
60 DATA DAS IST DIE 3.ZEILE

70 POKE 65, A3 AND 255: POKE 66, A3/256: READ A\$: PRINT A\$ 80 POKE 65, A1 AND 255: POKE 66, A1/256: READ A\$: PRINT A\$ 90 POKE 65, A2 AND 255: POKE 66, A2/256: READ A\$: PRINT A\$

Mit den Zeilen 70 bis 90 werden für jede DATA-Zeile eigene READ-Anweisungen gegeben. Welche DATA-Zeile gelesen werden soll, wird durch die Variablen Ax und Bx (x=1,2,3) bestimmt, mit denen der Zeiger in 65 und 66 »verbogen« wird. Auf ein Detail will ich hier hinweisen:

Die Adresse 61 und 62 darf nicht mit zwei Befehlen, sondern muß mit einem Befehl ausgelesen werden, da bei einem möglichen Page-Wechsel zwischen den zwei Befehlen der Zeiger nicht verbogen, sondern abgeknickt wird.

Was passiert in der ersten Zeile des Demo-Programms? 10 A1=PEEK(61):B1=PEEK(62)

Mit »A1=PEEK(61)« wird der Variablen A1 der Wert des Low-Bytes des Zeigers 61 und 62 zugewiesen. Dieser zeigt am Anfang einer Zeile auf das Null-Byte vor der Linkadresse (hier 2048), so daß A1 den Wert (2048 AND 255)=0 erhält. Mit »B1=PEEK(62)« wird der Variablen B1 der Wert des High-Bytes des Zeigers 61 und 62 zugewiesen. Dieser zeigt aber inzwischen auf das Trennzeichen (»:«) zwischen den beiden Befehlen (hier 2061), so daß B1 den Wert (INT(2061/256))=8 erhält. Als Zeiger auf das aktuelle DATA-Element erhalten wir die erwartete Adresse (A1+B1 * 256)=2048.

Was aber, wenn Zeilenanfang und Trennzeichen nicht in derselben Page liegen? Dazu setzen Sie bitte den Basic-Anfang um eine Stelle zurück:

POKE43,0: POKE 2047,0: NEW

Die Zeiger auf den Zeilenanfang und das Trennzeichen werden dadurch ja ebenfalls verändert, so daß A1 jetzt den Wert (2047 AND 255)=255 und B1 den Wert (INT(2060/256))=8 erhält. Als Zeiger auf das aktuelle DATA-Element erhalten wir nun die völlig unbrauchbare Adresse (A1+B1*256)=2303.

Adresse 67 und 68 (\$43 und \$44)

Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen

INPUT und GET verlangen Angaben, die per Tastatur eingegeben werden. Tastatur-Eingaben im direkten Modus, also wenn kein Programm läuft, werden im Eingabe-Pufferspeicher des Editors (der Teil des Betriebssystems, welcher für die Zeilendarstellung auf dem Bildschirm verantwortlich ist) ab Speicherzelle 512 bis 600 zwischengespeichert.

Der Zeiger in 67 und 68 zeigt auf die jeweilige Adresse in diesem Eingabe-Pufferspeicher. Bei READ ist 67 und 68 identisch mit 65 und 66. Der Inhalt dieser Speicherzellen kann mit PEEK ausgelesen werden.

Adresse 69 und 70 (\$45 und \$46)

Name der gerade aufgerufenen Basic-Variablen

Wenn beim Ablauf eines Programms eine Variable auftaucht, muß ihr derzeitiger Wert im Variablen-Speicher gesucht werden. Während dieses Suchvorgangs wird der Name der Variablen in 69 und 70 zwischengespeichert. Die Form der Zwischenspeicherung ist dieselbe 2-Byte-Darstellung wie im Variablenspeicher, beschrieben bei der Behandlung der Speicherzellen 45 und 46.

Adresse 71 und 72 (\$47 und \$48)

Zeiger auf die Adresse des Wertes der gerade aufgerufenen Basic-Variablen

Ähnlich wie bei 69 und 70 wird hier während des Anrufes einer Variablen durch ein Programm ein Wert zwischengespeichert, diesmal aber nicht der Name der Variablen, sondern der 2-Byte-Wert, welcher direkt hinter dem Variablennamen steht. Nähere Einzelheiten sind im Text der Speicherzellen 45 und 46 beschrieben.

Davon ausgenommen sind selbstdefinierte Funktionen. Wie im Texteinschub Nr. 12 »Darstellung der Variablen einer selbstdefinierten Funktion« gezeigt ist, erscheinen diese ebenfalls im Variablenspeicher in einer Darstellung, welche den normalen Variablen sehr ähnlich ist.

Damit nun eine normale oder Feld-Variable denselben Namen haben kann wie eine Funktion, wird die oben genannte Zwischenspeicherung in 69 und 70 bei Funktionen unterdrückt.

Adresse 73 und 74 (\$49 und \$4A)

Zwischenspelcher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife und für diverse Basic-Befehle

Die Adresse einer Schleifenvariablen wird zuerst hier gespeichert, bevor sie auf den Stapelspeicher ab Speicherzelle 256 (\$100) gebracht wird. Die Funktion und Arbeitsweise des Stapelspeichers werden wir bei diesen Adressen behandeln. Etliche Basic-Befehle, wie LIST, WAIT, GET, INPUT, OPEN. CLOSE und andere, verwenden die Speicherzellen 73 und 74 Zwischenspeicherungen. Diese Adressen sind für den Basic-Programmierer daher nicht verwendbar.

Adresse 75 und 76 (\$4B und \$4C)

Zwischenspeicher für Zeiger bei READ und mathematischen Operationen

Während der Auswertung eines mathematischen Ausdrucks durch die Routine FRMEVL des Basic-Übersetzers, wird der Platz des betroffenen mathematischen Operators in einer Tabelle, hier in 75 und 76, zwischengespeichert. Dieser Platz wird dabei als Abstand zum Beginn der Tabelle dargestellt. Außerdem verwendet der READ-Befehl diese Adressen als Zwischenspeicher für einen Programmzeiger. Die Speicherzeilen 75 und 76 sind in Basic nicht verwendbar.

Adresse 77 (\$4D)

Hilfsspeicher für Vergleichs-Operationen

Die bei 75 und 76 schon erwähnte Auswertungs-Routine FRMEVL erzeugt in der Speicherzelle 77 einen Wert, der angibt, ob es sich bei einer Vergleichsoperation um den Fall »kleiner als« (<), »gleich wie« (=) oder »größer als« (>) handelt. Diese Speicherzelle ist nur im Maschinencode erreichbar.

Adresse 78 und 79 (\$4E und \$4F)

Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbstdefinierten Funktion gespeichert ist

Basic erlaubt es bekanntlich, mit dem Befehl DEF selbst erfundene Funktionen zu definieren, welche die Form FN gefolgt von einem Variablennamen haben, zum Beispiel

DEF FNAA(X).

Im Texteinschub Nr. 12 »Darstellung von Variablen selbstde-Funktionen« finierter gezeigt beziehungsweise sichtbar gemacht, wie derartige Funktionen und ihre Variablen gespeichert werden. Während der Definition einer Funktion steht in 78 und 79 die Adresse. ab welcher die Funktion und der Wert ihrer Variablen gespeichert ist. Der Inhalt dieser Adressen ist identisch mit den Zeichen hinter dem Namen der Funktion (1. Gruppe im nebenstehenden Beispiel).

Nach der Ausführung der Funktion steht in 78 und 79 allerdings die Adresse, ab welche der Zahlenwert der Funktion selbst gespeichert ist. Er ist identisch mit den Zeichen der 2. Gruppe.

Diesen Zusammenhang können Sie überprüfen, indem Sie im Programm des Texteinschubes folgende Zeilen hinzufügen:

25 PRINT PEEK(78)+256*

PEEK (79) 35 PRINT PEEK (78)+256* PEEK (79)

Nach RUN erhalten Sie zwei Adressen, die Sie mit direkter Eingabe abfragen:

FOR I=O TO 4: PRINT PEEK (1.Adresse+I);:NEXT I: FOR J=0 TO 4: PRINT PEEK (2.Adresse+J);:NEXT J

Sie werden sehen, daß der Inhalt der beiden Adressen genau den Werten der Zeichen 3 bis 7 der beiden Gruppen entspricht, allerdings im Bildschirmcode.

Adresse 80 bis 82 (\$50 bis \$52)

Zeiger auf einen provisorischen Speicherplatz einer Zeichenkette. die gerade bearbeitet wird

Die Teilprogramme (von Programmierern »Routinen« genannt) des Basic-Übersetzers im ROM des Computers, wel-

che Zeichenketten (Strings) verwenden behandeln. die ersten beiden Bytes dieser drei Speicherzellen, nämlich 80 und 81, um in Low-/High-Byte-Darstellung diejenige Speicheradresse anzugeben, ab der die Zeichenkette im Programmspeicher zu finden ist.

Das dritte Byte (82) enthält die Länge der Zeichenkette. Wegen der provisorischen Natur dieses Zeigers ist er für Basic-Programme nicht geeig-

Adresse 83 (\$53)

Flagge für die Garbage Collection

In dieser Speicherzelle steht während der sogenannten Garbage Collection (Müllabfuhr) eine Zahl, die angibt, ob die Variable der zur Überprüfung anstehenden Zeichenkette eine Länge von 3 oder 7 Byte hat.

Der Vorgang der Garbage Collection ist von B. Schneider, 64'er-Ausgabe 1/85, ausführlich beschrieben worden. Angaben über die Bedeutung der Variablen einer Zeichenkette finden Sie in den Texteinschüben Nr. 9 und Nr. 11.

Adresse 84 bis 86 (\$54 bis \$56)

Sprungbefehl auf die Adressen der Basic-Funktionen

Jede Basic-Funktion, wie zum Beispiel SGN, INT, ABS, USR und so weiter, wird durch ein spezielles Teilprogramm (Routine) des Basic-Übersetzers ausgeführt. Die Anfangsadresse jeder dieser Routinen sind in einer Tabelle im ROM fest eingespeichert. Im VC 20 steht diese Tabelle von 49234 bis 49279 (\$C052 bis \$C07F), im C 64 von 41042 bis 41087 (\$A052 bis \$A07F).

In der Speicherzelle 84 steht der Sprungbefehl JMP in Maschinencode, dargestellt

Texteinschub Nr. 12 Darstellung der Variablen einer selbstdefinierten Funktion

Ich habe Ihnen gezeigt, wie im Programmspeicher abgelegte normale Variablen und Felder-Variablen sichtbar gemacht werden können. Damit konnten wir den Aufbau und die Darstellung der einzelnen Variablenarten studieren.

Heute will ich einen weiteren Variablentyp vorstellen, nämlich den der selbstdefinierten Funktionen.

Sie erinnern sich vielleicht, mit dem Basic-Befehl »DEF FN (Name)(Variable)« können wir komplizierte Funktionen selbst erfinden, definieren und später als »FN (Name)(Variable)« weiter verarbeiten. Diesen Typ wollen wir uns anschauen, wie er im Speicher steht.

Im Prinzip verwenden wir dieselben Methoden zur Sichtbarmachung wie die letzten Male.

Aber ein Unterschied kommt noch dazu. Der Befehl DEF kann leider nicht direkt eingegeben werden, sondern muß immer als Teil einer Programmzeile mit einer Zeilennummer versehen sein.

Deshalb schreiben wir zuerst ein kleines Programm zur Definition der Funktion plus Variable, bevor wir den Variablenspeicher mit dem Bildschirmspeicher zusammenlegen:

10 DEF FNAA(X)=3*SIN(X)+COS(X)

20 X=5

30 PRINT FNAA(X)

Die Funktion hat also den Namen »AA«. Bevor wir weitermachen, überprüfen Sie bitte mit RUN, ob alles stimmt. Nun wird der Speicher verschoben.

Für den C 64 gilt:

- 1. POKE 46,4:POKE 48,4
- 2. Bildschirm löschen mit CLR-Taste
- 3. Cursor auf die Mitte fahren
- 4. LIST (es erscheint das Programm)
- 5. auf den 2. Zeichensatz umschalten (mit C= und SHIFT-Taste) 6. RUN

Für den VC 20 (ohne Erweiterung) gilt:

Nur den Bildschirm auf 4096 zu verschieben, wie das letzte Mal, geht diesmal nicht, da wir ja für DEF ein kleines Programm schreiben müssen.

Also legen wir Bild- und Variablenspeicher ab Adresse 5120 | Bild 12. Selbstdefinierte Funktion

(5120/256=20).

- 1. POKE 46,20:CLR
- 2. POKE 648,20
- 3. STOP/RESTORE-Tasten, bis Cursor wieder da ist
- Bildschirm löschen mit CLR-Taste
- 5. die ersten vier bis sechs Zeilen mit SPACE-Taste überfahren
- 6. Cursor ein paar Zeilen nach unten
- 7. LIST (es erscheint das Programm)
- 8. mit Commodore- und SHIFT-Taste auf 2. Zeichensatz umschalten
- 9. RUN

Wir sehen jetzt oben zwei Gruppen mit je sieben Zeichen, wie üblich.

Die erste Gruppe stellt die Funktion FNAA(x) dar. Sie ist gekennzeichnet durch das invertierte erste Zeichen des Namens, während das zweite Zeichen normal erscheint.

Das dritte und vierte Zeichen gibt in Low-/High-Byte-Darstellung (im Bildschirmcode) die Adresse an, ab der die Funktion FNAA(x) im Programmspeicher abgelegt ist. Mit PEEK (3. Zeichen)+256*PEEK (4. Zeichen) kann das abgefragt werden.

Das fünfte und sechste Zeichen nennt die Adresse, an welcher der Zahlenwert der Funktions-Variablen X anfängt. Das siebente Zeichen schließlich ist das erste Zeichen der Funktion selbst (in unserem Beispiel die 3).

Die zweite Gruppe beschreibt die Variable X der Funktion. Die normale Darstellung der beiden ersten Zeichen, die den Namen darstellen, gibt uns an, daß es sich um eine Gleitkomma-Variable handelt, deren Wert als Mantisse und Exponent dargestellt ist.

Der Aufbau einer Funktion ist in Bild 12 zusammengefaßt:

1	2	3	4	5	6	7
Erstes	Zweites	Low-	High-	Low-	High-	
	des Funk- amens	Byte der Adresse, ab der die Funktion abgespei- chert ist		Byte der Adresse, ab dem der jeweilige Wert der Funk- tionsvariablen X abgespeichert ist		1. Zei- chen der Funk- tion
ASCII- Wert + 128	ASCII- Wert					

durch die Zahl 75 (\$4C). In den beiden anderen Zellen 85 und 86 steht dann in Low-/High-Byte-Darstellung die jeweilige Adresse in der Tabelle, welche der vom Programm gerade gebrauchten Basic-Funktion entspricht. Dieser gesamte Befehl JMP plus Adresse entspricht in Basic der GOSUB-Zeilennummer.

Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Geben Sie direkt ein: PRINT PEEK(84); PEEK(85); PEEK(86)

Wir erhalten beim C 64: 76 13 184 beim VC 20: 76 13 216

Die erste Zahl ist genauso wie oben beschrieben. Die beiden anderen Zahlen ergeben zusammen die Adresse 47117 (\$B80D) beziehungsweise 55309 (\$D80D). Wenn Sie ein Buch mit ROM-Listing haben. werden Sie unter dieser Adresse die Routine für die Funktion »PEEK« finden. Das ist natürlich nicht erstaunlich. haben wir doch gerade vorher als letzten Befehl genau diese Funktion eingegeben.

Leider ist das auch die einzige Funktion, die ich Ihnen vorführen kann, denn zum Vorführen muß ich eben immer PEEKen, so daß beim besten Willen immer nur die oben angegebenen Zahlen erscheinen können.

Adresse 87 bis 96 (\$57 bis \$60)

Arbeitsspelcher für diverse Arithmetik-Routinen des Basic-Übersetzers

Diese zehn Speicherplätze werden von verschiedenen Teilprogrammen (Routinen), besonders bei arithmetischen Operationen, als Zwischenspeicher verschiedener Werte, Flaggen und Zeiger benutzt.

Adresse 97 bis 102 (\$61 bis \$66)

Gleitkomma-Akkumulator Nr.1

»Akkumulator« heißt seit der Zeit der mechanischen Rechenmaschinen eine Speicherzelle, welche bei Rechenoperationen dadurch im Mittelpunkt steht, daß laufend Daten in sie hineingeschrieben beziehungsweise aus ihr herausgelesen werden.

Normalerweise trägt diesen Namen das zentrale Rechenregister des Mikroprozessors. Leser des Assembler-Kurses kennen diesen Akkumulator inzwischen zur Genüge.

Die Speicherzellen 97 bis 102 werden deswegen eben-

24

falls Akkumulator genannt, weil sie bei der Verarbeitung von Gleitkommazahlen eine ähnliche zentrale Rolle spielen.

Zelle 97 enthält den Exponenten. Die Zellen 98 bis 101 enthalten die Mantisse.

Zelle 102 enthält das Vorzeichen der Gleitkommazahl. Eine 0 bedeutet ein positives, die Zahl 255 ein negatives Vorzeichen.

Mit dem Gleitkomma-Akkumulator Nr. 1 sind zwei weitere Speicherzellen eng verbunden, nämlich 104 (\$68) und 112 (\$70).

Ganz zum Schluß ist noch erwähnenswert, daß nach der Umwandlung einer Gleitkommazahl in eine ganze Zahl diese als Low-/High-Byte in den beiden Speicherzellen 98 und 99 steht, was für Maschinenprogramme vielleicht recht nützlich sein kann.

Adresse 103 (\$67)

Zwischenspeicher beziehungsweise Zählregister

Diese Adresse wird von zwei Routinen verwendet. Der Basic-Übersetzer benutzt sie als Vorzeichenspeicher bei der Umwandlung von Zahlen aus dem ASCII-Format in Gleitkommazahlen. Das Betriebssystem verwendet diese Adresse als Zähler der Abarbeitungsschritte bei der Berechnung eines Polynoms der Form

y=a0+a1*x+a2*x12+a3*x 13+.....

Adresse 104 (\$68)

Überlauf-Speicher des Gleitkomma-Akkumulators Nr. 1

Wenn eine Zahl so groß wird, daß sie mit den zur Verfügung stehenden Stellen nicht mehr dargestellt werden kann, sprechen wir von einem Ȇberlauf«.

Bei Gleitkommazahlen liegt diese Überlaufgrenze bei 1,70141183 * 10³⁸.

Während einer mathematischen Berechnung kann es intern im Computer vorkommen, daß ein Überlauf eintritt, der aber am Ende der Operation wieder verschwinden würde. Der Akkumulator Nr. 1 benutzt in einem derartigen Fall die Speicherzelle 104, um die verfügbare Stellenzahl um 8 Bit zu vergrößern. Für endgültige Resultate steht diese Erweiterung natürlich nicht zur Verfügung.

Dieser Vorgang tritt besonders häufig bei der Umwandlung von ganzen Zahlen oder Zeichenketten in Gleitkommazahlen auf.

Adresse 105 bis 110 (\$69 bis \$6E)

Gleitkomma-Akkumulator Nr. 2

Spätestens jetzt verstehen Sie, warum der Akkumulator der Speicherzellen 97 bis 102 die Nr. 1 hat. Es gibt hier noch einen zweiten Gleitkomma-Akkumulator, der ein identischer Zwilling ist. Zwei Akkumulatoren sind immer dann notwendig, wenn mathematische Operationen ablaufen, welche mehr als einen Operanden verarbeiten, wie zum Beispiel Multiplikation, Division und so weiter.

Aufgrund der Identität der beiden Akkumulatoren kann ich mir eine weitere Beschreibung ersparen.

Adresse 111 (\$6F)

Flagge für Vorzeichenvergleich der Gleitkomma-Akkumulatoren Nr. 1 und Nr. 2

Wenn die Zahl in beiden Akkumulatoren gleiche Vorzeichen hat, steht in Speicherzelle 111 eine 0, bei verschiedenen Vorzeichen eine 255.

Adresse 112 (\$70)

Rundungsspeicher des Gleitkomma-Akkumulators Nr. 1

Es kann vorkommen, daß die Mantisse einer Gleitkommazahl mehr Stellen hat, als mit den vier Mantissen-Bytes des Akkumulators Nr. 1 (Zelle 97 bis 102) dargestellt werden können. In diesem Fall werden die hintersten, das heißt die unwichtigsten Stellen hinter dem Komma in der Zelle 112 abgelegt. Von dort werden sie geholt, um die Genauigkeit von mathematischen Operationen zu erhöhen und auch um Endresultate abrunden zu können.

Adresse 113 und 114 (\$71 und \$72)

Zwischenspelcher für verschiedene Routinen

Diese Speicherzellen werden von sehr vielen Routinen des Übersetzers und des Betriebssystems, wie zum Beispiel Zeichenkettenverarbeitung, interne Uhr (TI\$), Bestimmung der Größe von Feldern (Arrays) und etlichen anderen verwendet.

Adresse 115 bis 138 (\$73 bis \$8A)

Teilprogramm »Nächstes Zeichen eines Basic-Textes holen« (CHRGET-Routine) Die Problematik der Übersetzung von Basic-Befehlen und Anweisungen besteht darin, daß die Übersetzungsschritte durch entsprechende Programmteile des Basic-Übersetzers im Computer fest vorprogrammiert sein müssen, was bedeutet, daß diese Programme natürlich im – nicht veränderbaren – ROM stehen.

Auf der anderen Seite verlangt aber der Übersetzungsvorgang, daß gewisse Teile dieser Programme sich laufend verändern. Als Beispiel soll der Zeiger herhalten, der angibt, in welcher Speicherzelle das nächste zu bearbeitende Zeichen steht. Dieser Zeiger und die zusammengehörigen Programmschritte dürfen natürlich nicht im ROM stehen, denn da sind sie ja nicht änderbar.

Dieser Konflikt wird dadurch gelöst, daß dieses »variable« Teilprogramm des Übersetzers zwar im ROM steht (im C 64 ab 58274 oder \$E3A2, im VC 20 ab 58247 oder \$E387), von wo es aber direkt nach dem Einschalten des Computers in das RAM, und zwar in die Speicherzellen 115 bis 138, umgeladen wird.

Dieses Teilprogramm, welches die Zeichen zur Übersetzung herbeiholt und deswegen »Character-Get« oder kurz **CHARGET-Routine** genannt wird, ist wegen seiner Veränderbarkeit natürlich ein beliebtes Objekt aller möglichen Manipulationen. Es ist deshalb im Assembler-Kurs, Teil 5, im 64'er, Ausgabe 1/85, im Detail beschrieben worden, allerdings mit Schwerpunkt auf Assembler-Maschinensprache.

Für Basic-Programmierer möchte ich hier deshalb eine kurze Beschreibung der CHAR-GET-Routine einfügen.

Die Routine beginnt mit einem Sprung auf den oben schon erwähnten Zeiger in Adresse 122 und 123, welcher seinerseits auf die Adresse zeigt, in welcher das nächste zu übersetzende Zeichen steht. Das Zeichen wird entsprechend dem Hinweis des Zeigers geholt, in den Akkumulator des Mikroprozessors geladen und dort verschiedenen Prüfungen unterzogen. Ist das Zeichen ein Gänsefuß, erkennt das Programm, wie es das nächste Zeichen interpretieren und behandeln muß. Ein Doppelpunkt leitet einen neuen Befehl ein, eine Leerstelle wird unterdrückt und so weiter.

Mit dem Befehl PRINT PEEK(122)+256* PEEK(123)

können wir innerhalb eines Programms ausdrucken, wohin der Zeiger nach dem letzten Basic-Zeichen deutet. Eine Überprüfung mit den Methoden, die ich bei der Besprechung der Speicherzellen 43 bis 56 genannt habe, zeigt Ihnen den Zusammenhang.

Normalerweise wird der Zeiger in 122 und 123 nach jedem Zeichen um 1 erhöht, da ja die Zeichen einer Basic-Zeile hintereinander im Speicher stehen. Ein GOTO- oder GOSUB-Befehl kann diese Folge natürlich unterbrechen, ebenso wie eine

willkürliche Änderung durch einen Eingriff von außen.

Ein derartiger Eingriff, auch wedge« (Keil) genannt, öffnet natürlich Tür und Tor für Programmiertricks, insbesondere für Einbau von neuen, selbsterfundenen Befehlen. Man kann entweder den allerersten Sprungbefehl auf den Zeiger so umlenken, daß er auf ein eigenes Maschinenprogramm springt, oder man kann den Zeiger selbst »verbiegen«, so daß er auf eine andere Adresse und damit auf ein anderes Zeichen zeigt. Es gibt dafür viele Möglichkeiten, die aber alle nur in Maschinencode funktionieren. Theoretisch können wir natür-

Texteinschub Nr. 13 Wie zufällig sind Zufallszahlen?

Der Befehl RND(X) ergibt eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 so steht es im Commodore-Handbuch.

Eine Zufallszahl ist definitionsgemäß rein dem Zufall überlassen. Ihr Wert kann nicht vorhergesehen werden. Wie kann aber ein Computer, in dem alle Vorgehensweisen und Arbeitsschritte fest vorprogrammiert sind, eine zufällige Zahl erzeugen? Die Commodore-Computer machen das so:

Der Befehl RND nimmt eine bestimmte Ausgangszahl (auf die ich noch näher eingehen werde), auf englisch »seed« = Samen genannt, multipliziert sie mit 11879546.4 und zählt 3.92767778 * 10⁸ dazu. Die 5 Byte der resultierenden Gleitkommazahl werden miteinander vertauscht und in einen positiven Bruch umgewandelt. Diese Manipulation ergibt die »Zufallszahl«, die als neuer »Samen« in den Speicherzellen 139 bis 143 gespeichert wird.

Es ist sicher einzusehen, daß die Zufälligkeit nicht sehr hoch sein kann, es sei denn, die oben genannte und noch nicht erklärte Ausgangszahl ist zufällig.

Die erste Ausgangszahl hängt vom »Argument« des RND(X)-Befehls ab, das heißt vom Wert X, der in der Klammer dahinter steht. Es gibt drei Möglichkeiten für das Argument:

- eine positive Zahl (egal, welcher Wert)
- eine negative Zahl
- die Zahl 0

Eine positive Zahl

zum Beispiel RND (1) oder RND(56) nimmt als Samen die Zahl 0.811635157, die beim Einschalten des Computers als 5-Byte-Gleitkommazahl in die Speicherzellen 139 bis 143 geschrieben worden ist. In den fünf Zellen stehen die Zahlen 128, 79, 199, 82, 88.

Daraus folgt aber, daß nach dem Einschalten des Computers mit RND(1) immer dieselbe Sequenz von Zufallszahlen erzeugt wird. Schalten Sie bitte den Computer aus und ein und geben Sie ein:

10 PRINT RND(1):GOTO 10

Notieren Sie die ersten paar Zahlen und wiederholen Sie mit Aus-/Einschalten die Prozedur. Sie werden immer dieselben Zahlen sehen.

Zum Austesten von Programmen mit bekannten Zahlensequenzen ist diese Methode sicher wichtig, aber echte Zufallszahlen sind das nicht!

Eine negative Zahl

zum Beispiel RND(-1) oder RND(-95) bringt als erstes das Argument selbst (in meinem Beispiel -1 oder -95) als Gleitkommazahl in die Speicherzellen 139 bis 143, von wo sie als Samen den schon beschriebenen Manipulationen unterworfen wird. Nur – mit einem bestimmten negativen Argument erhalten Sie immer dieselbe Zufallszahl. Probieren Sie es aus:

PRINT RND(-2) ergibt immer dieselbe Zahl.

Es mag Fälle geben, wo die Vorgabe des allerersten Samens wünschenswert ist. Ich will aber von zufälligen Zahlen sprechen. Wir können diese Methode des negativen Arguments dadurch verbessern, daß wir als Argument selbst eine Zufallszahl nehmen.

Als derartige Zahl bietet sich der Wert der inneren Uhr TI an, die beim Einschalten des Computers losläuft und 60mal in der

Sekunde weitergestellt wird. Da kein Mensch wissen kann, welchen Wert die Uhr TI gerade hat, kommt der Befehl RND(-TI) dem absoluten Zufall schon sehr nahe.

Das Argument (0)

verwendet eine andere Methode. Als Samen nimmt er eine sich ständig ändernde Zahl, die beim VC 20 aus vier Registerinhalten des VIC-Interface-Bausteins genommen werden. Beim C 64 wird es ähnlich gemacht, nur ist der VIC-Baustein ein anderer Typ.

Mit derselben Methode nach dem Einschalten wie im ersten Fall oben können Sie das leicht überprüfen.

Ich habe eingangs zitiert, daß RND(X) eine Zahl zwischen 0 und 1 erzeugt; das gilt aber nur für ein positives Argument. Wenn Sie hingegen eine Zufallszahl innerhalb eines ganz bestimmten Bereiches brauchen, müssen Sie anders vorgehen.

Kochrezept Nr. 1

Mit folgender Formel ist der Zahlenbereich beliebig vorgebbar: X=(RND(1)*A)+B

Die Zahl A gibt einen Bereich von O bis A vor.

Die Zohl B legt den untersten Wert des Bereiches fest.

Beispiere:

10 PRINT (RND(1)*6)+1:GOTO 10 erzeugt Zahlen von 1 bis 6 10 PRINT (RND(1)*52)+1:GOTO 10 erzeugt Zahlen von 1 bis 52

10PRINT (RND(1)*6)+10:GOTO 10 erzeugt Zahlen von 10 bis

Mit dem Vorschalten der Funktion INT vor den Befehl RND werden die Zufallszahlen auf ganze Zahlen beschränkt.

10 PRINT INT (RND1)*6)+10:GOTO 10

Noch einmal: Zufallszahlen innerhalb bestimmter Zahlenbereiche sind gekoppelt mit einem positiven Argument. Wir haben aber gesehen, daß gerade so keine echten Zufallszahlen erzeugt werden. Deshalb brauchen wir noch ein zweites Kochrezept.

Kochrezept Nr. 2

Wenn Sie in einem Programm nach dem Einschalten des Computers immer neue Zufallszahlen brauchen, ist es empfehlenswert, für die allererste Zufallszahl RND(-TI) oder RND(0) zu verwenden, dann aber mit RND(1) fortzufahren.

Dasselbe gilt, wenn ein Programm wegen INPUT oder WAIT eine Pause hat. Nach der Pause sollte zuerst ein neuer Ausgangswert genommen werden.

Als letztes will ich noch beschreiben, wie man Zufallszahlen innerhalb von Maschinenprogrammen erzeugen kann.

Im Betriebssystem steht natürlich eine Routine für den Befehl RND. Im C 64 beginnt sie ab 57495 (\$E097), im VC 20 ab 57492 (\$E094).

Der Ausgangswert (Samen) wird dabei aus dem Gleitkomma-Akkumulator Nr. 1 geholt, dessen Vorzeichen oder Wert 0 das weitere Vorgehen der Routine bestimmt.

Sie müssen also den Samen in den Akkumulator Nr. 1 laden und dann mit JSR auf die RND-Routine springen. Als Resultat können Sie einen oder mehrere Werte der Zellen 140 bis 143 verwenden und nach Belieben weiterverarbeiten.

lich den Inhalt des Zeigers in 122 und 123 durch POKE verändern. Aber was dann? Jeder nachfolgende Basic-Befehl löst natürlich wieder die normale Übersetzungsroutine aus und unser schöner POKE ist für die Katz.

Wie ein Wedge in Maschinensprache gemacht wird, hat Christoph Sauer im VC 20-Kurs –
64'er, Ausgabe 9/84 –
beschrieben. Allerdings ist das
Beispiel für Anfänger nicht verständlich, was mich zu der
Überzeugung bringt, daß die
CHARGET-Routine und ihre
Anwendung einen eigenen Aufsatz wert wäre.

Adresse 139 bis 143 (\$8B bis \$8F)

Wert der RND-Funktion als Gleitkommazahl

Mit dem Befehl RND(X) kann bekanntlich eine Zufallszahl erzeugt werden. Was das bedeutet und wie »zufällig« diese Zahlen sind, können Sie dem Texteinschub Nr.: 13 »Wie zufällig sind Zufallszahlen?« entnehmen.

Beim Einschalten des Computers werden die Zahlen 128, 79, 199, 82 und 88 in diese Speicherzellen geschrieben. Mit der folgenden Zeile können Sie das gleich nach dem Einschalten des Computers leicht überprüfen.

FOR X=139 TO 143:PRINT PEEK(X):NEXT

Nach den Manipulationen des RND-Befehls wird das Resultat wieder in die Zellen 139 bis 143 als neuer Ausgangswert (seed) für den nächsten RND-Befehl gebracht.

Diese fünf Zahlen stellen eine Gleitkommazahl dar. Ihre Form entspricht dabei der Aufteilung, wie sie auch im Gleitkomma-Akkumulator (97 bis 101) verwendet wird.

Eine Abfrage dieser Zahlen aus den Zellen 139 bis 143 ist natürlich möglich, aber nicht ergiebig, weil das Resultat von RND(X) direkt als Zahl verfügbar ist, während die 5 Byte erst in eine brauchbare Zahl umgerechnet werden müßten. Eine Änderung durch POKEn neuer Werte in diese Speicherzellen geht leider nicht.

Adresse 144 (\$90)

Statusvariable ST

Diese Adresse enthält ein Byte, welches mit der Statusvariablen ST von Basic identisch ist. Diese reservierte Variable ist im Texteinschub Nr. 14 »ST-atus« näher beschrieben.

Alle Routinen des Betriebssystems, die mit Ein- und Ausgabe zu tun haben, benutzen diese Speicherzelle zum Abspeichern und Abfragen des Status der Ein-/Ausgabeoperationen.

Genauer gesagt, alle Ein-/ Ausgabeoperationen, die mit der Datasette und mit dem Floppy-Gerät beziehungsweise dem Drucker zu tun haben, benutzen die Adresse 144. Im Fachjargon sprechen wir vom Kassetten-Port und vom seriellen Port.

Der dritte Anschluß des Computers, nämlich der RS232 oder User-Port, benutzt für den Status die Speicherzelle 663. wir, daß dies die Spalte mit der Codenummer 127 beziehungsweise 247 ist. Ist in dieser Spalte eine Taste gedrückt, wird an ihrer Stelle eine Null in das Auslese-Register 56321 (VC 20: 37153) geschrieben. Die dadurch entstandene Dualzahl wird in die Speicherzelle 145 gebracht.

Es ist sicher verständlich, daß auf diese Weise nicht nur die STOP-Taste, sondern alle Tasten der Spalte 127 (247) abgefragt werden können. Ein kleines Demonstrationsprogramm kann das beweisen:

10 PRINT PEEK (656321);

PEEK (145)

20 GOTO 10

Beim VC 20 ist statt 56321 natürlich 37153 einzusetzen.

Bit 2	(Wert 4)	Kurzer Block
Bit 3	(Wert 8)	Langer Block
Bit 4	(Wert 16)	Lesefehler (nicht korrigierbar)
Bit 5	(Wert 32)	Prüfsummenfehler
Bit 6	(Wert 64)	File-Ende
Bit 7	(Wert 128)	Band-Ende
Floppy/	Drucker:	
Bit O	(Wert 1)	Fehler beim Schreiben
Bit 1	(Wert 2)	Fehler beim Lesen
Bit 6	(Wert 64)	Daten-Ende
Bit 7	(Wert 128)	»Device Not Present«-Fehler

Jedes Bit der Zelle 144 hat eine eigene Bedeutung wie folgt.

Alle nicht aufgeführten Bits sind nicht benutzt.

Diese Speicherzelle beziehungsweise die Statusvariable ST kann recht nützlich sein. Einige Kochrezepte dafür werden im Texteinschub Nr. 14 behandelt.

Adresse 145 (\$91)

Zwischenspeicher für Abfrage der STOP-Taste

In den Bildern 13 und 14 ist dargestellt, wie die Tasten des VC 20 und des C 64 miteinander über eine Matrix verbunden sind.

60mal in der Sekunde unterbricht der Computer seine Arbeit, merkt sich, wo er gerade ist und fragt dann unter anderem, ob die STOP-Taste gedrückt worden ist. Dadurch wird erreicht, daß die STOP-Taste jederzeit Priorität hat.

Die Abfrage geht so vonstatten, daß das Betriebssystem über das im Bild 13 und 14 gezeigte Spaltenregister 56320 (beim VC 20: 37152) diejenige Tastenspalte anwählt, in welcher sich die STOP-Taste befindet. Aus Bild 13 und 14 sehen

Das Zahlenband kann durch die Tasten der genannten Spalte – und nur durch diese – beeinflußt werden.

Adresse 146 (\$92)

Zeitkonstante beim Lesen vom Band

Die Speicherzelle enthält eine vom Betriebssystem einstellbare Zahl, welche die kleinen Unterschiede in der Aufnahmegeschwindigkeit ausgleicht, die bei verschiedenen Datasetten vorkommen können.

Diese Zeitkonstante steht im Zusammenhang mit der Zahl, die in den Speicherzellen 176 und 177 steht.

Eine Veränderung der Konstante in Basic ist nicht möglich.

Adresse 147 (\$93)

Flagge für LOAD oder VERIFY

Diese Flagge dient dem Betriebssystem, um zu unterscheiden, ob eine LOAD-Operation nur LOADen oder aber VERIFYen soll.

Sie ist identisch mit der Flagge des Basic-Übersetzers in Speicherzelle 10. Genauere Hinweise bitte ich der Beschreibung von Zelle 10 zu entnehmen.

Adresse 148 (\$94)

Flagge für Floppy/Drucker-Ausgang

Das Betriebssystem benutzt diese Speicherzelle, um anzuzeigen, daß ein Zeichen im Ausgabepuffer steht, welches zum Floppy-Gerät oder zum Drucker geleitet werden soll. Diese Flagge setzt alle am seriellen Port angeschlossenen Geräte in den Zustand »Listen«, das heißt bereit zu sein, Daten aufzunehmen.

Adresse 149 (\$95)

Zeichen im Ausgabepuffer

In dieser Speicherzelle wird das Zeichen abgelegt, welches als nächstes über den Serial-Port zum Floppy-Gerät oder zum Drucker transportiert wird, sobald die Flagge in 148 die Bereitschaft anzeigt.

Adresse 150 (\$96)

Arbeitsspeicher für die Band-Leseroutine

Diese Speicherzelle wird zur Zwischenspeicherung von Daten beim Lesen einer Kassette benutzt.

Adresse 151 (\$97)

Zwischenspeicher des X-Registers

Maschinen-Programmierer kennen das X-Register des Mikroprozessors. Beim Lesen eines Zeichens von der Datasette wird der Inhalt des X-Registers in dieser Adresse zwischengespeichert.

Adresse 152 (\$98)

Anzahl der offenen Files

Ein File, oder auf Deutsch gesagt, eine Datei, wird mit dem Befehl OPEN eröffnet. Nach OPEN folgt die Nummer der Datei; sie ist beliebig wählbar bis maximal 255. Als zweites folgt die Nummer des Gerätes, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Es ist erlaubt, mehrere Dateien gleichzeitig geöffnet zu halten, vorausgesetzt die Nummern der Dateien sind verschieden.

In Speicherzelle 152 wird festgehalten, wieviel Dateien gleichzeitig geöffnet sind. Dieses kleine Programm zeigt es uns deutlich:


10 FOR K=10 TO 22

20 PRINT PEEK (152),K


30 OPEN K,O


40 NEXT K

Mit der FOR...NEXT-Schleife der Zeilen 10 und 40 eröffnen



C64/VC20





wir 13 Dateien hintereinander, und zwar – wie Zeile 30 uns deutlich macht – mit der Tastatur. Die Tastatur hat die Nummer 0, der Drucker die Nummer 4, das Floppy-Gerät die Nummer 8 und die Datasette die Nummer 1. Ich habe die Tastatur gewählt, obwohl es keinen Sinn ergibt, weil sie die vielen Eröffnungen ohne zu unterbrechen akzeptiert.

Nach RUN sehen wir links untereinander den Inhalt von 152, also die Anzahl der eröffneten Dateien. Rechts steht jeweils die Nummer der eröffneten Datei.

Nach der 10. Datei bricht das Programm ab und druckt uns die Fehlermeldung TOO MANY FILES aus.

Das heißt es sind gleichzeitig nur 10 Dateien betreibbar. Wenn wir oben in Zeile 10 die Zahl 22 durch 19 ersetzen, läuft das Programm fehlerfrei.

Eine Datei, die unter einer bestimmten Nummer eröffnet ist, kann nicht noch einmal eröffnet werden. Fügen Sie bitte dem Programm noch die folgende Rücksprungzeile hinzu:

50 GOTO 10

In der 10. Zeile sehen wir jetzt die 10 als Inhalt von 152 und als neue Dateinummer (Schleifenvariable K) wieder die 10. Das Programm bleibt aber stehen und meldet FILE OPEN. Es hat recht, denn die Datei 10 ist bereits als erste eröffnet, aber nicht wieder geschlossen worden.

Das Betriebssystem macht das so, daß jede der Dateinummern in eine Tabelle geschrieben wird, die in den Speicherzellen 601 bis 610 stehen. Bei jedem OPEN-Befehl wird dort nachgeschaut, ob die Filenummer existiert. Wenn ja, wird die Fehlermeldung FILE OPEN ERROR ausgegeben. Bei jedem CLOSE-Befehl wird die entsprechende Nummer aus der Tabelle gelöscht.

Wir können aber auch eine 0 in die Speicherzelle 152 POKEn, wodurch dem Betriebssystem vorgegaukelt wird, daß keine Datei eröffnet ist. Schieben Sie im Programm einfach die Zeile ein:

45 POKE 152,0

und das Programm läuft ewig weiter.

Die Speicherzelle 152 ist also der Wächter über die Anzahl der eröffneten Dateien. Steht sie auf 0, dann wird eine Neueröffnung am Anfang der Tabelle ab 601 eingetragen. Die Tabelle ihrerseits ist der Wächter über Exklusivität der Dateinummern. Ich zeige Ihnen das noch genauer, wenn wir zu 601 kommen.

Sie werden vielleicht fragen, warum ich das so ausführlich beschreibe. Nun, in einem Programm kann es sicher sehr nützlich sein, die Zelle 152 mit PEEK nach der Datei-Lage abzufragen und entsprechend Maßnahmen zu treffen, ehe die Fehlermeldung das Programm abbricht.

Mit POKE 152,0 aber müssen Sie aufpassen. Es ersetzt nämlich nicht (!!) den CLOSE-Befehl. Probieren Sie es aus: Um das kleine Programm oben per Drucker auszudrucken, brauchen wir:

OPEN 1,4: CMD 1: LIST

Wenn Sie jetzt die Zeile 152 auf 0 POKEn und dann LIST eintippen, wird trotzdem wieder auf dem Drucker gelistet und nicht auf dem Bildschirm. Die vorgeschriebene Schließmethode mit

PRINT #1:CLOSE 1
geht jetzt aber auch nicht mehr,
denn das Betriebssystem ist ja
im Glauben, daß keine Datei
eröffnet ist – schöner

Erst eine Neueröffnung bringt alles wieder in die Reihe. Also Vorsicht mit der Anwendung der Speicherzelle 152. Eine Möglichkeit, alle Dateien auf einen Schlag zu schließen, gibt es aber doch.

SYS 65511 besorgt das sowohl beim C 64 als auch beim VC 20.

Adresse 153 (\$99)

Nummer des Eingabe-Gerätes

Das Betriebssystem verwendet diese Speicherzelle, um festzuhalten, welches Gerät zur Eingabe verwendet werden soll.

Die Nummern sind wie folgt festgelegt:

0 = Tastatur

1 = Datasette

2 = RS232 (User-)Port

3 = Bildschirm

4, 5 = Drucker

8-11 = Floppy-Laufwerke

Nach dem Einschalten oder nach RESET des Computers steht in 153 eine 0 (Tastatur). Nach jedem Einsatz eines anderen Gerätes wird diese Speicherzelle wieder auf 0 gesetzt, so daß wir immer die Tastatur zur Verfügung haben.

Für Maschinenprogrammierer ist diese Adresse sicherlich wertvoll. Die Routine, welche die Eingabegeräte festlegt, sobald der Befehl INPUT# beziehungsweise GET# ausgeführt wird, heißt CHKIN und beginnt beim C 64 ab Adresse 61966 (\$F20E), beim VC 20 ab 62151 (\$F2C7).

Für Basic-Programmierer habe ich in der Literatur nur eine Anwendung gefunden, und die wurde bereits bei der Besprechung der Speicherzelle 19 angekündigt.

Es ist dies eine MERGE-Routine. Leider funktioniert dieses Verfahren nicht bei dem 1541-Floppy-Laufwerk. Erfunden wurde die Routine von Brad Templeton und ist von Jim Butterfield unter dem Namen »Magic Merge« für den VC 20/ C 64 adaptiert worden. Ich gebe zu, in der Zwischenzeit sind noch andere, vielleicht auch kürzere MERGE-Routinen veröffentlicht worden. Aber diese hier verwendet gleich drei interessante Ingredienzen, nämlich die Speicherzellen 19 und 153 und außerdem die sogenannte »Dynamische Tastenabfrage«. Wer die letztere nicht kennt, sollte sich zum Verständnis den Texteinschub Nr. 15 gleichen Namens ansehen.

Ein MERGE (deutsch: zusammenführen, verschmelzen) be-

64er-online.de

Schlamassel!

steht darin, ein auf Band gespeichertes Programm zu einem im Computer stehenden anderen Programm so dazuzuladen, daß dieses nicht überschrieben, sondern ergänzt wird. Wichtig ist dabei, daß das Programm vom Band höhere Zeilennummern hat als das Programm im Computer. Außerdem muß das Programm auf dem Band als Datei gespeichert sein. Das wird so erreicht:

- 1. Programm eintippen
- 2. Direkt eingeben: OPEN 1,1,1, "Name": CMD1:LIST
- 3. Erst wenn READY kommt. direkt eingeben PRINT #1: CLOSE1

Damit ist das Programm auf dem Band gespeichert. Nun kommt der eigentliche MERGE-Vorgang.

- 4. Es steht ein Programm im Computer
- 5. Band mit dem Programm »Name« einlegen
- 6. Direkt eingeben: POKE 19,1: OPEN 1
- 7. Sobald READY erscheint, Bildschirm löschen (SHIFT-CLR).
- 8. Dreimal Cursor-Down
- 9. Direkt eingeben: PRINT CHR\$(19): POKE 198,1: POKE 631,13: POKE 153,1
- 10. Das Band beendet den Ladevorgang mit einer Fehlermeldung, die wir ignorieren.
- 11. Nach CLOSE 1 sind beide Programme zusammengefügt.

Wie gesagt, Schritt 6 verwendet Zelle 19 (bitte dort nachlesen), Schritte 8 und 9 sind die »Dynamische Tastenabfrage«, und Schritt 9 verwendet zusätzlich die hier zur Diskussion stehende Speicherzelle 153, um die Datasette als Eingabegerät zu definieren.

Adresse 154 (\$9A)

Nummer des Ausgabe-Gerätes

Diese Speicherzelle spricht der Zelle 153, nur steht hier die Nummer des Gerätes, über das die Ausgabe läuft.

Nach dem Einschalten und nach Ausgabeoperationen wird der Wert immer auf 3 gesetzt. Das ist entsprechend der oben genannten Zuordnung Bildschirm.

Für Maschinenprogrammierer sei erwähnt, daß Basic bei den Befehlen PRINT# oder CMD

die Routine CHKOUT einsetzt. welche die Adresse 154 belegt. Sie steht im C 64 ab Adresse 62032 (\$F250), im VC 20 ab 62217 (\$F309).

Adresse 155 (\$9B)

Fehlerkontrolle bei Bandoperationen

Die Commodore-Datasette ist deswegen so zuverlässig, weil sie mehrere Methoden zur Fehlererkennung beziehungsweise Korrektur von Lese-Schreibfehlern verwendet.

Eine der Methoden ist die sogenannte Parity-Prüfung. Sie ist nichts anderes als eine Quersummenbildung der einzelnen Stellen jedes Bytes, deren Resultat überprüft wird.

Die Speicherzelle 155 wird bei dieser Parity-Prüfung einge-

Adresse 156 (\$9C)

Flagge für korrektes Byte vom Band

In dieser Speicherzelle wird zwischengespeichert, ob das vom Band gelesene Byte die Prüfungen bestanden hat, also richtig ist oder nicht.

Flagge für Meldungen

Man muß zwischen zwei Arten von Meldungen unterscheiden:

Meldungen des Betriebssystems Meldungen des

Basic-Übersetzers

Die Meldungen des Betriebssystems kennen wir als Angaben zum Ablauf, wie SEAR-CHING FOR, FOUND, PRESS PLAY ON TAPE und so weiter. Normalerweise nicht bekannt ist die Meldung I/O ERROR #. wobei nach dem Zeichen # Zahlen von 0 bis 29 stehen können. Diese Zahlen beziehen sich auf Meldungen des Übersetzers (Interpreter), die ausschließlich Fehlermeldungen sind. Das mag verwirrend klingen, klärt sich aber sofort. Die Flagge in 157 kann vier Werte annehmen: 0, 64, 128 und 192. 1. Der Wert 0 unterdrückt alle Meldungen des Betriebssystems. Dieser Modus tritt nach RUN beim Ablauf eines Programms ein.

2. Der Wert 64 läßt nur Fehlermeldungen des Betriebssystems zu. Dieser Modus ist normalerweise nicht vorgesehen, kann aber künstlich erzeugt werden.

3. Der Wert 128 unterdrückt die

Fehlermeldung des Betriebssystems. Dieser Modus entspricht dem Normalfall.

4. Der Wert 192 läßt alle Meldungen zu. Auch dieser Modus ist nur künstlich herzustellen.

Das folgende Beispiel macht das deutlich. Geben Sie direkt

POKE 157,0: LOAD "\$",9

Wir versuchen, vom Gerät mit der Nummer 9, das ist eine zweite Floppy, die Directory zu laden. Wir erhalten entsprechend Punkt 1 nur die Meldung des Übersetzers »? DEVICE NOT PRESENT«.

Verändern wir den POKE-Befehl für Punkt 2:

POKE 157,64: LOAD "\$",9

Wir erhalten jetzt »I/O ERROR #5? DEVICE NOT PRESENT«. POKE 157,128:LOAD"\$",9 ergibt die Meldung »SEAR-

CHING FOR \$? DEVICE NOT PRESENT«.

Schließlich nehmen wir noch den letzten Fall:

POKE 157,192:LOAD "\$",9

Jetzt erhalten wir alles: ***SEARCHING FOR \$**

I/O ERROR #5

? DEVICE NOT PRESENT«

Da die Fehlermeldung des Be-Adresse 157 (\$9D) triebssystems und die zugehöribuch erwähnt sind, habe ich sie interessehalber in der folgenden Tabelle zusammengefaßt.

MELDUNG (ERROR)

- 1 TOO MANY FILES
- 2 FILE OPEN
- FILE NOT OPEN
- FILE NOT FOUND
- DEVICE NOT PRESENT
- NOT INPUT FILE
- 7 NOT OUTPUT FILE
- 8 MISSING FILE NAME
- 9 ILLEGAL DEVICE NUMBER
- 10 NEXT WITHOUT FOR
- 11 SYNTAX
- 12 RETURN WITHOUT GOSUB
- 13 OUT OF DATA
- 14 ILLEGAL QUANTITY
- 15 OVERFLOW
- OUT OF MEMORY 16
- 17 UNDEF'D STATEMENT
- 18 BAD SUBSCRIPT
- 19 REDIM'D ARRAY
- 20 DIVISION BY ZERO
- 21 ILLEGAL DIRECT
- 22 TYPE MISMATCH
- 23 STRING TOO LONG
- 24 FILE DATA
- 25 FORMULA TOO COMPLEX
- 26 CAN'T CONTINUE
- 27 UNDEF'D FUNCTION
- 28 VERIFY
- 29 LOAD

Texteinschub Nr. 14 ST-atus

Neben den Befehlen (wie PRINT) und den Funktionen (wie COS) hat Basic auch noch drei fest definierte Variable, nämlich TI, TI\$ und ST.

Von den dreien ist ST wohl am seltensten anzutreffen, Grund genug, hier ein wenig darüber zu berichten.

Der Anlaß ist natürlich, daß der Wert von ST immer in der Speicherzelle 144 steht, die ja hier vorkommt.

Bei der Beschreibung wurde schon erwähnt, daß ST den Status nach der letzten Ein- beziehungsweise Ausgabeoperation angibt, beschränkt allerdings nur auf Operationen mit der Datasette und der an einem gemeinsamen Ausgang angeschlossenen Floppy und Drucker.

Dementsprechend zeigt die Tabelle bei der Speicherzelle 144 diese beiden Fälle.

Wichtig ist noch zu erwähnen, daß nicht nur die in der Tabelle gezeigten Zahlen für ST auftreten, sondern auch Kombinationen davon. So ergibt zum Beispiel ein zu kurzer Block (4) und ein gleichzeitig aufgetretener Prüfsummenfehler (32) einen Wert von 36.

Kassettenoperationen

Zuerst testen wir mit einem Datei-Programm auf »File-Ende«. Geben Sie bitte folgendes Programm ein:

- OPEN 1,1,1, "DATEI" PRINT#1, "QWERTY" 20
- 30 CLOSE 1
- 40

Zur Erinnerung: Nach dem OPEN-Befehl folgt zuerst die Nummer der Datei (ich nehme hier 1), dann die Gerätenummer (1= Datasette) und schließlich die Sekundäradresse (1= Schreiben).

Jetzt kommt der Lesevorgang:

50 OPEN 2,1,0"DATEI"

60 FOR K=1 TO 10

70 GET#2.A\$

80 PRINT A\$;ST

90 NEXT K

100 CLOSE 2

In Zeile 50 eröffnen wir wieder eine Datei (diesmal Nummer 2) für die Datasette, jetzt aber zum Lesen (Sekundäradresse=0). Die Schleifen der Zeilen 60 und 90 schreiben uns 10mal ein Zeichen (A\$) und den Wert von ST auf den Bildschirm.

Jetzt geht es los. Mit RUN starten wir den ersten Teil des Programms. Nach dem Schreibvorgang und der READY-Meldung (nach Zeile 40) müssen Sie das Band zurückspulen und mit GOTO 50 ab Zeile 50 weiterfahren. Jetzt wird die Datei gelesen.

Wir erhalten untereinander die sechs Buchstaben von Zeile 20. daneben für ST lauter Nullen. Am Ende allerdings erscheint eine 64. Das ist der in der Tabelle angegebene Wert von ST für »File-Ende«.

Da die FOR-NEXT-Schleife zu lang ist, schießen wir mit dem Lesen über das File-Ende hinaus. Normalerweise kennen wir natürlich die Länge einer Datei nicht. Deshalb ist es besser, mit GOTO zurückzuspringen und das File-Ende abzufragen.

Löschen Sie bitte Zeile 60 und 90 und fügen Sie als Rücksprung und Prüfung ein:

IF ST=64 THEN 100

90 GOTO 70

Statt nach ST können wir natürlich genausogut nach PEEK(144) fragen.

Ein erneutes GOTO 50 bringt das erwünschte Resultat.

Um den vorhin schon erwähnten »kurzen Block« zu sehen, müssen wir einen entsprechenden Fehler künstlich erzeugen.

Löschen Sie bitte den ersten Teil des Programms bis einschließlich Zeile 40. Wir behalten also nur den Leseteil ab Zeile 50. Dann laden wir dieses Programm (Band vorher am besten wieder zurückspulen) mit SAVE "DATEI" nicht als Datei, sondern als ganz gewöhnliches Programm. Wenn es geladen ist, bitte das Band wieder zurückspulen.

Mit RUN starten wir jetzt das Lese-Programm, welches eine Datei sucht, aber nur ein Programm findet, allerdings mit dem richtigen Namen. Natürlich findet es einen Fehler und wir erhalten als Ausdruck:

36 oder manchmal auch 4

64

Die Zahl 36 entsteht aus 32+4, das bedeutet Prüfsummenfehler + Block zu kurz. Danach folgt wie vorher das File-Ende.

Die normale Blocklänge entspricht der Länge des Bandpuffers, in den die Datasette einspeichert. Er ist 191 Byte lang. In unserem Fall war offenbar der Block nicht ganz voll.

Der Prüfsummenfehler tritt dann auf, wenn eine der Überprüfungen von Kassettenoperationen einen Fehler gefunden hat. Der Blockfehler, auch der des zu langen Blocks, interessiert wohl weniger. Aber ein durch die Prüfungen gefundener Fehler könnte frühzeitig, noch vor dem Ausstieg des Programms, entdeckt, abgefangen und ausgenutzt werden.

Die Formel dafür, ins obige Programm eingebaut, ist: 85 IF ST < 64 OR ST > 8 THEN..(zum Beispiel LIST)

Statt LIST kann man natürlich auch etwas anderes nehmen.

Floppy-Operationen

Bei der Floppy bedeutet ST=64, »Daten-Ende«, das ist etwa dasselbe wie bei der Datasette. Um es zu überprüfen, nehmen wir dasselbe Programm wie vorher, nur müssen wir die Datei-Zeilen der Floppy anpassen. Das sieht dann so aus:

10 OPEN1,8,1"DATEI,S,W"

20 PRINT#1, "QWERTY"

30 CLOSE 1

40 END

50 OPEN 2,8,0"DATEI,S,R"

60 FOR K=1 TO 10

70 GET #2.A\$

80 PRINT AS, ST

90 NEXT K

100 CLOSE 2

Das Ergebnis sieht hier so aus:

64

66

66

Die 64 ist natürlich wie erwartet der »Wert« für Daten-Ende. Die 66 ist 64 + 2, entstanden dadurch, daß wir über das Daten-Ende hinausgelesen haben. Die 2 bedeutet »Fehler beim Lesen« (in den englischen Beschreibungen heißt es »Read Time Out«). Ähnliches gilt für ST=1, das bedeutet »Fehler beim Schreiben« (englisch: Write Time Out), nur weiß ich leider nicht, wie es vorzuführen ist. Wie bei der Datasette kann das Überlesen natürlich mit der Abfrage IF ST=64 THEN...und GOTO...gestoppt werden.

Interessant ist noch der Status beim Fehler »DEVICE NOT PRESENT«, den wir dadurch erzeugen, daß wir ein Programm oder die Directory von der Diskette laden wollen, ohne daß dieses Gerät angeschlossen oder eingeschaltet ist. Nach der Fehlermeldung geben wir direkt ein:

PRINT ST oder PRINT PEEK (144) und wir erhalten die Zahl 128.

Wie man allerdings in einem Basic-Programm durch Abfrage von ST=128 die Fehlermeldung »Device Not Present« und den dann folgenden Programmabbruch vermeiden kann, bedarf einer gesonderten Maßnahme:

Es gibt zwei Speicherzellen - 768 und 769 -, auf die wir bei unserer Wanderung durch die Speicherlandschaft noch kommen werden, in denen in Low-/High-Byte-Darstellung eine Adresse steht, auf die das Betriebssystem springt, wenn die Meldung »DEVICE NOT PRESENT« ausgegeben werden soll. Diesen Zeiger kann man so »verbiegen«, daß die Meldung nicht ausgegeben wird und daß das Programm einfach weiterläuft.

Normalerweise steht in 768 die Zahl 139 (VC 20: 58), in 769 die Zahl 227.

Verbogen wird der Zeiger durch eine 61 (185 geht auch). beim VC 20 durch 52. Dadurch zeigt die Adresse auf eine Speicherzelle des Betriebssystems, in welcher der Assembler-Befehl »RTS«, das bedeutet Rücksprung, steht. Jetzt können wir ungestört den STatus abfragen, wir müssen allerdings den negativen Wert von ST, also -128 nehmen. Das geänderte Programm sieht dann so aus:

10 POKE 768,61

20 OPEN 1,8,15

40 CLOSE 1

50 POKE 768,139

60 IF ST= -128 THEN 100

70 PRINT »FORTSETZUNG«

80 END

100 PRINT »GEREAT EINSCHALTEN«

110 GET A\$: IF A\$ = "" THEN 10 Warteschleifen

120 GOTO 10

neuer Versuch

Gerät

Fehlermeldung abschalten

Fehlermeldung einschalten

Sprung bei ausgeschaltetem

Gerät ansprechen

weiter im Programm

Ende des DEMO

Drucker-Operationen

Für den Drucker sieht die Änderung fast genauso aus. Die einzige Änderung ist in den Zeilen 20 und 30

20 OPEN 1,4

30 PRINT#1

Unter bestimmten Umständen kann das Verbiegen des Zeigers in 768 entfallen.

Ich möchte nach eigenen längeren Versuchen aber dafür plädieren, die Fehlermeldung immer abzuschalten, um nie in Schwierigkeiten zu kommen. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit.

Texteinschub Nr. 15 Dynamische Tastenabfrage

Jedesmal, wenn Sie eine Taste drücken, wird der ASCII-Codewert des Zeichens oder der Funktion dieser Taste ermittelt und im »Tastaturpuffer« gespeichert. Dieser Pufferspeicher liegt in den Speicherzellen 631 bis 640.

Die eigentliche Abfrage und Umcodierung eines Tastendrucks habe ich im Kurs »Alle Tasten-, Zeichen- und Steuercodes« in den Ausgaben 4/84 bis 7/84 beschrieben. Er ist auch im 64er-Sonderheft Nr. 2/86 enthalten. Die ASCII-Codetabelle finden Sie da auch. Sie ist natürlich in allen Handbüchern enthalten, leider aber nicht immer ganz vollständig.

Zuerst will ich Ihnen die Arbeitsweise des Tastaturpuffers zeigen.

Der Computer holt sich den ASCII-Codewert aus dem Tastaturpuffer und wenn gerade kein Programm läuft, druckt er das Zeichen auf den Bildschirm oder führt die Funktion der Taste aus. Das ist der oft zitierte »Direkt-Modus«.

Wenn aber ein Programm läuft, dann bleiben die Codezahlen im Puffer so lange stehen, bis der Computer fertig ist. Dann erst werden sie herausgeholt und verarbeitet. Das will ich Ihnen beweisen.

Tippen Sie im Direkt-Modus ein:

FOR K=1 TO 15000: NEXT K (RETURN)

Während diese an sich sinnlose Zeitschleife 15000mal im Kreis rumrennt, haben Sie genügend Zeit, mehrere Tasten zu drücken, zum Beispiel die erste Buchstabenreihe (QWERTYUIOP@*1). Natürlich sehen Sie am Bildschirm gar nichts, denn das Programm der Schleife läuft ja noch. Sobald aber die Schleife zu Ende ist, erscheinen 10 der getippten Buchstaben. Quod erat demonstrandum!

Warum nur 10 Buchstaben? Nun, der Tastaturpuffer hat nur 10 Plätze, logisch?

Jetzt müssen wir noch eine weitere Speicherzelle ins Spiel bringen. In die Zelle 198 kann man nämlich eine Zahl hineinPO-KEn, welche die Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer begrenzt.

Wiederholen Sie bitte das Experiment von oben, nur soll die direkt eingegebene Zeile erweitert werden:

FOR K=1 TO 15000: NEXT K: POKE 198,6 (RETURN)

Und siehe da, jetzt werden nur die sechs Buchstaben Q bis Y ausgedruckt. Diese Anwendung des Tastaturpuffers nutzen wir für das Kochrezept »Dynamische Tastenabfrage« aus. Allerdings müssen wir dazu prinzipiell die ASCII-Codewerte verwenden, so wie im nächsten Beispiel.

Löschen Sie bitte den Bildschirm und geben Sie ein (identisch für VC 20 und C 64):

10 PRINT CHR\$(65)

20 PRINT CHR\$(156)

30 PRINT CHR\$(66) CHR\$(13) CHR\$(67)

65 ist der Code für A, 156 für die Farbe »purple«, 66 für B, 13 für »RETURN« und 67 für C. Das heißt also, daß wir zuerst ein A drucken, dann auf »purple« umschalten, darunter dann das B schreiben, einmal RETURN geben und dann noch das C folgen lassen.

Bild 15 zeigt den Ausdruck auf dem Bildschirm, wenn Sie diese Zeilen LISTen und dann mit RUN starten.

Zur Erklärung: Die Leerzeile zwischen A und B ist bedingt durch die PRINT-Anweisung in Zeile 20, welche nur die Farbe umschaltet. Obwohl die Codes für B und C zusammen in einer Zeile stehen, werden sie doch durch das »RETURN« CHR\$(13) untereinandergesetzt.

Anstelle der 13 können Sie alle möglichen anderen Steuerfunktionen setzen. Bild 16 zeigt das Resultat von 17, nämlich »Cursor down«. Wenn Sie die 8 nehmen, können Sie den Zeichensatz nicht mehr ändern. Der Einsatz der gleichzeitig gedrückten SHIFT- und Commodore-Taste funktioniert erst nach CHR\$(9) wieder.

Als nächstes wollen wir die ASCII-Codewerte und den Tastaturpuffer im »Programm-Modus« einsetzen. Das Resultat von Bild 16 wollen wir jetzt durch POKEn der ASCII-Werte in den Tastaturpuffer wiederholen.

5 POKE 198,5

10 POKE 631,65

20 POKE 632,156

30 POKE 633,66: POKE 634,17: POKE 635,67

99 EN

Prinzipiell macht dieses Programm das gleiche wie das Programm in Bild 16. Trotzdem erhalten wir nach LIST und RUN ein anderes Ergebnis, nämlich das von Bild 17.

Ist das ein Fehler? Natürlich nicht. Nach RUN laufen zuerst einmal alle POKE-Befehle ab. Zeile 5 gibt an, wieviele Zeichen im Puffer stehen sollen. In Zeile 99 findet das Programm das ENDe und meldet sich mit READY. Jetzt erst wird im Tastaturpuffer nachgeschaut. Dort findet der Computer zuerst das A, dann »purpur«, dann das B, welches sofort neben das A gesetzt wird. Das ist auch logisch, denn es fehlt ja jede Angabe, eine Zeile tiefer zu gehen. Um das zu erreichen, müssen wir in der Zeile 10 den Codewert für RETURN einschieben:

10 POKE 631,65: POKE 632,13

Vorsicht! Sie müssen in Zeile 20 und 30 alle POKE-Adressen um 1 erhöhen und auch die Zahl in Zeile 5. Nehmen Sie 10, dann haben Sie Platz für Erweiterungen. So, jetzt LIST und RUN eingeben und es erscheint Bild 18 – und wir haben schon wieder ein Problem! Aber alles im Computer ist logisch! Nach dem A findet er den Wert für »RETURN«, also führt er den Befehl aus, auf dem der Cursor gerade steht. Der steht auf dem A. Da das kein gültiger Basic-Befehl ist, druckt der Computer die Fehler-Meldung und zeigt READY an. Danach allerdings macht er weiter wie oben.

Und jetzt kommt die ASCII-Zahl 141 (SHIFT-RETURN) voll zur Geltung. Diese Kombination nämlich setzt den Cursor an den Anfang der nächsten Zeile, ohne »RETURN« auszuführen.

Ersetzen Sie also die 13 in Zeile 10 durch 141, dann läuft's (Bild 19).

Es gibt übrigens noch eine interessante ASCII-Codezahl, die in keiner Tabelle steht, nämlich 131. Sie bedeutet dasselbe wie die geSHIFTete STOP-Taste, also die Funktion »LOAD+RUN«.

Wenn Sie diesen Code mit PRINT CHR\$(131) ausprobieren, funktioniert er allerdings nicht. Deshalb steht er wohl auch nicht in den Tabellen.

In den Tastaturpuffer gePOKEt bringt er aber seine Wirkung. Setzen Sie bitte in Zeile 30 an die Stelle von 67 die Zahl 131 und anstelle des C erscheint:

LOAD und PRESS PLAY ON TAPE. Gut, nicht wahr?

So, jetzt haben wir alle Zutaten für unser Kochrezept zusammen.

Löschen Sie bitte alles bisherige und tippen Sie ein:

10 PRINT CHR\$(147)

20 FOR I=1 TO 5: PRINT I

30 FOR T=1 TO 500: NEXT T

40 NEXT I

Nach Löschen des Bildschirms (Zeile 10) drucken wir zum Ausschmücken die Zahlen 1 bis 5 untereinander (Zeile 20 und 40) und damit es nicht zu schnell geht, bremsen wir mit der Zeile 30.

50 PRINT "LIST" (Das ist natürlich sehr einfach, aber jetzt kommt's!)

60 POKE 198,5

70 POKE 631,145: POKE 632,145: POKE 633,145

80 POKE 634,13

90 END

Nach RUN erscheinen erst die fünf Zahlen, dann wird in einer neuen Zeile das Wort LIST geschrieben. Nach END wird erst (wie immer) eine Zeile ausgelassen, dann READY gedruckt und schließlich springt der Cursor an den Anfang der Zeile darunter. Während der Cursor anfangen will, drei Zeilen unter dem Wort LIST zu blinken, findet der Computer im Tastaturpuffer 3 den ASCII-Code für »Cursor up«. Also geht dieser auch drei Zeilen hoch und will jetzt auf dem Wort LIST blinken.

Damit wird es aber wieder nichts, denn im Puffer steht ja noch

der Code für RETURN (13). Das wird ausgeführt und zwar für das LIST. Es hat dieselbe Wirkung, als ob Sie direkt LIST tippen und danach auf die RETURN-Taste drücken, nämlich das Programm wird ausgeLISTet.

Alle sinnvollen Basic-Befehle, die Sie in der Zeile 50 PRINTen, werden durch diese dynamische Manipulation des Cursors ausgeführt.

Versuchen Sie es mit

- 50 PRINT → PRINT 16 * 35"
- 50 PRINT "LOAD"
- 50 PRINT "GOTO 10"
- 50 PRINT "RUN"
- 50 PRINT "RUN 50"

und falls Sie dieses kleine Programm geSAVEt haben

- 50 PRINT "SYS 64824"
- 50 PRINT "SYS 64763"

Die Kunst ist also, mit entsprechenden Codezahlen den Cursor an diejenige Stelle des Bildschirms zu bringen, wo innerhalb eines Programms eine geeignete Anweisung gedruckt worden ist. Man kann damit getrennte Programmteile nachladen, mit SYS-Befehlen Maschinenprogramme aufrufen, oder gar Programme durch sich selbst ändern lassen.

```
READY.

Bild 15. Testprogramm
```

```
READY.

BIId 16. CR

ersetzt durch

school s
```

```
BIId 17.
Programm (Bild 16)
In den
Tastaturpuffer
gePOKEt
```

```
TO CALL TO SERVICE 69
TO CALL TO CALL
```

```
LIST
PORTE 18891188: POKE 63
1400KE 18891188: POKE 63
1400KE 18891188: POKE 63
1400KE 68886 67
READY.
RUN
READY.
Bild 19. SHIFT-CR statt CR
```

Adresse 158 und 159 (\$9E und \$9F)

Zwischenspeicher bei Kassettenoperationen

Diese beiden Speicherzellen werden von Routinen des Betriebssystems verwendet, welche bei Kassettenoperationen die Zeichen überprüfen, ob sie richtig sind, und welche bei aufgetretenen Fehlern Korrekturen durchführen.

Adresse 160 bis 162 (\$A0 bis \$A2)

Interne Uhr für TI und TI\$

Das Basic der Commodore-Computer kennt neben der Variablen ST (siehe Speicherzelle 144) noch zwei weitere **reservierte« Variable, nämlich TI und TI\$. Beide bieten eine interne Uhr, welche aus dem Inhalt der Speicherzellen 160 bis 162 abgeleitet wird. Diese drei Zellen funktionieren wie der Kilometerzähler eines Autos, halt nur mit drei Stellen.

Die hinterste Stelle ist die Zelle 162. Ihr Inhalt wird beim Einschalten des Computers auf O gesetzt, dann aber 60mal in der Sekunde um 1 erhöht. Das erfolgi aurch die automatische Interrupt-Routine, welche auch die STOP-Taste abfragt und noch andere Hausaufgaben 60mal in der Sekunde ausführt. $Da \frac{1}{60} = 0.01667$ ist, zählt also die Zelle 162 in 0,01667 Sekunden um 1 weiter. Sie kann wie alle Speicherzellen maximal nur die Zahl 255 enthalten. danach kommt wieder eine O. Das heißt aber, daß sie nach 256 * 0.01667 = 4.267Sekunden einmal durchgelaufen ist

64ER

Nach jedem Durchlauf wird die davorliegende Speicherzelle 161 um 1 erhöht. Sie zählt also in 4,267 Sekunden um 1 weiter und ist nach 256 * 4,067 = 1092,26 Sekunden oder besser nach 18,2044 Minuten einmal durchgelaufen. Nach dem Kilometerzähler-Prinzip wird nach jedem Durchlauf von 161 der Inhalt der davorliegenden Zelle 160 um 1 erhöht.

Die Zelle 160 zählt also in 18,2044 Minuten um 1 weiter und ist nach 256 * 18, 2044 = 4660,34 Minuten, das sind 77,67 Stunden, einmal durchgelaufen.

Diese Stundenzahl wird allerdings niemals erreicht, da das Betriebssystem nach Erreichen des Wertes für 24 Stunden alle drei Zellen wieder auf 0 zurücksetzt. Wir werden das gleich nachprüfen.

Zuerst aber wollen wir uns den dreizelligen Zähler anschauen:

10 PRINT PEEK(160); PEEK(161); PEEK(162) 20 GOTO 10

Nach RUN sehen wir den Inhalt der drei Zellen sich entsprechend der oben angegebenen Zeiten verändern. Die Zahlen sind nicht vorherbestimmbar, denn der Zähler ist ja nach dem Einschalten des Computers schon losgelaufen. Er kann aber auf 0 gesetzt werden durch Einfügen der Zeile 5:

5 POKE 160,0:POKE 161,0: POKE 162,0

Jetzt beginnt der Zähler immer ab O. Ich habe gerade gesagt, daß der Zähler auf O gesetzt wird, wenn er 24 Stunden lang gelaufen ist. Der Inhalt in den drei Speicherzellen, der 24 Stunden entspricht, ist nach der oben angegebenen Umrechnungsart 79-26-0. Diesen Wert, oder besser noch ein Wert kurz davor, in die Zellen 160 bis 162 gePOKEt, zeigt uns den Nullsetzvorgang. Ersetzen Sie bitte die obige Zeile 5 durch eine neue Zeile:

5 POKE 160,79: POKE 161,25: POKE 162,0

Nach vier Sekunden Laufzeit schalten alle drei Zellen in der Tat auf 0 zurück.

Die Umsetzung der Zahlen aus 160 bis 162 in die Variablen TI und TI\$ sowie deren Wirkungsweise entnehmen Sie bitte dem Texteinschub Nr. 16 »Die eingebaute Uhr«.

Abschließend muß eines noch warnend erwähnt werden. Alle Operationen, welche den Interrupt-Vektor verwenden beziehungsweise verändern, stören oder verzögern die normale Interrupt-Routine, die ja den Zähler weiterstellt. So zählt der Zähler nicht gleichmäßig und die daraus abgeleitete Uhr geht nicht mehr richtig. Ein Beispiel dafür sind alle Ein- und Ausgaben über die Datasette, welche über einen Interrupt laufen.

Adresse 163 und 164 (\$A3 und \$A4)

Zwischenspeicher

Diese beiden Speicherzellen werden von den Ein- und Ausgabe-Routinen des Betriebssystems für Kassetten, Floppy-Laufwerk und Drucker als Zwischenspeicher für alle möglichen Werte benutzt.

Adresse 165 (\$A5)

Bit-Zähler für Kassetten-Synchronisierung

Beim Abspeichern eines Programms auf ein Band werden vor den eigentlichen Daten mehrere Bits zusätzlich gespeichert, die beim Einlesen dieses Bandes zur Synchronisierung dienen, das heißt zum Übereinstimmen der Geschwindigkeit der Datenübertragung.

Die Speicherzelle 165 wird als Zähler dieses Synchron-Bits verwendet.

Adresse 166 (\$A6)

Zähler der bearbeiteten Bytes im Kassetten-Puffer

Diese Speicherzelle wird als Zähler benutzt, welcher angibt, wieviele Bytes gerade in den Kassetten-Puffer eingeschrieben oder aus ihm ausgelesen worden sind. Der Kassetten-Puffer besteht aus den Speicherzellen 828 bis 1 019 und kann somit 191 Byte aufnehmen, was zugleich die höchste Zahl ist, welche sinnvollerweise in der Zelle 166 stehen kann.

Nähere Erklärungen und ein paar Experimente mit Zelle 166 finden Sie in dem Texteinschub 17 »Experimente mit dem Kassetten-Puffer«.

Die meisten der nächsten 20 Speicherzellen werden bei Operationen mit der RS232-Schnittstelle, die über den User-Port den Computer mit anderen Geräten verbindet, eingesetzt. Da die Programmierung der RS232-Schnittstelle noch andere Speicherzellen benötigt, die später an der Reihe sind, gehe ich auf die RS232-Schnittstelle erst bei der Behandlung der Speicherzelle 659 bis 673 näher ein.

Adresse 167 (\$A7)

Zwischenspelcher für Kassetten-Operationen und für Eingabe über die RS232-Schnittstelle

Diese Speicherzelle wird verwendet, um jedes Bit, welches von einem RS232-Kanal über den User-Port eingelesen wird, zwischenzuspeichern.

Außerdem verwenden mehrere Kassetten-Routinen diese Adresse als Zwischenspeicher.

Adresse 168 (\$A8)

Bitzähler für RS232-Eingabe und bei Band-Ein-/Ausgabe

Die Speicherzelle 168 wird als Zähler verwendet, der dies-

mal nicht die Bytes, sondern die Anzahl der Bits zählt, die sowohl über den User-Port als auch über den Kassetten-Port geleitet werden. Das dient dem Betriebssystem dazu, zu wissen, wann ein volles Wort abgearbeitet worden ist.

Adresse 169 (\$A9)

RS232-Flagge für Startbit-Prüfung

Ein RS232-Datentransfer prüft, ob ein Start-Bit empfangen worden ist. Im positiven Fall steht in Zelle 169 die Zahl 144, im negativen Fall eine 0.

Adresse 170 (\$AA)

RS232-Eingabe- und Zwischenspeicher für Kassetten-Routinen

Bei der Speicherzelle 165 haben wir gesehen, daß ein Band Synchronisationsbits enthält. Die Speicherzelle 170 wird dabei als Flagge benutzt, die angibt, ob ein gelesenes Zeichen Synchronisierungs-Bits oder ein Datenwort darstellt.

Die RS232-Routinen verwenden Zelle 170 dagegen als Speicher, in welchem die eingelesenen Bits zu einem Byte zusammengefaßt werden, bevor sie im Eingabepuffer am oberen Ende des Programmspeichers abgelegt werden (siehe auch Speicherzellen 55/56).

Adresse 171 (\$AB)

Quersummenprüfung und Zähler für Band-Header bei RS232- und Kassetten-Operationen

Diese Speicherzelle wird vom Betriebssystem benutzt, um festzustellen, ob während einer RS232-Datenübertragung Bits verloren gingen. Da derartige Prüfungen mit Parity-Bits (Quersummenprüfung) des öfteren erwähnt werden, gebe ich eine kurze Beschreibung des Prüfprinzips im Texteinschub 18 »Fehlererkennung mit Parity-

Zusätzlich wird in 171 die Länge des Band-Vorspanns bei seiner Erzeugung gezählt.

Adresse 172 und 173 (\$AC und \$AD)

Zeiger auf die Anfangsadresse für Ein-/Ausgabe, Zwischenspeicher für den Bildschirmeditor

In den Speicherzellen 193 und 194 steht ein Zeiger, der auf die Adresse im Programmspeicher zeigt, wo das Programm beginnt beziehungsweise beginnen soll, welches abgespeichert beziehungsweise geladen werden soll.

Dieser Zeiger wird am Anfang einer Lade- oder Abspeicher-Operation in die Zellen 172 und 173 gebracht, wo er während der Operation laufend erhöht wird, bis das Ende des Programms erreicht ist; dann wird er wieder auf seinen ursprünglichen Wert gesetzt.

Der Zeiger dient außerdem noch dem Bildschirmeditor als Zwischenspeicher während des Scrollens (Hochschieben) des Bildschirms und beim Einfügen zusätzlicher Zeilen.

Dieser Zeiger kann sehr nützlich sein, um Programme entweder schon beim SAVEn oder
aber erst beim LOADen gezielt
auf andere als ursprünglich verwendete Speicherbereiche zu
bringen. Dazu sind aber noch
einige andere Zellen notwendig,
bis hin zu dem schon erwähnten
Zeiger in 193 und 194.

Adresse 174 und 175 (\$AE und \$AF)

Zeiger auf die Endadresse für Ein-/Ausgabe, Zwischenspeicher für den Bildschirmeditor

Dieser Zeiger ist der Zwilling zu 172 und 173, nur zeigt er seinerseits auf die letzte Adresse des zu bewegenden Programms.

Adresse 176 und 177 (\$B0 und \$B1)

Zeitkonstante

Der Wert in dieser Speicherzelle wird verwendet, um die Zeitkonstante zum Lesen vom Band in der Zelle 146 einzustellen

Adresse 178 und 179 (\$B2 und \$B3)

Zeiger auf den Kassetten-Puffer

Beim Einschalten des Computers werden diese Speicherzellen in Low-/High-Byte-Darstellung auf die Anfangsadresse des Kassetten-Puffers gesetzt. Beim VC 20 und C 64 ist dies die Adresse 828 (\$33C).

Durch Verbiegen dieses Zeigers kann der Kassettenpuffer auf beliebige Plätze des Speichers, aber nicht unterhalb der Adresse 512 verschoben werden. Das kann durchaus sinnvoll sein, um im Kassettenpuffer abgelegte Maschinenprogramme vor Überschreiben durch Kassettenoperationen zu schützen.

Adresse 180 (\$B4)

RS232-Bit-Zähler und -Zwischenspeicher für Kassetten-Operationen

Die RS232-Routinen verwenden die Speicherzelle 180, um die Zahl der übertragenen Bits zu zählen, außerdem für Parity-Berechnung (siehe Texteinschub 18) und Stop-Bit-Bearbeitung.

Die Lade-Routinen für Kassettenbetrieb benutzen diese Zelle als Flagge, die angibt, ob der Computer bereit ist, Daten zu übernehmen.

Adresse 181 (\$B5)

RS232-Anzeige für nächstes Bit, Flagge für End-of-Tape

Bei RS232-Operationen enthält die Zelle 181 das jeweils nächste Bit, welches übertragen werden soll. Bandoperationen entnehmen dieser Speicherzelle, welcher Block gerade gelesen wird.

Adresse 182 (\$B6)

Ausgabe-Zwischenspeicher für RS232 und Kassette

Bei Ausgabe von Daten über die RS232-Schnittstelle wird jedes Byte in seine Einzelteile zerlegt, bevor es über den Ausgabepuffer seriell übertragen wird. Der Ausgabepuffer wird im obersten Teil des Programmspeichers angelegt (siehe auch Speicherzellen 55 und 56); die genaue Anfangsadresse steht in Speicherzelle 248. Auch die Ausgabe von Daten auf die Kassette verwendet Zelle 182 als Ausgabe-Zwischenspeicher.

Texteinschub Nr. 16 Die eingebaute Uhr

Der VC 20 und der C 64 haben eine interne Uhr eingebaut, deren Stand abgefragt, ausgedruckt und somit zur Zeitmessung und Programmsteuerung eingesetzt werden kann.

In der Basic-Befehlsliste der Handbücher finden wir dazu zwei Funktionen, TI und TI\$.

1) TI gibt den Stand des Zählers wieder, der durch die drei Spei-

GRUNDLAGEN C64/VC20

cherzellen 160, 161 und 162 gebildet wird. Dabei ist der Wert von TI nichts anderes als die Summierung des Inhalts dieser drei Zähler.

Entsprechend dem dreistelligen Zählerprinzip (siehe Beschreibung der Speicherzellen 160 bis 162) ist die Summe:

```
TI = Inhalt (162)
+ Inhalt (161) * 256
+ Inhalt (160) * 256 * 256
```

Mit dem folgenden kleinen Programm können wir das verifizie-

```
ren:
10 PRINT TI:
```

20 PRINT PEEK(162)+256*PEEK(161)+256*256*PEEK(160)

30 GOTO 10

Die beiden Zahlenbänder für TI und die Zählersumme sind praktisch identisch.

2) TI\$ gibt ebenfalls den Stand des Zählers wieder, aber in einer anderen Darstellung. Während TI 60mal in der Sekunde weiterzählt, gibt TI\$ direkt Stunden, Minuten und Sekunden an.

Den Zusammenhang zwischen TI und TI\$ können Sie am besten mit dem folgenden kleinen Programm sehen:

```
10 PRINT INT(TI/60);
20 PRINT TI$
30 GOTO 10
```

Zeile 10 rechnet TI in Sekunden um. Damit die Zeile nicht mit vielen Dezimalstellen volläuft, verwandelt sie das Resultat in eine ganze Zahl. Zeile 20 zeigt dazu im Vergleich die sechs Ziffern von TI\$.

Das erste, was beim Ablauf des Programms auffällt, ist die gleichzeitige Umschaltung beider Zahlenreihen. Die Umrechnung von TI\$ nach TI geht am besten »zu Fuß«. Stoppen Sie den Lauf mit der STOP-Taste. Nehmen Sie dann den letzten Wert von TI\$ (rechts). Die ersten beiden Ziffern sind die Stunden, ihr Wert wird mit 3 600 multipliziert, um sie in Sekunden umzurechnen. Addieren Sie dazu den Wert der mittleren beiden Ziffern (Minuten) multipliziert mit 60, und addieren Sie zu diesem Zwischenergebnis die Sekunden (Ziffern ganz rechts). Das Resultat ist identisch mit dem letzten Wert von TI.

Wenn Sie übrigens den Ausdruck für TI\$ optisch verbessern wollen, dann setzen Sie zwischen die Stunden, Minuten und Sekunden einen Doppelpunkt. Das wird durch eine String-Manipulation erreicht:

```
Print LEFT$(TI$,2)":"MID$(TI$,3,2)":"RIGHT$(TI$,2)
```

Eine gute Uhr muß sich stellen lassen – bei TI\$ erreichen wir das einfach mit Zuweisen des gewünschten Wertes an die Variable TI\$. Zum Beispiel stellt

```
TI$ = "153000"
```

die Uhr auf 15 Uhr 30. Man kann sie dementsprechend auch auf 0 zurücksetzen, was bei einem Stoppuhr-Betrieb notwendig wird.

TI kann direkt nicht beeinflußt werden, nur über POKEn von neuen Werten in die Speicherzellen 160 bis 162 oder durch die Zuweisung von Werten an TI\$.

Die eleganteste Methode, TI und TI\$ auf 0 zu setzen, geht beim C 64 und VC 20 mit

SYS 65499

Wenn Sie noch das kleine Programm von oben im Rechner haben, können Sie es gleich ausprobieren. Geben Sie direkt ein: SYS 65499: RUN

und die Uhr startet von Null an.

Abschließend möchte ich Ihnen noch zwei kleine Anwendungsbeispiele von TI und TI\$ mitgeben. Das erste ist ein Kochrezept, wie die Laufzeit eines Programms gemessen werden kann. Diese Programm-Stoppuhr besteht aus zwei Zeilen.

Die erste Zeile setzt die Uhr auf 0, das kennen wir schon.

Die zweite Zeile druckt am Ende des Programms die abgelaufene Zeit aus.

```
10 TI$ = "000000"
:
10000 PRINT TI/60 "SEKUNDEN"
```

Das zu messende Programm steht zwischen diesen beiden Zeilen.

Das zweite Beispiel betrifft eine Uhr, die nach einer vorgegebenen Zeit ein Programm (Spiel) abbricht. Davon zeige ich zwei Versionen. Die eine Version ist nach allen Erklärungen von oben beinahe trivial:

```
10 TI$ = "000000"
1000 IF TI$ > "000700" THEN STOP
```

Diese beiden Zeilen setzen die Uhr auf 0 und brechen ein Programm nach genau 7 Minuten ab.

Etwas kniffliger ist der Abbruch (oder Start) mit einer Countdown-Uhr.

```
10 TI$ = "000000"

20 ZEIT = 300

30 IF ZEIT-VAL(TI$) <=0 THEN STOP

40 weiteres Programm
```

Die Variable »Zeit« gibt die Dauer des Countdown in Sekunden an. Zeile 30 überprüft den Wert von TI\$, bis er 300 erreicht hat, indem sie den jeweiligen Wert von TI\$ von der vorgegebenen Zeit subtrahiert. Natürlich müssen in beiden Versionen die Prüfzeilen sinnvoll in ein Programm eingebaut werden. Aber das möchte ich gern Ihnen überlassen.

Texteinschub Nr. 17 Experimente mit dem Kassetten-Puffer

Die Speicherzellen von 828 bis 1 019 werden als »Kassetten-Puffer« bezeichnet.

Beim Speichern auf eine Kassette wird zuerst der Vorspann eines Bandes, der sogenannte »Header«, in diesen Puffer gespeichert. Ein Programm wird dann direkt auf das Band geschrieben. Eine Datei allerdings läuft zuerst auch in den Kassetten-Puffer und von dort erst auf das Band. Sie kennen sicher die charakteristischen Wartezeiten des Kassettenmotors beim SAVEn einer Datei.

Beim Laden von einer Kassette gilt der Unterschied zwischen einem Programm und einer Datei genauso, einschließlich der Benutzung des Kassetten-Puffers.

Wir haben gelernt, daß in der Speicherzelle 166 die Zahl der Bytes gezählt wird, die in den Puffer geschrieben beziehungsweise aus dem Puffer gelesen worden sind. Die Zahl reicht von 0 bis 191.

Diese Speicherzelle 166 kann während eines Programms abgefragt und auch mit POKE beliebig verändert werden. Was dabei herauskommt, ist vordergründig nur eine Spielerei. Aber vielleicht kann man die folgenden Experimente auch nutzbringend einsetzen.

Zuerst wollen wir die Funktionsweise von 166 erproben. Dazu laden wir eine simple Datei auf ein leeres Band, und zwar mit folgendem Programm:

Programm # 1

```
10 OPEN 1,1,1
20 FOR I=100 TO 150
30 PRINT #1,1
40 NEXT
50 CLOSE 1
```

Wir eröffnen eine Datei (ohne Namen) mit der Nummer 1, für Kassette (die zweite 1), zum Schreiben (die dritte 1). Nach RUN wird der Kassetten-Puffer mit den Zahlen 100 bis 150 in mehreren Schüben gefüllt, wobei jeder Schub einzeln auf das Band geschrieben wird.

Den Zusammenhang zwischen den Datei-Zahlen und dem Zähler in 166 zeigt uns das folgende Ausleseprogramm:

Programm # 2

```
10 OPEN 1,1,0
20 GET #1,X$
30 Print X$;
40 PRINT CHR$(28)PEEK(166)CHR$(154);
50 GOTO 20
```

Wir eröffnen wieder eine Datei, diesmal zum Lesen (die 0), und bringen mit GET# die einzelnen Zeichen hintereinander in den Puffer und dann auf den Bildschirm. Die Zeile 40 druckt nach jedem Zeichen in roter Farbe [CHR\$(28)] den Zählerstand und schaltet dann mit CHR\$(154) – beim VC 20 wäre das CHR\$(31) – wieder auf die Normalfarbe zurück.

Zuerst muß das Band zurückgespult werden, und dann geht es los mit RUN. Nach dem Erscheinen der ersten Zeichen auf dem Bildschirm stoppen Sie bitte den Ablauf mit der STOP-Taste.

Sie sehen jetzt in Rot den Inhalt der Zelle 166, die aufwärts zählt, und dazwischen in Blau die Zahlen von 100 aufwärts. Interessant ist, daß durch Zwischenräume für eine 3stellige Zahl 6 Byte verbraucht werden.

Fahren Sie mit CONT so lange fort, bis der Kassettenmotor anläuft und der nächste Schub auf dem Bildschirm ausgedruckt wird. Nach erneutem STOP sehen Sie, daß die roten Zahlen nach 190 wieder auf 0 zurückspringen. Das war der Moment, wo der Kassettenmotor wieder eingeschaltet wurde.

Diese Erkenntnis verwenden wir für ein Experiment.

Mit der in das Programm # 2 eingeschobenen Zeile 45 fragen wir den Inhalt von 166 ab und beeinflussen damit den Ablauf des Programms. Außerdem setzen wir an dieser Abfragestelle den Inhalt der Zelle 166 auf den Endwert 191 und zwingen damit den Kassettenmotor weiterzulaufen.

45 IF PEEK(166) = 18 THEN POKE 166,191

Die Wiederholung des Programms mit zurückgespultem Band bringt uns ein neues Ergebnis:

Sobald der Zähler in 166 die 18 erreicht hat, glaubt das Programm, der Kassetten-Puffer wäre bereits ausgelesen, schaltet den Kassettenmotor wieder ein und liest den nächsten Zahlenblock in den Puffer. Wir erhalten jetzt nicht alle Zahlen, die auf dem Band stehen, sondern nur Gruppen von 18 Byte, das sind ungefähr drei Zahlen.

Ich sage »ungefähr« mit Absicht, denn mit der Symmetrie beziehungsweise mit der richtigen Reihenfolge klappt es nicht immer so ganz, da ja die Länge des Kassetten-Puffers nicht unbedingt ein ganzzahliges Vielfaches der ausgelesenen Bytes ist. Da liegt also ein kleines Problem.

Dieses Abfragen und Abändern der Speicherzelle 166 geht natürlich auch in der anderen Richtung, nämlich beim Abspeichern von Zahlen. Nehmen Sie bitte noch mal das Programm # 1 her und ändern Sie es wie folgt ab:

Programm # 1.a

- 10 OPEN 1,1,1
- 20 FOR I=100 TO 300
- 30 PRINT#1,1
- 35 IF PEEK(166)=18 THEN POKE 166,191
- 40 NEXT
- 50 CLOSE 1

Wir haben jetzt die Abfrage der Speicherzelle 166 des Programms # 2 von vorhin in das Programm # 1 eingebaut. Spulen Sie bitte das Band zurück, und lassen Sie das Programm laufen.

Nun wollen wir die dadurch neu abgespeicherte Datei ganz normal auslesen. Dazu nehmen wir das Programm #2, also ohne die Zeile 45. Das sieht dann so aus:

Programm #2.a

- 10 OPEN 1,1,0
- 20 GET#1,X\$
- 30 PRINT X\$;
- 40 PRINT CHR\$(28) PEEK(166) CHR\$(154);
- 50 GOTO 20

Wir starten es mit RUN, nachdem das Band wieder zurückgespult ist. Der Vorgang ist im Prinzip der gleiche wie bei Programm #2; halten Sie das Programm bitte auch wieder an, so wie vorher.

Wir sehen aber einen großen Unterschied im Ausdruck. Es erscheinen nur die ersten drei Zahlen, 100 bis 102, danach steht nichts mehr im ganzen Block, bis der Inhalt von 166 die Endzahl 190 erreicht hat. Erst danach, nach dem Loslaufen des Kassettenmotors und dem Einlesen des nächsten Schubes, erscheinen die nächsten drei Zahlen.

Schlußfolgerung:

Durch POKEn der Zahl 191 in die Speicherzelle 166 zu einem

beliebigen Zeitpunkt können wir sowohl beim Speichern als auch beim Einlesen einer Datei dem Computer vorgaukeln, der Kassetten-Puffer sei bereits abgearbeitet. Dadurch wird der Kassettenmotor eingeschaltet und der nächste Schub ein- beziehungsweise ausgelesen.

Texteinschub Nr. 18 Fehlererkennung mit Parity-Bits

Bei der Datenübertragung zwischen Peripheriegeräten, insbesondere zwischen Datasette und dem Computer, kommt es recht häufig vor, daß Fehler auftreten. Diese Fehler haben alle möglichen Ursachen, und trotz aller Anstrengungen der Ingenieure lassen sie sich leider nicht völlig vermeiden.

An besonderen Schwachstellen werden daher Maßnahmen getroffen, um Fehler wenigstens zu erkennen und Programme abzubrechen, bevor größerer Schaden entsteht. Die mißlichen »LOAD ERROR«-Meldungen sprechen da eine deutliche Sprache.

Die einfachste Art, Fehler zu erkennen – ich sollte genauer sagen: einzelne Bitfehler zu erkennen –, geschieht über sogenannte »Parity-Bits«. Die Methode besteht darin, daß zu einem Datenwort, zum Beispiel einem Byte, ein zusätzliches Bit hinzugefügt wird, und zwar so, daß die Quersumme immer eine gerade oder auch eine ungerade Zahl ergibt.

Im binären Zahlensystem sieht das so aus:

DEZ	BINÄR	PARITYBIT	QUERSUMME
0	0000	0	0
1	0001	1	0
2	0010	1	0
3	0011	0	0
LINE	0100	1	0

Bevor ein Wort übertragen wird, errechnet der Sender das Parity-Bit und fügt es dem Wort als zusätzliches Bit hinzu. Der Empfänger, der diese Prüfmethode natürlich auch kennen muß, rechnet die Quersumme aus. Wenn sie stimmt, nimmt er das Parity-Bit weg und arbeitet mit dem richtigen Wort weiter. Wenn die Quersumme nicht stimmt, schlägt er Alarm.

Sie werden sicher schon bemerkt haben, daß in meinem Beispiel natürlich ein Doppelfehler, nämlich zwei falsche Bits, natürlich nicht erkannt werden. Um das zu erreichen, müßte man zwei Parity-Bits einführen.

Sie sehen natürlich auch, wohin das letztlich führt, nämlich zu einer Vergrößerung der Wortlänge. Man nennt das auch »Redundanz«, vielleicht haben Sie dieses Wort schon einmal gehört. Nun, da gibt es für jeden Anwendungsfall ein Optimum, abhängig von der Wahrscheinlichkeit, welche Art von Fehlern in welcher Häufigkeit auftreten. Im Extremfall gibt es Codiersysteme – zu denen die Parity-Bit-Methode auch gehört –, welche in der Lage sind, Fehler nicht nur zu erkennen, sondern gleich zu korrigieren.

Texteinschub Nr. 19 Files - Geräte - Namen - Nummern

In den Handbüchern von Commodore und auch in anderen Beschreibungen wird von den Ein- und Ausgabe-Befehlen, wie zum Beispiel LOAD, SAVE, OPEN etc., leider ein recht verwirrendes Bild geboten. Ich beziehe mich dabei auf die hinter diesen Befehlen stehenden Ziffern und Namen.

In der Bezeichnung »File-Name« und »Geräte-Nummer« sind sich die Autoren noch weitgehend einig. Daß die dritte Angabe hinter den Befehlen aber Sekundär-Adresse, Command, Speicheradressen-Flag oder gar EOT-Flag genannt wird, muß den Computeramateur zwangsläufig verwirren.

Da wir im nebenstehenden Kurs gerade die Speicherzellen 183 bis 188 besprechen, die alle mit diesen Anhängseln der eingangs genannten Befehle zusammenhängen, ist dies eine gute Gelegenheit, etwas Systematik in die Angelegenheit zu bringen.

Als erstes gebe ich die Bezeichnungen der Befehle aus einem Commodore-Buch wieder, bevor die einzelnen Angaben im Detail diskutiert werden.

- LOAD "File-Name", Geräte-Nr., Speicheradressen-Flag
- SAVE "File-Name", Geräte-Nr., EOT-Flag
- VERIFY "File-Name", Geräte-Nr., Speicheradressen-Flag
- OPEN File-Nr., Geräte-Nr., Sekundär-Adresse, "File-Name, Typ, Modus"
- INPUT# File-Nr., Variable
- GET# File-Nr., Variable
- CMD File-Nr.
- CLOSE File-Nr.

File-Name

»File« wird normalerweise mit »Datei« übersetzt.

Einen Datei-Namen gibt es aber nur beim OPEN-Befehl. Bei den Befehlen LOAD, SAVE und VERIFY ist der Name des Programms gemeint, der bekanntlich in Gänsefüßchen hinter diesen Befehlen steht. Bei Disketten als Pflicht, bei Kassetten als Option. Beim OPEN-Befehl steht der Name zwar auch in Gänsefüßchen, aber nicht direkt hinter dem Befehl, sondern erst an vierter Stelle. Auch er kann bei Kassetten-Betrieb, aber auch beim Drucker weggelassen werden.

Bei Disketten-Dateien stehen hinter dem Namen – als sein Bestandteil – noch Typ und Modus. Typ bezeichnet die Art der Datei (RELative, SEQuential, USeR, PRoGramm), Modus die Operation (Read, Write, Append).

Der File-Name kann bei Disketten auch eine Anweisung an das Betriebssystem des Disketten-Laufwerks sein (NEW, SCRATCH, RENAME etc.). Nähere Erklärungen dazu finden Sie im Handbuch des Disketten-Laufwerks.

Da in 187/188 die Adresse angegeben ist, ab der der Programm- beziehungsweise Datei-Name im Speicher steht, können wir ihn dort ansehen.

Geben Sie direkt ein

LOAD "1234"

Nach der RETURN-Taste kommt die übliche Aufforderung der Datasette, die wir aber mit der STOP-Taste abwürgen. In 187/188 steht jetzt die Anfangsadresse »A« des gespeicherten Namens: A = PEEK(187)+256*PEEK(188):PRINT PEEK(A)

Wir erhalten die Zahl 49, das ist der ASCII-Codewert der Ziffer *1«. Durch Erhöhen der Anfangsadresse *A« im PRINT-Befehl um jeweils 1 kommen auch die übrigen Zeichen des Namens zum Vorschein.

Die VC 20-Besitzer kennen sicher den Effekt, der entsteht, wenn beim SAVE-Befehl vor dem File-Namen, aber innerhalb der Gänsefüßchen, eine Farbtaste eingegeben wird. Die FOUND-Meldung druckt nämlich den File-Namen in der gewählten Farbe aus, was besonders bei Kassetten-Operationen sehr eindrucksvoll ist.

Das Disketten-Laufwerk bietet eine andere Überraschung. Die geSHIFTete SPACE-Taste innerhalb des File-Namens erzeugt das zweite Gänsefüßchen.

SAVE "SPIEL 2 (SHIFT-SPACE) SYS 16000",8

erscheint in der Directory als:

"SPIEL 2" SYS 16000

und kann mit LOAD"SPIEL 2",8 geladen werden.

Auf diese Weise können Sie in einer gut lesbaren Art Anweisungen in den Namen eines Programms einbauen. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn Sie die SHIFT-SPACE-Taste vor dem File-Namen drücken. Dann wird nämlich der 2. Gänsefuß direkt nach dem ersten gesetzt, und der nachfolgende File-Name steht außerhalb der Gänsefüße. Ein derartiges Programm ist von Uneingeweihten nur sehr schwer zu laden.

Geräte-Nummer

Alle an den Computer anschließbaren Peripheriegeräte haben eine eigene Nummer, unter welcher sie »angesprochen« werden können. Es handelt sich eigentlich um eine Adresse, und in der Tat sprechen manche Autoren von der »Primär-Adresse«. In der Beschreibung der Speicherzelle 184 sind sie alle zusammengestellt.

Bei den Befehlen LOAD, SAVE, VERIFY und OPEN steht diese Geräte-Nummer als zweite Angabe, vor der ersten Angabe durch ein Komma getrennt:

LOAD"NAME",1.....bedeutet "Laden von Datasette"

LOAD"NAME",8.....bedeutet "Laden von Diskette"

OPEN 12,4....bedeutet "An den Drucker"

(Die 12 hinter dem OPEN-Befehl ist eine »File-Nummer«. Sie kommt weiter unten an die Reihe.)

Die Geräte-Nummer kann auch weggelassen werden. Dann allerdings nimmt der Computer automatisch an, daß es sich um die Datasette handelt. Die Geräte-Nummer steht jeweils in der Speicherzelle 186 und kann von dort mit PEEK ausgelesen werden.

Sekundär-Adresse

Die dritte Angabe hinter LOAD, SAVE und OPEN hat widersprüchliche Namen, wohl deshalb, weil sie abhängig von der Gerätenummer verschiedene Aufgaben hat. Von den ganz am Anfang schon genannten Varianten gefällt mir »Sekundär-Adresse« am besten.

Tabelle 6 faßt die Funktionen der Sekundär-Adresse zusammen.

Befehl	Sekun- där- adresse	Funktion
LOAD	0	lädt Programm an den Anfang des Pro- grammspeichers
	1	lädt ein Programm absolut, also an die Adresse, von der ab es gespeichert wurde.
SAVE	0	Normales SAVE, Programm wird bei späterem LOAD an den Anfang des Programm-Speichers geladen (Basic- Programme)
	1	erzwingt bei späterem LOAD des Pro- gramms die Speicherung ab der Adresse, wo es zur Zeit steht (Maschinen-Programme)
	2	setzt am Programmende auf der Kas- sette eine »Band-Ende«-Markierung, die beim »Überlesen« das Band mit de Fehlermeldung »DEVICE NOT PRE- SENT« stoppt.
	3	Kombination von 1 und 2
OPEN	0	Daten lesen
bei	1	Daten schreiben
Kassette	2	Daten schreiben mit »Bandende«- Markierung
OPEN bei Diskette	0	vom Betriebssystem der Floppy für »Laden« reserviert
bei Diskette	1	vom Betriebssystem der Floppy für »Speichern« reserviert
Diskette	2-14	reserviert numerierten Daten-Kanal, bis zu drei gleichzeitig
	15	reserviert Kommando-Kanal (nähere Angaben zu diesen Sekundär- Adressen siehe Floppy-Handbuch)
OPEN bei Drucker	0–10	die Funktionen sind bei den Druckern zum Teil verschieden. Bitte in Drucker- Anleitung nachsehen.

Tabelle 6. Funktionen der Sekundäradressen

Sie sehen, die Sekundär-Adressen haben es in sich! Die gerade benutzte Sekundär-Adresse steht in der Speicherzelle 185 und kann mit PEEK von dort ausgelesen werden.

File-Nummer

Die File-Nummer, oft auch logische File-Nummer genannt, steht als erste Angabe hinter dem OPEN-Befehl und den damit verbundenen PRINT#-, INPUT#-, GET#- und CLOSE-Befehlen.

Sie gibt einer zu bearbeitenden Datei eine Nummer, die von den nachfolgenden, anderen Befehlen ebenfalls verwendet werden muß, wenn sie sich auf dieselbe Datei beziehen. Auf diese Weise können mehrere Dateien nebeneinander bearbeitet werden, und zwar fünf bei Disketten und auf alle Geräte verteilt insgesamt zehn.

File-Nummern dürfen die Werte von 1 bis 255 haben. Bei Werten über 127 wird bei einem PRINT#-Befehl nach jedem RETURN-Zeichen - CHR\$(13) - zusätzlich ein ASCII-Code für Zeilenvorschub - CHR\$(10) - an das Gerät gegeben. Diese Eigenschaft kann bei denjenigen Geräten nützlich sein, die normalerweise auf CHR\$(13) ohne Zeilenvorschub reagieren (kein automatisches Line-Feed).

Die File-Nummer steht jeweils in der Speicherstelle 184, von wo sie mit PEEK ausgelesen werden kann. Zum Beispiel, um nachzuprüfen, welches Gerät als letztes angesprochen worden

Abschließend möchte ich nochmals darauf hinweisen, daß in den Speicherzellen 183 bis 188 immer die gerade als letzte verwendete Angabe steht. Wir haben aber gesehen, daß der Computer sich maximal zehn File-Nummern mit dazugehörenden Geräte-Nummern, Sekundär-Adressen etc. merken kann.

Er tut dies in speziellen Tabellen, die in den Speicherzellen 601 bis 630 stehen.

Wir werden uns also noch einmal mit dieser Sache befassen, wenn wir bei den entsprechenden Adressen angekommen sind. File-Nummer in die Speicherzelle 184 schreibt. Vor dort kann sie mit PEEK(184) ausgelesen werden. Geben Sie die folgende Zeile direkt ein: A=30: OPEN A, 3: PRINT PEEK

triebssystems auf, welche die

(184):CLOSE A

Um verschiedene File-Nummern auszuprobieren, definieren wir sie als Variable A. Nach dem »A« des OPEN-Befehls steht die Zahl 3. Damit wird der Bildschirm angewählt (siehe »Sekundär-Adresse« im schon erwähnten Texteinschub). Das Anwählen des Bildschirms vermeidet eine störende Meldung des Betriebssystems.

Mit RETURN nach der obenstehenden Zeile wird der jeweilige Wert von A als Inhalt der Zelle 184 ausgedruckt.

Adresse 185 (\$B9)

Derzeitige Sekundär-Adresse

Die Sekundär-Adresse steht als dritte Angabe hinter den Einund Ausgabe-Befehlen LOAD, SAVE, VERIFY und OPEN. Sie hat bei den verschiedenen Peripheriegeräten spezielle Funktionen. Diese Funktionen sind im Texteinschub 19 näher erläutert.

Der jeweilige Wert der Sekundär-Adresse steht in der Speicherzelle 185, allerdings um 96 erhöht. Für Sekundär-Adressen stehen, über die Standardwerte der einzelnen Peripheriegeräte hinaus, die Zahlen von 0 bis 31 zur Verfügung. Ab 32 fängt in Zelle 185 wieder der Zyklus ab 0 an. Das können wir uns anschauen. Ich wähle zur Eröffnung einer Datei wieder den Bildschirm als »nicht-störendes« Empfangsgerät.

A=15:OPEN 1,3,A:PRINT PEEK(185)-96:CLOSE 1

Durch Verändern des Wertes von A können Sie alle Möglichkeiten durchspielen.

Adresse 186 (\$BA)

Derzeitige Geräte-Nummer

Jedes an den Computer anschließbare Gerät hat eine eigene Nummer, die zusammen mit den Ein-/Ausgabe-Befehlen LOAD, SAVE, VERIFY und OPEN angegeben werden muß. Wird keine Nummer angegeben, nimmt der Computer automatisch an, daß die Datasette gemeint ist.

Alle von Commodore vorgegebenen Geräte-Nummern sind in der folgenden Tabelle 5 aufgelistet.

Geräte- Nummer	angesprochenes Gerät					
0	Tastatur					
1	Datasette					
2	RS232- (User-Port)					
	Schnittstelle					
3	Bildschirm					
4	Drucker (normal)					
5	Drucker (zusätzlich)					
8	Disketten-					
	Laufwerk Nr. 0					
9	Disketten-					
	Laufwerk Nr. 1					
10, 11	weitere Disketten-					
	Laufwerke					

Tabelle 5. Von Commodore vorgegebene Geräte-Nummern

Die normale Geräte-Nummer eines Druckers ist 4, die eines Disketten-Laufwerks 8. Die zusätzlichen Nummern müssen gesondert am betreffenden Gerät eingestellt werden.

Nach der Ausführung eines der oben genannten Befehle steht die entsprechende Geräte-Nummer in der Speicherzelle 186, aus der sie mit PEEK(186) ausgelesen werden

Adresse 187 und 188 (\$BB und \$BC)

Zeiger auf Adresse des derzeitigen File-Namens

Die Bedeutung eines Programm- oder Dateinamens normalerweise kurz »File-Name« genannt - ist im Texteinschub Nr. 19 »File - Geräte -Namen - Nummern« näher beschrieben. In den Speicherzellen 187 und 188 steht in der Low-/High-Byte-Darstellung ein Zeiger auf diejenige Adresse im Programm-Speicher, wo dieser Name gespeichert ist.

Eine Ausnahme ist hier der OPEN-Befehl der RS232-Schnittstelle. Ihr File-Name wird in die Speicherzellen 659 bis 662 gebracht, wo er verschiedene Parameter dieser Schnittstelle steuert.

Adresse 189 (\$BD)

Zwischenspeicher für RS232-Parity-Prüfung und für Kassettenoperationen

Die RS232-Routinen benutzen diese Speicherzellen als Zwischenspeicher für ein Prüf-Byte (Parity-Prüfung) bei der Ausgabe. Die Parity-Prüfung habe ich kurz im Texteinschub Nr. 18 erklärt.

Auch die Kassetten-Routinen bedienen sich dieser Speicherzelle. Sie verwenden sie als Zwischenspeicher für das gerade

Adresse 183 (\$B7)

Länge des derzeitigen File-Namens

Die LOAD-, SAVE- und VERI-FY-Befehle für Disketten verlangen die Angabe eines Programm- oder Dateinamens, auf Computerdeutsch »File-Name«. Nähere Angaben dazu finden Sie im Texteinschub Nr. 19 »Files - Geräte - Namen - Nummern«.

Auch der OPEN-Befehl kann einen File-Namen haben. Bei Kassettenoperationen kann der File-Name weggelassen wer-

In der Speicherzelle 183 steht während und nach der Verwendung eines der oben genannten Befehle eine Zahl, die angibt, aus wie vielen Zeichen der File-Name besteht.

Bei Disketten sind File-Namen möglich, die aus maximal 16 Zeichen bestehen.

Bei Kassetten dagegen sind Namenslängen von maximal 187 Zeichen erlaubt. Allerdings werden vom Computer auf dem Bildschirm nur 16 Zeichen ausgedruckt (siehe dazu den Texteinschub 20 »Tape-Header«).

Für die Längenangabe in Zelle 183 gilt dabei nur die Anzahl derjenigen Zeichen, die zwischen Gänsefüßchen den stehen.

Diese Zahl kann nach einer Ein-/Ausgabeoperation, auch nach einer ungültigen oder abgebrochenen, durch PEEK (183) ausgelesen werden.

Ein File-Name wird übrigens auch bei einem OPEN-Befehl der RS232-Schnittstelle angegeben. Dieser Name, der bis zu vier Zeichen lang sein kann, wird in die Speicherzellen 659 bis 662 übertragen und gibt dort die Übertragungsrate, Wortlänge und Parity-Prüfung

Adresse 184 (\$B8)

Nummer der derzeitigen Datei (File)

Hinter jedem OPEN-Befehl steht eine Zahl, die der durch diesen Befehl angefangenen Datei zugeordnet wird. Diese Datei- oder File-Nummer gilt als Referenz für alle anderen Einund Ausgabebefehle derselben Datei. Nähere Angaben dazu können Sie dem Texteinschub Nr. 19 »Files - Geräte - Namen Nummern« entnehmen.

Ein OPEN-Befehl ruft die entsprechende Routine des Be-

SONDERHEFT 7/86

E SEL

gesendete oder empfangene Zeichen.

Adresse 190 (\$BE)

Blockzähler für Kassetten-Ein-/Ausgabe

Das Betriebssystem des Computers schreibt bei SAVE ein Programm zweimal auf das Band der Datasette. Beim LOAD-Befehl wird der erste Block in den Arbeitsspeicher des Computers geladen; der zweite – identische – Block wird dann mit dem ersten Block Byte für Byte verglichen, um Datenfehler auf dem nicht immer ganz zuverlässigen Bandmaterial zu erkennen.

In der Speicherzelle 190 wird dem Betriebssystem angezeigt, wie viele Blockteile bei diesem Prozeß noch gelesen oder gespeichert werden müssen. Vom Basic-Programm aus ist diese Speicherzelle nicht zugänglich.

Adresse 191 (\$BF)

Zwischenspeicher für LOAD-Operationen vom Band

Diese Speicherzelle wird beim Laden eines Programms vom Band dazu benutzt, um Zeichen aus einzelnen Bits zusammenzusetzen.

Adresse 192 (\$C0)

Motorsperre der Datasette

Die Tasten der Datasette werden 60mal in der Sekunde von »Interrupt-Routine« des Betriebssystem überprüft, ob eine von ihnen gedrückt worden ist. Die Speicherzelle 192 spielt dabei eine entscheidende Rolle, beim C 64 allerdings in einer anderen Weise als beim VC 20. Wie sie diese Rolle beim C 64 spielt, ist im Zusammenhang mit der Speicherstelle 1 ganz am Anfang dieses Kurses beschrieben worden. Ich habe dabei in zwei Beispielen gezeigt, wie durch Abfrage des vierten Bits von Adresse 1 geprüft werden kann, ob eine Taste der Datasette gedrückt ist und wie der Motor durch Setzen und Löschen des Bit 5 der Zelle 1 ein- und ausgeschaltet werden kann. Vorausgesetzt, der Inhalt der Speicherzelle 192 ist ungleich Null und eine Taste der Datasette ist gedrückt.

Nun will ich, wie versprochen, denselben Vorgang für den VC 20 beschreiben.

Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, wird die Speicherzelle 1 beim VC 20 nicht für die Steuerung der Ein- und Ausgänge des Mikroprozessors verwendet. Diese Rolle wird beim VC 20 durch zwei Register des »Versatile Interface Adapter« (VIA 6522-A) ausgefüllt.

Für die Abfrage der Datasetten-Tasten ist das sechste Bit des VIA-Registers 37151 zuständig. Bei gedrückter Taste steht es auf 1, sonst auf 0. Ein kleines Programm zeigt es Ihnen:

- 10 X = PEEK(37151)
- 20 PRINT X
- 30 IF X = 62 THEN 50
- 40 GOTO 10
- 50 PRINT"TASTE GEDRÜCKT"

Wenn keine Taste gedrückt ist, läuft ein Zahlenband mit 126 ab. Die entsprechende Darstellung als Dualzahl lautet 1111 1110. Bei einer gedrückten Taste steht in 37151 die Zahl 62, als Dualzahl 0011 1110. Wichtig, wie gesagt ist nur das zweithöchste Bit.

Mit der Abfrage der Zeile 30 springt beim Drücken einer Taste das Programm auf die Zeile 50 und druckt den Text aus.

Den Motor der Datasette können wir mit Hilfe des Registers 37184 schalten. Wie beim C 64 gilt auch jetzt, daß dazu die hier angesprochene Speicherzelle 192, auch Interlock-Register genannt, eine Zahl größer als 0 enthält und daß außerdem eine Taste der Datasette gedrückt ist. Drücken Sie auf PLAY und geben Sie direkt ein:

POKE 192,255

POKE 37148,251: DER MOTOR

BLEIBT STEHEN.

POKE 37148,252: DER MOTOR

LÄUFT LOS.

Bestimmend sind hier Bit 2, 3 und 4.

Zum Ausschalten muß lediglich Bit 2 auf 1 stehen, zum Einschalten die drei Bits auf 110. Jede Zahl, die als Dualzahl diese Bedingungen erfüllt, kann dafür hergenommen werden. Um unabhängig von den anderen Bits des Registers 37148 zu bleiben, die ja auch ganz bestimmte andere Funktionen haben, empfiehlt es sich, über Boole'sche Verknüpfungen nur die wichtigen drei Bits zu verändern. Die beiden POKE-Befehle sehen dann so aus:

Ausschalten:

POKE 37148, PEEK (37148) OR 2 Einschalten:

POKE 37148, PEEK (37148) AND 12

Adresse 193 und 194 (\$C1 und \$C2)

Anfangsadresse für Ein-/Ausgabe-Operationen

In diesen Speicherzellen steht in Low-/High-Byte-Darstellung die Adresse, ab der ein Programm gerade geladen oder gespeichert wird. Diese Adresse wird übrigens von hier auch in die Speicherzellen 172 und 173 gebracht, die wir schon früher besprochen haben.

Bei LOAD und SAVE auf Band steht hier die Anfangsadresse des Bandpuffers (828). Im Bandpuffer steht allerdings nur der sogenannte Bandvorspann (auf englisch »Tape Header«), während der Hauptteil des Programms im Programmspeicher ab einer Adresse steht, auf die der Zeiger in den Speicherzellen 195 und 196 hinweist.

Adresse 195 und 196 (\$C3 und \$C4)

Zeiger auf den Anfang des Programms hinter dem Tape Header

Bei jedem LOAD- und SAVE-Befehl für Kassetten wird der Vorspann (Tape Header), in dem Programmtyp, Anfangs- und Endadresse aufgezeichnet sind, im Kassettenpuffer ab Adresse 828 gespeichert. Der eigentliche Teil des Programms steht dann im Programmspeicher.

In den Speicherzellen 195 und 196 steht in der Low-/High-Byte-Darstellung diese Adresse, ab der das Programm beginnt. Ich habe für alle diejenigen, die mit der Datasette arbeiten, im Texteinschub Nr. 20 »Tape-Header« die Zusammenhänge mit einem Beispiel dargestellt.

Adresse 197 (\$C5)

Tasten-Code der zuletzt gedrückten Taste

Bei der Behandlung der Speicherzelle 145 habe ich Ihnen mit Wort und Bild beschrieben, wie die Tasten des Computers abgefragt werden. Die dabei für jede Taste entstehende Dualzahl wird in eine Dezimalzahl (0 bis 63) umgewandelt und zuerst in die Speicherzellen 203 beziehungsweise 653 gebracht. Zur Umwandlung und Abfrage der Zellen 203 und 653 bringe ich bei diesen Speicherzellen mehr Details. Nach der Prüfung, welche Taste gedrückt worden ist, wird die Codezahl von 203 in die Speicherzelle 197 gebracht und dort »aufgehoben«. Diese vermeintliche Verdoppelung wird vom Betriebssystem dafür gebraucht, um zu erkennen, ob die nächste gedrückte Taste mit der vorhergehenden identisch ist. Ist sie identisch, dann entscheidet der Inhalt der Speicherzelle 650, ob das Zeichen dieser Taste mehrfach ausgedruckt wird. In 650 steht die sogenannte Wiederholfunktion. Aber ich will nicht vorgreifen. Die Codezahlen der einzelnen Tasten werde ich bei der Besprechung der Zelle 203 auflisten.

Adresse 198 (\$C6)

Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer

Die Funktion des Tastaturpuffers, zu dem wir bei den Speicherzellen 631 und 640 noch kommen werden, habe ich bereits in diesem Kurs, und zwar im Texteinschub Nr. 15 »Dynamische Tastenabfrage« erklärt. Dabei habe ich damals schon sozusagen im Vorgriff die Zelle 198 verwendet.

In dieser Speicherzelle steht die jeweilige Anzahl der Zeichen, die im Tastaturpuffer gespeichert sind und darauf warten, weiterverarbeitet zu werden.

Das folgende kleine Programm zeigt es.

- 10 GET A\$
- 20 PRINT PEEK (198); A\$
- 30 FOR J=1 3000: NEXT J
- 0 GOTO 10

Der GET-Befehl holt ein Zeichen aus dem Tastaturpuffer sofern eines dort zu finden ist. Die Zeile 20 druckt die Anzahl der Zeichen im Puffer aus, daneben das erste dieser Zeichen. Dann folgt eine Warteschleife, die uns erlaubt, ganz schnell ein paar Tasten zu drücken. Danach springt das Programm an den Anfang zurück und arbeitet diese eingegebenen Zeichen ab. Es ist dabei deutlich zu sehen, wie durch den GET-Befehl bereits ein Zeichen aus dem Puffer genommen und dadurch der Inhalt der Zelle 198 sofort um 1 reduziert wird.

Der Inhalt der Speicherzelle 198 kann mit POKE auch verändert werden.

Eine sinnvolle Anwendung dieser Beeinflussung erlaubt der nicht gerade sehr populäre WAIT-Befehl.

Ersetzen Sie bitte im obigen Programm die Warteschleife der Zeile 30 durch:

30 POKE 198,0: WAIT 198,1

Zuerst wird dem Computer vorgegaukelt, daß der Tastaturpuffer leer sei. Durch den WAIT-Befehl wartet das Programm danach so lange, bis ein Zeichen im Tastaturpuffer erscheint und springt erst dann auf die nächste Zeile 40.

Wenn Sie nach dem WAIT-Befehl statt der 1 eine 2 eingeben, wartet diese Zeile entsprechend auf zwei Tasteneingaben. Allerdings wird in der Zeile 20 dann nur jedes zweite Zeichen ausgedruckt.

Adresse 199 (\$C7)

Flagge für reverse Darstellung der Zeichen

Normalerweise steht in dieser Speicherzelle eine 0, was mit PRINT PEEK (199) leicht nachgeprüft werden kann.

Sobald in der Zelle 199 eine andere Zahl als 0 steht, werden alle Zeichen in der reversen Darstellung gedruckt. Das Betriebssystem des Computers erhöht nämlich in diesem Fall den jeweiligen Bildschirmcode der Zeichen um 128. Ein Blick in eine Tabelle der Bildschirmcodes bestätigt, daß die Codes

aller reversen Zeichen um genau 128 höher sind als die der normalen Zeichen.

Den reversen Modus können wir bekanntlich direkt mit der Kombination der CTRL- und der RVS-ON-Taste oder aber mit PRINT CHR\$(18) herstellen. Wenn Sie aber versuchen sollten, das direkt einzugeben, um dann wieder mit PRINT PEEK

Texteinschub Nr. 20 Tape Header

Wenn ein Programm oder eine Datei auf Band gespeichert wird, setzt der Computer vor das Programm einen Vorspann, der auf englisch »Tape Header« genannt wird. Da dieser Name weit verbreitet ist, will ich ihn hier beibehalten. Der Tape Header 192 Byte lang. Er enthält alle wichtigen Angaben über das nachfolgende Programm.

Beim Laden eines Programms wird der Tape Header im Kassettenpuffer gespeichert, für den die Speicherstellen 828 bis 1019 reserviert sind. Von dort kann der Inhalt des Tape Headers gelesen und analysiert werden.

Beyor wir das versuchen, will ich erst seine Zusammensetzung erklären.

Im ersten Byte steht eine Kennzahl für den Typ des Programms. Diese Kennzahl ist abhängig von der Sekundär-Adresse, die beim SAVEn eingegeben worden ist. Die Arten der Sekundär-Adressen und ihre Bedeutung sind im Texteinschub Nr. 19 »Files – Geräte – Namen – Nummern« genau beschrieben. Es gibt Kennzahlen von 1 bis 5.

In Anlehnung an die Erklärung der Sekundär-Adresse kann man die Kennzahl generell dadurch beschreiben, daß ein Programm mit Kennzahl 1 immer an den Anfang des zur Verfügung stehenden Programm-Speichers geladen wird. Hauptsächlich kommt das für Basic-Programme in Frage.

Eine Kennzahl 3 bewirkt, daß das Programm an diejenige Stelle des Programmspeichers geladen wird, wo es vor dem SAVEn gestanden hat. Das ist hauptsächlich der Fall bei Programmen in Maschinensprache.

In Verbindung mit der Bedeutung der Sekundär-Adresse kann man den Zusammenhang, wie Tabelle 7 zeigt, darstellen.

Sekundär- Adresse	Kennzahl	Bedeutung						
O, leer gerade	1	Programm wird ab Anfang des Basic-Speiche geladen						
	2	Basic-Programm Datenblock, gefolgt von 191 Datenbytes						
ungerade	3	Programm wird ab Adresse geladen, die in 829/830 steht						
T. Marie	4	Kopf für Basic-Programm Datenblöcke, die mit GET# etc. eingelesen werden						
	5	logisches Bandende, das Betriebssystem sucht keine weiteren Programme						

Tabelle 7. Tape Header Kennziffern

In Byte 2 und 3 steht in Low-/High-Darstellung die Adresse, ab der das Programm im Speicher des Computers stand, als es gespeichert wurde.

In Byte 4 und 5 steht die entsprechende End-Adresse des Programms.

Ab Byte 6 bis Byte 192 steht der Name des Programms. Er darf also maximal 187 Zeichen lang sein. Bei LOAD werden allerdings nur 16 Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt.

Jetzt wollen wir das alles mit einem kleinen Experiment überprüfen.

Schreiben Sie bitte ein kleines Programm, es braucht nicht

sehr sinnvoll zu sein, wie zum Beispiel:

10 REM TAPE HEADER

20 REM TEST PROGRAMM

Nehmen Sie ein leeres Band und laden das Programm mit einem Namen, der länger sein soll als 16 Zeichen, zum Beispiel: SAVE "TEST PROGRAMM FUER INHALT TAPE HEADER"

Nach Drücken der RECORD- und PLAY-Tasten der Datasette meldet der Computer:

FOUND TEST PROGRAMM FU

Es werden also nur 16 Zeichen inklusive Leerzeichen gedruckt. Sobald das Programm geladen ist, schauen wir im Kassettenpuffer nach, was in den ersten fünf Byte steht, danach lesen wir die restlichen Byte des Puffers.

Geben Sie direkt, ohne Zeilennummer, ein:

FOR I=0 TO 4: PRINT PEEK(828+I);: NEXT

Sie erhalten die Zahlen 1 1 8 41 8 (beim VC 20 mit 3-K-Speichererweiterung 1 1 4 41 4)

Danach geben wir wiederum direkt ein:

FOR I=5 TO 192: PRINT CHR\$(PEEK(828+I));: NEXT

Beim VC 20 geben Sie in der FOR...NEXT-Schleife eine kleine Zahl ein, da der Bildschirmspeicher beim VC 20 kleiner ist als beim C 64.

Jetzt erscheint der volle Programmname, gefolgt von nicht sichtbaren Leerstellen. Wenn Sie in der letzten Direkteingabe den CHR\$-Teil weglassen, dann druckt die Zeile die ASCII-Codes aus, und Sie sehen dann die Leerstellen als Zahl 32.

Diese Resultate habe ich zur besseren Übersicht in Tabelle 8 dargestellt.

Adresse	828	829	830	831	832	833 etc.		
Byte Nr.	1	2	3	4	5	6 etc.		
Bedeutung	Kenn- zahl	Low- High- Byte		Low- B	High- yte	Namen in ASCII-Cod		
Resultat	1	1	8	41	8	T etc.		
bei C 64	1	(2089)		(20	(49)			
Resultat	1	1	4	41	4	T etc.		
bei VC 20		(10	(65)	(10	25)			

Tabelle 8. Tape Header Bytes

Die Kennzahl in Byte »1« können Sie dadurch verändern, daß Sie dem oben verwendeten SAVE-Direktbefehl nach dem langen Namen ein "1,1 anhängen. Im Ausdruck steht dann die Kennzahl

Übrigens, wenn Sie in den Speicherzellen 195 und 196 nachschauen, finden Sie dort denselben Wert wie in den Zellen 829/830, so wie die Beschreibung es in der Memory Map erklärt.

Vielleicht fragen Sie jetzt nach dem Nutzen dieser ausführlichen Erklärung. Nun, hauptsächlich kann man damit Programme, die eigentlich wegen LOAD ERROR nicht mehr ladbar sind, retten. Oder aber man kann durch Verändern der Zahlen in den Bytes 2 bis 5 nachträglich die Adressen ändern, in die das Programm geladen wird. Die erste Anwendung werde ich erklären, sobald wir zu den Adressen des Kassetten-Puffers selbst kommen.

Das Problem des LOAD oder SAVE mit geänderten Adressen ist aber zu umfangreich für einen Texteinschub innerhalb dieses Kurses. Es wäre eigentlich einen eigenen kleinen Beitrag wert.

(199) nachzuschauen, was jetzt in der Speicherzelle 199 steht, dann werden Sie Schiffbruch erleiden. Das Betriebssystem setzt den Inhalt der Zelle 199 nach einem »Wagenrücklauf«, hervorgerufen zum Beispiel durch die RETURN-Taste oder nach einem PRINT-Befehl, der nicht mit einem Komma oder Semikolon abgeschlossen ist, sogleich auf O zurück. Natürlich erfolgt das auch durch Drücken der CTRL- und RVS-OFF-Taste.

Wir vermeiden die Rücksetzung durch einen Einzeiler:

PRINT CHR\$(18) "AAA" PEEK (199)

Wir erhalten drei reverse As und als Inhalt der Zelle 199 auch die Zahl 18. Dasselbe Ergebnis erhalten wir durch POKEn einer Zahl größer als 0 in die Zelle 199:

POKE 199,4: PRINT"XX" PEEK (199)

Das Ergebnis beweist, daß diese Adresse sehr nützlich sein kann, zumal ihre Abfrage beziehungsweise Beeinflussung auch innerhalb eines Programms erfolgen kann.

Adresse 200 (\$C8)

Zeiger auf das Ende der eingegebenen logischen Zeile

Eine echte Zeile faßt beim C 64 maximal 40 Zeichen, beim VC 20 nur 22.

Eine Zeile mit Anweisungen darf beim C 64 insgesamt 80 Zeichen, beim VC 20 sogar 88 Zeichen enthalten. Diese »verlängerte« Programmzeile nennt man »logische Zeile«.

Der Zeiger in Speicherzelle 200 gibt dem Betriebssystem an, auf welcher Position das letzte Zeichen einer eingegebelogischen Zeile sitzt. Löschen Sie den Bildschirm und geben Sie direkt irgendwo auf dem Bildschirm den Befehl ein:

PRINT PEEK (200)

Sie erhalten die Zahl der Spalte des letzten Zeichens dieses Direkt-Befehls.

Adresse 201 und 202 (\$C9 und \$CA)

Zeiger auf Zeilen- und Spaltenposition des letzten Zeichens einer Zeile

Diese beiden Speicherzellen werden bei GET und INPUT verwendet, um die Zeile und Spalte des letzten Zeichens einer eingegebenen Zeile festzustellen. Die Spalten (in Zelle 201 angegeben) zählen von 1 bis 40 (1 bis 22 beim VC 20). Die Zeilen

```
234567890123456789012345678901234567890
12233445
      PRINT PEEK (201) PEEK (202)
5
       PRINT PEEK (201) PEEK (202)
6
  6
8
8
                 Bild 20. Aufbau einer logi-
                 schen Zeile beim C 64
```

```
234567890123456789012
D
1
2
3
3
   PRINTPEEK (201)
4
4
5 5
6
6
7
      PRINTPEEK (202)
7
   19
               Bild 21. Aufbau einer logi-
8
               schen Zeile beim VC 20
8
```

(in Zelle 202 enthalten) zählen dagegen in Paaren von 0 bis 12, identisch mit der bei Zelle 200 erläuterten »logischen« Zweierzeile. Da dies nicht ganz einsichtig ist, gebe ich einen Bildschirmausschnitt wieder (Bild 20), der den Sachverhalt verdeutlichen soll.

Der erste Direktbefehl steht in der zweiten Zeile, das letzte Zeichen in der Spalte 30. Der zweite Befehl steht in der ersten Sechserzeile. Das heißt also, daß die Zeilenangabe dieselbe ist, egal, um welchen Teil der logischen Zeile es sich handelt. Das können Sie leicht nachprüfen, indem Sie den ersten Direktbefehl eine Zeile höher schreiben. Das Resultat ist dasselbe.

Die Unterscheidung, um welche der beiden Zeilenteile es sich handelt, wird in den Speicherzellen 217 bis 242 getrof-

Beim VC 20 sieht der Bildschirmausdruck etwas anders aus (Bild 21), auch die Befehlseingabe habe ich der Zeilenlänge wegen verändert. Interessant ist beim VC 20 allerdings, daß dort trotz der Länge der logischen Zeile auch nur Zeilenpaare verwendet werden, deren Länge natürlich auf 22 Spalten reduziert ist.

Adresse 203 (\$CB)

Tastencode der gerade gedrückten Taste

Bei der Speicherzelle 145 habe ich beschrieben, wie die Tasten des Computers abgefragt werden. Die dabei für jede der 64 Tasten (mit Ausnahme der RESTORE- und der SHIFT-LOCK-Tasten) entstehende Dualzahl wird in eine Dezimalzahl (0 bis 63) umgewandelt und in der Speicherzelle 203 gespeichert, einige auch in der Zelle 653. Diese Zahl steht auch in Speicherzelle 197, um sie mit der vorher gedrückten Taste vergleichen zu können.

Die Codezahlen jeder Taste lassen sich mit folgendem Programm abfragen:

10 PRINT PEEK (203) 20 GOTO 10

Nach RUN sehen wir ein laufendes Zahlenband, zuerst mit der Zahl 64. Das ist die Codezahl für »keine Taste gedrückt«. Die X-Taste ergibt 23 (26 beim VC 20), die W-Taste ergibt 9. Auch die Funktionstasten haben ihren Tastencode. F1 ergib 4 (39 beim VC 20) und so weiter.

Nur die Steuertasten CTRL, SHIFT, und C= (Commodore-Taste) zeigen keine Reaktion. Deren Tastencode steht nämlich in Speicherzelle 653. Den Grund für diesen Separatismus erfahren Sie bei der Besprechung dieser Zelle. Hier ist nur interessant, daß nicht nur jede einzelne dieser drei Tasten einen eigenen Code hat, sondern auch alle machbaren Komvon gleichzeitig binationen gedrückten Steuertasten. Um das zu sehen, ändern Sie bitte die Zeile 10 so ab:

10 PRINT PEEK (203), PEEK(653)

Tabelle 9 gibt Ihnen die volle Übersicht. Wenn Sie sich die Mühe machen, die Zahlenreihen der Zelle 203 auf Vollständigkeit zu prüfen, dann werden Sie feststellen, daß vier Zahlen fehlen. Es sind die Werte, die eigentlich den vier Steuertasten CTRL, C=, rechte und linke SHIFT-Taste zugewiesen sind. Aber wie gesagt, sie werden gleich nach 653 umgeleitet, wobei allerdings kein Unterschied mehr zwischen der linken und rechten SHIFT-Taste gemacht wird.

Einige Anwendungsbeispiele

der Tastencodes sowie der Kombinationen der drei Steuertasten finden Sie im Texteinschub Nr. 21 »Abfrage der Wie Tastencodes«. schon erwähnt, haben die RESTORE-Taste und die SHIFT-LOCK-Taste keinen eigenen Code.

Die RESTORE-Taste ist überhaupt nicht an die Tastatur-Matrix angeschlossen, sondern ist direkt mit der RESTORE-Leitung des Computers verbunden. Dort löst sie einen sogenannten NMI-Interrupt aus. Die SHIFT-LOCK-Taste ist lediglich eine mechanische Verriegelung der SHIFT-Taste.

Adresse 204 (\$CC)

Schalter für Cursor blinken

Ein Wert größer O in dieser Speicherzelle schaltet das Blinken des Cursors ab. Diese Abschaltung erfolgt durch das Betriebssystem immer dann, wenn sich Zeichen im Tastaturpuffer befinden und wenn ein Programm ausgeführt wird.

Im folgenden Beispiel einer Eingabe mit dem GET-Befehl, bei dem bekannterweise der Cursor nicht blinkt, wird demonstriert, daß durch POKE 204,0 der Cursor trotzdem blinkt. Das kann für selbstgeschriebene Eingabe-Routinen interessant sein.

10 PRINT "JA/NEIN?"; 20 POKE 204,0 30 GET A\$: IF A\$= " "THEN 30 40 PRINT A\$

Umgekehrt kann man durch POKE 204,1 das Blinken des Cursors abschalten. Es bleibt dabei allerdings dem Zufall überlassen, ob er in der Einoder Aus-Phase abgeschaltet wird. Wenn Sie Pech haben, dann bleibt der Cursor bewegungslos stehen.

TASTE	C	64	VC	20	TASTE -	C 64		VC	20
THOTE	203	653	203	653	THOTE -	203	653	203	653
nichts	64	Ø	64	Ø	+	40	Ø	5	Ø
F1	.4	Ø	39	Ø	-	43	Ø	61	2
F3	5	0	47	Ø	*	49	Ø	14	Ø
F5	6	Ø	55	0	/	55	Ø	30	2
F7	3	Ø	63	0	=	53	0	46	0
					1	54	Ø	54	0
A	10	Ø	17	Ø	+	57	Ø	8	0
В	28	Ø	35	0		44	Ø	37	2
C	20	0	34	Ø		45	0	45	0
D	18	Ø	18	Ø		47	Ø	29	0
Ε	14	0	49	Ø		50	Ø	22	0
F	21	Ø	42	Ø	e	48	Ø	6	0
G	26	0	19	0	0	46	Ø	53	0
Н	29	Ø	43	Ø					
1	33	0	12	(2)	CRSR+	2	Ø	23	0
J	34	Ø		CRSR1	7	Ø	31	0	
K	37	37 Ø 44 Ø DEL 42 Ø 21 Ø HOME		Ø	Ø	7	0		
L	42			51	Ø	62 24			
M	36		STOP	63	Ø				
N	39	Ø	28	Ø	RETURN	1	Ø	15	0
0	38	Ø	52	Ø	SPACE	60	Ø	32	Ø
P	41	Ø	13	Ø					
O	62	Ø	48	Ø	SHIFT	64	1	64	1
R	17	Ø	10	Ø	70000				
S	13	Ø	41	Ø	C=	64	2	64	2
T.	22	Ø	50	Ø					
U	30	Ø	51	Ø	CTRL	64	4	64	4
V	31	Ø	27	0					
W	9	Ø	9	Ø	SHIFT				
X	23	Ø	26	Ø	und C=	64	3	64	3
Υ	25	Ø	11	Ø					
Z	12	Ø	33	0	SHIFT			0000	
1	56	Ø	Ø	Ø	und CTRL	64	5	64	5
2	59	Ø	56	0	C= und				
3	8	Ø	1	Ø	CTRL	64	6	64	6
4	11	Ø	57	Ø					
5	16	Ø	2	Ø	SHIFT				
6	19	Ø	58	0	und C=				
7	24	Ø	3	0	und CTRL	64	7	64	7
8	27	Ø	59	Ø			3413		
9	32	Ø	4	0	Tabelle	0	Tol	belle	ol
Ø	35	0	60	. 0	Tasten-				

den Speicherzellen (203 und 653) lassen sich insgesamt 476

Adresse 205 (\$CD)

Zähler für Blinkfrequenz des Cursors

Funktionstasten erzeugen

Das Blinken des Cursors besorgt die Interrupt-Routine. 60mal in jeder Sekunde unterbricht sie den normalen Programmablauf. Während dieser Zeit führt sie mehrere »Haushalt«-Arbeiten durch. So wird hier die Tastatur abgefragt und das Cursorblinken gesteuert.

Dazu wird die Zahl 20 in die Speicherzelle 205 geschrieben und bei jeder Unterbrechung dann um 1 reduziert. Wenn die Zahl in 205 den Wert 0 erreicht hat, wird der Cursor eingeschaltet. Nach Adam Riese erfolgt das also 60/20 = 3mal pro Sekunde. Im Texteinschub Nr. 22 »Cursor-Spiele oder der INPUT-Befehl einmal etwas anders« wird mit diesem Zähler für die Blinkfrequenz experimentiert.

Adresse 206 (\$CE)

Bildschirmcode des Zeichens unter dem Cursor

Im Prinzip ist der Cursor nichts anderes als das wiederholte Drucken eines Zeichens in

reverser Form, das gerade unter dem Cursor steht. Normalerweise ist dies das Leerzeichen. deshalb sehen wir meistens das ausgefüllte Viereck, Fahren Sie aber mit dem Cursor auf einen Buchstaben, dann erscheint dieser wechselweise normal und revers. In Speicherzelle 206 steht jeweils der Bildschirmcode des Zeichens unter dem Cursor. Geben Sie die folgende Anweisung direkt ein, fahren aber noch vor dem Drücken der RETURN-Taste mit dem Cursor zurück auf eines der Zeichen, zum Beispiel auf ein P:

PRINT PEEK (206)

Nach RETÜRN erscheint die Zahl 16. Das ist also der Bildschirmcode des Zeichens, auf dem der Cursor saß, als die RETÜRN-Taste gedrückt wurde. Sie können das mit allen anderen Zeichen dieser Zeile wiederholen.

Ich kann mir vorstellen, daß eine derartige Abfrage in einem Programm, welches mit dem Bildschirm arbeitet, sinnvoll sein kann. Die Speicherzelle 206 wird allerdings nach jedem Blinken auf den neuesten Stand gebracht.

Texteinschub Nr. 21 Abfrage der Tastencodes oder 476 Funktionstasten

In der Speicherzelle 203 stehen die Tastencodes der gerade gedrückten Taste, insgesamt 64 an der Zahl. Vier davon, die Steuertasten CTRL, C= (Commodore-Taste), linke und rechte SHIFT-Taste, erscheinen allerdings dort nicht, sondern werden sofort in die Speicherzelle 653 umgeleitet. Dort erhalten sie (allerdings in mehrfacher Kombination) insgesamt acht Codewerte. Die Tabelle der Speicherzelle 203 zeigt alle Werte für den C 64 und den VC 20.

Anfänger der Computerei sitzen oft verzweifelt an dem Problem, die Funktionstasten der Commodore-Computer zum Leben zu erwecken. Nun, wir wissen, daß sie nur über die Abfrage ihrer Codewerte eingesetzt werden können.

Als Codewerte werden normalerweise nur die ASCII-Codes genannt.

Die schon erwähnte Tabelle zeigt jedoch, daß die Funktionstasten auch Tastencodes haben. Allerdings gibt uns das nur vier Möglichkeiten, entsprechend der Aufschrift für die ungeraden Funktionstasten-Zahlen. Um auch F2 bis F8 zu erhalten, drücken wir ja immer gleichzeitig die SHIFT-Taste. Das können wir bei der Abfrage der Tastencodes natürlich auch machen, indem wir uns den Inhalt der Zelle 203 und 653 ansehen. Das folgende kleine Programm überprüft, über den Tastaturcode, ob eine der acht Funktionstasten gedrückt wurde.

```
10 A=PEEK(203)
20 B=PEEK(653)
30 IF A=4 AND B=0 THEN PRINT"F1"
40 IF A=5 AND B=0 THEN PRINT"F3"
50 IF A=6 AND B=0 THEN PRINT"F5"
60 IF A=3 AND B=0 THEN PRINT"F7"
70 IF A=4 AND B=1 THEN PRINT"F2"
80 F A=5 AND B=1 THEN PRINT"F4"
90 IF A=6 AND B=1 THEN PRINT"F6"
100 IF A=3 AND B=1 THEN PRINT"F8"
110 GOTO 10
```

Die Codezahlen gelten für den C 64, für den VC 20 müssen aus der Tabelle die entsprechenden Werte eingesetzt werden.

Wenn Sie sich anschauen, was in der Speicherzelle 653 alles passiert, dann werden Sie sicher sehen, wie willkürlich die Definition der geraden Funktionstasten ist. Statt der Kombination der Funktionstasten mit der SHIFT-Taste können wir genausogut die CTRL-Taste nehmen, oder die Commodore-Taste oder alle zwei oder...oder...!

Mit den acht Codewerten in Zelle 653 (0 bis 7) der acht möglichen Kombinationen der drei Steuertasten kann jede Funktionstaste acht Funktionen haben. Das ergibt insgesamt 32 Funktionstasten und nicht acht, wie die Aufschrift vermuten läßt. Einige davon werden in dem kleinen Demo(nstrations)-Programm eingesetzt. Zweck des Programms soll das Umschalten auf verschiedene Rahmen- und Hintergrundfarben sein. Für den C 64 gilt:

```
10 PRINT CHR$ (147)
20 A=PEEK(203)
30 B=PEEK(653)
40 IF A=4 AND B=2 THEN POKE 53280,6: POKE 53281,7
50 IF A=5 AND B=2 THEN POKE 53280,5:POKE 53281,2
60 IF A=6 AND B=2 THEN POKE 53280,1:POKE 53281,1
70 IF A=1 AND B=7 THEN POKE 53280,3:POKE 53281,1
80 GOTO 20
Für den VC 20 gilt:
10 PRINT CHR$(147)
20 A=PEEK(203)
30 B=PEEK(653)
40 IF A=4 AND B=2 THEN POKE 36879,126
50 IF A=5 AND B=2 THEN POKE 36879,45
60 IF A=6 AND B=2 THEN POKE 36879,25
70 IF A=1 AND B=7 THEN POKE 36879,27
80 GOTO 20
```

Zeile 40 schaltet mit F1 und C= die Farbkombination BLAU/GELB ein.

Zeile 50 schaltet mit F3 und C= die Farbkombination ROT/GRÜN ein.

Zeile 60 schaltet mit F5 und C= die Farbe Weiß ein.

Als Spezialität schaltet Zeile 70 in den Normalzustand zurück, allerdings mit der seltenen Tastenkombination ← (Pfeil links) und alle drei Steuertasten (CTRL, SHIFT, C=) gleichzeitig gedrückt.

Jetzt aber kommt es noch ganz dick!

Ich habe oben gesagt, daß wir nicht acht, sondern 32 Funktionstasten haben. Die Verwendung der vier Funktionstasten in Kombination mit den acht Steuertastencodes in 653 macht es möglich. Dasselbe gilt natürlich für jede andere Taste auch! Zeile 70 im Demo-Programm beweist es.

Da uns insgesamt 60 Tasten zur Verfügung stehen, können wir theoretisch 480 Funktionstasten erzeugen – theoretisch, weil ja auch die STOP-Taste eine gültige Taste ist. Diese Taste steht uns allerdings nur in den Kombinationen mit der SHIFT-Taste zur Verfügung. Ohne SHIFT tut sie ihre Pflicht – sie stoppt. Mit SHIFT aber stoppt sie nicht, so daß wir insgesamt 472 mögliche Kombinationen haben – sicher mehr, als Sie je brauchen werden.

Übrigens, von den Kombinationen sind diejenigen mit der CTRL- oder Commodore-Taste in Spielen oder Anwenderprogramme wie Vizawrite oder Programmierhilfen sehr verbreitet. Ich kann Ihnen nur empfehlen, diese Art der Tastenabfrage ebenfalls zur Steuerung von Programm-Abläufen einzusetzen.

Texteinschub Nr. 22 Cursor-Spiele oder der Input-Befehl einmal etwas anders

Die Speicherzellen 204, 205 und 207 haben alle in einer bestimmten Weise mit dem Cursor zu tun. Da die Details bei jeder dieser Zellen behandelt worden sind, möchte ich hier zusammengefaßt ihren Einsatz an einem kleinen Demo-Programm zeigen. Die Idee zu diesem Programm stammt von Russ Davies (COMPUTE! Publications).

Russ Davies geht von der in vielen Leserbriefen geäußerten Unzufriedenheit mit dem INPUT-Befehl aus, der nicht beliebig lange Zeichenketten zuläßt und sich auch bei versehentlich gedrückter RETURN-Taste schlecht benimmt.

Eine Abhilfe wäre der GET-Befehl, aber der wiederum liefert keinen auffordernden Cursor. In diese Marktlücke springt das folgende kleine Programm, welches die prinzipiellen Anweisungen zeigt für:

- Eingabe langer Zeichenketten mit GET

blinkender Cursor trotz GET

- veränderbares Blinken des Cursors

10 POKE 211,0

20 POKE 204,0: POKE 205,5

30 FOR I=1 TO 40: NEXT

40 GET A\$

50 IF A\$=CHR\$(13) THEN 100

60 PRINT A\$;

70 X\$=X\$+A\$

80 GOTO 20

100 POKE 204,0: POKE 211,0

120 PRINT X\$: PRINT: GOTO 20

Zeile 10 verwendet die Speicherzelle 211. Dieser Befehl, auch in Zeile 100, setzt den Cursor auf den Anfang der logischen Zeile zurück. Zeile 20 müßte eigentlich klar sein. Der Wert des POKE-Befehls für 205 ist interessant. Durch ihn kann die Blinkfrequenz des Cursors verändert werden. Bei diesem Programm ergibt der Wert 5 zusammen mit der Warteschleife in Zeile 30 eine mäßige Blinkfrequenz. Der Wert 1 läßt den Cursor eifrig zappeln.

Zeile 30, wie gesagt, dient zur Abstimmung der Cursorfrequenz, die von der Laufzeit der Programmschleife (20 bis 80) abhängt. Trotz des GET-Befehls in Zeile 40 blinkt der Cursor wegen der Flaggen in Speicherzellen 207 und 204.

Zeile 70 baut die Zeichenkette zusammen. Zeile 50 erlaubt ein Drücken der RETURN-Taste, wodurch lediglich die alte Zeichenkette mit der neuen Eingabe zusammengebunden wird. Einen Aussprung aus der Schleife will ich Ihnen selbst überlassen. Im vorliegenden Beispiel geht er nur über die STOP-Taste.

Adresse 207 (\$CF)

Flagge für Blinkzustand des Cursors

In dieser Speicherzelle wird festgehalten, in welcher der beiden Blink-Phasen – normal oder revers – der Cursor sich gerade befindet. Eine 0 bedeutet reverses Zeichen, eine 1 bedeutet ein normales Zeichen.

Die Abfrage innerhalb eines Basic-Programms funktioniert nicht. Denn die Interrupt-Routine steuert den Phasenwechsel.

Adresse 208 (\$D0)

Flagge für Eingabe von Tastatur oder Bildschirm

Diese Speicherzelle wird von einer Routine des Betriebssystems verwendet, die das jeweils nächste Zeichen in den Arbeitsspeicher holt. Für sie ist wichtig zu wissen, von welchem Eingebergerät dieses Zeichen geholt werden soll.

Wenn in der Zelle 208 eine 0 steht, wird damit die Tastatur als Eingabegerät bestimmt. Das ist der Normalfall, mit dem wir per Tastendruck Zeichen auf den Bildschirm tippen. Sobald aber statt einem Zeichen die RE-TURN-Taste gedrückt wird, ändert sich der Inhalt der Speicherzelle 208 Die oben genannte Routine überträgt nämlich jetzt den Inhalt der Zelle 213, in welcher die Länge der derzeitigen logischen Zeile steht, nach 208. Dann holt sie das nächste Zeichen, allerdings nicht von der Tastatur, sondern vom Bildschirm, und zwar das erste Zeichen der gerade abgeschlossenen logischen Zeile. Auf diese Weise gelangen die Anweisungen einer Zeile in den Arbeitsspeicher, wo sie im Direkt-Modus sofort ausgeführt, im Programm-Modus aber gespeichert und erst nach RUN ausgeführt werden.

Den Unterschied zwischen »logischer« und »echter« Zeile habe ich in dem Texteinschub Nr. 23 näher beschrieben.

Adresse 209 und 210 (\$D1 und \$D2)

Zeiger auf den Anfang der

Bildschirmzeile, auf welcher der Cursor gerade steht

Dieser Zeiger in Low-/High-Byte-Darstellung zeigt auf die Adresse im Bildschirmspeicher, in welcher diejenige Zeile beginnt, auf der der Cursor gerade steht. Das läßt sich leicht nachprüfen durch folgende Programmzeile:

10 PRINT CHR\$(147) PEEK(209) PEEK(210)

Nach RUN wird erst der Bildschirm gelöscht, der Cursor in die HOME-Position gebracht und dann der Inhalt der beiden Zellen ausgedruckt. Da dies alles in der ersten Zeile passiert, sehen wir als Resultat eine 0 und eine 4. Die beiden Zahlen ergeben zusammen die Adresse, in der die erste Zeile des Bildschirmspeichers beginnt. Erweitern Sie die Zeile 10 um ein Komma und die Low-/High-Byte-Berechnung:

10 PRINT CHR\$(147) PEEK(209) PEEK(210), PEEK(209)+256* PEEK(210)

Jetzt sehen wir als Resultat: 0 4 1024

Beim VC 20 erscheinen die der verwendeten Speichererweiterung entsprechenden Zahlen. Wir können durch einen TAB-Befehl den zweiten Teil der PRINT-Anweisung in die nächste Zeile schieben und sehen, was dann herauskommt:

20 PRINT PEEK(209) PEEK (210),TAB(50) PEEK(209)+ 256*PEEK(210)

Das Resultat ist jetzt:

0 4 1024 40 4 1104

Einen entsprechenden Zeiger für die Adresse der dazugehörigen Zeile im Farbspeicher werden wir in den Speicherzellen 243 und 244 antreffen. Durch POKEn können wir die Cursorposition leider nicht beeinflussen, aber Abfragen geht, wenn es uns interessiert.

Adresse 211 (\$D3)

Position des Cursors innerhalb einer logischen Zeile

Den Inhalt der Speicherzelle 211 könnte man auch die Spaltenposition des Cursors nennen, wenn es sich nicht um die Position in der logischen Zeile handelte (siehe Texteinschub Nr. 23). Beim C 64 sind daher die Werte von 0 bis 79, beim VC 20 von 0 bis 87 möglich.

Diese Speicherzelle zusammen mit Zelle 214 wird von den Befehlen POS, TAB, SPC und vom Komma innerhalb einer PRINT-Anweisung verwendet, um den Cursor zu positionieren. Das können wir auch. Um den Cursor auf Platz 5 in der Bildschirmzeile 18 zu bringen, geben wir folgende Programmzeile ein:

10 POKE 214,17:PRINT:POKE 211,5:PRINT"C 64"

Aus innerbetrieblichen Gründen muß der Wert, den wir als Zeile erzielen wollen, um 1 verringert in die Zelle 214 gePOKEt werden. Mit der Zahl 17 wird also der Cursor zuerst auf die Zeile 18 gebracht, dann in Spalte 5, ab der dann das Wort »C 64« gedruckt wird. Auf diese Weise erhalten wir einen Befehl, der in anderen Basic-Formen unter dem Namen PRINT AT sehr verbreitet ist, der bei den kleinen Commodore-Computern aber fehlt.

Der Vorgang dabei besteht darin, daß die Inhalte von 211 und 214 in das X-Register beziehungsweise in das Y-Register des Mikroprozessors gebracht werden. Von dort können die Werte dann von einer Routine des Betriebssystems abgerufen werden. Das klingt alles sehr nach Maschinensprache. Aber wir haben Glück, denn sowohl die beiden Register als auch die besagte Rousind von Basic aus ansprechbar. Das X-Register steht in Speicherzelle 781, das Y-Register in Speicherzelle die Routine beginnt sowohl beim C 64 als auch beim VC 20 ab der Adresse 58634. wo wir sie mit dem SYS-Befehl starten können.

Für unser Beispiel sieht das dann so aus:

10 POKE 781,18:POKE 782,5: SYS 58634:PRINT"C 64"

Wir erhalten dasselbe Ergebnis, nur mit dem Unterschied, daß die Zeile jetzt wirklich die Zeile 18 ist. Mit dieser Methode ist jetzt auch die Zeile 0 erreichbar.

Die Speicherzellen 781 und 782 bieten natürlich noch andere Anwendungen, auf die wir noch kommen werden.

Adresse 212 (\$D4)

Flagge für Gänsefuß-Modus

Steht in dieser Speicherzelle eine 0, dann befindet sich der Computer im Gänsefuß-Modus, andere Zahlen bedeuten den Normal-Modus.

Selbst Anfängern ist der Gänsefuß-Modus sehr rasch geläufig, bietet er doch die Möglichkeit, Zeichen mit der PRINT-Anweisung auszudrucken. Genauso bekannt sind aber auch die Tücken der Gänsefüße. Die Cursor-Tasten reagieren nicht wie gewohnt. Auch die Farbumschaltung und andere Steuertasten zeigen nicht die übliche Wirkung, sondern drucken – allzu oft unerwartet – ein reverses Zeichen auf den Bildschirm.

Eingeschaltet wird der Gänsefuß-Modus durch Drücken der geSHIFTeten 2-Taste oder der geSHIFTeten INST/DEL-Taste. Abgeschaltet wird er nach jedem 2., 4., 6., also nach jeder geradzahligen Wiederholung der Gänsefuß-Taste innerhalb einer Zeile. Abgeschaltet wird er auch durch die RETURN-Taste. Das spezielle Verhalten der Steuertasten zwischen Gänsefüßen läßt sich für faszinierende Effekte ausnutzen.

Leider läßt sich der Inhalt der Speicherzelle 212 und damit der Status des Gänsefuß-Modus von Basic aus nicht beeinflussen. Doch in Maschinensprache unter Verwendung der Interrupt-Routine geht es, und einige Vorschläge zum Abschalten des Gänsefuß-Modus per Tastendruck sind schon veröffentlicht worden.

Adresse 213 (\$D5)

Länge der Bildschirmzeile

Im Texteinschub 23 »Logische und echte Zeilen« ist der Unterschied zwischen den beiden Zeilentypen beschrieben.

Der Inhalt dieser Speicherzelle entscheidet, wann eine neue logische Zeile begonnen werden muß oder ob die laufende logische Zeile um eine weitere echte Zeile erweitert werden kann. Der Bildschirm-Editor verwendet diese Speicherzelle, um komplette logische Zeilen nach oben zu verschieben. Einige andere Routinen benutzen den Wert der Zelle bei der Rückwärtsüberprüfung einer Zeile, bei der die Endposition der Zeile bekannt sein muß. Schließlich bezieht noch die bereits behandelte Speicherzelle 200 ihren Wert von der Zelle 213.

Adresse 214 (\$D6)

Nummer der echten Zeile, auf

der sich der Cursor gerade befindet

Diese Speicherzelle ist zusammen mit der Speicherzelle 211 beschrieben.

Adresse 215 (\$D7)

Zwischenspelcher für den ASCII-Codewert der zuletzt gedrückten Taste

Bei der Tastaturabfrage werden die Tastencodes (siehe Speicherzelle 203) in ASCII-Codewerte umgewandelt und in den Tastaturpuffer gebracht. Die Speicherzelle 215 dient dabei als Zwischenspeicher. Kassettenoperationen speichern hier auch Prüfsummen ab.

Adresse 216 (\$D8)

Flagge für INSERT-Modus

Immer wenn die geSHIFTete INST/DEL-Taste gedrückt wird, um in einer Zeile Platz für ein einzufügendes Zeichen zu schaffen, wird der Inhalt der Speicherzelle 216 um 1 erhöht. Dann wird die Zeile ab dem Freiplatz nach rechts verschoben, der Inhalt der Speicherzelle 213 erhöht und schließlich der entsprechende Wert der Link-Tabelle ur Bildschirmzeilen ab Speicherzelle 217 bis 242 verändert.

Bei jedem Tippen eines Zeichens in den freigewordenen Platz wird der Inhalt von 216 wieder um 1 reduziert, bis mit der 0 das Ende des INSERT-Modus angezeigt wird.

Adresse 217 bis 242 (\$D9 bis \$F2)

Link-Tabellen der Bildschirm-Zeilen

Diese 26 Speicherzellen enthalten Angaben für jede Zeile des Bildschirms. Jedes dieser Bytes hat zwei Funktionen.

Die ersten 4 Bit, also Bit 0 bis 3, geben an, in welchem Speicherblock, man sagt auch »page« dazu, das erste Byte der betreffenden Bildschirmzeile sich befindet. Diese Angabe wird zur Berechnung des Zeigers in der Speicherzelle 209 (siehe dort) verwendet. Sie ist in dieser Form notwendig, da der Bildschirmspeicher beim C 64 überall in den Arbeitsspeicher gelegt werden kann. Um die Position eines Zeichens oder besser gesagt eines Bytes davon im Bildschirmspeicher genau positionieren zu können, braucht das Betriebssystem noch die genaue Lage innerhalb

des Speicherblocks. Das Low-Byte dieser Zahl steht in einer Tabelle ab Speicherzelle 60656 (60952 beim VC 20). Das High-Byte wird berechnet, und zwar durch Addition des Wertes der Speicherzelle 648 mit dem Wert der ersten 4 Bit in Tabelle 217 bis 242. Der Wert in Zelle 648 gibt die Anfangsadresse des Bildschirmspeichers an.

Der zweite Teil jedes Bytes in der Tabelle 217 bis 242 hat eine andere Funktion. Wie im Texteinschub 23 beschrieben ist. kann eine logische Zeile aus ein oder zwei (beim VC 20 sogar bis zu 4) echten Zeilen bestehen. Das Betriebssystem braucht daher eine Angabe, welche echten Zeilen zu einer logischen Zeile verbunden sind. Dieses Verbinden heißt auf englisch »link«, daher heißt der Speicherbereich 217 bis 242 »Link-Tabelle«, Diese oberen 4 Bit zeigen mit irgendeinem Wert über O an, daß die betreffende echte Zeile die erste oder einzige einer logischen Zeile ist. Sind die 4 Bit alle 0, dann ist sie eine 2., 3. und 4. Zeile der logischen

Adresse 243 und 244 (\$F3 und \$F4)

Zeiger auf Position des Cursors im Farbspeicher

Jedem Platz im Bildschirmspeicher, in dem der Codewert für ein Zeichen steht, entspricht ein Platz im Farbspeicher, in dem der Codewert für die Farbe dieses Zeichens steht.

Das heißt, daß den Bildschirm-Werten der Speicherzellen 209 bis 210 die
Farbspeicher-Werte der Zellen
243 bis 244 entsprechen. Dieser Zeiger bestimmt also in der
Low-/High-Byte-Darstellung die
Adresse im Farbspeicher, ab
der die echte Zeile beginnt, auf
welcher der Cursor gerade
steht.

Adresse 245 und 246 (\$F5 und \$F6)

Vektor auf die Decodiertabelle für ASCII-Codewerte der Tasten

Bei der Diskussion der Speicherzelle 145 habe ich Ihnen gezeigt, wie das Drücken einer der 64 Tasten entschlüsselt wird

Ein entschlüsselter Wert wird in Speicherzelle 145 zwischengespeichert und gelangt dann als Tastencode in die Speicherzelle 203. Bei der Besprechung der Zelle 203 wurden die Codewerte aufgelistet. Ich habe auch darauf hingewiesen, daß die Codes der drei Steuertasten SHIFT, CTRL und COMMO-DORE (C=) separat in der Zelle 653 stehen.

Diese Tastencodes sind sehr nützlich und vom Basic aus gut verwendbar. Im Verkehr mit anderen Geräten sind sie aber nicht einsetzbar, da sie keiner internationalen Norm entsprechen.

Eine derartige Norm bietet der sogenannte ASCII-Code. Deshalb rechnet, wo notwendig, das Betriebssystem die Tastencodes in den ASCII-Code um.

Dazu stehen im Speicher des Betriebssystems vier Tabellen (Bild 22), die die ASCII-Codewerte enthalten (in Klammern für den VC 20).

ab	60289	(60510):	normale Zeichen
-			
ab	60354	(60575):	Zeichen mit SHIFT
ab	60419	(60640):	Zeichen mit C=
ab	60536	(60835):	Zeichen mit CTRL

Bild 22. Anfangsadressen der 4 Tabellen

Die Umrechnung der Tastencodes in ASCII-Code ist sehr einfach. Der Tastencode wird lediglich zu der Anfangsadresse der entsprechenden Tabelle hinzugezählt. Die Summe ergibt die Adresse in der Tabelle, in der der ASCII-Code für das gedrückte Zeichen steht.

Als Beispiel nehmen wir das normale »G«, sein Tastencode ist 26 (VC 20: 19). Zur Anfangsadresse der normalen Tabelle 60289 (60510) dazugezählt, ergibt das 60315 (60529). Schauen wir in dieser Speicherzelle nach:

PRINT PEEK (60315): REM BEIM C 64

PRINT PEEK (60529): REM BEIM VC 20

In beiden Fällen erhalten wir die Zahl 71. Ein Blick in die ASCII-Tabelle des Handbuchs bestätigt die Richtigkeit.

Der Vektor in den vorliegenden Speicherzellen 245/246 zeigt auf den Anfang der vier Tabellen, und zwar in Abhängigkeit davon, ob und welche der drei Steuertasten zusammen mit einer anderen Taste gedrückt worden ist. Auch das kann ich Ihnen zeigen mit einer Programmzeile, welche ein Zahlenband erzeugt, dessen Zahl durch die Steuertasten verändert wird. Sie werden sehen, es sind die Anfangsadressen der vier Tabellen.

10 PRINT PEEK(245)+256* PEEK(246):GOTO 10

Adresse 247 und 248 (\$F7 und \$F8)

Zeiger auf den Anfang des RS232-Eingabe-Puffers

Immer wenn ein Kanal mit der Geräte-Nummer 2 (User-Port) eröffnet wird, werden am oberen Ende des Arbeitsspeichers zwei Pufferspeicher mit je 256 Byte reserviert (siehe auch die Beschreibung der Speicherzellen 55 bis 56).

Der Zeiger, der in Low-/High-Byte-Darstellung in 247 und 248 steht, zeigt auf die Anfangsadresse desjenigen Pufferspeichers, der die ankommenden Zeichen aufnimmt.

Ein Programm, das den User-Port benutzen will, sollte übrigens immer zuerst die Gerätenummer 2 eröffnen, bevor irgendwelche Variable definiert

werden. Dadurch wird vermieden, daß die Puffer-Reservierung eventuelle Variablenwerte überschreibt, die bereits in diesen 512 Byte angesiedelt worden sind

Adresse 249 und 250 (\$F9 und \$FA)

Zeiger auf den Anfang des RS232-Ausgabe-Puffers

Dieser Zeiger ist der Zwilling zu dem in den Zellen 247/248 stehenden Zeiger, diesmal aber für den Ausgabe-Puffer.

Adresse 251 bis 254 (\$FB bis \$FE)

Vier freie Byte für Anwenderprogramme

Diese 4 Byte sind frei, und da sie von Basic nicht gestört beziehungsweise verändert werden, eignen sie sich in idealer Weise für Flaggen, Register oder andere Zwischenspeicher.

Adresse 255 (\$FF)

Zwischenspeicher für Daten bei der Umwandlung von Gleitkomma-Zahlen in ASCII-Werte

Der Titel dieser Speicherzelle sagt schon alles.

Jetzt haben wir eine erste Etappe unserer Wanderung durch die Speicherlandschaft hinter uns, nämlich den Bereich von 0 bis 255. Man nennt ihn »Zero-Page«, und er hat in der Maschinensprache-Programmierung beziehungsweise in der Adressierung eine spezielle Bedeutung. Für Basic-Programmierer ist diese Seiteneinteilung bedeutungslos, und wir werden deshalb unbeirrt als nächstes mit einem größeren Speicherblock, nämlich von 256 bis 511 weitermachen.

Texteinschub Nr. 23 Logische und echte Zeilen

Der Bildschirm des C 64 besteht aus 25 Zeilen. Jede davon enthält 40 Stellen. Der VC 20 hat 23 Zeilen mit je 22 Stellen. Diese Zeilen des Bildschirms werden »echte Zeilen« genannt.

Der Begriff »Zeile« kommt auch beim Programmieren vor. Dort bedeutet er die Reihe der Anweisungen und Befehle, die hinter einer Zeilennummer zusammengefaßt sind. Diese Programmzeilen werden »logische Zeilen« genannt.

Wozu dient dieser Unterschied?

Der Grund ist ganz einfach der, daß sehr oft eine Programmzeile mehr Zeichen enthält, als in eine (echte) Zeile des Bildschirms hineinpassen. Besonders Texte innerhalb einer PRINT-Anweisung sind häufig viel länger als 40 Zeichen, erst recht als die 22 Zeichen beim VC 20.

Deshalb läßt es das Betriebssystem des Computers zu, daß in einer (logischen) Programmzeile mehr als 40 (22) Zeichen stehen.

Beim C 64 kann eine logische Zeile aus zwei echten Zeilen bestehen mit einer maximalen Zeichenzahl von 80.

Der VC 20 erlaubt in einer logischen Zeile maximal 88 Zeichen und braucht dazu 4 echte Zeilen.

Dieses Zusammenfügen von mehreren echten Zeilen zu einer logischen Zeile hat natürlich Konsequenzen. Am meisten davon betroffen ist der Editor, das ist der Teil des Betriebssystems, der uns erlaubt, auf dem Bildschirm zu arbeiten, zu ändern, zu löschen und fertige Zeilen mit RETURN einzugeben.

Ich will Ihnen nur ein paar Beispiele nennen, die Sie sicher kennen, um Ihnen den Zusammenhang zu zeigen.

Wenn Sie ein Programm LISTen und anschließend in einer Programmzeile weitere Befehle anhängen, die über die Länge der echten Zeile hinausgehen, brauchen Sie selbst keinen Platz dafür schaffen. Das macht der Editor automatisch, indem er alle folgenden Zeilen auf dem Bildschirm nach unten schiebt. Für die Einsteiger unter Ihnen führe ich das vor. Geben Sie bitte die folgenden drei Zeilen ein (mit RETURN abschließen):

10 PRINT "A"

20 PRINT "B"

30 PRINT "C"

Jetzt fahren Sie mit dem Cursor auf die Zeile 20 und schreiben statt einem B so viele davon, bis Sie damit in die nächste Zeile kommen

Sie werden sehen, daß dabei die Zeile 30 von selbst eins weiter nach unten rutscht. Erst wenn Sie in die 3. Zeile (5. Zeile beim VC 20) kommen, wird die Zeile 30 überschrieben. Sie sind dann über das Ende der logischen Zeile geraten. Eine überfüllte logische Zeile kann nicht eingegeben werden, die RETURN-Taste wird mit SYNTAX ERROR quittiert beziehungsweise abgewiesen.

Es gibt allerdings eine Methode, wie Sie in einem Listing eines Programms Programmzeilen, also logische Zeilen mit mehr als 80 (88) Zeichen erhalten können.

Fast alle Basic-Befehle können in abgekürzter Form eingetippt werden, am häufigsten wird sicher das Fragezeichen? anstelle von PRINT eingesetzt. Sie können nun eine logische Zeile mit Abkürzungen und durch Weglassen von allen Zwischenräumen bis zum erlaubten Maximum füllen. Natürlich wird diese volle Zeile nach RETURN akzeptiert. Beim ausLISTen aber schreibt der Editor alle Befehle, auch die abgekürzten, in voller Länge aus und fügt nach der Zeilennummer einen Zwischenraum ein. Eine solche Zeile hat dann mehr echte Zeilen als erlaubt, intern aber hat sie die richtige Länge.

Einen Nachteil hat diese Komprimierung doch. In einer solchen ȟberlangen« logischen Zeile kann nicht mehr korrigiert werden, es sei denn, sie wird vorher auf eine erlaubte Länge reduziert.

Abschließend möchte ich noch kurz erwähnen, daß zur Steuerung dieser Zusammenhänge zwischen echten und logischen Zeilen die Speicherzellen 200, 201, 202, 209, 211, 213, 214, 217 bis 242 und 658 eine entsprechende Rolle spielen, die im einzelnen in der Memory Map beschrieben ist.

Adresse 256 bis 266 (\$100 bis \$10A)

Arbeitsspeicher für Umwandlung von Gleitkomma-Zahlen in ASCII-Werte, auch FAC (Fließkomma-Akku) genannt

Diese 11 Byte werden von einer Routine des Betriebssystems verwendet, um Werte zwischenzuspeichern, die bei der Umwandlung von Gleitkomma-Zahlen in ASCII-Werte oder in Werte der Funktion TI\$ anfallen. Eine andere Routine verwendet den Bereich, um Zeichenketten (Strings) zu untersuchen.

Adresse 256 bis 318 (\$100 bis \$13E)

Arbeitsspeicher für Fehler bei der Eingabe vom Band

Alle Daten, die auf Band gespeichert werden, stehen dort doppelt in zwei identischen Blöcken hintereinander. Beim Laden in den Computer werden beide Blöcke miteinander verglichen, um Fehler zu finden und, wo möglich, sie zu korrigieren.

In diesem Bereich, der übrigens auch bei der Speicherzelle 256 anfängt, aber 63 Byte in Anspruch nimmt, werden beim Laden Angaben gespeichert, aus denen das Betriebssystem erkennen kann, welche Bytes fehlerhaft sind.

Adresse 319 bis 511 (\$13F bis \$1FF)

Stapelspeicher (Stack) des Mikroprozessors

Die Funktionsweise eines Stapelspeichers, auf englisch »stack«, ist im Texteinschub Nr. 24 erklärt.

Der Stapelspeicher hat prinzipiell die Aufgabe, bei allen Sprüngen oder Unterbrechungen innerhalb eines normalen Programmablaufs alle Adressen und Daten so zu speichern, daß am Ende der Unterbrechung das Programm wieder fortgesetzt werden kann.

Derartige Unterbrechungen

und Sprünge treten in Basic bei den Befehlen GOSUB-RETURN und FOR-NEXT auf, genauso wie bei vielen Routinen des Betriebssystems. In Maschinensprache gibt es dafür sogar eigene Befehle. Heimo Ponnath hat sie alle in seinem Assemblerkurs (Folge 7 und 8 im 64'er, Ausgabe 2/85 und 3/85) sehr ausführlich beschrieben.

Da uns hier Basic mehr interessiert, gebe ich Ihnen nur kurz an, was im Stapel gespeichert wird, da der Stapelspeicher nur in Maschinensprache manipuliert werden kann.

Jeder FOR-TO-NEXT-Befehl belegt 18 Byte im Stapelspeicher.

Im ersten Byte steht als Kennung die Zahl 129. Byte 2 und 3 enthalten in Low/High-Byte-Darstellung einen Zeiger auf die Adresse, in der die durch das FOR definierte Schleifen-Variable (zum Beispiel K in FOR K=0 TO 3) gespeichert ist. Die nächsten 5 Byte sind für den Gleitkommawert von STEP reserviert, das Byte danach für das Vorzeichen von STEP. Danach folgt der Gleitkommawert von TO mit 5 Byte und in zwei weiteren Byte die Nummer derjenigen Zeile, auf die nach dem NEXT zurückgesprungen wird. In den letzten beiden Bytes schließlich steht ein Zeiger auf der Adresse, in der das nächste Zeichen steht, welches nach Beendigung der FOR-TO-NEXT-Schleife gelesen werden muß

Ein GOSUB-Befehl belegt 5
Byte im Stapelspeicher. Byte 1
enthält die Kennzahl 141. Ihr folgen zwei Byte für die Nummer
der Zeile, auf die nach RETURN
zurückgesprungen wird. Die
letzten beiden Byte enthalten
wieder einen Zeiger auf die
Adresse, in der das nächste Zeichen steht, mit dem nach
RETURN das Programm fortgesetzt wird.

Der Basic-Befehl DEF zur freien Definition von Funktionen belegt ebenfalls 5 Byte im Stapelspeicher. Ihre Verteilung ist dieselbe wie von GOSUB, mit dem einzigen Unterschied, daß statt der ersten Kennzahl irgendein anderer Wert verwendet wird, der aber keine Bedeutung hat.

Wenn so viele FOR...NEXT-Schleifen oder GOSUB-Sprünge gleichzeitig im Programm vorkommen, daß der Stapelspeicher voll wird, steigt das Programm mit OUT OF MEMORY aus.

Adresse 512 bis 600 (\$200 bis \$258)

Eingabespeicher von Basic

Wenn Sie Zeichen, zum Beispiel einen Befehl oder eine Programmzeile, eingeben und mit der RETURN-Taste abschlie-Ben, werden diese Zeichen in diesen Speicherbereich von 512 bis 600 gebracht. Seine Länge von 89 Byte entspricht der Länge einer logischen Zeile des VC 20 (88 Zeichen) plus einer Abschluß-Null. Die logische Zeilenlänge des C 64 von 80 Zeichen füllt den Speicherbereich nicht ganz aus, aber das Betriebssystem des C 64 ist gegenüber dem des VC 20 nicht geändert worden.

Nach RETURN sucht der Computer diesen Eingabespeicher nach Gänsefüßen, Komma und nach der Zahl für Zeilenende ab. Dann wandelt der Computer die gespeicherten Zeichen in für ihn lesbare Zahlen (Token und ASCII-Werte) um und fügt am Anhang die Zeilennummer und die Anschluß-Adresse (Link) der nächsten Zeile, am Ende die Abschluß-Null hinzu. Wenn eine Zeilennummer vorhanden ist, kommt alles in den Programmspeicher. Fehlt sie jedoch, dann wird die ganze Anweisung sofort ausgeführt (Direktmodus).

Eine detaillierte Beschreibung dieses Eingabe- und Umwandlungsvorganges gab Christoph Sauer im 3. Teil seines Kurses »Der gläserne VC 20« im 64'er, Ausgabe 11/84 ab Seite 126.

Dieser Speicherbereich wird auch von den Befehlen INPUT und GET benutzt, um die Eingabedaten aufzunehmen. Das erklärt übrigens, warum diese beiden Befehle nur innerhalb einer Programmzeile und nicht im Direktmodus verwendet werden können. Sie verwenden ja denselben Speicherplatz, der vom Direkt-(Eingabe-)Modus verwendet wird.

Es erklärt außerdem, warum eine von INPUT geforderte Eingabe maximal 88 Zeichen lang sein darf.

Adresse 601 bis 630 (\$259 bis \$276)

Tabellen für File-Nummern, Geräte-Nummern und Sekundär-Adressen von eröffneten Dateien

Bei der Besprechung der Speicherzelle 152 habe ich diesen Speicherbereich bereits erwähnt. Ich habe damals gesagt und gezeigt, daß die Zelle 152 über die Anzahl der eröffneten Dateien (Files) Buch führt, die Tabellen in 601 bis 630 dagegen darüber, welche File-Nummern. Geräte-Nummern und Sekundär-Adressen jeder eröffneten Datei zugeordnet sind. Wer sich nochmals über diese Begriffe orientieren will, den verweise ich auf die Beschreibung im Texteinschub Nr. 19.

Der Speicherbereich von 601 bis 630 ist in drei Blöcke unterteilt.

601 bis 610 Tabelle der
File-Nummern
611 bis 620 Tabelle der
Geräte-Nummern
621 bis 630 Tabelle der SekundärAdressen

In jeder Tabelle können also maximal 10 Byte stehen. Sie haben folgende Zusammensetzung:

Die drei Angaben über eine eröffnete Datei stehen in den Tabellen jeweils am gleichen Platz. Wenn also die Datei Nummer 5 als dritte Datei eröffnet worden ist, steht eine 5 in Zelle 603, ihre Gerätenummer in Zelle 613, die Sekundär-Adresse entsprechend in Zelle 623.

Immer wenn eine neue Datei eröffnet wird, kommen diese Angaben auf die nächsten Plätze der Tabellen, und der Inhalt der Speicherzelle 152 wird um 1 erhöht. Wird dagegen eine Datei geschlossen, dann rücken alle Angaben dahinter um eine Stelle zurück.

In diesen Tabellen kann nachgesehen werden, mit welchen Parametern Dateien eröffnet worden sind. Eine sehr interessante Anwendung, die Eintragung in den Tabellen durch POKE zu verändern, wurde von Rügheimer und Spanik veröffentlicht, welche ich hier zitieren möchte.

Eine Änderung der Filenummern in Tabelle 601 bis 610 ist nicht empfehlenswert, um Verwechslungen zu vermeiden.

Mit dem folgenden kleinen Programm, welches bei einer eröffneten Datei die GeräteNummer in Tabelle 611 bis 620 ändert, kann zwischen einem Drucker mit Geräte-Nummer 4 und einem Plotter mit Geräte-Nummer 6 umgeschaltet werden.

10 OPEN 4,4,0 20 POKE 611,6: PRINT#4, "PLOTTER" 30 POKE 611,4: PRINT#4, "DRUCKER"

Ähnliches ist mit den Sekundär-Adressen möglich. Dabei muß man allerdings wissen, daß die Sekundär-Adressen nicht so wie sie sind in der Tabelle 621 bis 630 gespeichert werden, sondern mit »OR 96« verknüpft. Dasselbe müssen wir auch machen:

10 OPEN 3,4,0 20 POKE 621,0 OR 96: PRINT#3, "GRAFIKMODUS" 30 POKE 621,7 OR 96: PRINT#3, "TEXTMODUS"

Mit dieser Methode können Sie sich das Öffnen und Schlie-Ben vieler Dateien ersparen.

Adresse 631 bis 640 (\$277 bis \$280)

Tastaturpuffer

Bei der Behandlung der Speicherzelle 203 habe ich die Codezahlen beschrieben, die beim Drücken einer der 64 Tasten erzeugt werden. Bei den Speicherzellen 245 und 246 haben wir gesehen, wie aus diesen Tastencodes der ASCII-Code für die verschiedenen Zeichen einer Taste umgerechnet wird.

Hier nun im Tastaturpuffer landen diese umgerechneten ASCII-Werte. Wenn Sie den Kurs schon länger verfolgen, ist Ihnen das auch nicht neu, denn ich habe die Wirkungsweise des Tastaturpuffers bei der »Dynamischen Tastenabfrage« (Texteinschub Nr. 15) sozusagen im Vorgriff, ausführlich erklärt.

Zur Erinnerung sei gesagt, daß im Tastaturpuffer alle Zeichen zwischengespeichert werden, die während eines Programmlaufes eingegeben und nicht sofort vom Betriebssystem verarbeitet werden können. Sobald der Computer sich im Eingabe-Modus befindet nach Programmende oder bei INPUT- und GET-Befehlen, werden die Zeichen in der Reihenfolge ihrer Eingabe herausgeholt und verwendet.

Der Tastaturpuffer ist 10 Byte lang. In Speicherzelle 198 steht, wieviele Zeichen sich im Puffer befinden.

Als Ergänzung zu den Beispielen der dynamischen Tastenabfrage zeige ich Ihnen im Texteinschub Nr. 25 »Programme, die sich selbst verändern« noch ein paar andere Anwendungen.

Adresse 641 und 642 (\$281 und \$282)

Zeiger auf den Anfang des **Programmspeichers**

Wenn der Computer eingeschaltet wird oder wenn mit einer Reset-Taste beziehungsweise mit SYS58260 (VC 20: SYS 58232) ein Kaltstart ausgelöst wird, setzt das Betriebssystem diesen Zeiger auf die Adresse des ersten freien RAM-Speicherplatzes.

Beim C 64 ist dies die Adresse 2048. Beim VC 20 hängt sie von der Speichererweiterung ab; ohne Erweiterung ist es 4096, mit einer 3-KByte-Erweiterung dagegen 1024, mit 8 KByte oder mehr ist die Adresse 4608.

Dieser Zeiger wird vom Basic-Übersetzer in die Speicherzelle 43 übernommen und nur von dort weiterverwendet.

Adresse 643 und 644 (\$283 und \$284)

Zeiger auf das Ende des Programmspeichers

Dieser Zeiger ist der Zwilling zu dem anderen Zeiger in 641 und 642. Er wird vom Betriebssystem auf die Adresse gesetzt, welche beim Kaltstart beziehungsweise der dabei durchgeführten Prüfung des Speichers den letzten verfügbaren RAM-Speicherplatz angibt. C 64 ist diese Adresse normalerweise 40960 (\$A000), beim VC 20 ohne Erweiterung 7680.

Dieser Zeiger wird vom Basic-Übersetzer in die Speicherzelle 55 übernommen.

Adresse 645 (\$285)

Flagge für Ein- und Ausschalten der IEEE-488-Karte

Diese Speicherzelle ist etwas mysteriös. Sie kommt im ganzen Betriebssystem nur ein einziges Mal zum Einsatz, und zwar als Flagge beim Betrieb der sogenannten IEEE-488-Interface-Karte. Wenn diese Flagge gesetzt ist, wartet der Computer 64 Millisekunden lang, ob er von einem angeschlossenen Gerät angesprochen Wenn kein Signal kommt, gibt er ein Fehlersignal aus.

Zahlen in der Zelle 645, die kleiner als 128 sind, bedeuten Flagge gesetzt, größer als 128 löschen sie die Flagge.

Texteinschub Nr. 24 Der Stapelspeicher

Der normale Speicher, mit dem wir es immer zu tun haben, in den wir Zahlen hineinPOKEn oder herausPEEKen, ist aufgebaut wie eine Häuserreihe, in der jedes Haus seine eigene Adresse hat. Wer etwas in einem bestimmten Haus abliefern oder aus ihm abholen will, muß seine genaue Adresse kennen.

Dieses Speicherprinzip heißt RAM, das ist die Abkürzung für »Random Access Memory« oder auf deutsch »Speicher mit wahlfreiem Zugriff«.

Der Stapelspeicher funktioniert anders. Jetzt werden die Häuser der Reihe nach aufgesucht, wie mit einer Postwurfsendung oder durch die Müllabfuhr. Ein besserer Vergleich ist der Aktenstapel. Die erste Akte wird auf den Tisch gelegt, alle nachfolgenden kommen obendrauf.

Beim Aktenstapel sieht man eine weitere Eigenschaft. Wenn er nämlich abgearbeitet wird, kommt die Akte als erste an die Reihe, die als letzte auf den Stapel gelegt worden ist.

Dieses Speicherprinzip heißt »LIFO«; das ist eine Abkürzung aus dem Englischen und heißt »Last In First Out«.

Der Benutzer eines Stapelspeichers braucht sich nicht mehr um Adressen zu kümmern. Er kennt nur noch den Platz, wo der Speicher Daten annimmt beziehungsweise abgibt. Was der Benutzer sich allerdings merken muß, ist die Reihenfolge seiner Ein- und Ausgaben.

Stapelspeicher werden von mehreren Programmiersprachen verwendet; am bekanntesten ist wohl FORTH, auch die HP-(Hewlett-Packard-)Taschenrechner arbeiten nach diesem Prinzip.

Unsere Computer verwenden das Prinzip des Stapelspeichers nur bei Programmschleifen, Unterprogramm-Sprüngen, ja überhaupt bei jeder Unterbrechung des normalen Programmablautes. Das Problem dabei ist nämlich, sich alle Adressen und Angaben des Programms so zu merken, daß nach dem Ende der Unterbrechung das alte Programm lückenlos fortgesetzt werden kann

Der Stapel belegt den Speicherbereich von 256 bis 511. Dieser Bereich unterscheidet sich in seinem Aufbau natürlich überhaupt nicht von den anderen Speicherbereichen. Es wäre auch viel zu aufwendig, alle Daten des Stapelspeichers bei jeder Einund Ausgabe rumzuschieben. Diese Aufgabe besorgt ein Register des Mikroprozessors, das »Stapelzeiger« genannt wird und das wie ein Zähler arbeitet.

Am Anfang steht in diesem Stapelzeiger die oberste Adresse 511. Bei jeder Eingabe wird die Zahl um 1 erniedrigt, bei jeder Ausgabe um 1 erhöht. Da der Stapelzeiger, wie jedes andere Register auch, eine Länge von 8 Bit hat, kann er nur die Dualzahlen von 00000000 bis 11111111 darstellen. Um daraus 256 beziehungweise 511 zu formen, stellt der Mikroprozessor sozusagen fest verdrahtet ein neuntes Bit, immer auf 1, der Zahl voran.

Texteinschub Nr. 25 Programme, die sich selbst verändern

Der Speicherbereich von 631 bis 640 beherbergt den Tastaturpuffer. Schon im Texteinschub Nr. 15 habe ich Ihnen Anwendungen gezeigt, die den Tastaturpuffer einsetzen und in der Literatur unter dem Namen »Dynamische Tastenabfrage« bekannt sind.

Hinter diesem natürlich aus dem Englischen übersetzten Begriff verbirgt sich die Möglichkeit, innerhalb eines Programms bestimmte Werte in den Puffer zu speichern, die dort so lange aufgehoben bleiben, bis das Programm - aus welchen Gründen auch immer - beendet wird. Dann erst werden die Werte hervorgeholt. Wenn es Zeichen sind, dann erscheinen sie auf dem Bildschirm. Wenn es Steuertasten sind (zum Beispiel RETURN), werden sie ausgeführt.

Ich will hier nicht die schon gezeigten Anwendungen wiederholen, sondern sie lediglich um ein paar weitere Tricks ergänzen.

Zeile in ein Programm einfügen

Die folgende Methode ermöglicht die Veränderung eines Programms durch sich selbst. Genauer gesagt, man kann damit Programmzeilen einfügen. Nehmen wir an, Sie haben folgendes Teilprogramm:

```
150 PRINT "BITTE TASTE DRUECKEN"
160 GET A$: IF A$= ""THEN 160
170 IF A$ <> "E" THEN 150
180 END
...
500 PRINT "NAECHSTER TEIL"
```

Die ersten vier Zeilen warten so lange, bis die E-Taste gedrückt wird, dann bleibt das Programm mit READY stehen.

Wir wollen nun eine zusätzliche Zeile 165 durch das Programm einfügen lassen, mit der nicht beendet, sondern durch Drücken der Q-Taste auf die Zeile 500 gesprungen wird. Das erreichen wir durch folgende Zeilen:

```
172 PRINT CHR$(147)
174 PRINT "165 IF A$=CHR$(81) THEN 500"
176 PRINT "GOTO 150"
178 POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,13:
POKE 634,13:POKE 198,4
```

Wenn jetzt die E-Taste gedrückt wird, löscht Zeile 172 den Bildschirm, Zeile 174 druckt in die zweite Bildschirmzeile die neue Programmzeile 165 und Zeile 176 darunter ohne Zeilennummer den Direktbefehl GOTO 150. In den Tastaturpuffer werden nacheinander die Werte für HOME und dreimal RETURN eingegeben und die Anzahl der Zeichen im Puffer auf 4 begrenzt.

Sobald nun das Programm den Befehl END in Zeile 180 erreicht, werden die Werte im Puffer ausgeführt, das heißt der Cursor geht nach HOME, das erste RETURN setzt ihn ohne Wirkung eine Zeile tiefer, wo er auf der neu ausgedruckten Zeile 165 steht. Das zweite RETURN gibt diese Zeile ein, das dritte RETURN führt den Direktbefehl GOTO 150 aus, wodurch das Programm weiterläuft, so wie vorher. Der einzige Unterschied ist nur, daß jetzt eine neue Zeile im Programm steht, nämlich die Zeile 165.

Prüfen Sie es mit STOP und LIST.

Zeile verändern oder löschen

Diese Methode habe ich von S. Leemon übernommen. Sie funktioniert im Prinzip genauso wie das Einfügen von Zeilen. Die Programmzeilen sind durch REMs erklärt. Probieren Sie es aus.

```
10 REM -- DIESE ZEILE WIRD GELÖSCHT
20 PRINT CHR$(147):PRINT:PRINT
30 PRINT "60 LIST"
40 PRINT "10"
50 PRINT "GOTO 70" CHR$(19)
60 FOR I=631 TO 633:POKE I,13:NEXT: POKE 198,3:END
70 REM -- DIESE ZEILE WIRD ERSETZT
Diese Verfahren, Zeilen eines Programms während des Laufs
```

eines Programms zu ändern, haben sicher für einfache Programme keine große Bedeutung. Ich bin aber fest davon überzeugt, daß sie bei Programmen, die selbst lernen können, eine wichtige Rolle spielen. Nur habe ich hier jetzt noch kein gutes Demonstrationsbeispiel.

Einfügen einer Funktion

Sie alle kennen die Möglichkeit, Funktionen mit dem Basic-Befehl DEF FN.. selbst zu definieren. Vielleicht haben Sie auch schon einmal frustriert die Versuche abgebrochen, eine Funktion während des Programmablaufs per INPUT eingeben zu können. Das funktioniert nämlich nicht.

Mit dem Tastaturpuffer aber geht es, und zwar sehr elegant. Der vergebliche Versuch sieht so aus:

```
150 PRINT "FORMEL EINGEBEN"
160 INPUT "F(X)=";A$
```

```
250 DEF FNA(X)=A$
260 PRINT FNA(9)
270 GOTO 150

Der STRING A$, in Zeile 160 eingegeben, wird von Zeile 250
```

Der STRING A\$, in Zeile 160 eingegeben, wird von Zeile 250 nicht übernommen. Zeile 250 können Sie so nicht verwenden, also löschen Sie sie bitte.

```
Sie können diese Zeile aber vom Programm einfügen lassen:
170 PRINT CHR$(147):PRINT:PRINT
180 PRINT "250 DEF FNA(X)=";A$
190 PRINT "GOTO 240"
200 PRINT CHR$(19)
210 POKE 631,13: POKE 632,13: POKE 198,2: END
...
240 REM -- FORMELBERECHNUNG --
```

Wenn Sie nicht genau nachvollziehen können, was da vorgeht, empfehle ich Ihnen, an das Ende der Zeile 200 noch ein END anzuhängen. Dann bleibt das Programm dort stehen, Sie sehen, wo der Cursor steht und können dann die Wirkung der Zeile 210 in Ruhe überlegen.

Eine weitere interessante Anwendung habe ich bei Russ Davies gefunden. Sie ermöglicht, Routinen des Betriebssystems oder Basic-Übersetzers aus dem Speicher auszulesen und als DATA-Anweisungen in Ihr Basic-Programm einzufügen. Einfügen von DATA-Zeilen

Die Aufgabe besteht darin, aus einem auszuwählenden Speicherbereich – dort, wo die in Frage kommende Routine sitzt – den Maschinencode herauszuPEEKen und mit der inzwischen bekannten Methode in eine DATA-Zeile einzufügen. Ich gehe schrittweise vor:

```
20 PRINT CHR$(147): PRINT: PRINT
30 PRINT "5555 DATA";
50 FOR A=0 TO 3
60 PRINT PEEK(A)", ";:NEXT
70 PRINT CHR$(19)
80 POKE 631, 13: POKE 632,13: POKE 198,2: END
```

Mit Zeilen 20 und 30 wird der DATA-Zeile die Zeilennummer 5555 gegeben und in die 3. Bildschirmzeile geschrieben. Zeile 50 liest die Speicherzellen 0 bis 3 aus und druckt sie, mit einem Komma versehen, dahinter. Zeilen 70 und 80 geben diese Zeile in gewohnter Manier in das Programm ein.

Ganz richtig ist das noch nicht, da nach LIST die Zelle 5555 zu viele Zwischenräume hat:

```
5555 DATA 47, 55, 0, 170,
Zur Korrektur müssen wir Zeile 60 erweitern:
60 PRINT MID$(STR$(PEEK(A)),2)",";:NEXT
```

STR\$() wandelt den durch PEEK ausgelesenen Zahlenwert in einen String um. MID\$(...,2) schneidet die Leerstellen weg.

Mr. Davies hat daraus eine komfortable kleine Routine gebaut, die den auszulesenden Speicherbereich und die gewünschte Zeilennummer der ersten DATA-Zeile abfragt, dafür sorgt, daß eine DATA-Zeile nicht länger als 16 Zeichen wird, in diesem Fall die nächste Zeilennummer um 10 erhöht und sogar das letzte Komma in jeder DATA-Zeile eliminiert.

Dieser ganze Komfort hat natürlich nichts mit dem Tastaturpuffer zu tun. Dieser Teil bleibt unverändert. Aber ich finde dieses Programm so durchdacht, daß ich es Ihnen als ein Beispiel guter Programmierung angeben will.

```
10 INPUT "STARTADRESE"; A: INPUT "ENDADRESE"; E:
INPUT "ZEILE"; Z
20 PRINT CHR$(147)
30 PRINT Z "DATA";
40 IF A > E THEN END
50 FOR A=A TO A+15 + (E < A+15)*(A+15-E)
60 PRINT MID$(STR$(PEEK(A)),2)",";:NEXT
70 PRINT"[CRSR-links]":PRINT "A="A":
E="E": Z="Z+10": GOTO 20";
80 POKE 631, 19: POKE 632,13: POKE 633,13:
```

POKE 634,13: POKE 198,4: END

Adresse 646 (\$286)

Aktuelle Farbe der Zeichen (Vordergrundfarbe)

Um ein bestimmtes Zeichen auf den Bildschirm zu drucken, muß vom Betriebssystem erstens der Bildschirmcode des Zeichens in den Bildschirmspeicher und zweitens der Codewert der gewünschten Farbe in den Farbspeicher gebracht werden.

In der Speicherzelle 646 steht immer der Codewert derjenigen Farbe, die gerade eingestellt ist. Immer wenn ein PRINTBefehl gegeben wird, holt das
Betriebssystem den Farbwert
aus der Zelle 646 und bringt ihn
in den Farbspeicher, und zwar
an den entsprechenden Platz,
wo gerade gePRINTet werden
soll. Der Codewert in der Zelle
646 kann auf drei Arten eingestellt werden:

 Drücken der CTRL-Taste gleichzeitig mit einer der Farbtasten 1 bis 8. Beim C 64 kommen noch weitere acht Farben dazu durch Drücken der Commodore-Taste anstelle der CTRL-Taste.

 PRINT-Befehl gefolgt vom ASCII-Codewert der Farbe innerhalb von Gänsefüßen.

 POKEn der Farbcodes 0 bis 7 (beim C 64 0 bis 15) direkt in die Speicherzelle.

Innerhalb eines Programms ist das POKEn in Zelle 646 wohl die eleganteste Methode (Tabelle 10).

Als Beispiel möge dieses kleine Programm dienen:

10 FOR X=0 TO 7 20 POKE 646, X

30 PRINT "A";

40 NEXT X

50 GOTO 10

Wer mehr über Vordergrundund Hintergrundfarben erfahren will, der lese den Texteinschub Nr. 26 »Bunte Zeichen und bunter Hintergrund«.

Adresse 647 (\$287)

Zeichenfarbe unter dem Cursor

Das Blinken des Cursors wird dadurch erzeugt, daß das Zeichen auf der Stelle des Bildschirms, auf der er gerade steht (meistens ist es eine Leerstelle), dauernd von »normal« auf »revers« (oder »invertiert«) und zurück geschaltet wird. Die reverse Darstellung benutzt dabei die Farbe des Zeichens.

Genauso, wie sich der Computer in der Speicherzelle 206 das Zeichen merkt, mit dem er gerade blinkt, um beim Weiter-

FARBE	CODE	ASCII	TASTEN	FARBE	CODE	ASCII	TASTEN
schwarz	0	144	CTRL+1	orange	8	129	CBM+1
weiß	1	5	CTRL+2	braun	9	149	CBM+2
rot	2	28	CTRL+3	hellrot	10	150	CBM+3
lila	3	159	CTRL+4	dunkelgrau	11	151	CBM+4
purpur	4	156	CTRL+5	mittelgrau	12	152	CBM+5
grün	5	30	CTRL+6	hellgrün	13	153	CBM+6
blau	6	31	CTRL+7	hellblau	14	154	CBM+7
gelb	8	158	CTRL+8	hellgrau	15	155	CBM+B

Tabelle 10. Tabelle der Farben und ihrer Codes beziehungsweise Tasten

wandern dieses Zeichen in seiner »normalen« Form auf dem Bildschirm zurückzulassen, merkt er sich die Farbe dieses Zeichens in der Speicherzelle 647.

Adresse 648 (\$288)

Beginn des Bildschirmspeichers

In dieser Speicherzelle steht eine Zahl, die als High-Byte dem Betriebssystem angibt, ab welcher Speicherzelle der Bildschirmspeicher beginnt.

Nach einem Kaltstart (nach dem Einschalten oder nach dem Drücken der RESET-Taste) steht hier eine 4, das ergibt als Anfangsadresse 1024 (= 4*256). Beim VC 20 ohne Erweiterung steht dort eine 30. Daraus folgt, daß die Anfangsadresse bei 7680 (= 30*256) liegt.

Der Bildschirmspeicher hat keinen absolut festen Platz. Innerhalb gewisser Grenzen kann er durch Verändern des Speicherzelle Inhalts der 53272 (36869 beim VC 20) werden. Die verschoben Methode dazu ist im Texteinnäher beschrieben. Wichtig dabei ist, daß nach dem Verschieben der Inhalt der Speicherzelle 648 entsprechend geändert wird, damit auch das Betriebssystem die Verschiebung berücksichtigt.

Umgekehrt kann aber dem Betriebssystem durch Ändern der Zahl in der Speicherzelle 648 mitgeteilt werden, daß es Zeichen in einen Speicherbereich bringen soll, der außerhalb des »offiziellen«, durch die Speicherzelle 53272 (36869) festgelegten Bildschirmspeichers liegt.

Zwei Beispiele sollen das verdeutlichen. Der PRINT-Befehl macht letztlich nichts anderes, als viele Zahlen in den Bildschirm- und den Farbspeicher zu POKEn. Wenn nun der Zeiger in Zelle 648 verschoben wird, kann man mit einem

PRINT-Befehl eine beliebige Zeichenkette außerhalb des Bildschirmspeichers speichern. Auf die gleiche Weise kann man beim C 64 Sprites mit einem PRINT-Befehl speichern, ohne mit READ viele lästige DATA-Zeilen lesen zu müssen.

Adresse 649 (\$289)

Maximale Länge des Tastaturpuffers

Der Tastaturpuffer belegt, wie schon besprochen, die Speicherzellen 631 bis 640. Er kann darin maximal 10 Zeichen zwischenspeichern.

Der Inhalt der Speicherzelle 649 legt fest, wieviele Zellen des Tastaturouffers verwendet werden sollen, eine Zahl also, die normalerweise zwischen 0 und 10 liegen sollte. Die 10 ist übrigens der Wert, welcher nach dem Einschalten vom Betriebssystem in die Zelle 649 gebracht wird.

Diese Zahl wird immer mit dem Inhalt der Speicherzelle 198 verglichen, der die aktuelle Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer angibt. Ist die Differenz der beiden Zahlen gleich Null, dann können keine weiteren Zeichen eingegeben werden.

Es ist naheliegend, daß durch Verändern der Zahl in Zelle 649 die Länge des Tastaturpuffers verändert werden kann. Der eine Extremfall ist 0:

POKE 649,0 schaltet die Tastatur aus. Nichts geht mehr.

Das kann bei Programmen oder Spielen, die durch falsches oder zeitlich unpassendes Drücken von Tasten gestört werden, recht nützlich sein. Einschalten kann man dann die Tastatur nur mit RUN/STOP und RESTORE.

Auch eine Erhöhung der Zahl in 649 über 10 hinaus ist möglich. Die Zeichen werden halt nur über die dafür reservierten Speicherzellen 631 bis 640 hinaus in Zellen geschrieben, die eigentlich eine andere Funktion haben. Bis zur Speicher-

zelle 645 geht das normalerweise ohne Probleme, da die betroffenen »fremden« Adressen nur direkt nach dem Einschalten des Computers gebraucht werden.

Probieren Sie es aus, indem Sie zuerst eine Zeitschleife laufen lassen und in dieser Zeit etwa 20 Tasten drücken. Am Ende der Zeitschleife wird der Inhalt des Tastaturpuffers ausgedruckt, und Sie sehen in der Tat 15 der eingegebenen Zeichen:

POKE 649,15

FOR X=0 TO 10000:NEXT X QWERTYUIOPASDFGHJKL

Auf dem Bildschirm erscheinen die Zeichen Q bis G.

Wenn Sie die Zahl in 649 noch weiter erhöhen, dringen Sie in die Zellen 646 und 647 ein und diese bestimmen bekanntlich die Zeichenfarbe. Wenn Sie aber eine unbeabsichtigte und unkontrollierbare Farbänderung nicht stört, können Sie den Tastaturpuffer auf 17 Zeichen vergrößern. Ab 18 Zeichen stürzt der Computer ab

Adresse 650 (\$28A)

Flagge für Tastenwiederholung

Normalerweise steht in dieser Speicherzelle eine O. Das bedeutet, daß die Funktion der Cursor-Tasten, der Leertaste und der INST/DEL-Taste wiederholt wird, solange die entsprechende Taste gedrückt wird.

Durch Verändern der Zahl in der Speicherzelle 650 kann diese Wiederholfunktion sowohl auf alle Tasten ausgedehnt als auch für alle Tasten gesperrt werden.

POKE 650,0

ist der Normalzustand, Wiederholfunktion für Cursor-, Leerund INST/DEL-Taste

POKE 650,64

schaltet Wiederholfunktion für alle Tasten aus.

POKE 650,128

erweitert Wiederholfunktion auf alle Tasten.

Adresse 651 (\$28B)

Zähler für Wiederholgeschwindigkeit der Tasten

Das Betriebssystem verwendet diese Speicherzelle als Zähler, der die Geschwindigkeit bestimmt, mit der eine Taste wiederholt wird, wenn sie länger gedrückt wird. Voraussetzung ist die durch Zelle 650 festgelegte Wiederholbarkeit der Taste.

Am Anfang steht in der Zelle 651 die Zahl 6. Sobald eine wiederholbare Taste gedrückt wird, zählt das Betriebssystem diese Zahl alle 0,0167 Sekunden (60mal in der Sekunde) um 1 zurück, bis die Zahl 1 erreicht ist. Dann erst wird das Zeichen der gedrückten Taste wieder auf den Bildschirm gedruckt oder ihre Funktion wiederholt.

Bei jedem folgenden Lauf steht in Zelle 651 die Zahl 4. Entsprechend verkürzt sich der Zählvorgang.

Am schnellsten würde die Wiederholung natürlich mit dem Wert 1 in der Speicherzelle 651 sein. Von Basic aus mit POKE 651,1 geht das leider nicht.

Im Texteinschub Nr. 27 »Turbo-Tasten« wird ein Maschinenprogramm beschrieben, welches dies kann.

Adresse 652 (\$28C)

Zähler für die Ansprechzeit der Wiederholfunktion von Tasten

Diese Speicherzelle wird vom Betriebssystem als Zähler verwendet, der festlegt, wie lange eine wiederholbare Taste gedrückt sein muß, bis die Wiederholfunktion einsetzt.

Am Anfang steht in der Zelle 652 die Zahl 16. Diese Zahl wird alle 0,0167 Sekunden um 1 reduziert, bis die Zahl 0 erreicht ist. Dann wird das Zeichen der Taste auf den Bildschirm gebracht oder ihre Funktion wiederholt. Anschließend wird die Zahl 4 in die Speicherzelle 651 geschrieben (siehe dort), während die Zelle 652 so lange auf O stehen bleibt, bis eine andere Taste gedrückt wird. Wie diese anfängliche Verzögerung reduziert werden kann, steht im Texteinschub Nr. 27 »Turbo-Tasten«.

Adresse 653 (\$28D)

Tastencode der SHIFT-, CTRLund Commodore-Taste

In der Speicherzelle 203 stehen die Codes aller Tasten, die gedrückt werden, außer die der drei Steuertasten SHIFT, CTRL und Commodore (oft auch CBM-, Logo- oder C=-Taste genannt). Diese drei Ausnahmen haben ihr eigenes Code-Register, eben 653.

Der Grund dafür liegt in der Bedeutung der drei Tasten. Sie können ja bekanntlich verschiedene Zeichensätze einschalten:

 SHIFT schaltet das Zeichen vorne rechts auf einer Taste ein C= schaltet das Zeichen vorne links auf einer Taste ein
 CTRL schaltet die Farben vorn auf den Zahlentasten ein

- SHIFT + C= schaltet von dem normalen Zeichensatz auf die Groß-/Kleinschreibung um.

Ich habe diese Zusammenhänge auch bei der Behandlung der Speicherzellen 245 und 246 erwähnt.

Die Codezahlen selbst sind auch in der Tabelle 9 enthalten. Der Vollständigkeit halber sind sie hier noch einmal angegeben:

SHIFT	1
C=	2
CTRL	4
SHIFT und C=	3
SHIFT und CTRL	5
C= und CTRL	6
SHIFT und C= und CTRL	7

Mit dem folgenden kleinen Programm und mit ein wenig Fingerfertigkeit können Sie diese Codewerte nachvollziehen:

10 PRINT PEEK(653)

20 GOTO 10

Eine interessante Anwendung habe ich im Texteinschub Nr. 21 »Abfrage der Tastencodes oder 476 Funktionstasten« gegeben.

Adresse 654 (\$28E)

Tastencode der zuletzt gedrückten SHIFT-, CTRL- oder C=-Taste

Diese Speicherzelle wird zusammen mit der Zelle 653 verwendet, um zu verhindern, daß ein schlechter Tastendruck als mehrfaches Drücken derselben Taste gedeutet wird. Im Fachdeutsch nennt man das »Entprellen« einer Taste oder eines Kontaktes. Die Funktion ist vergleichbar mit der der Zelle 197 gegenüber der Zelle 203 für alle anderen Tasten.

Adresse 655 und 656 (\$28F und \$290)

Vektor auf die Routine der Tastencode-Tabellen

Das Betriebssystem hat eine Routine ab Adresse 60232 (60380 beim VC 20), auf die der Vektor in 655 und 656 zeigt. Sie liest den Codewert der SHIFT-, CTRL- und C=-Taste in der Speicherzelle 653 aus und verändert entsprechend den Vektor der Zellen 245 und 246, so daß er auf die richtige Codetabelle zeigt.

Texteinschub Nr. 26 Bunte Zeichen und bunter Hintergrund

1) Bunte Zeichen

Wie Zeichen und Buchstaben in bunten Farben auf den Bildschirm gedruckt werden, lernt jeder Hobby-Programmierer schon bei den ersten Gehversuchen – dasselbe innerhalb eines Programms zu erreichen, dauert sicher schon etwas länger.

Bei der Diskussion der Speicherzelle 646 habe ich drei Methoden dafür erwähnt. Ich habe auch gesagt, daß ich die Methode, den Farbcodewert in die Speicherzelle 646 zu POKEn, für die eleganteste halte. Deswegen verwendet das folgende Demonstrations-Programm dieses Verfahren, um den Bildschirm mit einer bunten Reihe der Zahl 1 zu füllen.

10 PRINT CHR\$(147)

20 POKE 53281,1

30 FOR J=0 TO 1000

40 POKE 646, INT(RND(1)*14+2)

50 PRINT "1";

60 NEXT J

VC 20-Besitzer müssen die Zeilen 20, 30 und 40 umändern in:

20 POKE 36879,233

30 FOR J=0 TO 505

40 POKE 646, INT(RND(1)*6+2)

Erklärung:

Zeile 10 löscht den Bildschirm, Zeile 20 erzeugt einen weißen Hintergrund und eine hellblaue Umrahmung. Zeile 30 zählt vom ersten bis zum letzten Platz auf dem Bildschirm. Zeile 40 erzeugt für jedes Zeichen auf dem Bildschirm eine neue Farbe. Zeile 50 schließlich druckt, durch das Semikolon gesteuert, die Zahl 1 hintereinander, und zwar in den Farben, die in Zeile 40 zufällig ausgewürfelt wurden.

RND(1)*14 erzeugt eine Zufallszahl zwischen 0,1 und 13,99. Der Befehl INT davor macht daraus eine ganze Zahl zwischen 0 und 13. Um aber die Codezahl 1 für Weiß zu vermeiden, addieren wir noch 2 dazu, so daß wir Farbcodes zwischen 2 und 15 erhalten. Beim VC 20 ist das alles auf die Farben 2 bis 7 beschränkt.

Das Ergebnis ist wie gesagt ein Bildschirm voller Einser, deren Farben bunt wie ein Regenbogen abwechseln.

2) Bunter Hintergrund

Bunte Zeichen stellen also kein Problem dar. Wie steht es aber mit einem bunten Hintergrund? Den können wir zwar auch verändern (POKEn der Speicherzelle 53281 beziehungsweise 36879 beim VC 20), aber es bleibt immer nur »eintönig«.

Vom Commodore-Autor Jim Butterfield kenne ich nun eine Methode, die auch einen vielfarbigen Hintergrund bietet.

Butterfield geht dabei von einer lustigen Überlegung aus. Wir wissen zum Beispiel, daß der nächtliche Sternenhimmel aus hellen Punkten besteht, die vor einem schwarzen Hintergrund leuchten. Ohne dieses Wissen könnten wir aber ebenso gut annehmen, daß der Himmel – also der Hintergrund – im hellsten Weiß erstrahlt, aber durch einen schwarzen Vorhang (Vordergrund) mit vielen kleinen Löchern abgedunkelt ist.

Das folgende Demo-Programm benutzt diese Denkweise.

100 PRINT CHR\$(147)

110 POKE 53281,1

120 FOR J=0 TO 1000

130 POKE 1024+J, 160

140 POKE 55296+J, INT(RND(1)*14+2)

150 NEXT J

160 FOR K=0 TO 1000

170 POKE 1024+K, 177

180 NEXT K

Für den VC 20 (ohne Erweiterung) sieht das Programm so aus:

100 PRINT CHR\$(147)

110 POKE 36879,233

120 FOR J=0 to 505

130 POKE 7680+J,160 140 POKE 38400+J,INT(RND(1)*6+2)

150 NEXT J

160 FOR K=0 TO 505

170 POKE 7680+K, 177

180 NEXT K

Die ersten drei Zeilen sind mit denen des ersten Demonstrations-Programms identisch.

Zeile 130 und 140 setzen auf jeden Platz des Bildschirms zuerst ein invertiertes Leerzeichen (Bildschirmcode 160), und zwar in einer der vielen möglichen Farben, per Zufallsgenerator in Zeile 140 ausgewählt.

Leerzeichen mit Farbe? Zugegeben, ein Leerzeichen hat normalerweise keine Farbe, man sieht es nicht. Das invertierte Leerzeichen hat aber eine Farbe. Sie kennen es vom Cursor, dessen Blinken dadurch erzeugt wird, daß das Leerzeichen zwischen normal und invertiert umgeschaltet wird (siehe auch die Beschreibung der Speicherzelle 647). Auf diese Weise besteht jetzt der Bildschirm aus einer Vielzahl von bunten Quadraten. Das ist der Vorhang von Jim Butterfield, der vor dem hellen weißen Hintergrund hängt.

Ab Zeile 160 werden alle Plätze des Bildschirms mit der invertierten 1 (Bildschirmcode 177) gefüllt. Diese invertierten Zeichen sind in der Farbe des Hintergrundes geschrieben, eben weiß. Dadurch entsteht der Eindruck, als wäre der Hintergrund bunt und die Zeichenfarbe weiß.

Der Eindruck verstärkt sich noch, wenn wir die 1 über den Bildschirm wandern lassen. Das erreichen wir durch Ändern der folgenden Zeilen:

170 POKE 1024+K,160 175 POKE 1025+K,177

Durch geschicktes Ausbauen der Zeile 140 können Sie einen vielfarbigen Bildschirm-Hintergrund in Zeilen oder Blöcken erzielen, ein weites Gebiet für bunte Grafik.

Texteinschub Nr. 27 Turbo-Tasten

Das Trio der Speicherzellen 650, 651 und 652 ist zuständig für die Steuerung der sogenannten Wiederholfunktion der Tasten. Darunter verstehen wir die Eigenschaft der Tastatur, das Zeichen oder die Funktion einer Taste so lange zu wiederholen, bis die Taste losgelassen wird. Normalerweise haben diese Funktion nur die Leertaste, die Cursor-Tasten und die INST/DELTaste

Die Zahl in Speicherzelle 650 entscheidet, welche Tasten wiederholbar sind.

Schalten Sie bitte mit POKE 650,128 alle Tasten auf »wiederholbar« um.

Wenn Sie jetzt eine Taste drücken und sie festhalten, werden Sie folgendes beobachten können.

Nachdem das erste Zeichen auf dem Bildschirm erschienen ist, vergeht eine kurze Zeit, erst dann wird es mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit immer wieder ausgedruckt.

Für die anfängliche Verzögerung ist die Speicherzelle 652, für die Geschwindigkeit der nachfolgenden Wiederholungen die Speicherzelle 651 zuständig.

Viele Spieler und Anwender haben sich sicher schon oft gewünscht, sowohl die Reaktionszeit als auch die Geschwindigkeit der Wiederholfunktion beschleunigen zu können. Leider geht es in Basic nicht, weil die Zahlen in den Zellen 651 und 652 60mal in der Sekunde auf ihren ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden.

Aber in Maschinensprache geht es sehr wohl, und zwar mit der sogenannten Interrupt-Methode. Über sie und ihre Wirkungsweise ist schon ausführlich berichtet worden: von Boris Schneider in Ausgabe 3/85 (Der gläserne VC 20) und von Heimo Ponnath in den Ausgaben 7/85 und 8/85 (Assemblerkurs). Ich werde hier nur innerhalb der Beschreibung des folgenden Kochrezeptes darauf eingehen.

Das Kochrezept zur Veränderung der Inhalte von 651 und 652 stammt von Dan Carmichael aus seinem Aufsatz »Speeding Up The VIC« in Ausgabe 10/83 der COMPUTE!'s Gazette.

Wir schreiben es als Maschinenprogramm in Form von DATA-Zeilen in den Bandpuffer ab Adresse 828, wo es geschützt residieren kann, solange keine Kassettenoperationen durchgeführt werden. Das Ladeprogramm in Basic steht in Listing 1 (Seite 63). Für den VC 20 lautet die vorletzte Zahl 191 statt 49.

In Listing 2 (Seite 63) ist das Programm disassembliert dargestellt

Beim VC 20 lautet der Sprungbefehl in Zelle 851 JMP 60095. Für Anhänger der hexadezimalen Darstellung gebe ich das Programm als HEX-Ausdruck in Listing 3 (Seite 63) wieder.

Für den VC 20 lautet die letzte Zeile anders:

.0353 4C BF EA JMP EABF

Mit dem Befehl SEI werden jegliche Programmunterbrechungen gesperrt. Anschließend kommt das Zahlenpaar 73 und 3 in die Speicherzellen 788 und 789, wo es in Low/High-Byte Darstellung die Adresse 841 (73+256*3=841) darstellt.

In 788 und 789 steht normalerweise ein Vektor auf die Adresse 59953 (60095 beim VC 20), von der aus die Aufgaben der »normalen« Unterbrechungsroutine gesteuert werden. Wir »verbiegen« also den Vektor so, daß er auf die Speicherzelle 841 zeigt.

Die schon genannte Unterbrechungsroutine, die 60mal pro Sekunde alles unterbricht, um die STOP-Taste abzufragen, die Uhr weiterzuschalten und so weiter, springt jetzt nicht auf 59953, sondern zuerst nach 841.

Ab 841 steht jedoch der zweite Teil unseres Maschinenprogramms, das die eingangs gewünschte 1 beziehungsweise 0 nach 651 und 652 schreibt. Das erfolgt jetzt laufend, ein Effekt, der uns in Basic verwehrt ist. Danach allerdings kommt ein letzter Sprungbefehl, der dort weitermacht, wo die Unterbrechunsroutine ursprünglich hätte fortfahren sollen, nämlich in 59953 (60095).

Jetzt fehlt nur noch die Beschreibung, wie sich das alles auswirkt. Ich nehme an, Sie haben immer noch mit POKE 650,128 die ge amte Tastatur auf Wiederholfunktion geschaltet, wenn nicht, holen Sie es bitte nach. Laden Sie das Basic-Programm von Listing 1 und starten Sie es mit RUN. Jetzt steht es in den Speicherzellen 828 bis 853 und kann mit SYS 828 gestartet werden.

Wenn Sie jetzt wieder eine Taste länger gedrückt halten, flitzt das entsprechende Zeichen wie ein Turbo-Auto über den Bildschirm. Der Cursor ist mit den Augen fast nicht mehr zu verfolgen. Es geht alles so schnell, daß Sie Mühe haben, nur ein einzelnes Zeichen auf den Bildschirm zu bringen. Wenn Sie das wollen: Mit RUN/STOP und RESTORE stellen Sie den ursprünglichen Zustand wieder her.

Das kleine Maschinenprogramm läßt sich in jedes Spiel oder Anwendungsprogramm nutzbringend einbauen.

Es gibt Anwenderprogramme, die diesen Vektor so verbiegen, daß die Decodierung der Tasten umgangen und durch eine andere, selbstgebaute Routine ersetzt wird. So kann zum Beispiel das Drücken einer bestimmten Taste umgemünzt werden in Ausdrucken von Basic-Befehlen auf dem Bildschirm.

Adresse 657 (\$291)

Flagge für Verriegelung der Zeichensatz-Umschaltung

Durch gleichzeitiges Drücken der SHIFT- und der Commodore-Taste wird bekanntlich der Zeichensatz 1 (Großbuchstaben und Grafik-Zeichen) umgeschaltet auf den Zeichensatz 2 (Groß- und Kleinbuchstaben), ein zweites Drücken der beiden Tasten schaltet den Zeichensatz zurück.

Diese Umschaltung wird verriegelt, wenn in der Speicherzelle 657 eine 128 steht. Eine 0 läßt die Umschaltung zu.

Dieser Effekt kann auf zwei, beim C 64 sogar auf drei Arten erzielt werden:

☐ Umschaltung des Zeichensatzes zulassen

POKE 657,0

PRINT CHR\$(9)

CTRL und I (nur C 64)

☐ Umschaltung des Zeichensatzes verriegeln

POKE 657,128

PRINT CHR\$(8)

CTRL und H (nur C 64)

GAER

Adresse 658 (\$292)

Flagge für Scrollen

Die Flagge in dieser Speicherzelle legt fest, ob eine weitere echte Zeile zu einer logischen Zeile hinzugefügt wird, sobald der Cursor über das 40ste Zeichen der Zeile (22ste Zeichen beim VC 20) hinausläuft.

Steht in 658 eine 0, dann werden alle Zeilen hochgeschoben (man nennt das »scrollen«), um der neuen Zeile Platz zu machen.

Wenn in der Zeile irgendein Wert größer als Null steht, unterbleibt dieses Scrollen. Die Flagge wird immer dann auf den höheren Wert gesetzt, wenn Zeichen im Tastaturpuffer (631 bis 640) stehen und darauf warten, am Ende des Programms ausgedruckt beziehungsweise ausgeführt zu werden. Diese Verriegelung wird deshalb eingesetzt, weil im Tastaturpuffer Zeichen wie zum Beispiel Cursor-Bewegungen stehen können.

Von Basic aus kann diese Speicherzelle nicht beeinflußt werden.

Die RS232-Schnittstelle

Wir haben schon früher Speicherzellen besprochen, die mit der RS232-Schnittstelle zu tun haben, ohne die letztere dabei genauer zu betrachten. Da der heutige Teil des Kurses jedoch die zehn wichtigsten Speicherzellen behandelt, welche diese Schnittstelle betreffen, komme ich nicht umhin, näher auf sie einzugehen. Ich tue das mit voller Absicht, obwohl dadurch die Texteinschübe erklärenden mehr Platz einnehmen als die Besprechung der Speicherstellen selbst. Falls Sie mit Schnittstellen des Computers nicht vertraut sind, sollten Sie zuerst Texteinschub 28 den Port« »Schnittstelle und anschauen, mit dem ich die gängige Begriffsverwirrung klären möchte.

Adresse 659 (\$293)

RS232-Steuerregister

Jeder OPEN-Befehl, mit dem bekanntlich eine Datei (File) eröffnet wird, kann neben File-Nummer und Geräte-Nummer auch einen File-Namen haben. Der File-Namen einer RS232-Schnittstelle hat maximal nur vier Zeichen. Das erste Zeichen wird in diese Speicherzelle 659 gebracht und steuert dort Übertragungsgeschwindigkeit, die Wortlänge und die Anzahl der Stopp-Bits. Die nähere Bedeutung dieser Fachwörter können Sie dem Texteinschub Nr. 29 »Die Elemente der RS232-Schnittstelle« entnehmen. Tabelle 11 zeigt die Bedeutung jedes einzelnen Bits dieser Speicherzelle.

Die praktische Anwendung dieser Bit-Werte innerhalb eines OPEN-Befehls ist ausführlich im Texteinschub Nr. 30 »Die Programmierung der RS232-Schnittstelle« beschrieben.

Adresse 660 (\$294)

RS232-Befehlsregister

In diese Speicherzelle wird, ähnlich wie bei der Zelle 659, das zweite Zeichen des File-Namens gebracht. Die einzelnen Bits steuern das Handshake-Protokoll (3-/X-Leitung), den Duplex-Modus (Halb-/Voll-Duplex) und die Parity-Prüfung (keine, gerade, ungerade). Die nähere Bedeutung dieser Fachwörter können Sie dem Texteinschub Nr. 11 »Die Elemente der RS232-Schnittstelle« entnehmen. Tabelle 12 zeigt die Bedeutung jedes einzelnen Bits dieser Speicherzelle.

Wenn Sie sich für die praktische Anwendung dieser Bit-Werte innerhalb eines OPEN-Befehls interessieren, dann verweise ich an dieser Stelle auf den Texteinschub Nr. 30 »Die Programmierung der RS232-Schnittstelle«.

Adresse 661 und 662 (\$295 und \$296)

RS232 frei wählbare Übertragungsgeschwindigkeit

Es war ursprünglich vorgesehen, durch entsprechende Wahl des dritten und vierten Zeichens im File-Namen beliebige Übertragungsgeschwindigkeiten einzustellen. Die jeweiligen Werte sollten die Speicherzellen 661 und 662 enthalten. Diese Möglichkeit wurde aber nicht eingebaut. Der Grund dafür dürfte wohl der sein, daß die wählbaren Übertragungsgeschwindigkeiten aller Geräte auf bestimmte Werte normiert sind.

Adresse 663 (\$297)

RS232-Statusregister

Genauso wie in der Speicherzelle 144 der Status aller Einund Ausgabe-Operationen angezeigt wird, werden alle Fehler der RS232-Schnittstelle in der Speicherzelle 663 angezeigt. Die Bedeutung der einzelnen

BINÄR	BITWERT	STEUERFUNKTION				
Bit 0 bis 3 steuern	die Übertragungsgesch	windigkeit				
xxxx0000	0	(siehe 1)				
xxxx0001	1	50 Bit/s				
xxxx0010	2 3	75 Bit/s				
xxxx0011	3	110 Bit/s				
xxxx0100	4	134,5 Bit/s				
xxxx0101	5	150 Bit/s				
xxxx0110	6	300 Bit/s				
xxxx0111	7	600 Bit/s				
xxxx1000	. 8	1200 Bit/s				
xxxx1001	9	1800 Bit/s				
xxxx1010	10	2400 Bit/s				
die Werte 1.1 bis 1	5 sind nicht belegt					
Bit 4 ist nicht bele	gt					
Bit 5 und 6 steuer	n die Wortlänge					
x00xxxxx	0	8-Bit-Worl				
x01xxxxx	32	7-Bit-Worl				
x10xxxxx	64	6-Bit-Worl				
x11xxxxx	96	5-Bit-Wort				
Bit 7 steuert die S	topp-Bits					
Oxxxxxxx	0	1 Stopp-Bit				
1xxxxxxx	128	2 Stopp-Bit				

Fußnote (1)

Bei diesem Bitwert sollte ursprünglich der Anwender in Speicherzelle 661 eigene Bandraten wählen können. Diese Möglichkeit ist aber nicht realisiert worden.

Tabelle 11. Die Bedeutung der einzelnen Bits im RS232-Steuerregister

BINÄR	BITWERT	STEUERFUNKTIC					
Bit 0 steuert den H	łandshake-Typ						
xxxxxxx0	0	3-Leitung					
xxxxxxx1	1 X-Leit						
Bit i bis 3 sind nic	ht belegt						
Bit 4 steuert den D	Ouplex-Modus						
xxx0xxxx	0	Voll-Duplex					
xxx1xxxx	16 Halb-Du						
Bit 5 bis 7 steuern	den Paritäts-Test						
000xxxxx	0	keine Paritä					
001xxxxx	32	ungerade (1)					
010xxxxx	64	keine Paritä					
011xxxxx	96	gerade (1)					
100xxxxx	128	keine Paritäi					
101xxxxx	160	Parität=1 (2)					
110xxxxx	192	keine Paritäi					
111xxxxx	224	Parität=0 (2)					

Fußnoten:

(1) vom Sender berechnet, vom Empfänger geprüft

(2) vom Sender festgelegt, vom Empfänger nicht geprüft

Tabelle 12. Das RS232-Befehlsregister im einzelnen

Bits, wenn sie auf 1 gesetzt sind, zeigt Tabelle 14.

Der Status wird nicht automatisch angezeigt, sondern muß vom Programm abgefragt werden. Abfragen können Sie sowohl durch PEEKen der Speicherzelle 663 als auch durch Aufrufen der Statusvariablen ST. Die Variable ST, die normalerweise den Inhalt der Zelle 144 wiedergibt, schaltet nach dem Eröffnen eines RS232-Kanals durch OPEN 1,2 auf die Speicherzelle 663 um. Jedoch ist Vorsicht geboten, da durch Aufruf von ST der Inhalt von 663 gelöscht wird.

Es ist ratsam, den Wert von ST erst einer anderen Variablen zuzuordnen, wenn sie mehrfach verwendet werden soll.

das Status-Register einen Fehler anzeigt, muß das Programm entsprechende Konsequenzen ziehen. Wenn zum Beispiel Bit 0 oder Bit 1 gesetzt sind, ist es angebracht, das letzte Daten-Byte noch einmal zu übertragen. Wenn Bit 2 gesetzt ist, heißt dies, daß der GET#-Befehl den Eingabepufferspeicher nicht schnell genug entleert. Falls die Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bit/s, die maximal mit einem Basic-Programm erreichbar ist, nicht ausreicht, muß entweder der Sender langsamer eingestellt werden, oder Sie schreiben das Programm in Maschinensprache.

Adresse 664 (\$298)

RS232 – Anzahl der zu übertragenden Bits

Diese Speicherzelle wird ver-

wendet, um festzustellen, mit wievielen Nullen das zu übertragende Zeichen aufgefüllt werden muß, um die in Speicherzelle 659 (Bit 5 und 6) ausgewählte Wortlänge herzustellen (s. Speicherzellen 168 und 180).

BIT	BIT- WERT	BEDEUTUNG
0	1	Fehler bei Paritäts-Test
1	2	Fehler in der Bit-Folge
2	4	Überlauf des Eingabepufferspeichers
3	8	Eingabepufferspeicher ist leer
4	16	das Clear-To-Send (CTS)-Signal (Handshake) fehlt
5	32	nicht belegt
6	64	das Data-Set-Ready (DSR)-Signal (Handshake) fehlt
7	128	Übertragung ist unterbrochen

Tabelle 14. Das RS232-Statusregister

Texteinschub Nr. 28 Schnittstelle und Port

Immer wenn die Rede davon ist, den Computer mit irgendwelchen Geräten zu verbinden, tauchen Fachwörter auf, wie Interface, Schnittstelle, Port, Eingang, Ausgang und Stecker. Da im Kurs gerade die Speicherzellen behandelt werden, die für die RS232-Schnittstelle zuständig sind, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein wenig Klarheit in dieses Begriffswirrwarr zu bringen. Zuerst sollen die Begriffe erklärt werden:

1) »Interface« ist das englische Wort für »Schnittstelle«. Salen

In einer Schnittstelle sind die Regeln und Vorschriften festgelegt, wie Daten zwischen zwei Geräten (zum Beispiel Computer und Floppy) ausgetauscht werden. Festgelegt ist hauptsächlich:

– ob ein Datenwort auf einen Schlag (parallel) oder jedes Bit einzeln (seriell) übertragen wird

- die Geschwindigkeit der Übertragung
- die Signale, mit denen die beteiligten Geräte den Ablauf der Übertragung steuern
- mit welchen Spannungs- oder Stromwerten die binäre 1 beziehungsweise 0 dargestellt wird
- die elektrischen Spannungen und Ströme, die bei der Übertragung maximal auftreten dürfen

Sie sehen, eine Schnittstelle ist in erster Linie eine Anzahl von Regeln. Manchmal allerdings werden auch die Module und Spezialkabel, welche die Regeln technisch in die Tat umsetzen, Schnittstellen genannt.

2) Über einen »Ausgang« kann der Computer (oder ein anderes Gerät) Daten abgeben, über einen »Eingang« erhält er Daten. Ein »Port« ist beides, Ein- und Ausgang. Ein »Stecker« schließlich ist die technische Ausführung der Verbindung.

So, nach dieser Begriffserklärung wollen wir uns anschauen, welche Ports, Ein- und Ausgänge, der Computer hat. Die Zeichnung dieser Anschlüsse (Bild 23) habe ich dem Commodore-Handbuch entnommen, nicht aber ihre Bezeichnungen, denn diese gehen bereits wild durcheinander.

Der »Erweiterungsanschluß« (1) wird hauptsächlich als Eingang für Spielmodule verwendet. Er ist aber ein echter Port, nicht zuletzt zur Speichererweiterung beim VC 20 und kann für Schnittstellen über entsprechende Routinen des Betriebssystems programmiert werden.

Der »TV-Anschluß« (2) ist ein reiner Ausgang des im Computer eingebauten Fernsehmodulators, der beim VC 20 fehlt.

Der »Video/Audio-Anschluß« (3) ist ebenfalls ein reiner Ausgang der Ton- und Bildsignale für einen Monitor oder für den externen Fernsehmodulator des VC 20.

Der »Serielle Anschluß« (4) ist ein Port, über den das Disket-




Bild 23. Anschlüsse des C 64

tenlaufwerk und Drucker angeschlossen werden. Er ist für Schnittstellen programmierbar.

Der »Kassettenanschluß« (5) ist ebenfalls ein Port, der speziell für die Datasette eingerichtet ist. Bastler und Tüftler, die Schaltpläne lesen können und das Betriebssystem des Computers kennen, müßten in der Lage sein, mit diesem Port auch andere externe Geräte zu steuern. Für die genormten Schnittstellen kommt er meines Wissens nicht in Frage.

Der »User-Port« (6) ist das, was sein Name sagt, nämlich ein Port für verschiedene Anwendungen und Schnittstellen. Er ist über 16 Register des 6526 Complex Interface-Adapters (CIA) mit den Adressen 56320 bis 563215 frei programmierbar. Der VC 20 hat dafür einen 6522 Versatile Interface-Adapter (VIA), dessen 16 Register die Adressen 37136 bis 37151 haben.

Der »Netzanschluß« (7) ist ein reiner Eingang, aber nicht für

Die »Spielanschlüsse« (8) (nur einer beim VC 20) werden eigentlich nur als Eingang für Joysticks, Lichtgriffel und Paddles (Drehregler) verwendet, obwohl sie vom Prinzip her programmierbare Ports sind. Ihre universelle Verwendung ist sicher nur Spezialisten vorbehalten.

Zuletzt sollen auch die verbreitetsten Schnittstellen noch erwähnt werden. International haben sich besonders die folgenden drei Schnittstellen durchgesetzt:

- die RS232-Schnittstelle
- die IEC/IEEE-488-Schnittstelle
- die Centronics-Schnittstelle

Die »RS232-Schnittstelle« ist eine serielle Schnittstelle. Sie wurde schon vor 100 Jahren als »TTY-Version« zur Textübertragung mit Fernschreibern eingerichtet, bei der die logische 0 durch einen Strom von 20 Milliampere und die 1 durch keinen Strom dargestellt wurde. Heute wird fast nur noch die »V.24-Version« zur Datenfernübertragung verwendet, bei der die 0 durch eine positive Spannung zwischen 3 und 15 Volt, die 1 aber durch eine entsprechende negative Spannung dargestellt wird.

Beim C 64 und VC 20 ist die RS232-/V.24-Schnittstelle am User-Port verfügbar, allerdings nicht mit den oben genannten Spannungswerten für die 0 und 1. Dieses für Commodore typische Sparverfahren macht eine zusätzliche Signalumsetzung erforderlich. Die RS232-Schnittstelle wird hauptsächlich für Datenübertragung per Modem oder Akustikkoppler eingesetzt. Ihr Arbeitsprinzip ist im Texteinschub Nr. 29 »Die Elemente der RS232-Schnittstelle« beschrieben.

Zur parallelen Datenübertragung entstand in Europa die »IEC-625-Schnittstelle«, in USA die »IEEE-488-Schnittstelle«. Beide sind praktisch identisch. Sie unterscheiden sich nur in der Verwendung des Steckers (was natürlich idiotisch ist). Bei den Commodore-Computern ist diese Schnittstelle sowohl am Erweiterungs-Port (1) als auch über den seriellen Port (4) einrichtbar. Der serielle Port allerdings enthält wiederum eine für Commodore typische Einschränkung. Er erlaubt, wie sein Name

C64/VC20

andeutet, nur eine serielle Datenübertragung. Das heißt, statt – wie bei der IEC-/IEEE-Schnittstelle festgelegt – alle 8 Bit eines Wortes über acht Leitungen gleichzeitig, werden hier die Bits hintereinander auf nur einer Leitung übertragen. Auch das erfordert eine zusätzliche Anpassung. Das Prinzip der IEC-/IEEE-Schnittstelle wurde bereits in Ausgabe 3/85 ab Seite 24 von Arnd Wängler genau beschrieben.

Die »Centronics-Schnittstelle« ist aus der harten Realität des Geschäftslebens entstanden. Während sich noch die Normstellen in Europa und USA herumstritten, hat der damalige Marktführer unter den Druckerherstellern, die Firma Centronics, eine eigene Schnittstelle geschaffen, die sich schlicht und einfach durch die weite Verbreitung der Centronics-Drucker durchgesetzt hat. Sie ist eine parallele Schnittstelle, die sich beim C 64/VC 20 sowohl am User-Port (6) als auch am seriellen Port (4) einrichten läßt. Zur Beschreibung der Schnittstelle habe ich in meiner Literatursammlung nur zwei Aufsätze gefunden, einen von Georg Werner in ct, Ausgabe 4/84, Seite 92, einen anderen von Peter Bonsch in Computer Persönlich, Ausgabe 11/83 ab Seite 152. Tabelle 13 gibt eine Zusammenfassung über die Realisierbarkeit der drei Schnittstellen an den Ports von C 64 und VC

SCHNITT- STELLE	PORT	Erweit.	Seriell (4)	Kassett.	User (6)	Spiel (8)
RS232					X	
IEC/IEEE		X	X			
Centronics		- 42	X		X	

Tabelle 13. Realisierbarkeit der Schnittstellen am C 64 und VC 20

Texteinschub Nr. 29 Die Elemente der RS232-Schnittstelle

Da meine Texteinschübe kurz sein sollen, beschränke ich mich auf Erklärungen der Vorgänge, die mit den im Kurs behandelten Speicherzellen 659 bis 670 zu tun haben. Weitere Erläuterungen können Sie dem Aufsatz von Jens Maßmann der Ausgabe 5/85, Seite 80 entnehmen.

Wortlänge: Die Schnittstelle ermöglicht die Übertragung von Datenwörtern (Bytes), deren Länge vor der Übertragung eingestellt werden kann. Es sind Wortlängen von 5, 6, 7 oder 8 Bit erlaubt. Die Wortlänge wird durch Bit 5 und 6 der Speicherzelle 659 eingestellt.

Übertragungsgeschwindigkeit (Baud-Rate): Daten werden seriell übertragen, das heißt alle Bits eines Datenwortes (Byte) laufen hintereinander über eine Leitung zum Empfänger. Dabei ist wesentlich, daß Sender und Empfänger sich einig sind, mit welcher Geschwindigkeit die Bit-Kette übertragen wird. Diese Übertragungsgeschwindigkeit, auch Baud-Rate genannt, wird in Bit/s angegeben. Die Übertragungsgeschwindigkeit wird durch Bit 0 bis 3 der Speicherzelle 659 eingestellt und reicht von 110 bis 2400 Bit/s.

Stopp-Bits: Die Übertragungsgeschwindigkeit muß sowohl im Sender als auch im Empfänger der Daten fest eingestellt werden. Da die beiden Geräte dies unabhängig voneinander tun, besteht die Gefahr, daß diese Einstellungen nicht ganz genau gleich sind. Das könnte zur Folge haben, daß sie nach vielleicht 2000 Bit um 1 Bit auseinanderliegen. Alle nachfolgenden Übertragungen wären dann völlig falsch.

Deshalb wird die Übertragung nach jedem Wort neu eingestellt, man nennt das »synchronisieren«. Dazu dient am Anfang eines Wortes ein Start-Bit und am Ende eines Wortes ein oder zwei Stopp-Bits. Die Stopp-Bits definieren den Ruhezustand (logische 1) der Übertragungsleitung, ihre Anzahl die minimale Zeit des Ruhezustandes. Sobald ein neues Wort mit einem Start-Bit (logische 0) beginnt, übernimmt der Empfänger den Übergang von 0 nach 1 als Startimpuls für die Abfrage der nächsten

ankommenden Bits. Die Anzahl der Stopp-Bits werden durch Bit 7 der Speicherzelle 659 eingestellt.

Paritätsprüfung: Zusätzlich zu den Datenbits und den Start-/ Stopp-Bits können sogenannte Paritätsbits übertragen werden. Sie ermöglichen eine grobe Fehlerkontrolle. Der Sender errechnet die Quersumme aller Datenbits. Bei der sogenannten »geraden« Paritätsprüfung wird das Paritätsbit so gewählt, daß es die Quersumme zu einer geraden Zahl ergänzt, bei der »ungeraden« Paritätsprüfung ist es gerade umgekehrt. Der Empfänger macht dieselbe Rechnung und vergleicht sein Paritätsresultat mit dem empfangenen Paritätsbit des Senders. Sie sollten natürlich gleich sein. Auf diese Weise können einfache Übertragungsfehler erkannt werden. In den Commodore-Computern sind noch zwei weitere Möglichkeiten eingebaut, nämlich das Paritätsbit ohne Quersummenrechnung immer auf 1 oder aber immer auf 0 zu setzen. Mit den Bits 5 bis 7 der Speicherzelle 660 können insgesamt vier verschiedene Paritätsprüfungen eingestellt werden (siehe auch Texteinschub Nr. 18).

Duplex-Modus: Sind zwei Geräte, von denen eines nur empfangen, nicht aber selbst senden kann, über eine Leitung verbunden, nennt man diese Einbahnstraße eine Simplex-Verbindung. Können aber beide Geräte senden und empfangen, spricht man von einer Duplex-Verbindung.

Duplex gibt es in zwei Betriebsarten. Der Voll-Duplex-Modus erlaubt ein gleichzeitiges Senden beider Geräte. Im Halb-Duplex-Modus kann immer nur ein Gerät senden, allerdings wechselweise. Der Duplex-Modus wird durch Bit 4 der Speicherzelle 660 eingestellt.

Handshake-Protokoll: Mit Handshake (Händeschütteln) wird ein Verfahren bezeichnet, bei dem zwei Geräte sich gegenseitig durch gesonderte Signale mitteilen, ob sie bereit sind, Daten abzusenden beziehungsweise zu empfangen. Die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge dieser Handshake-Signale nennt man Protokoll.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß Sender und Empfänger völlig unabhängig voneinander ihr eigenes Programm ausführen können und nur selten aufeinander warten müssen. Voraussetzung ist allerdings ein Pufferspeicher (siehe unten). Es gibt zwei Arten von Handshakes, den 3-Leitungs-Handshake (auch Rückkanal-Handshake genannt) und den X-Leitungs- oder Voll-Handshake.

Der 3-Leitungs-Handshake braucht, wie der Name sagt, nur drei Leitungen: für gemeinsame Erde (Masse), für die gesendeten Daten und für die empfangenen Daten. Der Handshake besteht darin, daß der Empfänger auf der freien Leitung, eben dem Rückkanal, dem Sender durch je ein Zeichen mitteilt, wenn er bereit ist, Daten zu übernehmen oder wenn er keine Daten übernehmen kann.

Der X-Leitungs-Handshake stellt viel mehr Leitungen zur Verfügung, nämlich die gleichen drei wie vorher, zusätzlich aber pro Sender und Empfänger mehrere Leitungen für Anmeldung und Rückmeldung der Bereitschaft, sowie für die Ausführung der Übertragung. Es gibt theoretisch insgesamt 25 Leitungen für die RS232-Schnittstelle, beim C 64 beziehungsweise VC 20 sind aber nur zehn ausgeführt. Das Handshake-Protokoll kann durch Bit 0 der Speicherzelle 660 ausgewählt werden.

Pufferspeicher: Immer wenn ein RS232-Kanal geöffnet wird, zwackt das Betriebssystem des Computers dem Programmspeicher am oberen Ende zwei Pufferspeicher ab, mit einer Größe von je 256 Byte für empfangene und zu sendende Daten. Diese First-In-First-Out-Speicher (die als erste eingespeicherten Daten werden auch als erste wieder ausgelesen) sind als dynamische Ringspeicher aufgebaut. Statt zu warten, bis der Empfänger zur Datenübernahme bereit ist, schreibt der Sender die Daten in den Pufferspeicher, aus dem die Schnittstelle sie an den Empfänger weitergibt, sobald dieser bereit ist.

Dieses fast ungeordnete Füllen und Leeren des Pufferspeichers hat zur Folge, daß Beginn und Ende des Speichers je nach Datenmenge innerhalb der 256 Byte stets in Bewegung sind. Um jederzeit die Anfangs- und Endadressen feststellen zu können, werden sie in den Speicherzellen 667 bis 670 mitgezählt.

Statusregister: In der Speicherzelle 663 werden alle Fehler einer RS232-Übertragung festgehalten. Jedes Bit hat eine eigene Bedeutung, die in der Tabelle bei der Beschreibung der Speicherzelle 663 angegeben ist. Diese Fehler werden leider nicht, wie im Basic, automatisch angezeigt. Sie müssen vielmehr ausgelesen und identifiziert werden, um dann im Programm mit entsprechenden Maßnahmen korrigiert zu werden.

Texteinschub Nr. 30 Die Programmierung der RS232-Schnittstelle

Die Programmierung der RS232-Schnittstelle ist denkbar einfach. Alle dazu notwendigen Routinen sind im Betriebssystem des Computers bereits enthalten. Das genau macht ja die Schnittstelle so attraktiv. Die Schnittstelle verwendet genau dieselben Befehle wie die serielle Schnittstelle, über die der Computer mit Floppy und Drucker verbunden ist, nämlich OPEN, CMD, PRINT#, GET#, INPUT# und CLOSE. Auch die Statusvariable ST wird herangezogen. Wichtig ist jedoch, daß die RS232-Schnittstelle die Gerätenummer 2 hat.

Eröffnung des RS232-Kanals

Wie gewohnt, wird er mit dem OPEN-Befehl geöffnet: OPEN File-Nr, Geräte-Nr, Datenkanal-Nr, File-Name


- die File-Nummer kann Werte von 0 bis 255 annehmen, wie bei iedem OPEN-Befehl auch
- die Geräte-Nummer ist immer 2
- der Wert der Datenkanal-Nummer ist bedeutungslos, da immer nur ein RS232-Kanal offen sein darf. Wird zusätzlich ein zweiter Kanal geöffnet, werden die Daten des ersten Kanals im Pufferspeicher zerstört.
- der File-Name hat hier eine besondere und entscheidende Bedeutung. Er besteht aus maximal vier Zeichen. Der ASCII-Wert des ersten Zeichens wird in die Speicherzelle 659 übertragen und legt dadurch die Übertragungsgeschwindigkeit, die Wortlänge und die Anzahl der Stopp-Bits fest (siehe Texteinschub Nr.29). Der ASCII-Wert des zweiten Zeichens gelangt in die Speicherzelle 660 und bestimmt dadurch das Handshake-Protokoll, den Duplex-Modus und die Paritätsprüfung (siehe Texteinschub Nr.29). Zeichen 3 und 4 sind nicht festgelegt.

Man kann den File-Namen des OPEN-Befehls in zwei Arten schreiben, die natürlich identisch sind:

(1) OPEN 1,2,0,CHR\$(7+64+128) + CHR\$(1+16+32)

(2) OPEN 1,2,0,CHR\$(199)+CHR\$(49)

Theoretisch könnte man noch eine dritte Schreibweise hernehmen, nämlich die Zeichen hinschreiben, die den ASCII-Wert 199 beziehungsweise 49 haben. Dann käme die Schreibweise einem File-Namen noch am nächsten. Ein Blick in die Tabelle der ASCII-Codes belehrt uns aber eines Besseren, da wir Zweideutigkeiten nicht ausschließen können. Also ist die Schreibweise der Zeichen mit ihren ASCII-Werten doch am besten. Ich persönlich ziehe die Schreibweise (1) vor, da wir aus ihr sofort die dadurch definierten Werte ablesen können.



Sie können die Zusammenhänge direkt der Tabelle 11 entnehmen, die bei der Erklärung der Speicherzelle 659 steht.

Entsprechend wird aus der Tabelle 12 der Speicherzelle 660 das zweite Zeichen »CHR\$(1+16+32)« zusammengesetzt:

»CHR\$(1+16+32)« Handshake = X-Leitung-Duplex = Halb-Duplex-Parität = Ungerade

Der OPEN-Befehl mit Gerätenummer 2 hat noch eine Besonderheit, die ich schon bei der Besprechung der Speicherzellen 55 und 56 erwähnt habe. Sobald er nämlich im Programm auftaucht, wird durch ihn der Zeiger in 55 und 56, der ja das obere Ende des Programmspeichers angibt, um 512 Byte nach unten geschoben, um Platz für die beiden Pufferspeicher zu schaffen.

Wenn das mitten im Programm passsiert und vorher schon Zeichenketten (Strings) definiert worden sind (die bekanntlich vom oberen Ende des Speichers aus angelegt werden), werden diese überschrieben.

Also Vorsicht: Wer beabsichtigt, in einem Programm eine RS232-Schnittstelle zu aktivieren, soll diese unbedingt am Anfang des Programms öffnen, damit der Speicherplatz richtig zugeordnet wird.

Daten an den RS232-Kanal übergeben

Die Daten werden zuerst in den Ausgabepuffer gebracht, von dort gelangen sie, vom Handshake-Protokoll gesteuert, an den Empfänger. Die Befehle dazu sind CMD und PRINT#.

»CMD File-Nr., Zeichen« schaltet vom Bildschirm auf den RS232-Empfänger um.

»PRINT# File-Nr, Zeichen« schreibt die Zeichen in den Ausgabepufferspeicher, von wo sie die Schnittstelle automatisch herausholt.

Beide Befehle wirken genauso wie bei anderen Dateien. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn laufend Daten in den Pufferspeicher geschrieben werden, ohne zu wissen, ob die Schnittstelle den Puffer auch wieder entleert hat. Bei Überlauf des Puffers gehen Daten verloren. Es ist ratsam, durch Vergleich der beiden Indizes in den Speicherzellen 669 und 670, die Anfang und Ende des Ausgabepufferspeichers markieren, auf Überlauf zu prüfen.

Daten vom RS232-Kanal übernehmen

Daten, die von der Schnittstelle in den Eingabepufferspeicher gebracht worden sind, werden mit INPUT# oder GET# ausgelesen:

INPUT# File-Nr, Zeichen GET# File-Nr, Zeichen

Auch hier kann ein Überlaufen des Pufferspeichers auftreten, wenn nämlich die Schnittstelle mehr oder schneller Daten liefert, als mit GET# oder INPUT# ausgelesen werden können. Dieser Zustand kann sowohl durch Überprüfung der Indizes in den Speicherzellen 667 und 668 als auch durch Prüfung von Bit 2 des Statusregisters in 663 erkannt beziehungsweise vermieden werden. Der Speicher kann auch leer sein. Bei Verwendung von INPUT# wartet der Rechner und stürzt bei abgeschalteter Schnittstelle ab. Es ist deshalb empfehlenswert, immer den Befehl GET# zu verwenden, der bei leerem Speicher höchstens einen Nullstring (" ") liefert. Bit 3 des Statusregisters prüft

Schließen des RS232-Kanals

Der Befehl »CLOSE File-Nr.« schließt den Kanal. Dabei werden die Ein- und Ausgabe-Pufferspeicher aufgelöst, indem der Zeiger in Speicherzelle 55 und 56 wieder auf das Ende des Programmspeichers zeigt. Alle Handshake-Leitungen werden in den Ruhezustand gesetzt und alle Datenübertragungen unterbunden.

Programm-Beispiel

Für eine echte Demonstration müßten Sie eine RS232-Schnittstelle über den User-Port eingerichtet haben. Da ich das nicht voraussetzen kann, begnüge ich mich damit, das im Programmierhandbuch von Commodore angegebene Beispiel zu bringen und zu kommentieren.

10 OPEN 1,2,0,CHR\$(6+32)+CHR\$(32+128)

20 GET # 1, A\$

30 GET B\$

40 IF B\$ <> " "THEN PRINT # 1, B\$; : PRINT B\$

50 GET # 1,C\$

60 PRINT CS:

70 PR = PEEK(663)

80 IF PR=0 OR PR=8 THEN 30

100 IF PR AND 1 THEN PRINT "PARITY-FEHLER"

110 IF PR AND 2 THEN PRINT "BITFOLGE-FEHLER"
120 IF PR AND 4 THEN PRINT "EINGABESPEICHER VOLL"

130 IF PR AND 128 THEN PRINT "UNTERBRECHUNG"

Zeile 10 öffnet den RS232-Kanal mit 1 Stopp-Bit, 300 Bit/s und 7 Bit Wortlänge, außerdem über 3-Leitungs-Handshake, Voll-Duplex und ohne Parität.

Zeile 20 will den Eingabespeicher auslesen, der aber noch leer ist. Der resultierende Nullstring interessiert uns nicht, aber die Schnittstelle signalisiert über Handshake, daß wir bereit sind, Daten zu übernehmen.

Zeile 30 fragt inzwischen die Tastatur ab. Wenn eine Taste gedrückt worden ist, schiebt Zeile 40 das Zeichen in den Ausgabespeicher und druckt es nochmal auf dem Bildschirm aus.

Zeile 50 liest wieder den Eingabespeicher aus. Falls inzwischen Daten über die Schnittstelle gekommen sind, druckt Zeile 60 das erste Zeichen auf den Bildschirm.

Zeile 70 ordnet der Variablen PR(üfung) den Inhalt des Statusregisters 663 zu. Ist kein Fehler aufgetreten (PR=0) oder ist der Eingabespeicher immer noch leer (PR=8), dann springt Zeile 80 zurück zur Tastaturabfrage, und der Zyklus läuft weiter. Ist aber ein Fehler aufgetreten, wird dieser ab Zeile 100 geprüft und ausgedruckt.

Adresse 665 und 666 (\$299 und \$29A)

RS232 – Zeit, die zum Übertragen eines Bits gebraucht wird

Sobald ein RS232-Kanal eröffnet worden ist, berechnet das Betriebssystem einen Wert, der die Zeitdauer eines Bits festlegt. Da die Übertragungsrate in Speicherzelle 659 einstellbar ist, hängt diese Bit-Dauer von der gewählten Übertragungsgeschwindigkeit ab. Die Bit-Dauer errechnet sich Systemfrequenz aus der (985,25 kHz) geteilt durch die Übertragungsgeschwindigkeit. Dieser Wert steht in Low-/High-Byte-Darstellung in diesen beiden Speicherzellen, von wo aus er vom Betriebssystem abgerufen wird.

Adresse 667 (\$29B)

RS232-Index auf das Ende des Eingabepufferspeichers

Dieser Index wird verwendet, um Daten in den Eingabepufferspeicher zu schreiben. Wenn man ihn nämlich zum Inhalt der Speicherzelle 247/248 addiert, erhält man die Adresse des zuletzt in den Eingabepufferspeicher eingegebenen Bytes.

Adresse 668 (\$29C)

RS232-Index auf den Anfang des Eingabepufferspeichers

Dieser Index wird verwendet, um Daten aus dem Eingabepufferspeicher auszulesen. Wenn man ihn nämlich zum Inhalt der Speicherzelle 247 und 248 addiert, erhält man die Adresse des ersten in den Eingabepufferspeicher eingegebenen Bytes.

Adresse 669 (\$29D)

RS232-Index auf den Anfang des Ausgabepufferspeichers

Dieser Index wird verwendet, um Daten aus dem Ausgabepufferspeicher auszulesen. Wenn man ihn nämlich zum Inhalt der Speicherzelle 249 und 250 addiert, erhält man die Adresse des ersten in den Ausgabepufferspeicher eingegebenen Bytes.

Adresse 670 (\$29E)

RS232-Index auf das Ende des Ausgabepufferspeichers

Dieser Index wird verwendet, um Daten in den Ausgabepufferspeicher zu schreiben. Wenn man ihn nämlich zum Inhalt der Speicherzelle 249 und 250 addiert, erhält man die Adresse des zuletzt in den Ausgabepufferspeicher eingegebenen Bytes.

Adresse 671 und 672 (\$29F und \$2A0)

Zwischenspeicher für den IRQ-Vektor während Kassetten-Ein-/Ausgabe

Die Routinen des Betriebssystems, die Daten auf, beziehungsweise von Kassette einund ausgeben, werden durch die Interrupt-Routine gesteuert. Diese Routine unterbricht normalerweise 60mal in der Sekunde alle Aktivitäten des Computers, um diverse »Hausaufgaben« (Uhr weiterschalten, STOP-Taste abfragen und so weiter) auszuführen. Bei Kassetten-Ein-/Ausgaben ist diese Interrupt-Routine jedoch abgeschaltet. Dies wird dadurch erreicht, daß der Vektor in Speicherzelle 788 und 789, der auf die Anfangsadresse der Interrupt-Routine zeigt, auf eine Adresse der Kassetten-Routine gesetzt wird. Um nach der Kassettenoperation weitermachen zu können, wird der »alte« Interrupt-Vektor in dieser Speicherzelle 671 und 672 gespeichert.

Adresse 673 (\$2A1)

bei C 64: Flagge für RS232-Interrupt bei VC 20: frei verfügbar

Diese Speicherzelle enthält den Wert des Interrupt-Steuerregisters 56589, das die RS232-Schnittstelle steuert. Die Bedeutung der einzelnen Bits, wenn sie auf 1 gesetzt sind, zeigt Tabelle 15. Diese Flagge kann zu Steuerzwecken abgefragt werden. Um beispielsweise ein Programm warten zu lassen, bis der Ausgabepufferspeicher geleert ist, gibt man die Anweisung

100 IF (PEEK(673) AND 1) THEN 100

die das Programm so lange aufhält, bis die Übertragung abgeschlossen und Bit 0 der Flagge gelöscht ist.

Die folgenden 4 Speicherzellen, nämlich 674 bis 678, werden nur vom C 64 benutzt. Beim VC 20 sind sie nicht belegt und können frei verwendet werden.

Adresse 674 (\$2A2)

Indikator für das Steuerregister A des CIA #1

Mit CIA werden die beiden »Complex Interface Adapter« des C 64 bezeichnet. Das sind integrierte Schaltkreise, die Einund Ausgabeoperationen steuern. Jeder der beiden CIAs hat mehrere Register. Das Steuerregister A (Adresse 56334 beziehungsweise \$DC0E) beeinflußt die Zählregister des CIA, die ihrerseits die Ein- und Ausgabe von Daten auf bezie-Kassetten hungsweise von steuern. Das Betriebssystem speichert zu diesem Zweck geeignete Bitmuster in der Speicherzelle 674 ab, die von da in das Steuerregister transferiert werden.

Adresse 675 (\$2A3)

Speicher für das Interrupt-Steuerregister B des CIA #1

Ein weiteres Register (Adresse 56333 beziehungsweise \$DCOD) ist für die Unterbrechungen (Interrupt) des Computers bei Ein- und Ausgaben zuständig.

In der Speicherzelle 675 werden Werte dieses Interruptregisters beim Lesen von der Kassette zwischengespeichert.

Adresse 676 (\$2A4)

Zusatzspeicher für Steuerregister B des CIA #1

Derselbe Wert, der bei der Vorbereitung des Lesevorganges von der Kassette in die Speicherzelle 674 kommt, gelangt auch nach 676, von woer zu einem späteren Zeitpunkt beim Lesen zu Vergleichszwecken herangezogen wird.

Adresse 677 (\$2A5)

Zwischenspeicher für das Link-Byte während des Bildschirm-Scrollens

Das Betriebssystem enthält eine Routine, welche den Bildschirminhalt hochschieht (scrollt), sobald eine leere Zeile eingeschoben wird. Das bedeutet, daß jedesmal die Angaben in den Link-Tabellen der Speicherzellen 217 bis 241 geändert werden müssen. In der Speicherzelle 677 wird nun das Link-Byte zwischengespeichert, während der obere Teil des Bildschirms hochgeschoben wird. Beim VC 20 gibt es diese Funktion übrigens auch. Sie wird durch die Speicherzelle 242 ausgefüllt.

Adresse 678 (\$2A6)

Flagge für PAL oder NTSC

Im Gegensatz zum VC 20, der entweder fest auf die deutsche Fernsehnorm PAL oder aber auf die amerikanische Norm NTSC eingestellt ist, kann der C 64 beide Normen verkraften. Diese beiden Normen beziehen sich unter anderem auf die Anzahl der Zeilen und auf die Abtast-Geschwindigkeit des Lichtstrahls im Fernsehgerät oder im Monitor. Das Betriebssystem des C 64 überprüft gleich beim Einschalten, ob eine Rasterzeile 311 im angeschlossenen Sichtgerät vorhanden ist. Ist sie nicht vorhanden, muß alles auf die NTSC-Norm eingestellt werden. da diese nur 262 Rasterzeilen hat und mit einer internen Taktfrequenz von 14,3 MHz läuft. Ist eine Rasterzeile 311 vorhanden, wird auf PAL-Norm eingestellt mit einer Taktfrequenz von 17,7 MHz. Das Resultat dieses Tests wird in der Speicherzelle 678 gespeichert: als 0 für NTSC und 1 für PAL.

Bit 0 (Bitwert 1) Daten werden gesendet
Bit 1 (Bitwert 2) Daten werden empfangen
Bit 4 (Bitwert 16) Schnittstelle wartet auf Daten
vom Sender

Tabelle 15. Flagge für RS232-Interrupt

Adresse 679 bis 767 (\$2A7 bis \$2FF)

nicht belegt

Diese 89 Byte sind frei und können für alle möglichen Programme und Anwendungen verwendet werden. Beim VC 20 stehen sogar 95 Byte zur Verfügung, da der freie Bereich ja schon ab Speicherzelle 673 beginnt. Dieser Speicherbereich hat den Vorteil, daß er wie der Kassettenpuffer ja auch - von Basic nicht gestört wird. Er kann also für kleinere Maschinenprogramme oder auch für Sprite-Blöcke verwendet werden. Gegenüber dem Kassettenpuffer hat dieser Bereich den Vorteil, daß er durch Kassettenoperationen nicht gestört

Die nächsten 12 Speicherzellen enthalten 6 Vektoren, deren Bedeutung bei der Übersetzung von Basic-Programmen im Texteinschub Nr. 31 »Indirekte Sprung-Vektoren« näher erklärt wird.

Adresse 768 und 769 (\$300 und \$301)

Vektor auf die Ausgabe von Fehler-Meldungen (ERROR)

Dieser Vektor zeigt auf die Anfangsadresse der Basic-Routine, welche für die leidigen Fehlermeldungen zuständig ist. Beim C 64 zeigt der Vektor auf 58251 (\$E38B), beim VC 20 auf 50234 (\$C438).

Diese Routine verwendet eine Tabelle im Basic-Übersetzer, in der alle Fehlermeldungen gespeichert sind. Sie liegt im Speicherbereich 41374 bis 41767 (beim VC 20 49566 bis 49959). Die Routine verwendet den Inhalt des X-Registers (siehe Speicherzelle 781), um die entsprechende Fehlermeldung ganz einfach durch Abzählen der Reihenfolge aus der Tabelle auszulesen und auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Ein Verbiegen dieses Vektors ist für zwei Anwendungsfälle sinnvoll. Man kann die Fehlermeldung abschalten, um zu prüfen, ob ein bestimmtes Peripherie-Gerät, zum Beispiel das Floppylaufwerk, angeschlossen beziehungsweise eingeschaltet ist. Die Fehlermeldung abschaltbar mit POKE 768,61. Wieder eingeschaltet wird sie mit POKE 768,139. Ein Anwendungsbeispiel habe ich bereits im Texteinschub Nr. 14 »ST-atus« gebracht.

Die zweite Anwendung einer

Verbiegung zielt auf eine Übersetzung der Fehlermeldungen. Wem der vorgegebene englische – und manchmal nicht gerade einleuchtende – Text der Fehlermeldungen nicht gefällt, kann den Vektor auf einen Speicherbereich legen, in dem er seine speziellen deutschen Fehlermeldungen speichert. Eine genaue Kenntnis der Fehlermeldungsroutine ist dazu allerdings erforderlich.

Adresse 770 und 771 (\$302 und \$303)

Vektor auf die Hauptroutine zur Ausführung von Basic-Befehlen

Dieser Vektor zeigt auf die Adresse 42115 (\$A483), beim VC 20 auf 50307 (\$C483). Die dort beginnende Routine steuert den Direkt-Modus, indem sie entweder direkt eingegebene Befehle ausführt oder mit Zeilennummer eingegebene Anweisungen speichert.

Adresse 772 und 773 (\$304 und \$305)

Vektor auf die Basic-Routine, die ASCII-Text in Token umwandelt

Vektor zeigt auf Dieser 42364 (\$A57C), beim VC 20 auf 50556 (\$C57C). Dort beginnt eine Routine, die nach dem Drücken der RETURN-Taste alle Anweisungen der damit eingegebenen Zeile absucht und Text beziehungsweise Wörter, die nicht zwischen Gänsefüßen stehen, als Basic-Befehle interpretiert und sie dann in sogenannte »Token« umwandelt. Token sind Codezahlen. die im Computer anstelle von Textbefehlen verwendet werden. Sie sind im Texteinschub Nr. 32 »Die Kurz-Basic« näher von beschrieben.

Dieser Vektor kann verbogen werden, um zusätzliche Basic-Befehle zu erfinden und in das Betriebssystem einzubauen.

Adresse 774 und 775 (\$306 und \$307)

Vektor auf die Basic-Routine, die Token in ASCII-Werte zurückwandelt (LIST)

Dieser Vektor zeigt auf die Adresse 42778 (\$A71A), beim VC 20 auf 50970 (\$C71A). Dort beginnt eine Routine, die Token wieder in LISTbaren Text umwandelt. Sie steht nicht allein, sondern wird als Unterprogramm von der LIST-Routine verwendet.

Falls ein Programmierer spezielle zusätzliche Basic-Befehle erfunden hat, kann er durch Verbiegen dieses Vektors seine eigenen Token lesbar ausLISTen.

Man kann auch durch eine entsprechende Verbiegung erreichen, daß die LIST-Routine nicht angesprungen werden kann, was gleichbedeutend ist mit einer LIST-Sperre. Das ist aber wohl nur sinnvoll bei einem Autostart-Programm.

Besser finde ich da ein kleines Programm, das J.Pellechi in der Zeitschrift RUN, Ausgabe 6/85 (Seite 10), angegeben hat:

10 FOR J=679 TO 688

20 READ K

30 POKE J.K

40 NEXT J

50 POKE 774, 167: POKE 775, 2

60 NEW

70 DATA 72,173,141

80 DATA 2,208,251,104

90 DATA 76, 26, 167

Beim VC 20 ist nur die Zeile 90 verschieden:

90 DATA 76, 26, 199

In den freien Speicherbereich ab Speicherzelle 679 wird ein Maschinenprogramm gePOKEt, das in den DATA-Zeilen 70 bis 90 steht. In Zeile 50 steht der für unser Beispiel entscheidende Befehl: Der Vektor in 774 und 775 wird nach der 679 Adresse verbogen. Dadurch springt die LIST-Routine immer zuerst auf die Adresse 679, in der sie das Maschinenprogramm kleine findet.

Disassembliert schaut das so aus:

02A7 48 PHA

02A8 AD 8D 02 LDA 028D

O2AB DO FB BNE O2A8

O2AD 68 PLA

02AE 4C 1A A7 JMP A71A

Zuerst wird der Akkumulator mit dem Inhalt der Speicherzelle 653 (\$28D) geladen. Dort steht bekanntlich eine Zahl von 1 bis 7. je nachdem, ob die SHIFT-, CTRL- oder Commodore-Taste gedrückt ist. Ist dies der Fall, springt das Programm auf die Adresse 680 zurück und bildet so eine Dauerschleife, bis die Taste wieder losgelassen wird. Erst dann geht es weiter mit der ursprünglichen Zieladresse des Vektors in 774 und 775, nämlich \$A71A (42778) beziehungsweise \$C71A (50970) beim VC 20.

Auf diese Weise können Sie

das LISTen eines Programms mit einer der drei genannten Tasten anhalten.

Adresse 776 und 777 (\$308 und \$309)

Vektor auf die Basic-Routine, die den nächsten Befehl liest und ausführt

Dieser Vektor zeigt auf die Adresse 42980 (\$A7E4), beim VC 20 auf 51172 (\$C7E4). Diese Routine prüft das nächste Token, ob es gültig ist. Wenn der ASCII-Wert des Token kleiner als 128 ist, wird er als Zeichen einer Variablen angesehen, und das System springt auf die LET-Routine. Das erklärt, warum zur Definition einer Variablen der LET-Befehl auch weggelassen werden kann.

Durch Verbiegen dieses Vektors kann zum Beispiel eine Trace-Routine gebaut werden, welche zuerst die Nummer der Zeile ausdruckt, die gerade ausgeführt wird, bevor sie auf die ursprüngliche Zieladresse des Vektors zurückkehrt.

Adresse 778 und 779 (\$30A und \$30B)

Vektor auf die Basic-Routine, die einen numerischen Ausdruck in eine Gleitkommazahl umwandelt

Dieser Vektor zeigt auf 44675 (\$AE83), beim VC 20 auf 52867 (\$CE83). Hier beginnt eine Routine, die einen einzelnen numerischen Wert, wenn er Teil eines Ausdrucks ist, von seinem ASCII-Wert in eine Gleitkomma-Zahl umwandelt.

Ist der Ausdruck eine Konstante, wird diese Umwandlung durchgeführt.

Ist der Ausdruck eine Variable, wird ihr Zahlenwert aus dem Variablenspeicher geholt.

Ist der Ausdruck die Zahl »pi«, wird der Zahlenwert für »pi« in den Gleitkomma-Akkumulator gebracht.

Speicher für die Register des Mikroprozessors

Der SYS-Befehl holt aus den nächsten vier Speicherzellen alle notwendigen Parameter, die für ein mit SYS zu startendes Maschinenprogramm notwendig sind. Er speichert sie in die vier Register des Mikroprozessors 6510 (beim VC 20 heißt er 6502). Es sind dies:

- der Akkumulator
- das X-Register

- das Y-Register
- das P-(Status-)Register

Die Bedeutung der Register ist im Assembler-Kurs erklärt worden.

Normalerweise funktioniert der SYS-Befehl nur, wenn vorher schon alle Parameter des aufgerufenen Maschinenprogramms richtig vorhanden sind, was meistens nicht der Fall ist.

So können Sie zum Beispiel mit Aufrufen der Load-Routine durch SYS 62622 nichts ausrichten, weil die für LOAD erforderlichen Parameter, nämlich Gerätenummer, File-Namen. Anfangs- und Endadresse, nicht festgelegt sind.

Wie dies mit Hilfe der vier folgenden Register-Speicherzel-Ien erreichbar ist, hat Rolf Zweifel schon in der Ausgabe 7/84. Seite 131 erklärt. Weil das aber schon lange her ist und weil es hier so schön in den Kurs paßt. wiederhole ich dieses Thema im Texteinschub Nr.33 »Der vorbereitete SYS-Befehl«.

Adresse 780 (\$30C) Speicher für den Akkumulator

Adresse 781 (\$30D) Speicher für das X-Register

Adresse 782 (\$30E) Speicher für das Y-Register

Adresse 783 (\$30F)

Speicher für das Statusregister

Die nächsten drei Speicherzellen 784 bis 786 sind beim

VC 20 nicht belegt. Beim C 64 entsprechen sie den Adressen 0 bis 2 des VC 20.

Adresse 784 bis 786 (\$310 bis \$312)

Sprungbefehl und wählbare Sprungadresse des USR-Befehls

Mit dem Basic-Befehl USR wird bekanntlich ein Maschinenprogramm gestartet. Diese drei Speicherzellen werden bei der Abwicklung von USR verwendet. In ihnen muß der Anwender des USR-Befehls die Zieladresse in Low-/High-Byte-Darstellung angeben, ab der das Maschinenprogramm im Speicher steht.

Dieser Vorgang ist bereits behandelt worden bei den Speicherzellen 0 bis 2 des VC 20. die ja genau den Speicherzellen 784 bis 786 des C 64 entsprechen.

Speziell für den C 64 ist der USR-Befehl noch einmal behandelt, und zwar im Texteinschub Nr. 34 »Das Mauerblümchen USR«.

Adresse 787 (\$313)

beim C 64 und VC 20 nicht belegt

Während dieses freie Byte des C 64 nicht viel nutzt, haben VC 20-Besitzer immerhin vier aufeinanderfolgende freie Byte für eigene Vektoren und andere zwischenzuspeichernde Werte zur Verfügung, die nie in Gefahr geraten, von einem Basic-Programm überschrieben zu werden

Texteinschub Nr. 31 Indirekte Sprung-Vektoren

Mit »Vektor« wird ein Adressenpaar bezeichnet, dessen Inhalt in der Low-/High-Byte-Darstellung wiederum eine Adresse angibt, ab der ein Maschinenprogramm beginnt.

Wenn man nun mit dem Maschinencode-Befehl JMP (jump) auf die Adresse springt, die der Vektor angibt, läuft das Maschinenprogramm ab dieser Adresse los.

Bekanntlich stehen im nicht veränderbaren ROM-Speicher viele Unterprogramme (Routinen) des Basic-Übersetzers und des Betriebssystems, die auch für andere Programme verwendbar sind. Commodore hat nun die brillante Idee gehabt, mehrere dieser Routinen herauszusuchen und ihre Anfangsadressen zur leichten Verwendung benutzerfreundlich in einer Tabelle zusammenzustellen, wo sie mit dem schon genannten Sprungbefehl »angewählt« werden können.

Diese Tabelle ist deshalb interessant, weil die Anfangsadressen der Routinen bei den einzelnen Commodore-Computern verschieden sind, obwohl sie eigentlich fast identische Übersetzer und Betriebssysteme haben. So beginnt zum Beispiel die LOAD-Routine des C 64 ab Adresse 62622 (\$F49E), beim VC 20 aber ab Adresse 62786 (\$F542).

Um zu erreichen, daß Programme, die diese Routinen benutzen, trotzdem von einem Commodore-Computer auf einen anderen übertragbar sind, hat Commodore diese Tabelle geschaffen, welche den Sprung auf diese Routinen unabhängig vom Computertyp macht.

Sie liegt (bei allen Commodore-Typen) im Bereich 768 bis 779 für Routinen des Basic-Übersetzers und 788 bis 819 für Routinen des Betriebssystems.

Diesen Zusammenhang zeige ich aber besser an einem Beispiel:

Der Vektor auf die LOAD-Routine hat die Adresse 816/817. Wir schauen nach, was dort steht:

PRINT PEEK(816) PEEK(817)

Wir erhalten beim C 64 die Zahlen 158 und 244.

Beim VC 20 lautet das Ergebnis 66 und 245

Beide Zahlenpaare werden nach der üblichen Low-/High-Byte Methode umgerechnet:

158 + 256 * 244 ergibt 62622. 66 + 256 * 245 ergibt 62786.

Das sind aber genau die weiter oben schon genannten Anfangsadressen der LOAD-Routine im Betriebssystem. Mit einem Sprung auf 816 und 817 landet ein Maschinenprogramm also immer zwangsläufig auf der LOAD-Routine. Kenner wissen, daß ein derartiger Sprung »indirekt« sein muß, also mit dem Befehls-Code \$6C, der nicht auf die angegebene Adresse, sondern auf die in ihr enthaltene Zieladresse springt.

Diese indirekte Sprungmethode hat außer der schon erwähnten Unabhängigkeit vom Computertyp noch einen weiteren Vorteil:

Da der Vektor, der auf die Zieladresse zeigt, im RAM-Speicher liegt, kann er verändert werden. Das bedeutet, daß dem Programmierer die Möglichkeit geboten wird, in ursprünglich »festgefrorene« Routinen des Übersetzers (Interpreter) und des Betriebssystems beliebige Änderungen und Varianten einzubattern Ich will Ihnen das mit einem zwar nutzlosen, aber dennoch verblüffenden Beispiel zeigen. Bekanntlich meldet sich der Computer nach dem Befehl LOAD mit der Anweisung »PRESS PLAY ON TAPE«, weil der Vektor in 816 und 817 auf die Routine zeigt, die den LOAD-Befehl ausführt.

Jetzt verbiegen wir den Vektor so, daß er auf die SAVE-Routine zeigt. Diese Routine beginnt ab Speicherzelle (\$E156) - beim VC 20 ab 57683 (\$E153). Diese Adresse POKEn wir in Low-/ High-Byte-Darstellung nach 816 und 817.

POKE 816,86:POKE 817,225 (VC 20:POKE 816,83)

Wenn Sie jetzt LOAD eingeben, meldet sich der Computer mit »PRESS RECORD AND PLAY ON TAPE«, der Anweisung für SAVE.

Weitere Beispiele dafür finden Sie im Kurs bei den entsprechenden Speicherzellen. Diese Art der Modifikation entspricht der oft genannten Wedge-Methode, die auch ich in diesem Kurs erwähnt habe, und zwar bei der Besprechung der Speicherzellen 115 bis 138. Aber der Einsatz der indirekten Sprung-Vektoren ist halt viel eleganter.

Texteinschub Nr. 32 Die Kurzschrift von Basic

Immer wenn Sie eine Anweisung auf den Bildschirm schreiben, sei es als Programmzeile, sei es als Direkt-Eingabe, wird sie in den Tastaturpuffer gebracht. Sobald die Eingabe mit der RETURN-Taste abgeschlossen wird, werden die Anweisungen dieser Zeile entweder in den Programmspeicher gebracht oder aber direkt ausgeführt. Beides geschieht allerdings nicht sofort, da der Computer ja bekanntlich intern nicht mit Buchstaben und Dezimalziffern, sondern mit besonderen Codezahlen arbeitet. Deshalb wird der Text einer Zeile zuerst in diese Codewerte umgewandelt und in eine besondere Reihenfolge gebracht. Ziffern, Zeichen und Texte, die innerhalb von Gänsefüßen stehen.

werden mit ihrem ASCII-Code abgespeichert. Basic-Befehle und Basic-Funktionen werden in Zahlen umgewandelt. Diese heißen in der Fachsprache »TOKEN«.

Der Befehl PRINT wird also nicht als Folge von 5 ASCII-Werten, sondern als einzelnes Byte mit dem Wert 153 gespeichert. Da meines Wissens die Liste der Token nur im Programmierhandbuch des VC 20 und im 64'er, Ausgabe 9/84 im Kurs von Christoph Sauer veröffentlicht ist, gebe ich in der weiter unten folgenden Tabelle alle Werte noch einmal an.

Bemerkenswert ist, daß für GET # kein eigener Token vorhanden ist, dafür aber einer (203) für einen Befehl, den es in den Handbüchern nicht gibt, nämlich GO. Das erklärt übrigens, warum der Befehl GOTO auch in der Form GO TO geschrieben werden darf. Die Routine, welche Basic-Befehle ausführt, erkennt nämlich die beiden Token an und kombiniert sie miteinander.

Interessant ist auch, daß die Befehle TAB und SPC in ihren Token gleich die linke Klammer mit einschließen. Nach dieser Tabelle sieht eine im Programmspeicher gespeicherte Zeile so aus:

10 IF A=5THEN PRINT TAB(X)

Link	10	0	139	65	178	53	167	32	153	32	163	88	41	0
	Zeil	Nr.	IF	A	11	5	THEN		PRINT		TAB(Х)	

Diese Zahlen können Sie selbst überprüfen, indem Sie diese Zeile eingeben und dann den Anfang des Programmspeichers sichtbar machen:

FOR J=1 TO 20: PRINT PEEK(2048)+J);: NEXT

Beim VC 20 müssen Sie den von der Speichererweiterung abhängigen Anfang des Programmspeichers einsetzen. Sie werden dieselbe Zahlenreihe wie oben erhalten.

Die Technik, in einem Programm direkt die Token anstelle von Basic-Befehlswörtern zu verwenden, bieten dem Programmierer in Maschinensprache eine gute Möglichkeit, Speicherplatz zu sparen. Das kann insbesondere bei großen Textprogrammen, wie zum Beispiel bei Adventure-Spielen, nützlich sein. Der Vollständigkeit halber muß ich noch erwähnen, daß die Token bei dem LIST-Befehl wieder in ihre ursprüngliche Textform zurückgewandelt werden. Die Vektoren für die Wandel- beziehungsweise Rückwandel-Routinen stehen in 772 und 773 und 774 und 775.

128	END	154	CONT	-180	SGN
129	FOR	155	LIST	181	INT
130	NEXT	156	CLR	182	ABS
131	DATA	157	CMD	183	IISR
132	INPUT#	158	SYS	184	FRE
133	INPUT	159	OPEN	185	POS
134	DIM	160	CLOSE	186	SQR
135	READ	161	GET	187	RND
136	LET	162	NEW	188	LOG
137	LET GOTO	163	TAB(189	EXP
138	RUN IF	164	TO	190	COS
139	IF	165	FN	191	SIN
140	RESTORE	166	SPC(192	TAN
141	GOSUB	167	THEN	193	ATN
142	RETURN	168	NOT	194	PEEK
143	REM	169	STEP	195	LEN
144	STOP	170	+	196	STR\$
145	ON WAIT	171	-	197	VAL
146	WAIT	172	*	198	ASC
147	WAIT LOAD	173	1	199	CHR\$
148	SAVE	174	1	200	LEFT\$
149	SAVE VERIFY	175	AND	201	RIGHT\$
150	DEF	176	OR	202	MID\$
151	POKE	177	größer	203	GO
152	PRINT#	178	=		
153	PRINT	179	kleiner		

Texteinschub Nr. 33 Der vorbereitete SYS-Befehl

Programme, die in Maschinensprache geschrieben sind, können von einem Basic-Programm aus mit dem SYS-Befehl angewählt und ausgeführt werden.

Im Prinzip gilt das auch für Routinen des Basic-Übersetzers (Interpreter) und des Betriebssystems, die fest im ROM-Speicher untergebracht sind.

Ein Beispiel dafür ist SYS 58260, der Sprung auf den Kaltstart – beim VC 20 ist es SYS 58232, der den Computer in die Ausgangslage zurücksetzt.

Die meisten dieser Routinen benötigen jedoch verschiedene Angaben – man nennt sie auch Parameter – die vor der Ausführung des SYS-Befehls richtig eingestellt sein müssen.

Die LOAD-Routine zum Beispiel, die ab Speicherzelle 62622 (\$F49E) – beim VC 20 ab 62793 (\$F549) – beginnt, können wir mit dem 'SYS 62622 nicht starten. Es fehlen die Angaben über Geräte-Nummer (8 für Floppy, 1 für Band), File-Namen, sowie Anfangs- und Endadresse. Diese Parameter werden normalerweise nach dem Befehl LOAD von der Routine des Interpreters, die den LOAD-Befehl übersetzt, eingegeben. Wir geben ja nicht einfach LOAD ein, wenn wir ein Programm mit dem Namen »Test« auf Diskette speichern wollen, sondern wir schreiben LOAD "TEST", 8.

Auch wenn wir nur LOAD eintippen, werden vom Übersetzer Parameter gesetzt, nämlich »namenlos« und 1 für Bandgerät. Ich hoffe, Ihnen ist geläufig, daß beim Weglassen aller Angaben der Übersetzer immer Kassettenoperationen durchführt. Natürlich können wir uns das anschauen:

Die Routine des Übersetzers für den Basic-Befehl LOAD beginnt an Speicherzelle 57704 (\$E168), beim VC 20 bei 57700 (\$E164).

Mile YS 57704 springen wir dorthin – und in der Tat, wir erhalten auf dem Bildschirm »PRESS PLAY ON TAPE«. Aber ein Programm auf diese Weise von der Floppy zu LOADen, gelingt uns nicht, es sei denn, wir können die fehlenden Parameter von Hand eingeben.

Genau das aber können wir, weil der SYS-Befehl sich diese Parameter aus den Speicherzellen 780 bis 783 holt und in die vier Register des Mikroprozessors schreibt.

780 ist die Adresse des Akkumulators

781 ist die Adresse des X-Registers

782 ist die Adresse des Y-Registers

783 ist die Adresse des Status-Registers.

Die Behandlung von A, X und Y ist unkompliziert, wie wir gleich sehen werden.

Das Status-Register, manchmal auch P-Register genannt, ist nicht so einfach zu verwenden, da es nicht Zahlenwerte, sondern Flaggen (Bitmuster) enthält. Im einzelnen bedeuten:

BIT Nr.	WERT	FLAGGE	ABKÜRZUNG
0	1	Übertrag	C(arry)
1	2	NULL	Z(ero)
2	4	Unterbrechung	I(nterrupt)
3	8	Dezimal	D
4	16	Abbruch	B(reak)
5	32	nicht benutzt	THE WAYNER
6	64	Überlauf	V
7	128	Vorzeichen	N(egativ)

Um eine der Flaggen des Status-Registers zu löschen, empfiehlt es sich, das ganze Register mit POKE 783,0 zu löschen. Umgekehrt muß man beim Setzen der Bits sehr aufpassen wegen der Unterbrechungsflagge I. Eine 1 in I entspricht dem Maschinenbefehl SEI, der alle Interrupts ausschaltet, auch die der Tastatur-Abfrage, was natürlich sehr störend sein kann! Um alle Flaggen außer der Unterbrechungsflagge I zu setzen, muß POKE 783,247 eingegeben werden.

So, jetzt wird es Zeit für ein Beispiel, wie vor dem SYS-Befehl Parameter eingegeben werden können. In der Literatur wird immer das Beispiel gewählt, den Cursor auf eine bestimmte Position zu setzen, beziehungsweise seine Position abzufragen. Dazu gibt es eine Routine, die bei beiden Computern ab Speicherzelle 65520 (\$FFF0) beginnt.

Sie nimmt die Zahl, die im X-Register steht, und verwendet sie als Zeilennummer; die Zahl des Y-Registers nimmt sie als Spaltennummer, setzt dann den Cursor an diese Stelle und bringt die beiden Werte in die Speicherzellen 209 und 210 und 211.

Unser Beispiel hat die Aufgabe, den Cursor in die vierte Spalte der siebten Zeile zu setzen, dort das Dollar-Zeichen hinzuschreiben und es rot zu färben.

5 PRINT CHR\$(147)

10 POKE 783,0 20 POKE 781,6

30 POKE 782,3

40 SYS 65520

Nach Löschen des Bildschirms werden zuerst alle Flaggen des Statusregisters gelöscht (Zeile 5). Dann kommt die Zeilennummer in das X-Register (Zeile 10) und die Spaltennummer in das Y-Register (Zeile 30). Nach dem Eingeben dieser Parameter können wir mit SYS auf die Routine springen.

50 ZEILE=PEEK(209)+256*PEEK(210)

60 ADRESSE = ZEILE + PEEK(211)

70 POKE ADRESSE, 36

In Speicherzellen 209/210 können wir jetzt (zur Übung) die Zeilennummer ablesen. Die Adresse der Cursorposition im Bildschirmspeicher erhalten wir durch die Addition der Zeilennummer mit dem Inhalt der Speicherzelle 211. Dorthin POKEn wir den Bildschirmcode des Dollarzeichens, nämlich 36 (Zeile 70).

80 SYS 59940

90 FARBE=PEEK(243)+256*PEEK(244)

100 POKE FARBE+PEEK(211),2

Für das Färben des Dollarzeichens verwenden wir eine weitere Routine des Betriebssystems, die ab 59940 - beim VC 20 ab 60082 - beginnt. Sie ermittelt die Zeilenposition des Cursors im Farbspeicher und bringt diesen Wert in die Speicherzellen 243 und 244, wo wir ihn abfragen können (Zeile 90). Die Adresse der Cursorposition im Farbspeicher setzt sich aus diesem Wert plus der Spaltennummer zusammen, die wir wieder der Speicherzelle 211 entnehmen. Auf diesen Platz POKEn wir den Farbcode 2 für rot (Zeile 100). So leicht ist das, wenn man die Routinen und die Aufgaben der Speicherzellen kennt.

Die letzteren lernen Sie in diesem Kurs. Die Beschreibung und Anwendung der Routinen muß, wie schon öfters erwähnt, einem eigenen Kurs vorbehalten bleiben.

Texteinschub Nr. 34 Das Mauerblümchen USR

Hand aufs Herz: Haben Sie den USR-Befehl schon einmal benutzt? Ohne Zweifel gehört er zu den Mauerblümchen von Basic, obwohl sein Name - eine Abkürzung von USER (Verwender) - eigentlich genügend Anreiz bieten müßte. Da er ohne die Speicherzellen 784 bis 786 nicht auskommt, ist dieser Teil des Kurses eine gute Gelegenheit, ihn Ihnen näherzubringen.

USR hat im Grunde genommen dieselbe Funktion wie SYS. Er springt nämlich aus einem Basic-Programm direkt in ein Maschinen-Programm, arbeitet dieses so lange ab, bis er den Befehl RTS findet. RTS entspricht dem Basic-Befehl RETURN und springt in das Basic-Programm zurück.

Bei SYS steht die Sprungadresse gleich hinter dem Befehl. Bei USR muß die Sprungadresse zuerst in die Speicherzellen 785 und 786 gePOKEt werden (beim VC 20 in 1 und 2). Beispiel: Sprung auf 56524 (\$DCCC)

mit SYS: SYS 56524

mit USR: POKE 785,204 (204+256*220=56524) POKE 786,220

X=USR(Y)

Kein Wunder, daß USR selten verwendet wird - ist er doch durch das POKEn der Sprungadresse in Low-/High-Byte-Darstellung aufgebläht.

Das ist aber nicht unnütz, weil USR mehr Fähigkeiten hat als SYS. Im Hinblick auf die im anderen Texteinschub Nr. 33 »Der vorbereitete SYS-Befehl« aufgezeigten Möglichkeiten des SYS-Befehls sollte ich besser sagen: USR hat andere Fähigkeiten als

USR ist eine Mischung von SYS und FN. Letzterer ist der Basic-Befehl zur Definition selbst erfundener Funktionen. Bei USR allerdings wird die Funktion als Unterprogramm in Maschinensprache geschrieben, auf die dann wie gesagt der USR-Befehl zur Ausführung springt. Der Pfiff dabei ist aber, daß Zahlenwerte in das Maschinenprogramm mitgenommen beziehungsweise Resultate aus ihm herausgeholt werden können.

Wie läuft das ab: Das Argument Y, das in der Klammer hinter dem Befehl steht, wird zuerst in den Gleitkomma-Akkumulator Nr. 1 (FAC 1) in den Speicherzellen 97 bis 102 gebracht. Als Gleitkommazahl wird es vom angesprungenen Maschinenprogramm weiterverarbeitet. Das Resultat kommt dann wieder in den FAC 1 und steht als Wert von X zur Verfügung.

Das Argument Y kann übrigens auch ein komplexer Ausdruck sein, zum Beispiel: X=USR(PEEK(A)+256*PEEK(B))

Ich möchte das an einem kleinen Beispiel demonstrieren.

Statt allerdings ein Maschinenprogramm selbst zu schreiben, verwende beziehungsweise springe ich auf eine Routine des Betriebssystems, die den Inhalt des FAC 1 für mathematische Operationen verwendet.

Als geeignete mathematische Operation habe ich die Routine für die Funktion INT gewählt, die im C 64 ab der Adresse 48332 (\$BCCC) beginnt, beim VC 20 ab 56524 (\$DCCC).

Zuerst definieren wir einen Wert für die Variable Y, der in die INT-Routine gebracht werden soll:

10 Y=14,35

Dann bestimmen wir die Sprungadresse für den USR-Befehl. Dazu teilen wir die Adresse 48332 auf in ein Low-Byte = 204 und ein High-Byte = 188. Bei der Startadresse 56524 von INT im VC 20 sind dies 204 und 220. Diese POKEn wir nach 785 und 786 beziehungsweise nach 1 und 2:

20 POKE 785,204 30 POKE 786, 188

Jetzt folgt nur noch der USR-Befehl selbst und das Ausdrucken des Resultats.

40 X=USR(Y)

50 PRINT X

Beim VC 20 lauten die Zeilen 20 und 30:

20 POKE 1,204

30 POKE 2,220

Nach RUN erhalten wir das Resultat 14, wie das Gesetz für INT

Sie können zur Übung statt INT auch COS verwenden, indem Sie auf die Adresse 57938 (\$E264) beziehungsweise beim VC 20 auf 57935 (\$E261) springen. Der Vergleich mit dem Befehl COS Y muß dasselbe Ergebnis bringen. Wer hat übrigens gemerkt, daß wir überhaupt nichts mit der Speicherzelle 784 (beziehungsweise 0) gemacht haben, obwohl sie doch angeblich am USR-Befehl beteiligt ist?

Sie ist es wirklich, doch ohne unser Zutun. In diese Adresse wird beim Einschalten des Computers die Zahl 76 (\$4C) geschrieben. Das ist der Code für den Maschinenbefehl »JMP« (JUMP), der dieselbe Wirkung hat wie GOSUB.

Bei Ausführung von USR springt nämlich die entsprechende Routine zuerst auf die Speicherzelle 784 (beziehungsweise 0), findet dort den Sprungbefehl und in den beiden nachfolgenden Speicherzellen 785 und 786 (beziehungsweise 1 und 2) die Sprungadresse - und führt so den geplanten Sprung aus.

Ich finde, USR ist es wert, in Ihre Überlegungen mit einbezogen zu werden, besonders wenn Sie innerhalb Ihrer Basic-Programme extrem schnelle Unterprogramme in Maschinensprache eingebaut haben. Diese sind mit USR ganz elegant aufrufbar. Ich denke da zum Beispiel an eine Abfrage der Joysticks oder der Paddle.

Adresse 788 und 789 (\$314 und \$315)

Vektor auf die IRQ-Interrupt-Routine des Betriebssystems

Dieser Vektor zeigt auf die Adresse 59953 (\$EA31) – beim VC 20 auf 60095 (\$EABF). Ab hier beginnt die Routine des Betriebssystems, die den IRQ-Interrupt ausführt. Die Bedeutung der verschiedenen Interrupts (Unterbrechungen), ihre Auslöser und Abläufe sind als Übersicht im Texteinschub Nr. 35 »Dem Computer ins Wort fallen« dargestellt.

Die IRQ-Routine wird vom Timer A des Ein-/Ausgabe-Bausteins CIA #1 – beim VC 20 vom Timer 1 des Ein-/Ausgabe-Bausteins VIA #2 – ausgelöst, und zwar periodisch 60mal in jeder Sekunde. In der Programmpause werden die im Texteinschub beschriebenen »Haushaltsarbeiten« durchgeführt.

Dieser Vektor eignet sich hervorragend für eigene Programmierzwecke, da er durch das Verbiegen auf eine andere Adresse seine gleichmäßige und hochfrequente Wiederkehr nicht verliert. Mit seiner Hilfe können also eigene Maschinenprogramme 60mal in der Sekunde in ein Programm eingeschoben werden - eine Methode, die deswegen den englischen Namen »Wedge« = Keil, erhalten hat. Zwei Vorbedingungen sind allerdings dabei zu erfüllen.

1. Da ein IRQ mit Sicherheit während des Verbiegens auftritt, muß er vorher abgeschaltet werden. Den Schlüssel dazu bietet die Speicherzelle 56334, die mit 0 gePOKEt den Interrupt abschaltet und mit POKE 56334,1 ihn wieder zuläßt. Beim VC 20 ist dies POKE 37116,127 beziehungsweise POKE 37116,192. Aber Vorsicht!! Da während eines IRQ-Interrupts auch die Tastatur abgefragt wird, kann das Abschalten nur innerhalb eines Programms erfolgen - während der Abschaltung ist die Tastatur tot.

2. Am Ende eines »Wedge« muß der Sprung auf die alte IRQ-Adresse erfolgen, die ursprünglich in den Speicherzellen 788 bis 789 stand, damit – etwas verspätet zwar – die normalen Haushaltsarbeiten des IRQ nachgeholt werden können. Bei längeren Wedges wird daher die interne Uhr TI und TI\$ etwas nachgehen.

Ich habe lange nach einem Beispiel gesucht. Ich kenne viele: Abfrage der Joysticks, Lautstärke von Tönen mit Funktionstasten steuern, von Basic unabhängige Laufschrift, um ein paar zu nennen. Aber alle haben einen ziemlich langen Maschinensprache-Teil. Ich bringe daher hier das kürzeste Beispiel, das ich kenne. Es stammt von Rügheimer und Spanik.

Das Programm verändert dauernd die Farbe des Bildschirmrahmens:

10 FOR K=679 TO 699

20 READ A

30 POKE K, A: NEXT

40 DATA 166,162,224,0, 224,128,240

50 DATA 3,76,49,234,174, 32,208

60 DATA 202,142,32,208, 76,175,02

70 POKE 56334,0

80 POKE 788,167: POKE 789,2

90 POKE 56334,1

Dieses Programm gilt nur für den C 64; für den VC 20 müßte es entsprechend umgeschrieben werden.

Die Zeilen 10 bis 30 lesen das Maschinenprogramm, das in den DATA-Zeilen 40 bis 600 steht, in die Speicherzellen 679 bis 699. Diese stehen, wie wir das letzte Mal gesehen haben, zur freien Verfügung – und sind daher ideal geeignet, ein kleines Maschinenprogramm ungestört aufzunehmen.

In Zeile 70 wird der IRQ-Interrupt unterbrochen. Jetzt kommt der wichtige Teil: Zeile 80 verbiegt den IRQ-Vektor zur Speicherzelle 176 + 256 * 2 = 679. Zeile 90 schaltet schließlich den IRQ-Interrupt wieder ein.

Jetzt passiert also folgendes: Jedesmal, wenn der Timer A den Haushalt-IRQ auslöst, springt der Computer zuerst einmal auf das Maschinenprogramm ab Speicherzelle 679 und schaltet die Rahmenfarbe um. Dann erst springt der letzte Befehl des Maschinenprogramms auf die ursprüngliche IRQ-Adresse 59953 (\$EA31), von der aus das Betriebssystem weitermacht, als sei nichts geschehen.

Für Kenner gebe ich noch das Assembler-Listing des Maschinenprogramms an:

,02A7 A6 A2 LDX A2 ,02A9 E0 00 CPX #00 ,02AB E0 80 CPX #80 ,02AD F0 03 BEQ 02B2

,02AF 4C 31 EA JMP EA31

,02B2 AE 20 DO LDX D020 ,02B5 CA DEX ,02B6 8E 20 DO STX D020 ,02B9 4c Af 02 JMP 02AF

Es gibt noch eine kleine. erwähnenswerte Anwendung. Wenn der Vektor nicht auf den Anfang der IRQ-Routine bei 59953, sondern auf 59956 also drei Stellen weiter - zeigt, übergeht die IRQ-Routine den Teil, welcher die STOP-Taste abfragt und die TI/TI\$-Uhr weiterschaltet, wodurch effektiv die STOP-Taste ausgeschaltet wird. Das geht ganz schnell mit POKE 788,52. Mit POKE 788,49 wird das wieder rückgängig gemacht. Beim VC 20 sind es die Werte POKE 788, 194 oder POKE 788, 191.

Adresse 790 und 791 (\$316 und \$317)

Vektor auf die BREAK-Interrupt-Routine des Betriebssystems

Diese Routine ist im Texteinschub Nr. 35 nicht erwähnt, weil sie ein Teil der NMI-Routine ist. Dieser Vektor zeigt auf die Adresse 65126 (\$FE66) - beim VC 20 auf 65234 (\$FED2). Die da beginnende Routine des Betrieussystems wird aufgerufen, wenn der Maschinenbefehl BRK ausgeführt wird. Er führt letztlich zu einem Warmstart, das heißt der Bildschirm wird gelöscht und der Cursor meldet sich mit READY. Diese Routine wird auch durch das gleichzeitige Drücken der STOP- und der RESTORE-Taste angestoßen.

Adresse 792 und 793 (\$318 und \$319)

Vektor auf die NMI-Routine des Betriebssystems.

Der NMI-Interrupt ist im Texteinschub Nr. 35 »Dem Computer ins Wort fallen« näher beschrieben. Der Vektor zeigt auf den Beginn dieser Routine ab Speicherzelle 65095 (\$FE47) – beim VC 20 ab 65197 (\$FEAD).

Sobald ein NMI-Interrupt auftritt, wird zuerst durch Setzen der Interrupt-Abschalt-Flagge (Interrupt Disable Flag) jede Unterbrechung durch den IRQ-Interrupt unterbunden. Dann wird geprüft, wer den NMI-Interrupt ausgelöst hat, und zwar in der Reihenfolge: RS232-Schnittstelle, RESTORE-Taste; eingestecktes Modul und schließlich die STOP-Taste. Die letztere dient zum Sichern der RESTORE-Taste. Nur wenn beide gemein-

sam gedrückt werden, kommt die NMI-Unterbrechung durch die RESTORE-Taste zur Auswirkung.

Da die RESTORE-Taste fast als erste abgefragt wird, kann sie und ihre Kombination mit der STOP-Taste durch Verbiegen des Vektors in Speicherzelle 792 bis 793 abgeschaltet werden. Beim C 64 geht das mit POKE 792,193. Wieder eingeschaltet wird mit POKE 792,71. Beim VC 20 geht das mit POKE 792,91 beziehungsweise POKE 792,173. Natürlich können Spezialisten durch Verbiegen des Vektors auf andere Adressen ihre eigenen NMI-Routinen bauen.

Adresse 794 und 795 (\$31A und \$31B)

Vektor auf die OPEN-Routine des Betriebssystems

Die Routine beginnt ab Adresse 62282 (\$F34A) beim VC 20 ab 62474 (\$FEAD). Diese Routine prüft, ob eine Datei (File) eröffnet werden kann. Das geht immer dann, wenn die File-Nummer nicht 0 ist und wenn weniger als 10 andere Dateien bereits eröffnet sind. Für die serielle Schnittstelle (Geräte-Nummer 4, 5, 8 bis 11) wird an das angewählte Gerät zuerst der Befehl »Listen« gegeben und dann die Sekundär-Adresse des OPEN-Befehls.

Beim Bandgerät (Geräte-Nummer 1) prüft die Routine den Tape Header einer sequentiellen Datei beziehungsweise schreibt einen Tape Header auf das Band.

Bei Anwahl der RS232-Schnittstelle (Geräte-Nummer 2) aktiviert die Routine einige Leitungen und reserviert je einen Ein- und Ausgabe-Pufferspeicher am oberen Ende des Basic-Programmspeichers.

Adresse 796 und 797 (\$31C und \$31D)

Vektor auf die CLOSE-Routine des Betriebssystems

Dieser Vektor zeigt auf die Adresse 62097 (\$F291) – beim VC 20 auf 62282 (\$F34A). Ab hier beginnt eine Routine, die beim CLOSE-Befehl zuerst prüft, ob die Datei-Nummer in der Tabelle der eröffneten Datei enthalten ist. Dann holt sie die dazugehörige Geräte-Nummer und Sekundär-Adresse und schließt den Kanal und die Datei.

Adresse 798 und 799 (\$31E und \$31F)

Vektor auf die CHKIN-Routine des Betriebssystems

Diese Routine beginnt ab Adresse 61966 (\$F20E) – beim VC 20 ab 62151 (\$F2C7). Sie eröffnet einen Datenkanal zur Übernahme von Daten von dem Gerät, das durch den OPEN-Befehl angegeben worden ist.

Adresse 800 und 801 (\$320 und \$321)

Vektor auf die CKOUT-Routine des Betriebssystems

Dieser Vektor zeigt auf die Adresse 62032 (\$F250) – beim VC 20 auf 62217 (\$F309). Dort beginnt die Routine, welche einen Datenkanal zur Abgabe von Daten an das im OPEN-Befehl angegebene Gerät aufmacht.

Adresse 802 und 803 (\$322 und \$323)

Vektor auf die CLRCHN-Routine des Betriebssystems

Der Name dieser Routine ist die Abkürzung für »clear channel«. Diese Routine, die ab Adresse 62259 (\$F333) – beim VC 20 ab 62451 (\$F3F3) – beginnt, setzt alle Kanäle in den Einschaltzustand zurück. Das heißt, das Eingabegerät ist die Tastatur, das Ausgabegerät ist der Bildschirm.

Adresse 804 und 805 (\$324 und \$325)

Vektor auf die CHRIN-Routine des Betriebssystems

Dieser Vektor zeigt auf die Adresse 61783 (\$F157) – beim VC 20 auf 61966 (\$F20E). Die hier beginnende Routine, deren Abkürzung »Character Input« bedeutet, holt das jeweils nächste Byte vom Eingabepuffer des angewählten Gerätes, sofern ein solcher eingerichtet ist (zum Beispiel Kassettenpuffer, RS232-Puffer).

Bei Eingabe von der Tastatur holt diese Routine so lange Bytes aus dem Tastaturpuffer und zeigt sie auf dem Bildschirm an, bis das Zeichen für ein unge-SHIFTetes RETURN auftritt. Erst dann gibt die Routine das erste Zeichen der logischen Zeile auf dem Bildschirm an den Basic-Übersetzer weiter.

Adresse 806 und 807 (\$326 und \$327)

Vektor auf die CHROUT-Routine des Betriebssystems Die CHROUT-Routine entspricht der CHRIN-Routine in der anderen Richtung. Sie bedeutet »Character Output« und transferiert ein Byte, das im Akkumulator steht, in den Puffer des angewählten Ausgabegerätes. Sie beginnt ab Adresse 62898 (\$F1CA), – beim VC 20 ab 62074 (\$F27A).

Adresse 808 und 809 (\$328 und \$329)

Vektor auf die STOP-Routine des Betriebssystems

Der Vektor zeigt auf die Adresse 63213 (\$F6ED) – beim VC 20 auf 63344 (\$F770). Die dort beginnende Routine prüft, ob die STOP-Taste gedrückt ist. Durch Verbiegen dieses Vektors kann die STOP-Taste abgeschaltet werden. Beim C 64 geht dies mit POKE 808,239; wieder eingeschaltet wird die STOP-Taste mit POKE 808,237. Beim VC 20 sind die Werte POKE 808,100 beziehungsweise POKE 808,112.

Adresse 810 und 811 (\$32A und \$32B)

Vektor auf die GETIN-Routine des Betriebssystems

Diese Routine ist fast identisch mit der CHRIN-Routine (siehe Speicherzellen 804 bis 805). Sie holt genauso Zeichen von angewählten Geräten in die Eingabepuffer. Der einzige und damit wichtigste Unterschied liegt in der Behandlung der Tastatur-Eingabe. Im Gegensatz zu CHRIN holt sie ein Byte aus dem Tastaturpuffer sofort in den Akkumulator. Der Vektor zeigt auf den Anfang der Routine ab Speicherzelle 61785 (\$F13E) – beim VC 20 ab 61941 (\$F1F5).

Adresse 812 und 813 (\$32C und \$32D)

Vektor auf die CLALL-Routine des Betriebssystems

CLALL ist die Abkürzung für Close ALL (Channels and Files). Diese Routine, die ab Adresse 62255 (\$F32F) – beim VC 20 ab 62447 (\$F3EF) – beginnt, setzt die Speicherzelle 152 auf 0 und schließt so zwangsläufig alle Dateien und Kanäle.

Adresse 814 und 815 (\$32E und \$32F)

Freier Vektor

Nach dem Einschalten zeigt dieser Vektor auf die BREAK- Routine, genauso wie der Vektor in Speicherzelle 790 und 791. Er ist ein Überbleibsel aus dem PET-Betriebssystem, das aber beim VC 20 und C 64 keine Rolle spielt. Hier können also eigene Vektoren definiert und eingesetzt werden.

Adresse 816 und 817 (\$330 und \$331)

Vektor auf die LOAD-Routine des Betriebssystems

Dieser Vektor zeigt auf die Adresse 62622 (\$F49E) – beim VC 20 auf 62793 (\$F549). Die dort beginnende Routine transferiert Daten von einem Eingabegerät direkt in den RAM-Speicher. Sie kann auch zum VERIFYen durch Vergleich der geladen mit den gespeicherten Daten verwendet werden.

Adresse 818 und 819 (\$332 und \$333)

Vektor auf die SAVE-Routine des Betriebssystems

Diese Routine ist das Gegenstück zur LOAD-Routine. Sie beginnt ab Adresse 62941 (\$F5DD) – beim VC 20 ab 63102 (\$F685).

Adresse 820 bis 827 (\$334 bis \$33B)

Freier Speicherbereich

Diese 8 Byte stehen zur freien Verfügung.

Adresse 828 bis 1019 (\$33C bis \$3FB)

Kassettenpuffer

Diese 192 Byte beherbergen den Kassettenpuffer. Der Name kennzeichnet diesen Speicherbereich als Zwischenspeicher für Ein- und Ausgabe-Operationen von und auf Band.

Dabei unterscheiden sich die normalen LOAD-, SAVE- und VERIFY-Befehle von den Datei-Befehlen INPUT#, GET# und PRINT#.

Bei LOAD, SAVE und VERIFY steht im Kassettenpuffer lediglich der Vorspann, der auf englisch »Tape Header« heißt. Die Funktion und Zusammensetzung des Tape Headers habe ich schon bei den Speicherzellen 183 bis 187 und im Texteinschub Nr. 20 »Tape Header« detailliert beschrieben. Die eigentlichen Daten berühren den Kassettenpuffer nicht, sondern werden direkt von und in

den RAM-Speicher transferiert.

Bei GET#, INPUT# und PRINT# werden nicht nur der Tape Header, sondern auch alle Daten im Kassettenpuffer zwischengespeichert. Dieser blockweise Transport ist an den charakteristischen Unterbrechungen des Datasettenmotors leicht zu erkennen.

Der Kassettenpuffer kann durch Verbiegen der Zeiger in Speicherzelle 178 und 179 auf beliebige Plätze des Speichers. aber nicht unterhalb 512. geschoben werden. Normalerweise gibt das keinen Sinn, es sei denn, der Speicherbereich 828 bis 1019 wurde mit einem eigenen Maschinenprogramm belegt, und durch das Verschieben des Kassettenpuffers in höhere Regionen möchte man das Maschinenprogramm vor der Zerstörung durch ungeplante Datasetten-Operationen schützen.

Die Kenntnis der Inhalte der Speicherzeillen des Kassettenpuffers kann man ausnutzen,
um die ärgerlichen LOAD ERROR-Probleme zu lösen. Die
Methode dazu ist im Texteinschub Nr. 36 »Reparatur von
LOAD ERROR« beschrieben.

Ist die Datasette nicht angeschlossen, oder wird sie nicht eingesetzt, kann der Speicherbereich des Kassettenpuffers als freier Speicher benutzt werden.

Adresse 1020 bis 1023 (\$3FC bis \$3FF)

Freie Speicherplätze

Auch diese 4 Byte stehen zur freien Verfügung.

Liebe Leser, wir sind am Ziel unserer Wanderung durch die Speicherlandschaft des C 64 beziehungsweise des VC 20 angelangt.

Einzelne Beschreibungen der folgenden Speicherzellen besonders der verschiedenen Register, sind ja schon im 64'er veröffentlicht worden.

Detaillierte »Wandervorschläge« müßte ich erst zusammenstellen und ausprobieren. Deshalb mache ich bei 1023 Schluß. Ich hoffe, dieser Kursbietet Ihnen ein kleines Nachschlagewerk und regt Sie mit den Texteinschüben und Kochrezepten zum Experimentieren an. Gerade das ist die beste Methode, Ihren Computer besser kennenzulernen.

(Dr. H. Hauck/ah)

Texteinschub Nr. 35 Dem Computer ins Wort fallen

Jedesmal, wenn ein Computer eingeschaltet wird, würden seine vielen Schaltkreise und Speicherzellen irgendwelche ungeordneten Zahlen enthalten, wenn nicht ein bestimmter Schaltkreis ein RESET-Signal erzeugte. Dieses spezielle Signal geht an alle wichtigen Teile des Computers, nämlich an den Mikroprozessor und an die Bausteine für Ein- und Ausgabe.

Dadurch wird der Computer in einen definierten Anfangszustand versetzt, in dem entweder das Betriebssystem oder, falls vorhanden, ein selbststartendes Steckmodul die Befehlsgewalt erhält.

Die fest vorgegebenen Programmschritte dieser beiden lassen jedoch ein Arbeiten mit dem Computer ohne weiteres nicht zu. Wir könnten nämlich kein Resultat an ein Ausgabegerät (Drucker, Floppy, Datasette, Bildschirm) geben, und wir könnten auch keine Daten eingeben (Tastatur, Floppy, Datasette).

Der Computer wäre nicht steuerbar, wenn wir ihn nicht in seinem vorgegebenen Programmablauf unterbrechen könnten.

Die Unterbrechungsmöglichkeit heißt in der Fachsprache

Im Gegensatz zu den Großrechenanlagen, die meistens mit vielen Klassen von Interrupts ausgerüstet sind, haben die Heim-Computer von Commodore nur zwei Arten:

- IRQ der Interrupt Request
- NMI der Non Maskable Interrupt

Ich habe nicht vor, Ihnen alle Details der Interrupt-Technik zu erklären. Das geht weit über den normalen Umfang meiner Texteinschübe hinaus. In anderen Aufsätzen können Sie mehr darüber erfahren, zum Beispiel von Helmut Welke in Ausgabe 11/84, Seite 84, oder im Assembler-Kurs von Heimo Ponnath in den Ausgaben 7 bis 9/85 und Sonderheft 8/85 (Assembler).

Aber einige Erklärungen, so hoffe ich jedenfalls, werden Ihnen auch hier das Interrupt-Prinzip deutlich machen.

Die beiden oben genannten Unterbrechungsarten unterscheiden sich sowohl dadurch, wer die Unterbrechung auslösen kann, als auch in der Art, wie sie gehandhabt werden.

NMI-Auslöser

sind Signale der RS232-Schnittstelle und der Autostart-Steckmodule. Dazu kommen noch die RESTORE-Taste, wenn sie gleichzeitig mit der RUN/STOP-Taste gedrückt wird und der CIA #2 beziehungsweise der VIA #1.

Wie gesagt, nähere Einzelheiten darüber finden Sie in den oben genannten Aufsätzen.

IRQ-Auslöser

ist 60mal in der Sekunde das Betriebssystem selbst, um die Werte von TI und TI\$ höher zu setzen, um zu prüfen, ob die STOP-Taste gedrückt ist, um das Cursorblinken zu erzeugen, um die Tasten der Datasette und schließlich auch die Tastatur abzufragen. Ein IRQ-Interrupt kann aber auch durch Lesen oder Schreiben vom – beziehungsweise auf das – Band, durch die serielle Schnittstelle und durch die Rasterzeilen-Abtastung ausgelöst werden. Programmierbare IRQ-Interrupts sind möglich durch Sprite-Kollisionen, durch Lichtgriffel-Signale und durch den CIA #1 beziehungsweise den VIA #2. Besonders durch die letzteren Ein-/Ausgabe-Bausteine unterscheiden sich die Interrupts von C 64 und VC 20.

NMI-Abläufe

sind schon durch ihren Namen gekennzeichnet. »Non-Maskable« heißt soviel wie »nicht unterdrückbar«. Immer, wenn ein NMI-Signal ankommt, merkt sich der Computer, was er gerade macht, unterbindet alle IRQ-Signale und springt auf eine NMI-Routine, deren Beginn mit dem Vektor in Speicherzelle 792 und 793 vorgegeben ist.

Herr Ponnath hat im Assembler-Kurs dies sehr treffend mit dem überkochenden Kessel auf dem Herd verglichen, der heruntergestellt werden muß, selbst wenn gerade die Türglocke klingelt, was uns normalerweise beim Lesen der Zeitung unterbrechen würde. Erst in der NMI-Routine werden nach einer vorgegebenen Prioritätsliste alle NMI-Auslöser der Reihe nach abgefragt, bis der Verursacher gefunden ist.

IRQ-Abläufe

sind maskierbar, das heißt sie können, wie gerade gesagt, unterdrückt werden, entweder durch programmiertes Abschalten – das entspricht dem Abstellen der Türglocke – oder durch ein NMI-Signal.

Bei einem IRQ-Signal wird zuerst der gerade laufende Befehl noch bearbeitet, dann startet die IRQ-Routine, deren Beginn durch den Vektor in Speicherzelle 788 und 789 vorgegeben ist. In dieser Routine wird entschieden, ob der IRQ-Interrupt durch den Maschinencode-Befehl BRK (Break) oder durch angeschlossene Peripheriegeräte ausgelöst worden ist.

Wir sehen also, daß die Unterbrechungen einer festgelegten Priorität unterworfen sind. Ihre Steuerung aber erfolgt immer so, daß keine Interrupt-Anmeldung verlorengeht, sondern jede in der gebührenden Reihenfolge abgearbeitet wird.

Schließlich sei noch hervorgehoben, daß der Sprung in die Interrupt-Routinen über die Vektoren die Möglichkeit eröffnet, diese Routinen nach eigenem Geschmack abzuändern beziehungsweise durch eigene Routinen zu ersetzen.

Texteinschub Nr. 36 Reparatur eines LOAD ERRORs

Die Datasette – das Bandgerät von Commodore – ist sicher eines der sichersten und zuverlässigsten seiner Art.

Und doch weigert sie sich gelegentlich, ein Programm vom Band in den Computer zu laden. Alles, was der Computerfreund erhält, ist die Fehlermeldung LOAD ERROR auf dem Bildschirm.

Natürlich: die nächstliegende Maßnahme ist, den LOAD-Vorgang zu wiederholen. Bringt auch das keinen Erfolg, muß die Flinter och lange nicht ins Korn geworfen werden. Eine kleine Diagnose und die Kenntnis des Tape Headers im Kassettenspeicher (Speicherzelle 828 bis 1023) kann in den meisten Fällen weiterhelfen.

Die 1. Diagnose:

Wenn ein Programm auf Band geSAVEt wird, tut das der C 64 und VC 20 zur Sicherheit gleich zweimal, mit zwei völlig identischen Blöcken. Beim Laden des Programms wird der erste Block in den Arbeitsspeicher des Computers geladen.

Anschließend wird Byte für Byte der zweite Block vom Band mit dem ersten Block im Speicher verglichen. Übersteigt die Anzahl der dabei gefundenen Fehler ein bestimmtes Maß, dann bricht der Computer mit LOAD ERROR ab.

!! Der erste Programmblock steht aber immer noch im Arbeitsspeicher !!

Um zu sehen, ob er in Ordnung oder halbwegs brauchbar ist, machen Sie bitte nach der Fehlermeldung gar nichts – kein RUN, kein RESTORE – sondern LISTen Sie lediglich das Programm. Besteht es nur aus verfälschten Zeilen und Symbolen, dann ist nicht mehr viel zu retten.

Ist es aber fast oder völlig intakt, können wir es retten. Doch auch jetzt ist noch Vorsicht geboten. Lassen Sie das Programm in Ruhe und heben Sie sich die Korrekturen etwaiger Fehler für später auf.

Die 2. Diagnose:

Sie betrifft den Tape Header. Vor dem Laden des ersten Programmblocks in den Arbeitsspeicher kommt der Tape Header in den Kassettenpuffer (siehe den Texteinschub Nr. 20 »Tape Header«).

In Speicherzelle 828 steht ein Kennzeichen-Byte, in 829 und 830 in Low-/High-Byte-Darstellung die Adresse, ab der das Programm im Arbeitsspeicher steht.

Für uns ist aber die Adresse wichtig, die in Speicherzelle 831 und 832 steht. Sie nennt dem Betriebssystem nämlich die Endadresse des Programms im Arbeitsspeicher. Diese Adresse wird nach dem erfolgreichen Abschluß des Ladevorgangs in die Speicherzellen 45 und 46, 47 und 48, 49 und 50 eingeschrieben.

Ich sagte: »nach dem erfolgreichen Ladevorgang«. Und das gerade ist ja leider nicht eingetreten – deswegen können wir den akzeptablen ersten Programmblock im Arbeitsspeicher nicht RUNen, korrigieren und sonstwie verarzten, nur LISTen. Reparatur:

Da durch den Abbruch die Zeiger in oben genannten drei Speicherzellenpaaren nicht gesetzt worden sind, holen wir das ganz einfach manuell nach mit der folgenden Direkteingabe:

POKE 45, PEEK(831): POKE 46, PEEK(832): POKE 47, PEEK(831): POKE 48, PEEK(832): POKE 49, PEEK(831): POKE 50, PEEK(832):

Das geht auch etwas eleganter und kürzer:

FOR K=45 TO 49 STEP 2: POKE K, PEEK(831): POKE K+1, PEEK(832): NEXT

Damit sind die Zeiger richtig gesetzt, und Sie haben Ihr Programm wieder. Erst jetzt dürfen Sie eventuelle Fehler korrigieren. Ich habe nicht erwähnt, was die Zeiger in 45 und 46, 47 und

48, 49 und 50 bedeuten. Aber das steht ja schließlich in der Memory Map.

```
6000 FOR A=828 TO 853

6010 READ B

6020 POKE A,B

6030 NEXT:END

6040 DATA 120,169,73,141,20,3,169,3,

6050 DATA 141,21,3,88,96,169,1,141,139

6060 DATA 2,169,0,141,140,2,76,49,234
```

Listing 1. Programm zur Änderung der Tastenwiederholgeschwindigkeit

828	SEI	setzt die Interrupt Enable Flagge
829	LDA #73	lädt Akku mit der Zahl 73
831	STA 788	schreibt die 73 in Zelle 788
834	LDA #3	lädt Akku mit der Zahl 3 69EF
836	STA 789	schreibt die 3 in die Zelle 789
839	CLI	löscht die Interrupt Enable Flagge
840	RTS	Ende des Unterprogramms
841	LDA #1	lädt Akku mit der Zahl 1
843	STA 651	schreibt die 1 in Zelle 651
846	LDA #0	lädt Akku mit der O
848	STA 652	schreibt die O in die Zelle 652
851	JMP 59953	Sprung auf Speicherzelle 59953 zum Weiterlauf

Listing 2. Disassembliertes Programm

,0330	78			SEI	
,033D	A9 4	49		LDA	#49
,033F	BD :	14	03	STA	0314
,0342	A9 (03		LDA	#03
,0344	8D :	15	03	STA	0315
,0347	58			CLI	
,0348	60			RTS	
,0349	A9 (01		LDA	#01
,034B	8D 8	BB	02	STA	028B
,034E	A9 (00		LDA	#00
,0350	8D 8	30	02	STA	028C
,0353	4C 3	31	EA	JMP	EA31

Listing 3. Disassembliertes Programm mit Hexdump

Inhaltsverze	ichni	is der
Texteinschübe	und	Tabellen

Texteinschub Nr. 1:	Der USR-Befehl (VC 20)
Texteinschub Nr. 2.	Die Low-/High-Byte-Darstellung
Texteinschub Nr. 3:	Manipuliertes Basic (C64)
Texteinschub Nr. 4:	Zeiger, Vektoren und Flaggen

•	
Texteinschub Nr. 5:	Die Zahlendarstellung bei den
	Commodore-Computern
Texteinschub Nr. 6:	Was ist ein Stapelspeicher (Stack)?
Texteinschub Nr. 7:	Der sichtbare Basic-Speicher
Texteinschub Nr. 8:	Normale Variable in Basic
Texteinschub Nr. 9:	Darstellung der normalen Variablen im
	Speicher
Texteinschub Nr. 10:	Felder in Basic
Texteinschub Nr.11:	Darstellung der Felder-Variablen
· ·	im Speicher
Texteinschub Nr. 12:	Darstellung der Variablen einer
	selbstdefinierten Funktion
Texteinschub Nr. 13:	Wie zufällig sind Zufallszahlen?
Texteinschub Nr. 14:	ST-atus ST-atus
Texteinschub Nr. 15:	Dynamische Tastenabfrage
Texteinschub Nr. 16:	Die eingebaute Uhr
Texteinschub Nr. 17:	Experimente mit dem Kassetten-Puffer
Texteinschub Nr. 18:	Fehlererkennung mit Parity-Bits
Texteinschub Nr. 19:	Files - Geräte - Namen - Nummern
Texteinschub Nr. 20:	Tape-Header
Texteinschub Nr. 21:	Abfrage der Tasten-Codes oder
	476 Funktionstasten
Texteinschub Nr. 22:	Cursor-Spiele oder der INPUT-Befehl
	einmal etwas anders
Texteinschub Nr. 23:	Logische und echte Zeilen
Texteinschub Nr. 24:	Der Stapelspeicher
Texteinschub Nr. 25:	Programme, die sich selbst verändern
Texteinschub Nr. 26:	Bunte Zeichen und bunter Hintergrund
Texteinschub Nr. 27:	Turbo-Tasten
Texteinschub Nr. 28:	Schnittstelle und Port
Texteinschub Nr. 29:	Die Elemente der RS232-Schnittstelle
Texteinschub Nr. 30:	Die Programmierung
	der RS232-Schnittstelle
Texteinschub Nr. 31:	Indirekte Sprung-Vektoren
Texter chub Nr. 32:	Die Kurzschrift von Basic
Texteinschub Nr. 33:	Der vorbereitete SYS-Befehl
Texteinschub Nr. 34:	Das Mauerblümchen USR (C 64)
Texteinschub Nr. 35:	Dem Computer ins Wort fallen
Texteinschub Nr. 36:	Reparatur eines LOAD ERRORs
Anhang:	Die Bedeutung der Speicherzahlen 0 bis
	1023, nach Funktionen geordnet.
Tabelle 1:	Unterschiede im Speicher zwischen
15.4	VC 20 und C 64
Tabelle 2:	RAM/ROM-Umschaltung beim C64:
Tabelle 3:	Beginn des Programmspeichers
Tabelle 4:	Ende des Programmspeichers
Tabelle 5:	Liste der Gerätenummern
Tabelle 6:	Funktionen der Sekundäradressen
Tabelle 7:	Tape-Header Kennzahlen
Tabelle 8:	Tape-Header Bytes
Tabelle 9:	Alle Tasten-Codes
Tabelle 10:	Farben und ihre Codes beziehungsweise
	Tasten
Tabelle 11:	Die Bedeutung der Bits
	im RS232-Steuerregister
Tabelle 12:	Das RS232-Befehlsregister
Tabelle 13:	Realisierbarkeit der Schnittstellen am
	C64 und VC 20
Tabelle 14:	Das RS232-Statusregister
Tabelle 15:	Flagge für den RS232-Interrupt

Die Bedeutung der Speicherzellen 0 bis 1023, nach Funktionen geordnet

		ar i diminioni goordinot
Bandoper	ationen	The state of the s
146	\$92	Zeitkonstante beim Lesen vom Band
147	\$93	Flagge für LOAD oder VERIFY
150	\$96	Arbeitsspeicher für Band-Leseroutinen
153	\$99	Nummer des Eingabegerätes
155	\$9B	Fehlerkontrolle bei Bandoperationen
156	\$9C	Flagge für korrektes Byte vom Band
158-159	\$9E-\$9F	Zwischenspeicher bei Kassettenoperationen

165	\$A5	Zähler für Band-Synchronisierung	Ĺ		Befehl (nur VC 20)
167	\$A7	Zwischenspeicher für Kassettenroutinen	3-4	\$3-\$4	Vektor auf die Routin
168	\$A8	Bitzähler bei Band-Ein-/Ausgabe	100000000000000000000000000000000000000		kommazahl in eine ga
170	\$AA	Zwischenspeicher für Kassettenroutinen	5-6	\$5-\$6	Vektor auf die Routin
171	\$AB	Quersummenprüfung und Zähler für Band-Header	1		Zahl in eine Gleitkom
172-173	\$AC-\$AD	Zeiger auf die Anfangsadresse für Ein-/Ausgabe	19	\$13	Flagge zur Kennzeich
174-175	\$AE-\$AF	Zeiger auf die Endadresse für Ein-/Ausgabe			Ausgabegerätes
176-177	\$B0-\$B1	Zeitkonstante beim Lesen vom Band	22	\$16	Zeiger auf freien Spe
178-179	\$B2-\$B3	Zeiger auf den Kassettenpuffer	Automatical Control	desir seed	Stack
181	\$B5	Blockangabe bei Kassettenoperationen	43-44	\$2B-\$2C	Zeiger auf Anfang de
182	\$B6	Ausgabe-Zwischenspeicher	45-46	\$2D-\$2E	Zeiger auf Anfang de
183	\$B7	Länge des File-Namens			Reset)
185	\$B9	Sekundär-Adresse	51-52	\$33-\$34	Zeiger auf die untere
186	\$BA	Geräte-Nummer	FF F0	607 600	den Text der Zeichen
187-188	\$BB-\$BC \$BD	Zeiger auf Adresse des derzeitigen File-Namens	55-56	\$37-\$38	Zeiger auf das Ende
189 190	\$BE	Zwischenspeicher für Zeichen Blockzähler für Kassetten-Ein-/Ausgabe	122-123	\$7A-\$7B	baren Speichers Teil der CHRGET-Rou
191	\$BF	Zwischenspeicher für LOAD-Operationen vom Band	139-143	\$8B-\$8F	Wert der RND-Funkti
192	\$CO	Sperre des Motors der Datasette	153	\$99	Nummer des Eingabe
193-194	\$C1-\$C2	Anfangsadresse für Ein-/Ausgabe-Operationen	154	\$9A	Nummer des Ausgab
195-196	\$C3-\$C4	Zeiger auf den Anfang des Programms hinter dem Tape	160-162	\$A0-\$A2	Interne Uhr für TI und
		Header	178-179	\$B2-\$B3	Zeiger auf den Kasse
256-318	\$100-\$13E	Arbeitsspeicher für Fehler bei der Eingabe vom Band	195-196	\$C3-\$C4	Zeiger auf den Anfan
Bildschirm	-Cursor	Company of the contract of the	100000000000000000000000000000000000000		Header
9	\$9	Spaltenposition des Cursors vor dem letzten TAB- oder	256-511	\$100-\$1FF	Stapelspeicher (Stac
		SPC-Befehl	641-642	\$281-\$282	Zeiger auf den Anfan
200	\$C8	Zeiger auf das Ende der eingegebenen logischen Zeile	643-644	\$283-\$284	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
201-202	\$C9-\$CA	Zeiger auf Zeilen- und Spaltenposition des letzten Zei-	646	\$286	Aktuelle Farbe der Ze
	565554	chens einer Zeile	648	\$288	Beginn des Bildschin
204	\$CC	Schalter für Cursorblinken	655-656	\$28F-\$290	Vektor auf die Routin
205	\$CD	Zähler für Blinkfrequenz des Cursors	784-786	\$310-\$312	nur C64, identisch m
206	\$CE	Bildschirmcode des Zeichens unter dem Cursor	788-819	\$314-\$333	Indirekte Sprungvekt
207	\$CF	Flagge für Blinkzustand des Cursors			systems
209-210	\$D1-\$D2	Zeiger auf den Anfang der Bildschirmzeile, auf welcher	END	***	
044	eno	der Cursor gerade steht	57-58	\$39-\$3A	Nummer der laufende
211	\$D3	Position des Cursors innerhalb einer logischen Zeile	59-60	\$3B-\$3C	Zeilennummer der lei
214	\$D6	Nummer der echten Zeile, in der sich der Cursor gerade befindet	61-62	\$3D-\$3E	Zeiger auf die Adress
647	\$287	Zeichenfarbe unter dem Cursor	Folder (Arr	ave)	den Basic-Zeile abge
Bildschirm		Zeichemarbe unter dem Gurson	Felder (Arra	\$B	Anzahl der Dimension
243-244	\$F3-\$F4	Position des Cursors im Farbspeicher	12	\$C	Flagge für Basic-Rou
646	\$286	Aktuelle Farbe der Zeichen (Vordergrundfarbe)	100		beziehungsweise auf
647	\$287	Zeichenfarbe unter dem Cursor	16	\$10	Flagge zur Anzeige e
Bildschirm				4	selbstdefinierten Fun
199	\$C7	Flagge für reverse Darstellung der Zeichen	47-48	\$2F-\$30	Zeiger auf die Anfang
206	\$CE	Bildschirmcode des Zeichens unter dem Cursor	1		für Felder (Arrays)
212	\$D4	Flagge für Gänsefuß-Modus	49-50	\$31-\$32	Zeiger auf die Endad
215	\$D7	Zwischenspeicher für den ASCII-Codewert der zuletzt			Felder (Arrays)
		gedrückten Taste	FN		
216	\$D8	Flagge für Insert-Modus	16	\$10	Flagge zur Anzeige e
Bildschirm			-4000		selbstdefinierten Fun
200	\$C8	Zeiger auf das Ende der eingegebenen logischen Zeile	78-79	\$4E-\$4F	Zeiger auf Adresse, a
201-202	\$C9-\$CA	Zeiger auf Zeilen- und Spaltenposition des letzten Zei-			einer selbst definierte
		chens einer Zeile	FOR-NEXT		
209-210	\$D1-\$D2	Zeiger auf den Anfang der Bildschirmzeile, auf welcher	47-48	\$2F-\$30	Zeiger auf die Anfang
	600	der Cursor gerade steht		000 004	für Felder (Arrays)
211	\$D3	Position des Cursors innerhalb einer logischen Zeile	57-58	\$39-\$3A	Nummer der laufende
213	\$D5	Länge einer Bildschirmzeile	73-74	\$49-\$4A	Zwischenspeicher fü
214	\$D6	Nummer der echten Zeile, auf der sich der Cursor	FRE	624 620	Zalgar auf die Endad
217-242	\$D9-\$F2	gerade befindet Link-Tabellen der Bildschirm-Zeilen	49-50	\$31-\$32	Zeiger auf die Endad Felder (Arrays)
358	\$292	Flagge für Scrollen	51-52	\$33-\$34	Zeiger auf die untere
DATA	ALUE	(siehe READ)	01-02	Ψ 00-Ψ04	den Text der Zeichen
Datei		(alette NEAD)	Garbage Co	ollection	den lext del Zeichen
152	\$98	Anzahl der offenen Dateien	15	\$F	Flagge bei LIST, Garb
153	\$99	Nummer des Eingabegerätes	10	ΨI.	umwandlung
154	\$9A	Nummer des Ausgabegerätes	49-50	\$31-\$32	Zeiger auf die Endad
183	\$B7	Länge des derzeitigen Datei-Namens	40 00	401 402	Felder (Arrays)
184	\$B8	Nummer der derzeitigen Datei	51-52	\$33-\$34	Zeiger auf die untere
185	\$B9	Derzeitige Sekundär-Adresse	100		den Text der Zeichen
186	\$BA	Derzeitige Geräte-Nummer	83	\$53	Flagge für Garbage C
187-188	\$BB-\$BC	Zeiger auf Adresse des derzeitigen Datei-Namens	GET		
301-610	\$259-\$262	Tabelle der Datei-Nummern	17	\$11	Flagge für INPUT, GE
611-620	\$263-\$26C	Tabelle der Geräte-Nummern	18	\$13	Flagge zur Kennzeich
321-630	\$26D-\$276	Tabelle der Sekundär-Adressen			Ausgabegerätes
DIM			67-68	\$43-\$44	Zeiger auf die Adress
11 -	\$B	Anzahl der Dimensionen von Feldern (Arrays)	-		GET und READ die Z
12	\$C	Flagge für Basic-Routinen, die ein Feld suchen,	GET#	Name of the last o	
		beziehungsweise aufbauen	19	\$13	Flagge zur Kennzeich
Ingabe-Pu	ıffer			1222	Ausgabegerätes
7	\$7	Suchzeichen zur Prüfung von Basic-Texteingabe	153	\$99	Nummer des Eingabe
3	\$8	Suchzeichen speziell für Befehlsende und Gänsefüße	Gleitkomm	a	
11	\$B	Flagge für den Eingabe-Puffer	3-4	\$3-\$4	Vektor auf die Routin
512-600	\$200-\$258	Eingabe-Puffer von Basic			kommazahl in eine ga
312-000					
	n/Reset (beein	flußte Adressen)	5-6	\$5-\$6	Vektor auf die Routin

		Befehl (nur VC 20)
3-4	\$3-\$4	Vektor auf die Routine zur Umwandlung einer Gleit-
		kommazahl in eine ganze Zahl mit Vorzeichen
5-6	\$5-\$6	Vektor auf die Routine zur Umwandlung einer ganzen
0-0	Ψ0-Ψ0	
	***	Zahl in eine Gleitkommazahl
19	\$13	Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/
		Ausgabegerätes
22	\$16	Zeiger auf freien Speicherplatz im String Descriptor
		Stack
43-44	\$2B-\$2C	Zeiger auf Anfang der Basic-Programme im Speicher
45-46	\$2D-\$2E	Zeiger auf Anfang der Variablen im Speicher (nur bei
40-40	ΦΖ Ο- ΦΖ Ε	
	and the second	Reset)
51-52	\$33-\$34	Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für
		den Text der Zeichenketten-Variablen
55-56	\$37-\$38	Zeiger auf das Ende des für Basic-Programme verfüg-
100	400	baren Speichers
100 100	\$7A \$7D	Teil der CHRGET-Routine
122-123	\$7A-\$7B	
139-143	\$8B-\$8F	Wert der RND-Funktion als Gleitkommazahl
153	\$99	Nummer des Eingabe-Gerätes
154	\$9A	Nummer des Ausgabe-Gerätes
160-162	\$A0-\$A2	Interne Uhr für TI und TI\$ (nur beim Einschalten)
178-179	\$B2-\$B3	Zeiger auf den Kassetten-Puffer
195-196		
199-196	\$C3-\$C4	Zeiger auf den Anfang des Programms hinter dem Tape
		Header
256-511	\$100-\$1FF	Stapelspeicher (Stack)
641-642	\$281-\$282	Zeiger auf den Anfang des Programmspeichers
643-644	\$283-\$284	Zeiger auf das Ende des Programmspeichers
646	\$286	Aktuelle Farbe der Zeichen (Vordergrundfarbe)
648	\$288	Beginn des Bildschirmspeichers
655-656	\$28F-\$290	Vektor auf die Routine der Tastencode-Tabellen
784-786	\$310-\$312	nur C64, identisch mit 0-3 beim VC 20
788-819	\$314-\$333	Indirekte Sprungvektoren auf Routinen des Betriebs-
		systems
END ·		o)otomo
57-58	\$39-\$3A	Nummer der laufenden Basic-Programmzeile
59-60	\$3B-\$3C	Zeilennummer der letzten Programmunterbrechung
61-62	\$3D-\$3E	Zeiger auf die Adresse, ab welcher der Text der laufen-
	777	den Basic-Zeile abgespeichert ist
Folder /Arm	out of	dell' buolo zono abgeopolorieri let
Felder (Arra		5
11	\$B	Anzahl der Dimensionen von Feldern (Arrays)
12	\$C	Flagge für Basic-Routinen, die ein Feld suchen,
M. IOOO		beziehungsweise aufbauen .
16	\$10	Flagge zur Anzeige eines Variablenfeldes oder einer
	***	selbstdefinierten Funktion
47.40	\$2F-\$30	
47-48	\$ZF-\$3U	Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereiches
		für Felder (Arrays)
49-50	\$31-\$32	Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für
		Felder (Arrays)
FN		
FN 16	\$10	Flagge zur Anzeige eines Variablenfeldes oder einer
FN 16	\$10	Flagge zur Anzeige eines Variablenfeldes oder einer
16		selbstdefinierten Funktion
1000	\$10 \$4E-\$4F	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen
16 78-79		selbstdefinierten Funktion
16		selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen
16 78-79	\$4E-\$4F	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist
16 78-79 FOR-NEXT		selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs
16 78-79 FOR-NEXT 47-48	\$4E-\$4F \$2F-\$30	seibstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays)
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A	seibstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74	\$4E-\$4F \$2F-\$30	seibstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays)
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A	seibstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays)
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays)
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays)
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die Untere Grenze des Speicherbereichs für
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage Co 15 49-50 51-52	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für felder (Arrays)
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die Untere Grenze des Speicherbereichs für
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage Co 15 49-50 51-52	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für felder (Arrays)
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 bollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Gen Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 collection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17 18	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 bollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT,
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17 18	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17 18	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT,
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17 18 67-68	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Gelder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Flagge für Garbage Collection Flagge für Garbage Collection Flagge für RPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage Co 15 49-50 51-52 83 GET 17 18 67-68 GET#	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 bollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13 \$43-\$44	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Flagge für Garbage Collection Flagge für Garbage Collection Flagge für Renzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17 18 67-68 GET# 19	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 collection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13 \$43-\$44	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage Co 15 49-50 51-52 83 GET 17 18 67-68 GET#	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 bollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13 \$43-\$44	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Flagge für Garbage Collection Flagge für Garbage Collection Flagge für Renzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17 18 67-68 GET# 19	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 collection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13 \$43-\$44 \$13 \$99	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-62 83 GET 17 18 67-68 GET # 19 153 Gieltkomm	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 collection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13 \$43-\$44 \$13 \$99 a	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Gen Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Nummer des Eingabegerätes
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17 18 67-68 GET# 19 153	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 collection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13 \$43-\$44 \$13 \$99	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Nummer des Eingabegerätes
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17 18 67-68 GET# 19 153 Gieltkomm 3-4	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13 \$43-\$44 \$13 \$99 a \$3-\$4	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Nummer des Eingabegerätes Vektor auf die Routine zur Umwandlung einer Gleit- kommazahl in eine ganze Zahl mit Vorzeichen
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-62 83 GET 17 18 67-68 GET # 19 153 Gieltkomm	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 collection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13 \$43-\$44 \$13 \$99 a	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Nummer des Eingabegerätes Vektor auf die Routine zur Umwandlung einer Gleitkommazahl in eine ganze Zahl mit Vorzeichen Vektor auf die Routine zur Umwandlung einer ganzen
16 78-79 FOR-NEXT 47-48 57-58 73-74 FRE 49-50 51-52 Garbage C 15 49-50 51-52 83 GET 17 18 67-68 GET# 19 153 Gieltkomm 3-4	\$4E-\$4F \$2F-\$30 \$39-\$3A \$49-\$4A \$31-\$32 \$33-\$34 ollection \$F \$31-\$32 \$33-\$34 \$53 \$11 \$13 \$43-\$44 \$13 \$99 a \$3-\$4	selbstdefinierten Funktion Zeiger auf Adresse, ab welcher der Wert der Variablen einer selbst definierten Funktion gespeichert ist Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Nummer der laufenden Basic-Programmzeile Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT-Schleife Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die Endadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays) Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Zeichenketten-Variablen Flagge für Garbage Collection Flagge für INPUT, GET oder READ Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT, GET und READ die Zeichen/Zahlen holen Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/ Ausgabegerätes Nummer des Eingabegerätes Vektor auf die Routine zur Umwandlung einer Gleit- kommazahl in eine ganze Zahl mit Vorzeichen



97-102	\$61-\$66	Gleitkomma-Akkumulator Nr. 1	663	\$297	RS232-Statusregister
104	\$68	Überlauf-Speicher des Gleitkomma-Akkumulators Nr.1	664	\$298	RS232-Anzahl der zu übertragenden Bits
105-110	\$69-\$6E	Gleitkomma-Akkumulator Nr. 2	665-666	\$299-\$29A	Zeit, die bei RS232 zum Übertragen eines Bits
111	\$6F	Flagge für Vorzeichenvergleich der Gleitkomma-	100000000000000000000000000000000000000	- CANADAN TARES	gebraucht wird
		Akkumulatoren 1 und 2	667	\$29B	Index auf das Ende des RS232-Eingabepuffers
112	\$70	Rundungsspeicher des Gleitkomma-Akkumulators Nr.1	668	\$29C	Index auf den Anfang des RS232-Eingabepuffers
255	\$FF	Zwischenspeicher von Gleitkommazahlen in ASCII-	669	\$29D	Index auf den Anfang des RS232-Ausgabepuffers
	and a same	Werte	670	\$29E	Index auf das Ende des RS232-Ausgabepuffers
256-266	\$100-\$10A	Arbeitsspeicher für Umwandlung von Gleitkommazahlen	SAVE		
		in ASCII-Werte	172-173	\$AC-\$AD	Zeiger auf die Anfangsadresse für Ein-/Ausgabe
778-779	\$30A-\$30B	Indirekter Sprungvektor auf die Basic-Routine, die einen	174-175	\$AE-\$AF	Zeiger auf die Endadresse für Ein-/Ausgabe
		numerischen Ausdruck in eine Gleitkommazahl	818-819	\$332-\$333	Indirekter Sprungvektor auf die SAVE-Routine des
		umwandelt	Carlatta Ca	h-latet-t-ll-	Betriebssystems
СОТО	011 015	7.1	Serielle Sc 148	\$94	Flagge für Floppy/Drucker-Ausgabe
20-21	\$14-\$15	Zeilennummer für LIST, GOTO, GOSUB und ON	149	\$94	Zeichen im Ausgabepuffer
57-58	\$39-\$3A	Nummer der laufenden Basic-Programmzeile	163-164	\$A3-\$A4	Zwischenspeicher
INPUT			172-173	\$AC-\$AD	Zeiger auf die Anfangsadresse für Ein-/Ausgabe
17	\$11	Flagge für INPUT, GET oder READ	174-175	\$AE-\$AF	Zeiger auf die Endadresse für Ein-/Ausgabe
67-68	\$43-\$44	Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT,	193-194	\$C1-\$C2	Anfangsadresse für Ein-/Ausgabe-Operationen
		GET und READ die Zeichen/Zahlen holen	SIN	±	
INPUT#	1202		- 18	\$12	Flagge für Vorzeichen des Ergebnisses bei SIN und
19	\$13	Flagge zur Kennzeichnung des laufenden Ein-/		Account	TAN
450	***	Ausgabegerätes	Speicherbe	Control of the Contro	
153	\$99	Nummer des Eingabegerätes	43-44	\$2B-\$2C	Zeiger auf den Anfang der Basic-Programme im
INST	\$04	Flagge für Gänsetuß Madus	45 40	COD COF	Speicher Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherhereiche
212	\$D4 \$D8	Flagge für INSERT Modus	45-46	\$2D-\$2E	Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs
216	mit BREAK	Flagge für INSERT-Modus	47-48	\$2F-\$30	für Variable Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs
57-58	\$39-\$3A	Nummer der laufenden Basic-Programmzeile	47-40	φ21-φ30	für Felder (Arrays)
170	\$AA	Zwischenspeicher für Kassettenroutinen	49-50	\$31-\$32	Zeiger auf die Endadresse +1 des Speicherbereichs
663	\$297	RS232-Status-Register	10-00	ΨΟ. ΨΟΣ	für Felder (Arrays)
790-791		Vektor auf die BREAK-Interrupt-Routine	51-52	\$33-\$34	Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für
Interrupt		The desired at the art interrupt routine	0.02	100 404	den Text der String-Variablen
671-672	\$29F-\$2A0	Zwischenspeicher für den IRQ-Vektor während	53-54	\$35-\$36	Zeiger auf die Adresse des zuletzt eingegebenen
	14 10/20 (1/20) (1/20)	Kassetten-Ein-/Ausgabe	1000000	377.377	Strings
788-789	\$314-\$315	Vektor auf die IRQ-Interrupt-Routine	55-56	\$37-\$38	Zeiger auf das Ende des für Basic-Programme
Interrupt r	nit NMI				verfügbaren Speichers
792-793	\$318-\$319	Vektor auf die NMI-Interrupt-Routine	641-642	\$281-\$282	Zeiger auf den Anfang des Programmspeichers
Kassetten	puffer	Establish Security Strategy and Security Securit	643-644	\$283-\$284	Zeiger auf das Ende des Programmspeichers
166	\$A6	Zähler der bearbeiteten Bytes im Kassettenpuffer	648	\$288	Beginn des Bildschirmspeichers
178-179	\$B2-\$B3	Zeiger auf den Kassettenpuffer	Speicher z	ur freien Verfü	igung
828-1019	\$33C-\$3FB	Kassettenpuffer 54ER C	146-150	\$92-\$96	nur wenn Datasette nicht benutzt wird
LIST			163-177	\$A3-\$B1	nur wenn Datasette oder RS232-Schnittstelle nicht
15	\$F	Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text-			benutzt wird
	***	umwandlung	247-250	\$F7-\$FA	nur wenn RS232-Schnittstelle nicht benutzt wird
20-21	\$14-\$15	Zeilennummer für LIST, GOTO, GOSUB und ON	251-254	\$FB-\$FE	
LOAD/VER		5 1015 1 UESEV	659-670		nur wenn RS232-Schnittstelle nicht benutzt wird
10	\$A	Flagge für LOAD oder VERIFY	671-672	\$29F-\$2A0	nur wenn Datasette nicht benutzt wird
147 172-173	\$93 \$AC-\$AD	Flagge für LOAD oder VERIFY	673-678 679-767	\$2A1-\$2A6 \$2A7-\$2FF	nur beim VC 20
174-175	\$AE-\$AF	Zeiger auf die Anfangsadresse für Ein-/Ausgabe Zeiger auf die Endadresse für Ein-/Ausgabe	784-787	\$310-\$313	nur beim VC 20
183	\$B7	Länge des File-Namens	820-827	\$334-\$33B	Hai bellii vo zo
185	\$B9	Sekundär-Adresse	828-1019		nur wenn Datasette nicht benutzt wird
187-188	\$BB-\$BC	Zeiger auf Adresse des derzeitigen File-Namens		\$3FC-\$3FF	That World DataSette Micht Deliatzt Wild
195-196	\$C3-\$C4	Zeiger auf den Anfang des Programms hinter dem Tape	ST(atus)	40.0 40.1	
		Header	144	\$90	Status-Variable ST
816-817	\$330-\$331	Indirekter Sprungvektor auf die LOAD-Routine des	663	\$297	RS232-Statusregister
		Betriebssystems		cher (Stack)	The state of the s
NEXT (siet	ne FOR)		25-33	\$19-\$21	Stack für vorläufige Zeichenketten
READ DATA			319-511	\$13F-\$1FF	Speicherbereich des Mikroprozessor-Stapels
17	\$11	Flagge für INPUT, GET oder READ	STOP		
63-64	\$3F-\$40	Zeilennummer des gerade laufenden DATA-Befehls	57-58	\$39-\$3A	Nummer der laufenden Basic-Programmzeile
65-66	\$41-\$42	Zeiger auf die Adresse, ab der die laufenden DATA-	59-60	\$3B-\$3C	Zeilennummer der letzten Programmunterbrechung
		Angaben gespeichert sind	145	\$91	Zwischenspeicher für Abfrage der STOP-Taste
67-68	\$43-\$44	Zeiger auf die Adresse, aus welcher die Befehle INPUT,	808-809	\$328-\$329	Indirekter Sprungvektor auf die STOP-Routine des
70 70	040 040	GET und READ die Zeichen/Zahlen holen	07011100		Betriebssystems
75-76	\$4B-\$4C	Zwischenspeicher für Zeiger bei READ und bei	STRINGS	610	Zelean and feelen Onel-LL- I Co. I. D.
DECET (-1	ho Einach-II	mathematischen Operationen	22	\$16	Zeiger auf freien Speicherplatz im String Descriptor
	he Einschalten	The state of the s	22.04	\$17. \$10	Stack Zelear auf die Adresse der letzten Zeiehenkette im
RND	\$0D \$0F	Wort der BND Suphties als Claitheasses to	23-24	\$17-\$18	Zeiger auf die Adresse der letzten Zeichenkette im
139-143 RS232-Sch	\$8B-\$8F	Wert der RND-Funktion als Gleitkommazahl	25-33	\$19-\$21	Temporary String Stack Descriptor Stack für vorläufige Zeichenketten
167	\$A7	Zwischensneicher für Eingehe über die	51-52	\$19-\$21 \$33-\$34	Descriptor Stack für vorläufige Zeichenketten Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für
101	Au.	Zwischenspeicher für Eingabe über die RS232-Schnittstelle	01-02	ψ00-ψ04	den Text der String-Variablen
168	\$A8	Bitzähler für RS232-Eingabe	53-54	\$35-\$36	Zeiger auf die Adresse des zuletzt eingegebenen
169	\$A9	RS232-Flagge für Startbit-Prüfung	00-04	\$00-\$00	Strings
170	\$AA	RS232-Eingabespeicher	80-82	\$50-\$52	Zeiger auf einen vorläufigen Speicherplatz einer
171	\$AB	Parityprüfung			Zeichenkette, die gerade bearbeitet wird
181	\$B5	RS232-Anzeige für nächstes Bit	SYS		and a golden something
182	\$B6	Ausgabe-Zwischenspeicher für RS232	780	\$30C	Speicher für den Akkumulator
189	\$BD	Zwischenspeicher für RS232-Parity-Prüfung	781	\$30D	Speicher für das X-Register
247-248	\$F7-\$F8	Zeiger auf den Anfang des RS232-Eingabepuffers	782	\$30E	Speicher für das Y-Register
249-250	\$F9-\$FA	Zeiger auf den Anfang des RS232-Ausgabepuffers	783	\$30F	Speicher für das Status-(P)-Register
659	\$293	RS232-Steuerregister		Section 1	A STATE OF THE STA
660	\$294	RS232-Befehlsregister			
661-662	\$295-\$296	RS232 frei wählbare Baudrate			

Die Zeropage-Straße des C128

Die Zeropage ist einer der wichtigsten Bereiche in unserem Computer. Dort laufen die meisten Operationen ab und liegen viele Betriebssystem-Vektoren. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Funktion der ersten 256 Adressen des Computer-Speichers.

ort, wo die viele tausend Adressen umfassende Speicherstraße unseres C 128 beginnt, gewissermaßen im ältesten Teil dieser Straße, heißt sie »Zeropage«. Die Erklärung dieses Namens liegt darin, daß man eine Anzahl von 256 Häusern (Adressen) eine Page (zu deutsch: Seite) nennt und daß es sich hier um die »nullten« 256 Adressen (in Computerkreisen fängt man immer bei Null an zu zählen) unserer Speicherstraße dreht. Das englische Wort für Null ist »Zero«, daher also Zeropage.

Jedes Haus in der Zeropage-Straße ist einmalig und man kann durchaus behaupten, daß auch nur der Ausfall eines einzigen leicht zur Desorganisation unserer ganzen Speicherstadt C128 führen kann. Als unsere Speicherstadt gegründet wurde, hieß sie KIM 1 und war ein kleines Dorf, einfach aufgebaut und überschaubar. Von Computergeneration zu Computergeneration wurde sie komplexer und eleganter. Bald reichten die 256 Häuser der Zeropage-Straße nicht mehr aus und es kamen immer neue dazu. So wurde die Zeropage-Straße um viele hundert Adressen verlängert. Im neueren Teil nennt man sie nun allgemein »Erweiterte Zeropage«. Es kam immer wieder vor, daß einige Bewohner der Häuser, die bestimmte Aufgaben wahrzunehmen haben, umgezogen oder gar weggezogen sind. Andere - ziemlich viele - sind neu dazugekommen. Zwar verfügen die Verwaltungen unserer Speicherstadt (in den Stadtteilen Basic-Interpreter oder Betriebssystem etc.) über alle aktuellen Angaben, die sie zum reibungslosen Verkehr mit den Einrichtungen der Zeropage Straße benötigen - sonst wäre ja das Funktionieren unseres Gemeinwesens nicht gewährleistet andererseits ist es aber wünschenswert, daß auch Ortsfremde sich der vielen Möglichkeiten dieses wichtigen Teiles unserer Stadt fachkundig bedienen können.

Orientieruna

Damit haben wir auch einen Schwachpunkt unserer Computerstadt angesprochen: Fachkundig! Nur allzu leicht passiert es, daß Unkundige fehlerhaft die Einrichtungen unserer wichtigsten Straße benutzen. Die Folgen waren oft gravierend und konnten nur durch einen Neustart behoben werden! Aus diesem Grund wird hiermit der Führer durch die Zeropage und die erweiterte Zeropage vorgestellt, der die wichtigsten Adressen und ihre Benutzung erläutert.

Bevor wir aber die Zeropage-Straße beschreiben, sollten Sie auch noch wissen, wie unsere Speicherstadt aussieht und wo diese Straße überhaupt zu finden ist. Im Bild 1 sehen Sie eine Gesamtansicht der C128-Stadt:

Darin erkennen Sie, daß die Speicherstadt aus mehreren

Ebenen besteht, deren untere BANK 0 genannt wird. Darüber befindet sich BANK 1. BANK 2 bis BANK 13 sind sozusagen vorbereitet für den weiteren Ausbau unserer Stadt. In den BANKs 14 und 15 befindet sich die Verwaltung des gesamten Gemeinwesens. Alle Ebenen dieser Stadt haben einen Bereich gemeinsam, der COMMON AREA genannt wird, was etwa »Gemeinsamer Bereich« bedeutet. Gleichgültig in welcher Ebene der Stadt Sie sich gerade befinden. wenn Sie nur weit genug die Straße hinuntergehen bis zu den niedrigen Hausnummern, Sie landen unweigerlich ab Adresse \$0400 (und kleiner) in dieser Common Area. Noch eine interessante Eigenschaft der Ebenen 14 und 15. Deren niedrigste Hausnummer ist nämlich \$4000. Unterhalb dieser Hausnummer befinden Sie sich plötzlich wieder in BANK 0. Daher gibt es für den Neuling in unserer Stadt ein recht einfaches Rezept, die Zeropage-Straße und ihre Verlängerung zu finden: Einfach zu den Hausnummern unter \$0400 gehen! Wir werden später noch erkennen, daß die Straße der erweiterten Zeropage sogar noch Hausnummern enthält, die grö-Ber als \$0400 sind. Um diese zu finden, muß der Besucher dann am besten mittels des Befehls BANK 0 in die untere Etage gehen (BANK 15 und BANK 14 sind aber - wegen der eben e klärten Eigenart dieser Stadtteile - auch erlaubt).

Die beiden ersten Häuser

Noch eine technische Bemerkung: Es ist an dieser Stelle natürlich nicht möglich, wirklich jedes Haus dieser Straße mit gleicher Aufmerksamkeit vorzustellen. Einige sind in der Beschreibung sogar weggelassen worden. Einige andere enthalten lediglich den Hinweis auf einen anderen Führer, den Sie in diesem Heft vollständig abgedruckt finden: »Memory Map mit Wandervorschlägen« von Dr. H. Hauck. Jener hatte die C 64-Stadt beschrieben, aus der dann unsere Stadt entstand. Überall dort also, wo die einzelnen Häuser noch dieselbe Funktion wie damals haben, finden Sie einen Verweis auf das Werk dieses exzellenten Kenners jener Stadt.

Sie werden sich erinnern: Man fängt bei Null an zu zählen. Daher haben die beiden ersten Häuser der Zeropage-Straße die Nummern 0 und 1. Beide haben Namen und in ihnen werden bestimmte – gleich noch zu beschreibende – Arbeiten geleistet:

Adresse Name Aufgabe

00 D8502 8502 Datenrichtungsregister


01 R8502 8502 Datenregister

Jedes dieser Häuser (Bytes) besteht aus 8 Zimmern (Bits), deren Inhalt bedeutend ist für einige Computerfunktionen. Die Zuordnung der Aufgaben auf die Zimmer ist in beiden Adressen identisch, lediglich die Bedeutung des Inhaltes ist unterschiedlich. In Register 00 entscheidet dieser Inhalt nur darüber, ob eine Leitung auf Ausgang (dann ist das Bit = 1) oder Eingang (dann ist es 0) geschaltet wird. In Adresse 01 haben die Zimmer folgende Funktion:

Funktion

7 unbenutzt, steht auf 0
6 Zustand der ASCII/DIN-Taste

Bit



	U laste ist gedruckt (DIN)
11 1	1 Taste ist nicht gedrückt (ASCII)
5	Kassettenmotorsteuerung
	0 Motor ein
	1 Motor aus
4	Datasettentaste
	O Taste gedrückt
	1 keine Taste gedrückt
3	Serielle Schreibleitung Datasette
2 und 1	Steuerung von Text- und Grafikmodus
	01 Textmodus
	10 Grafikmodus
0	Inhalt von \$D800 bis \$DC00
	0 Farb-RAM für Grafik (Multicolorfarbe 2)
	1 Farb-RAM für Text
Dornar	male labelt year OO jet \$2E - 47 dar year O1

Der normale Inhalt von 00 ist \$2F = 47, der von 01 bei ASCII-Betrieb ist \$73 = 115. Ist der DIN-Zeichensatz aktiv, dann findet man in 01 statt dessen \$33 = 51. Eine Umschaltung von ASCII auf DIN ohne Benutzung der Taste und eine gleichzeitige Sperrung dieser Taste erreicht man auf folgende Weise:

POKE 0,111 schaltet die Leitung, die durch Bit 6 des Datenrichtungsregisters erfaßt wird, auf Ausgang. Danach ist es möglich, mittels POKE 1,51 auf den DIN- und mittels POKE 1,115 auf den ASCII-Zeichensatz umzuschalten. Sobald man das Datenrichtungsregister wieder auf den Normalwert setzt

(durch POKE 0,4,7), schaltet sich wieder der ASCII-Zeichensatz ein. Durch POKE 0,111 bleibt die ASCII/DIN-Taste gesperrt. Das ganze funktioniert nur dann, wenn vor dem POKE 0,111 der ASCII-Zeichensatz eingeschaltet, also die Taste nicht gedrückt war.

Die nächsten acht Häuser dienen vor allem dem Monitor, der ja durch F8 aufrufbar ist. Außerdem benutzt sie der Computer zur Parameterübergabe bei bestimmten Operationen, die sich zwischen verschiedenen BANKs abspielen. Den Basic-Programmierer interessieren sie daher weniger. Hier die Bedeutungen:

Adresse	Name	Aufgabe
02	BANK	BANKteil des Programmzählers PC bei Registeranzeige
03	PC-HI	MSB des Programmzählers bei Registeranzeige
04	PC-LO	LSB des Programmzählers
05	S-REG	Prozessorstatus SR bei Register- anzeige
06	A-REG	Akkumulator A bei Registeranzeige
07	X-REG	X-Register X bei Registeranzeige
08	Y-REG	Y-Register Y bei Registeranzeige
09	STKPTR	Stapelzeiger SP bei Register- anzeige

Bei den nun folgenden Häusern handelt es sich um solche, in denen bestimmte Aufgaben erledigt werden, die mit dem Basic-Betrieb zusammenhängen. Dabei kommt der Adresse 09 außer der eben vorgestellten noch eine weitere Aufgabe zu: sie enthält ein Zeichen, das im Basic-Text gesucht wird (wie beispielsweise ein Anführungszeichen, einen Doppelpunkt oder ein RETURN zur Beendigung der Basiczeile). All diese Funktionen gab es auch schon beim C 64. Dort waren die entsprechenden Speicherstellen genau 2 Byte tiefer gelegen: Der Adresse 09 entspricht beim C 64 die Adresse 07 und so fort. Wegen einer genauen Beschreibung verweise ich Sie daher auf den Artikel von Dr. Hauck.

Arrays und Variable

Die Adressen 45 bis 58 gehören zu Zeigern, die ebenfalls im C64 zu finden sind (43 bis 56). Auch hier empfehle ich Ihnen die Lektüre der Memory Map von Dr. Hauck. Die Namen und die Bedeutungen stimmen bei beiden Computern überein (lediglich der letzte Zeiger heißt hier MAXMEM1). Bedingt aber durch den komplexeren Aufbau des C128 finden Sie völlig andere Inhalte.

45/46 ist ein Zeiger, der auf den Start des Basic-Textspeichers weist. Er heißt TXTTAB. Im LSB/MSB-Format enthält er die Adresse \$1C01 der BANK 0. Der Basic-Text-Start ist durch Eintragungen in diesen Zeiger verschiebbar, beispielsweise macht das der Computer in Windeseile, wenn ein Bitmap-Modus (also ein Grafikbildschirm) eingeschaltet wird. Dann nämlich findet man hier plötzlich die Basic-Startadresse \$4001. Erst durch den Befehl GRAPHIC CLR landet wieder die Anschrift \$1C01 in diesem Zeiger. Wollen Sie selbst diese Startadresse verlegen (das muß geschehen, bevor ein Basic-Programm im Speicher liegt!), zum Beispiel nach \$2001, dann verfahren Sie so:

- 1) Berechnen des LSB und des MSB: LSB = \$01 = 1, MSB = \$20 = 32
- 2) Eintragen in den Vektor TXTTAB: POKE45,1:POKE46,32
- NEW eingeben! Damit werden alle anderen Vektoren soweit nötig – angepaßt.

Durch PRINT FRE(0) können Sie dann schnell feststellen, daß der Speicherplatz in der BANK 0 abgenommen hat. Eine interessante Kleinigkeit noch am Rande: Sollten Sie auf die eben beschriebene Weise einmal den Basic-Textstart verschoben haben und dann durch einen GRAPHIC-Befehl den Bitmap-Modus aktivieren, dann verschiebt der Computer den Basic-Textstart nicht nach \$4000, sondern er legt ihn immer um 9216 Speicherplätze höher als die Adresse, die in 45/46 angegeben wurde. Das wäre dann in unserem eben gewählten Beispiel \$4401.

47/48 ist wieder ein Vektor. Er heißt VARTAB und weist auf die Adresse, bei der die erste Variable abgelegt wird. Der C128 benutzt dazu im Normalfall die Speicherstelle \$0400 in der BANK 1. Auch hier ist es wieder möglich, die Adresse zu verschieben, indem man andere Werte nach 47/48 einträgt. Die Veränderung im Speicher der BANK 1 kann dann mittels PRINT FRE(1) festgestellt werden. Auch hier sollte man nach den POKE-Kommandos ein NEW eingeben. Jede Variable beansprucht in dieser Variablenliste sieben Speicherplätze. Der genaue Aufbau eines Variableneintrages kann bei Dr. Hauck nachgelesen werden, er unterscheidet sich kaum bei beiden Computern.

Interessant in diesem Zusammenhang ist die POINTER-Funktion des Basic 7.0, mit deren Hilfe der Ort in der BANK 1 festgestellt werden kann, an dem ein Variableneintrag steht. Das probieren wir mal aus.

Zuerst löschen wir den Variablenspeicher durch CLR. Dann geben Sie bitte im Direktmodus ein:

A% = 32 : B% = 10

Ebenfalls im Direktmodus schreiben Sie folgende Zeile:

PRINT POINTER(A%), HEX\$(POINTER(A%)), POINTER(B%), HEX\$ (POINTER(B%)) < RETURN>

Als Ergebnis druckt der Computer aus:

1025 0402 1033 0409

Die sich ergebenden Werte zeigen mehrerlei: Zum einen erkennt man den Abstand von 7 Byte beider Variableneinträge voneinander. Zum anderen sehen Sie, daß die ausgeworfene Adresse von A% nicht dem vorhin festgestellten Variablenstartwert \$0400 entspricht, sondern 2 Byte höher liegt. Der Unterschied rührt vom Variablennamen her, der 2 Byte beansprucht. Das Ergebnis der Pointer-Funktion weist also direkt auf den Wert der Variablen. Mittels des Monitors können Sie das überprüfen: Drücken Sie F8 und geben Sie ein

M 10400 10401

Eine Zeile wird ausgegeben, von der die beiden ersten Bytes zum Namen gehören (ASCII-Werte + 128: C1 80), die folgenden 5 Byte zum Wert (in der Reihenfolge MSB LSB: 00 20) und zum Füllen (00 00 00). Dann schließt sich die nächste Variable an. Dies ist nicht der geeignete Ort, um tiefer in die Struktur der verschiedenen Variableneinträge einzusteigen (in der Serie »Von Basic zu Assembler« im 64'er-Stammheft geschieht das demnächst). Es sollte nur noch erwähnt werden, daß die POINTER-Funktion bei String-Variablen auf das erste Byte des Stringdeskriptors weist.

Der folgende Zeiger 49/50 bezeichnet den Anfang des Bereiches in der BANK 1, der zur Speicherung von Feldern (auch Arrays oder dimensionierte Variable genannt) dient. Gleichzeitig liegt hier das Ende der einfachen Variableneinträge. Im Einschaltzustand findet man hier den gleichen Eintrag wie in 47/48, nämlich die Adresse \$0400. Mit jeder neuen Variablen verschiebt sich dieser Zeiger um 7 Byte aufwärts und mit ihm natürlich auch alle Einträge in der Arrayliste. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Programm geschrieben, in dem zunächst irgendeine Variable angesprochen wird, dann mehrere Felder durch DIM... definiert werden. Im weiteren Programmlauf taucht noch die eine oder andere Variable auf: Schleifenzähler, Zwischenwerte und so weiter. Jede neu auftretende Variable führt dazu, daß der gesamte Arrayinhalt um 7 Byte höher gelegt werden muß. Sie wissen vermutlich auch schon, daß Arrays viel Speicherplatz fressen und können sich daher nun auch vorstellen, daß diese Verschiebungen Zeit kosten. Die Lehre aus dieser Erkenntnis führt zu einer Beschleunigung des Programms: Jede Variable sollte schon definiert werden (unter Umständen mit irgendwelchen Dummywerten), bevor das erste Array definiert wird. Auf diese Weise braucht nichts mehr verschoben zu werden.

Variable vordefinieren!

Der Name des Arraystartzeigers ist übrigens ARYTAB und auch hier lassen sich die Orte der einzelnen Einträge mittels der POINTER-Funktion feststellen. Das sollten Sie mal mit einem zweidimensionalen Array ausprobieren, um festzustellen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Elemente abgelegt sind.

Der Zeiger 51/52 heißt STREND und gibt die Endadresse der Arrayeinträge an. Er wächst also mit jedem neudefinierten Feld um die Anzahl Byte weiter, die das Feld für alle Elemente und für den Kopf benötigt. Sehen wir uns nun einmal an, wieviele Byte das sind. Geben Sie zuerst CLR ein, um den Variablenspeicher zu löschen. Im Direktmodus schreiben Sie dann:

DIM AB(300,32)

Mittels des Monitorkommandos M 10400 10401 lassen Sie sich wieder eine Zeile aus dem Variablenspeicher auf dem Bildschirm ausgeben. Weil wir nur das Array definiert haben, gehört alles, was wir nun sehen, zum Array:

41 42 OA C2 O2 OO 21 O1 2D OO ...

Dies ist der Kopf unseres Feldes. Die beiden ersten Angaben kennzeichnen den Namen und den Typ des Arrays (41 42 = ASC II für A B). Die beiden folgenden Bytes geben im LSB/MSB-Format die Länge unseres gesamten Feldes an: \$C20A = 49674! Ganz schön lang, unser Feld. Es folgt die Anzahl der Dimensionen (02): in unserem Beispiel ist diese Anzahl 2. Weil ein ganzes Byte für diese Zahl reserviert wird, könnte man theoretisch bis zu 255 Dimensionen verwenden. Bis hierher ist der Aufbau des Arraykopfes für alle möglichen Felder identisch. Nun folgen - jeweils in 2 Byte angegeben die Anzahl der Elemente pro Dimension. Dabei fängt die Eintragung bei der letzten angegebenen Dimension an: \$0021 gehört zu der von uns eingegebenen Menge von 32 Elementen in der zweiten Dimension. \$21 entspricht der dezimalen Angabe 33. Das kommt dadurch zustande, daß auch ein Element mit der Nummer O mitgezählt wird. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, daß diese Angabe der Elementanzahl im ungewöhnlichen Format MSB/LSB stattfindet. Das sehen Sie auch an der nächsten Elementangabe \$012D, was dezimal 301 entspricht. Wir fassen also zusammen:

Fester Arraykopf : 5 Byte Für jede Dimension : 2 Byte

In unserem Beispiel ergibt sich daher eine Länge von 5+2*2 = 9 Byte. An diesen Kopf schließen sich nun die einzelnen Elementeinträge an. Dabei haben je nach Arraytyp die Einträge unterschiedliche Längen:

Integer-Array : 2 Byte Fließkomma-Array : 5 Byte String-Array : 3 Byte

Unser Beispielfeld ist ein Fließkomma-Array. Jeder Eintrag beansprucht daher 5 Byte. Die Anzahl der Elemente (mit den jeweiligen Null-Einträgen) ist (32+1)*(300+1) = 9933. Diese Anzahl also mal fünf pro Eintrag ergibt 49665 Byte für alle Einträge zusammen. Dazu addieren wir noch die 9 Byte für den Kopf und erhalten so die Gesamtlänge von 49674 Byte. Das hatten wir oben auch schon aus den Byte 3 und 4 des Arraykopfes herausgelesen.

Der Vektor 51/52 sollte nun den Wert \$0400 + \$C20A = \$C60A enthalten. Sehen Sie nach mittels des Monitorkommandos M 00033 00034: genau an den ersten beiden Stellen steht im LSB/MSB-Format diese Adresse. Sie wissen nun, wie man die Länge eines Feldes berechnen kann. Gleichzeitig haben Sie aber auch gesehen, daß solch ein Feld sehr schnell eine gewaltige Größe annehmen kann. Das sollten Sie im Gedächtnis behalten, denn bei den nächsten Vektoren stoßen wir nochmal auf diese Eigenschaft.

FRETOP wird der nächste Vektor bei 53/54 genannt. Er weist immer auf das Ende des Bereiches, in dem Stringtexte stehen. Im Einschaltzustand findet man hier die Adresse \$FF00 in BANK 1. Definiert man nun im Programm oder im Direktmodus einen Stringtext, dann lagert der Interpreter unseres Computers diesen Text und noch einen Zeiger (der besteht aus 2 Byte und weist auf den Stringdeskriptor) von \$FF00 an abwärts in den Speicher. Der Vektor 53/54 folgt dieser Eintragung und sein Inhalt nimmt einen geringeren Wert an. Bestünde der einzutragende String aus 4 Zeichen, dann senkt sich 53/54 um 6 Byte. Wenn viele und lange Strings auftreten, dann nähert sich - immer weiter abwärts schreitend - der Vektor 53/54 langsam aber sicher dem Vektor 51/52. Vor jedem neuen Eintrag prüft unser Computer, ob noch genug Platz zwischen den beiden Adressen vorhanden ist. Reicht einmal dieser Raum nicht mehr aus, dann erfolgt die Garbage Collection. Darunter versteht man die Vernichtung von nicht mehr benötigten Stringtexten, die dazu führt, daß der Abstand beider Vektoren wieder etwas wächst. Sollte aber irgendwann einmal auch diese Operation nicht

mehr genügend Raum schaffen können, dann meldet sich der Computer mit einem OUT OF MEMORY ERROR. Beim C 128 dürfte das allerdings nicht allzu häufig der Fall sein.

Der Vektor 55/56 heißt FRESPC und ist ein für uns nicht so bedeutender Hilfszeiger zur Stringverarbeitung.

Interessant ist wieder MAXMEM1, wie der Zeiger 57/58 genannt wird. Er enthält die höchste für die Variablenspeicherung zur Verfügung stehende Adresse in der BANK 1. Der normale Inhalt ist \$FF00. Es gibt Situationen, in denen es wünschenswert erscheint, den oberen Speicherraum der BANK 1 für andere Zwecke zu benutzen. In solchen Fällen genügt es dann, die neue Variablenspeichergrenze im LSB/MSB-Format in MAXMEM1 einzuschreiben und anschließend CLR einzugeben. Durch das letztere Kommando werden auch die anderen Zeiger auf sinnvolle Werte gesetzt.

Wo hört Basic auf?

Wir müssen nun der Reihenfolge der Häuser in der Zeropage-Straße gewaltig vorausgreifen: Nachdem wir Vektoren gefunden haben, die jede Einzelheit der Variablenspeicherung in der BANK 1 fixieren, die das in Basic erreichbare Ende dieser Bank festlegen und die den Beginn des Basic-Textes in BANK 0 kennzeichnen, fehlen uns noch zwei Angaben: Wo hört der Basic-Text auf und wo ist das für den Basic-Text maximal erreichbare Ende des Speichers in der BANK 0?

Dazu eilen wir in die Page 12 (kann man das noch als erweiterte Zeropage bezeichnen?) und finden darin den Vektor 4624/4625 (das ist \$1210/1211), der TEXTTOP genannt wird. Darin befindet sich die Endadresse des Basic-Programmtextes. Ebenfalls in dieser Page liegt der Zeiger MAXMLMO, nämlich bei 4626/4627 (\$1212/1213). Wie es der Name schon nahelegt, bezeichnet dieser Vektor das äußerste Ende des Basic-Textspeichers in BANK O. Auch hier aibt es wieder die Möglichkeit, durch geeignete POKE-Befehle diese Grenze herabzusetzen. Mit dieser Kenntnis der entscheidenden Basic-Vektoren wird es möglich, Assembler-Programme zu schreiben, die einen OLD- und einen MERGE-Befehl enthalten. Beide Programme finden Sie im Buch »Grafik-Programmierung C 128«, (auf den Seiten 144 und 150) das im Markt & Technik Verlag unter der Nummer MT90202 erschienen ist oder in den 64'er-Ausgaben 12/85. Seite 43 und 5/86. Seite 95.

Das Bild 2 zeigt Ihnen die Bedeutung all dieser Zeiger für die BANK 0 und BANK 1 in übersichtlicher Form.

Direkt nach der Gruppe von Basic-Zeigern finden wir den Vektor CURLIN (59/60), der dasselbe leistet wie der Vektor 57/58 im C 64. Daher verweise ich Sie wieder an die Memory Map von Dr. Hauck.

TXTPTR bei 61/62 ist aber etwas Neues. Das ist ein Vektor, der in der sogenannten CHRGET-Routine verwendet wird und immer auf das nächste Zeichen im Basic-Text weist. Für den Basic-Programmierer allerdings dürfte ein Verändern dieser beiden Speicherstellen auf das bekannte Absägen des Astes, auf dem man sitzt, hinauslaufen. Die CHRGET-Routine nämlich arbeitet sich Zeichen für Zeichen durch den Basic-Text und schaufelt auf diese Weise dem Basic-Interpreter den Text Byte für Byte zu. Wird also im Rahmen eines Programms TXTPTR durch das Programm selbst verändert, dann kann schon nach dem ersten POKE-Befehl (beispielsweise nach 61) der Computer den zweiten POKE-Befehl nicht mehr finden (den nach 62), weil der Zeiger nun schon ganz woanders hinweist.

Bei 63/64 handelt es sich um den Hilfszeiger FNDPNT, der unter anderem beim PRINT USING eine Rolle spielt.

Die Bedeutung der Speicherstellen 65 bis 98 ist identisch mit der der um 2 erniedrigten Adressen im C 64 (also 63 bis 96). Weitere Informationen dazu finden Sie bei Dr. Hauck.

Auch die folgenden Speicherstellen 99 bis 104 und 106 bis 111 enthalten dasselbe, wie die C 64-Speicherstellen 97 bis 102 und 105 bis 110: hier liegen die beiden Fließkomma-Akkumulatoren FAC und ARG. Bild 3 zeigt den Aufbau dieser beiden Speicherbereiche.

Die Fließkomma-Akkumulatoren sind gewissermaßen die Hauptrechenwerke unseres Compúters, der nahezu alle Rechenoperationen mit Fließkommazahlen ausführt. Hier müssen vor einem Aufruf einer mathematischen Operation die davon betroffenen Zahlen enthalten sein. Nach der Operation findet sich das Ergebnis fast immer im FAC. Für den Basic-Programmierer haben die beiden Akkumulatoren kaum eine direkte Bedeutung, dafür sind sie für den Assemblerprogrammierer – besonders für den, der auch Interpreterroutinen verwendet – das tägliche Brot.

FAC und ARG

Eine Speicherstelle haben wir bislang ausgelassen: SGNFLG bei 105. Dieses Byte liegt beim C 64 bei 103 und dort erfüllt es auch die gleiche Aufgabe bei Polynomauswertungen. Die Speicherstellen 112 (ARISGN) und 113 (FACOV) entsprechen den C 64-Adressen 111 und 112. Erstere dient dem Vergleich der Vorzeichen von FAC und ARG, letztere ist ein Rundungsbyte für den FAC. In 114/115 liegt ein Zeiger auf den Kassettenpuffer, der im Normalfall ab \$B00 zu finden ist. Der Name dieses Vektors ist FBUFPT und im C 64 befindet sich dasselbe bei 113/114. Siehe also dazu wieder den guten Dr. Hauck in seiner Memory-Map-Serie.

Nun kommen wir zu allerlei Unterschieden zwischen dem C64 und dem C128. Beim ersteren begann ab 115 die vorhinschon erwähnte CHRGET-Routine. Der C128 enthält hier statt dessen eine Menge Vektoren und gespeicherter Werte:

116/117 AUTINC enthält die Schrittweite, in der beim AUTO-Befehl die Basic-Zeilennummern erhöht werden.

118 MVDFLG ist ein Flag, das anzeigt, ob durch einen GRAPHIC-Befehl die Verschiebung des Basic-Programmtextes von \$1C00 nach \$4000 veranlaßt worden ist. In dem Fall ist dieses Flag gesetzt.

119 SPRNUM dient als Mehrzweckspeicher für vielerlei Anwendungen. Beispielsweise enthält er beim MOVSPR-Befehl die Spritenummer (daher der Name), aber auch die Lautstärke beim VOL-Befehl oder andere Dinge werden hier gelagert.

120 HULP wird nur in Verbindung mit SPRNUM gebraucht und hat dann auch vielerlei Funktionen.

121 SYNTMP ist ein Zwischenspeicher, der meist bei Vergleichen mit Werten aus anderen BANKs verwendet wird. Diese sind dann hier abgelegt.

122 DSDLEN dient im Monitorbetrieb als Zeiger in den Eingabepuffer ab \$200. Im Basic-Betrieb findet sich hier die Länge von DS\$. Die Floppy-Statusvariable wird dann als gelöscht angesehen, wenn hier eine Null enthalten ist.

123/124 DSDADR zeigt in den Stringbereich der BANK 1.
Dort befindet sich dann der laufend aktualisierte Wert von

125/126 TOS ist ein Zeiger in den Basic-Programmlauf-Stapelspeicher (der geht von \$A00 bis \$800). Hier werden während eines Programmes Informationen über FOR...NEXT, DO...LOOP-Schleifen oder Return-Adressen aufbewahrt. Beim C 64 geschah das noch im Prozessor-Stapelspeicher, der aber für die stark erweiterten Möglichkeiten des Basic 7.0 zu klein wäre.

127 RUNMOD enthält Informationen darüber, ob sich der Computer im Direkt- (dann liegt hier \$00) oder im Programmmodus (Inhalt \$80) befindet. Das entspricht der MSGFLG bei 157 des C64.

128 SYNTAX1 enthält ein Prüfbyte der sogenannten DOSPAR-Routine. Diese Routine holt die Parameter für Diskettenbefehle. Die Bedeutung der einzelnen Bits ist:

Zuordnung

Bit

0

1

5

tung:

Filenamen gelesen

2. Filenamen gelesen

2 logische Filenummer gelesen

3 Gerätenummer gelesen

Laufwerksnummer gelesen

Laufwerksnummer gelesen

6 Recordlänge gelesen

7 Klammeraffe gelesen (Überschreiben des Files) Ebenfalls von dieser Routine angesteuert wird die folgende

Speicherstelle: 129 SYNTAX2. Hier haben nur die Bits 0 bis 2 eine Bedeu-

Bit Zuordnung

0 Segmentnummer gelesen

Startadresse gelesen

2 Endadresse gelesen

130 OLDSTK dient beim TRAP-Befehl des Basic 7.0 als Aufbewahrungsort für den Stapelzeiger des Prozessors.

Bevor wir hier weiter untersuchen, noch eine kleine Bemerkung: Sie haben sicherlich schnell festgestellt, daß wir das Bild von der Speicherstadt mit den Häusern der Zeropage-Straße oft fallengelassen haben. Das hängt damit zusammen, daß die Materie stellenweise recht kompliziert ist und man davon ausgehen kann, daß sowohl Einsteiger als auch Freaks diese C128-Memory-Map verwenden. Es wäre unsinnig, beispielsweise die gerade vorgestellte Speicherstelle 130 als Haus zu bezeichnen, wenn man nun nicht auch noch Entsprechungen für den Begriff des Stapelzeigers oder des Prozessors verwenden würde. Das aber würde sehr auf Kosten der Kiarheit gehen und ab und zu auch reichlich lächerlich klingen. Ohnehin kann mit einigen Speicherstellen nur der Fortgeschrittene etwas anfangen. Deshalb wird unser Bild von der Speicherstadt auch nur dort verwendet, wo es darum geht, dem Einsteiger einen Zusammenhang zu verdeutlichen.

131 COLSEL enthält im Einschaltzustand den Wert O. Hier ist gespeichert, welche Farbquelle bei einer grafischen Operation (beispielsweise DRAW) herangezogen wird. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- 0 Hintergrundfarbe
- 1 Vordergrundfarbe
- 2 Multicolorfarbe 1
- 3 Multicolorfarbe 2

Auf diese Weise ist es möglich, daß Grafikbefehle auch ohne Angabe einer Farbquelle gegeben werden. In diesem Fall wird die in COLSEL gespeicherte Farbquelle angesprochen, also die aus der letzten grafischen Operation.

Multicolor-Farben

132 MCOLOR1 enthält die aktuelle Multicolorfarbe 1. Im Einschaltzustand findet sich hier der Wert 1, was dem Farbcode von Weiß (1) entspricht.

133 MCOLOR2 weist bei Einschalten den Wert 2 auf (Rot – 1) und dient der Aufbewahrung der aktuellen Multicolorfarbe 2.

134 FOREGND ist im Einschaltzustand auf den Wert 13 (Hellgrün – 1) gesetzt und enthält den Code der Vordergrundfache

135/136 SCALEX dient zur Aufbewahrung des maximalen X-Wertes beim SCALE-Befehl. Interessant scheint, daß man – entgegen der Angaben im Handbuch – hier Werte bis 32767 (der höchsten positiven 16-Bit-Integerzahl) verwenden kann.




Bild 2. Die Zeiger in das Basic-Text- und -Variablen-RAM in BANK 0 und BANK 1

99 100 101 102 103 Byte 104 FAC Exponent Inklusive Vorzeiche Inhalt MANTISSE Byte 106 107 108 109 110 111 ARG Exponent inklusive Vorzeichen Vorzeichen Inhalt MANTISSE Mantissa

Bild 3. Anordnung und Inhalte der Fließkomma-Akkumulatoren FAC und ARG

		-					
Bit:	3	2	1	0			
	R	G	В	J	Dez.	. Farbe	Entspricht Farbcode im 40-ZModus
	0	0	0	0	0	schwarz	1
	0	0	0	1	1	dunkelgrau	12
	0	0	1	0	2	blau	7
	0	0	1	1	2 3	hellblau	15
	0	1	0	0	4	grün	6
	0	1	0	1	4 5 6 7	hellgrün	14
	0	1	1	0	6	türkis	4
1111	0	1	1	1	7	orange	9.
1 1 7	1	0	0	0	8	rot	3
	1	0	0	1	9	hellrot	11
	1	0	1	0	10	lila	13
	1	0 0 1	1	1	11	violett	5
	1	1	0	0	12	braun	10
	1	1	0	1	13	gelb	8
	1	1	1	0	14	hellgrau	16
	1	1	1	1	15	weiß	2

Bild 4. Aufbau-Schema der Speicherstelle 241 (80-Zeichen-Betrieb)

Bit:	7	6	5	4	3	2	. 1	0
Name:	ALT	RVS	UL	FL	R	G	В	J

Bild 5. Kombinationen der Bits 0 bis 3 der Speicherstelle 241 und die sich ergebenden Farben (Sehr von der Art und Einstellung des verwendeten 80-Zeichen-Bildschirmes abhängig)

137/138 SCALEY erfüllt den gleichen Zweck wie der eben genannte Speicher, hier aber für den maximalen Y-Wert. Auch bei Y ist es möglich, Werte bis 32767 sinnvoll anzuwenden.

139 STOPNB enthält ein Flag, das beim PAINT-Befehl der Randbegrenzung dient.

140/141 GRAPNT wird verschieden genutzt als Zeiger in die Bitmap.

142 VTEMP1 und 143 VTEMP2 sind Zwischenspeicher für verschiedene Grafikoperationen.

Zeropageadressen des Betriebssystems

Die Speicherstellen 144 STATUS bis 203 ROBUF kann man als Zeropage des Betriebssystems bezeichnen. Größtenteils sind hier die Zuordnungen – bei gleichen Adressen – identisch mit denen im C 64. Lesen Sie für weitere Informationen dazu in dem Kurs über die Memory Map nach. Hier sollen nun nur die Unterschiede – soweit bekannt – erklärt werden.

145 STKEY hat zwar dieselbe Aufgabe wie bei Dr. Hauck beschrieben, basiert aber auf einer veränderten Tastaturmatrix. Es gibt ja wesentlich mehr Tasten beim C 128. Die Matrix besteht in unserem Computer aus 11 Zeilen zu je 8 Plätzen und ist – wie beim C 64 – mit den Ports A (Zeilen) und B (Spalten) des CIA 1 verbunden. Weil aber durch diese Ports nur je 8 Plätze erfaßt werden können, hat ein neues Register 47 des VIC-Chip die Aufgabe übernommen, mit seinen Bits 0 bis 2 die Zeilen 9 bis 11 der Tastaturmatrix zu beobachten. Weil aber in diesen drei zusätzlichen Zeilen ausschließlich die neuen Tasten abgefragt werden (der Zehnerblock, ESC, TAB, ALT, HELP, LINE FEED, NO SCROLL und obere Cursortasten), und weil die Anordnung der anderen Tasten in der Matrix identisch mit der im C 64 ist, ergeben sich in 145 die gleichen. Werte wie bei Dr. Hauck beschrieben.

147 VERCK verhält sich genauso wie beim C64. Sein Inhalt ist identisch mit dem der Speicherstelle 12 (nicht 10 wie beim C64).

172/173 SAL hat zwar die bei Dr. Hauck beschriebene Funktion, außerdem aber liegt hier die Startadresse eines Programmes beim BOOT-Befehl, wenn mit der Floppy 1570 oder 1571 gearbeitet wird.

191 DRIVE hat außer der Aufgabe der Speicherstelle MYCH des C 64 – die an derselben Stelle liegt – noch zusätzlich eine beim Booten: Der ASCII-Wert »O« liegt hier für das Laufwerk parat.

193/194 STAL enthält außer den bei Dr. Hauck beschriebenen Werten beim Booten noch Track (in 194) und Sektor (in 193) des Programmes.

195/196 MEMUSS dient auch im C128 als Zeiger auf einen Programmanfang bei LOAD und VERIFY. Außerdem ist MEMUSS aber noch ein Zwischenspeicher beim Kopieren der Kernal-Vektoren in die erweiterte Zeropage und bei der Suche nach der Zeichenfolge »CBM« in der BANK 1.

197 DATA ist ein Bitspeicher für das Lesen vom Band und auch ein Prüfsummenpuffer für das Schreiben auf Band.

198 BA steuert bei LOAD, SAVE und VERIFY die Speicherkonfiguration, auf die zugegriffen wird.

199 FNBANK erledigt dasselbe für den Zugriff auf einen aktuellen Filenamen.

200/201 RIBUF gibt die Startadresse des RS232-Eingabepuffers an, der von \$C00 bis \$D00 in BANK 0 reicht. Er entspricht etwa dem Zeiger 247/248 des C64.

202/203 ROBUF enthält die Anfangsadresse des RS232-Ausgabepuffers. Dieser liegt zwischen \$D00 und \$E00 in der BANK 0. Ein ähnlicher Zeiger findet sich im C64 bei 249/250.

204/205 KEYTAB ist ein Zeiger auf die aktuelle Tastaturdecodierertabelle. Dabei wird ein Wert aus der Zeigertabelle ab 830 verwendet. 206/207 IMPARM ist ein Vektor, der für die Kernal-PRIMM-Routine reserviert ist. Für Assembler-Programmierer ist diese Routine, die durch JSR \$FF7D aufgerufen werden kann und einen direkt anschließenden Text ausgibt, sehr interessant.

208 NDX entspricht der C 64-Speicherstelle 198. Hier ist die Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer (liegt von 842 bis 851) enthalten. Vorgesehen ist – wie auch schon beim C 64 – die Speicherung von 10 Zeichen. Allerdings nimmt es der C 128 nicht übel, wenn man noch weitere 10 benutzt, lediglich die Tabulatorstopps, die durch CTRL-I oder TAB aufgerufen werden, hat er dann vergessen. Die Verwendungsmöglichkeiten dieser Speicherstelle und des Tastaturpuffers im sogenannten programmierten Direktmodus werden Sie später erkennen, wenn wir uns den Tastaturpuffer genauer ansehen.

209 KYNDX enthält die Länge eines Funktionstastenstrings. Gleichzeitig dient diese Speicherstelle als Flag für das Holen von Zeichen aus dem String, wenn sie ungleich Null sind.

210 KEYIDX ist ein 1-Byte-Zeiger auf den aktuellen Funktionstastenstring, der in den Speicherbereich ab \$100A weist.

211 wird SHFLG genannt und enthält einen Code für bestimmte Tasten:

Bit Taste

0 Shift

1 CBM-Taste

2 Control-Taste

3 ALT 4 DIN

Jedesmal, wenn solch ein Bit gleich 1 ist, ist die entsprechende Taste gedrückt. Ist der Inhalt gleich 0, dann ist keine von diesen Tasten betätigt worden.

212 enthält die Codenummer der gerade gedrückten Taste und wird SFDX genannt. Welche Taste zu welcher Nummer gehört, können Sie aus dem Handbuch, Anhang J, entnehmen.

213 LSTX speichert ebenfalls den Tastencode. Diese Speicherung dient der Repeat-Funktion.

Ein Flag zum Lesen vom Bildschirm liegt in 214 (CRSW). Ist dieses Flag ungleich Null, dann wird bei eingeschaltetem Cursor gelesen.

215 MODE gibt an, welcher Bildschirm (40 oder 80 Zeichen) gerade der Ausgabebildschirm ist. Man findet hier den Inhalt 0, wenn der 40-Zeichen- und den Inhalt 128, wenn der 80-Zeichen-Bildschirm aktiv ist. Das ist für die Textausgabe auf dem Bildschirm wichtig. Es genügt eine Basic-Zeile wie: IF PEEK(215) > 0 THEN ...: ELSE ...

216 GRAPHM gibt Auskunft über den aktuellen Grafikmodus. Ein bequemerer Weg, diesen zu erfahren, ist der Basic-Befehl RGR. Man findet in 216 folgenden Zusammenhang: Inhalt Modus

0 Text-Modus

32 HiRes-Bitmap-Modus

96 Splitscreen: HiRes und Text

160 Multicolor-Modus

224 Splitscreen: Multicolor und Text

217 CHAREN hat eine noch unklare Bedeutung: In der Literatur finden sich zwei Beziehungen. Zum einen soll diese Speicherstelle als Flag für den Rastervergleichs-Interrupt dienen. Zum anderen aber soll der Inhalt des Bit 1 angeben, ob Zeichen aus dem ROM (=0) oder RAM (=1) entnommen werden. Das gilt immer dann, wenn über den VIC-Chip Zeichen ausgegeben werden. Allerdings kann man auch ohne Berücksichtigung dieser Speicherstelle eigene Zeichen aus dem RAM holen.

218/219 SEDSAL und 220/221 SEDEAL sind zwei Hilfszeiger des Bildschirmeditors, die beispielsweise für das Scrollen oder Löschen von Zeilen nötig sind.

222 SEDT1 und 223 SEDT2 sind ebenfalls Hilfszellen, die als 1-Byte-Speicher des Editors dienen.

Die nachfolgenden Speicherstellen sind praktisch zweimal vorhanden, nämlich einmal für den 40-Zeichen- und dann noch für den 80-Zeichen-Bildschirm. Der jeweils aktuelle Inhalt findet sich in den nun folgenden Speicherstellen, wohingegen die Parameter des anderen Bildschirmes ab 2624 gelagert sind. Wechselt man den Bildschirm (beispielsweise durch ESC-X), dann werden blitzartig die beiden Inhalte ausgetauscht.

224/225 PNT ist ein Zeiger, der die Adresse der aktuellen Bildschirmzeile im jeweiligen Bildschirm-RAM enthält.

226/227 USER enthält ebenfalls solch einen Zeiger, nun aber in das Farb-RAM beziehungsweise in das Attribut-RAM.

Die folgenden vier Speicherstellen haben mit Bildschirmfenstern zu tun. Als Fenster kann auch der gesamte Bildschirm verstanden werden. Es gelten folgende Zuordnungen:

Adresse	Name	Funktion
228	SCBOT	Unterer Rand (Maximal 24)
229	SCTOP	Oberer Rand (Minimal 0)
230	SCLF	Linker Rand (Minimal 0)
231	SCRT	Rechter Rand (Maximal 39
		oder 79)

Die in Klammern angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den ganzen Bildschirm als Fenster. Der WINDOW-Befehl schreibt in diese Speicherstellen, der RWINDOW-Befehl liest sie aus.

232 LSXP und 233 LSTP enthalten die Startspalte und die Startzeile für Eingaben bei blinkendem Cursor.

234 INDX gibt das Ende der Zeile bei einer Eingabe an.
235 TBLX und 236 PNTR halten die aktuelle Cursorzeile und Cursorspalte fest.

In 237 LINES befindet sich die höchste zulässige Zeilennummer, also 24.

238 COLUMNS enthält die höchste zulässige Spaltennummer, die je nach aktuellem Bildschirm 39 oder 79 beträgt. Auch hier ist eine Prüfung auf den gerade eingesetzten Bildschirm möglich.

239 DATAX enthält das nächste auszugebende Zeichen.

240 LSTCHR dagegen speichert das zuvor ausgegebene Zeichen. Diese Speicherung ist nötig, um beispielsweise ESC-Sequenzen zu bearbeiten.

241 COLOR enthält – je nach angeschlossenem Bildschirm – Zeichenfarbe oder Attribut des auszugebenden Zeichens. Beim 40-Zeichen-Bildschirm entspricht diese Speicherstelle der bei 646 im C 64. Ihr Inhalt ist dann gleich dem Farbcode 1 (also beispielsweise 1 für Weiß). Die Möglichkeiten bei angeschlossenem 80-Zeichen-Bildschirm sind weitaus vielfältiger. Bild 4 zeigt Ihnen den Aufbau von COLOR, der gleich dem einer Attribut-RAM-Zelle des VDC-Chip unseres Computers ist.

Bit 7: Im Gegensatz zum 40-Zeichen-Bildschirm, der die Umschaltung zwischen den beiden Zeichensätzen (Großund Kleinschreibung) nur durch Umschalten (per Commodore- und Shift-Taste) erlaubt, können auf dem 80-ZeichenBildschirm beide Zeichensätze gleichzeitig verwendet werden. Welches von den beiden möglichen Zeichenmustern
abgebildet wird, entscheidet dieses Bit. Ist hier eine 1 enthalten, dann stammt das Zeichen aus dem zweiten Zeichensatz.

Bit 6: Hiermit wird ein Aspekt der Zeichendarstellung doppelt gemoppelt: die Reverse-Darstellung. Eigentlich kann man nämlich durch Eintragen einer 1 in dieses Bit genau dasselbe erreichen, wie durch das ansonsten etwas speicherfressende Verfahren eines gesonderten Zeichenmustersatzes, aus dem sonst die inversen Zeichen abgerufen werden.

Bit 5: Das Zeichen ist unterstrichen, wenn sich hier eine 1

Bit 4: Wenn dieses Bit gleich 1 ist, dann blinkt das Zeichen.

Bits 3 bis 0: Diese Bits regeln durch ihre Kombination die dargestellte Farbe. R steht für Rot, G für Grün, B für Blau und I für Intensität.

Alle diese einzelnen Aspekte können durch CHR\$oder/und ESC-Befehle gesteuert werden. So erzeugt: PRINT CHR\$(2) "A"

ein unterstrichenes und PRINT CHR\$(27)+"F"; "A"

ein blinkendes A. Das Handbuch gibt ab Seite 44 darüber Auskunft, Aber auch durch einen sinnvollen POKE-Befehl in diese Speicherstelle 241 können Sie alle Optionen ansteuern. Nehmen wir an, daß wir unterstrichene blinkende blaue Zeichen ausgeben möchten, also die Bits 5,4 und 1 auf 1 setzen müssen:

N = 0*217 + 0*216 + 1*215 + 1*214 + 0*213+ 0*212 + 1*211 + 0*210POKE 241, N

242 TCOLOR ist ein Zwischenspeicher.

243 RVS enthält ein Reverse-Flag. Steht hier eine 0, dann wird das nächste Zeichen normal ausgegeben, bei anderen Inhalten dagegen invers.

244 QTSW dient als Flag für den sogenannten Quote-Modus. Das ist der Modus, in dem Steuerzeichen als reverse Zeichen auf dem Bildschirm auftreten. Dieser Modus ist eingeschaltet, wenn sich in 244 ein Inhalt ungleich 0 befindet. Durch einen nachfolgenden Print-Befehl können dann Steuerzeichen ausgedruckt statt ausgeführt werden.

245 INSRT zählt im Insert-Betrieb die Anzahl der eingegebenen Inserts.

246 INSFLG ist ein Flag für den automatischen Einfüge-Modus (das ist der Insert-Modus). Dieser Modus wird durch ESC-A eingeschaltet und erzeugt dann in INSFLG einen Wert von 255.

247 wird LOCKS genannt und sperrt einige Tastenfunktionen. Nur die Bits 6 und 7 spielen eine Rolle:

Bit sperrt bei Inhalt 1

7

Umschaltung durch CBM- und Shift-Taste

No-Scroll-Taste und Control-S 6

248 SCROLL bewirkt, daß ein Aufwärtsscrollen des Bildschirmes verhindert wird, wenn das Bit 7 gesetzt ist. Erreicht dann der Cursor den unteren Bildschirmrand, wird der Bildschirm nicht nach oben gerollt, sondern der Cursor an den oberen Bildschirmrand gesetzt. Das Scrollen durch andere Ursachen (beispielsweise ESC-V) wird dadurch nicht verhindert. Ein gesetztes Bit 6 verhindert, daß die letzte Bildschirmzeile versehentlich ein Zeilenüberlaufbit erhält.

249 BEEPER ist eine Flagge, die das Sperren des Tones durch Control-Germöglicht. Dazu muß das Bit 7 gleich 1 sein.

250 bis 255 FREKZP: Hier hat man als Assembler-Programmierer einige freie Zeropage-Speicherstellen zur Verfügung. Die Speicherstelle 255 allerdings hat noch den Namen LOFBUF und scheint für irgendwelche Zwecke doch noch vom Computer benutzt zu werden (wie es auch beim C 64 der Fall ist). In der Literatur findet sich aber keine genauere Angabe darüber.

Was nun folgt, könnte man als den erweiterten Teil der Zeropage-Straße bezeichnen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lang diese »erweiterte Zeropage« ist? Sie reicht bis zur Adresse 4863. Etwa 18 weitere Pages liegen also noch vor uns! Diese lange Straße wird unser Thema sein in einer demnächst beginnenden Artikelfolge im 64'er-Magazin. (Heimo Ponnath/dm)

LITERATUR:

Dr. H. Hauck: Memory Map mit Wandervorschlägen, Alle Folgen aus dem 64'er-Magazin

H. Ponnath: Grafik-Programmierung C128, Markt & Technik Verlag München 1986, MT 90202. R. Schineis, U.M.Braun, N.Demgensky: C128 ROM-Listing: Operating System, Markt & Technik Verlag München 1986, MT90221.

R.Schineis, M.Braun: C128 ROM-Listing: Basic-7.0-Betriebssystem, Markt & Technik Verlag München 1994 //T90220.

G.Möllmann: C128-Programmieren in Maschinensprache, Markt & Technik Verlag München 1986,

Spielen mit Musik und Grafik

Lernen Sie das Programmieren von Grafik und Sound auf Ihrem C 64. Daß das auch in Basic möglich ist, beweist der folgende Artikel.

ie oft schon hat der Basic-Programmierer die hervorragenden Sound- und Grafikmöglichkeiten seines C64 bestaunt, wenn er ein gekauftes Spiel, Grafikoder Musikprogramm auf seinem Heimcomputer laufen ließ. Und wie oft hat er sich dabei gewünscht, ebensolche Klänge und Grafiken in seinen eigenen Basic-Programmen verwen-

Um sich diesen Wunsch zu erfüllen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es da die meist recht teueren Basic-Erweiterungen, die mit Zusatzbefehlen ohne großen Aufwand Sound- und Grafikprogrammierung in Basic möglich machen.

Nachteilig dabei ist jedoch, daß ein mit diesen speziellen Befehlen geschriebenes Programm nur mit der verwendeten Basic-Erweiterung lauffähig ist, da für den Standard-Basic-Interpreter zum Beispiel Befehle wie »PLOT« oder »MUSIC« Fremdwörter sind. Sie sind also zum normalen C64-Basic vollkommen inkompatibel.

Die andere Möglichkeit ist die Programmierung mit dem Basic, das Ihrem C64 zur Verfügung steht. Sie ist zwar ungleich komplizierter und, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, sehr viel langsamer. Die so geschriebenen Programme sind aber ohne Erweiterungen auf jedem C64 zu betreiben.

Um die Programmierung von Sound und Grafik in Basic soll es auch in diesem Bericht gehen.

Zu diesem Zweck werden die dafür verantwortlichen C 64-Bausteine, der VIC 6569 (Grafik) und der SID 6581 (Sound). unter die Lupe genommen und deren Steuerung von Basic aus aufgezeigt. Schließlich betrachten wir noch die beiden Ein-/Ausgabechips CIA 1 und CIA 2, denn auch mit diesen Bausteinen läßt sich in Basic einiges anstellen.

Im allgemeinen geschieht die Steuerung der drei gerade erwähnten Chips durch Register, die in bestimmten Speicherbereichen des C64 adressiert sind. Die direkte Speichermanipulation ist bekanntlich mit den beiden Basic-Befehlen »PEEK« und »POKE« möglich. So lassen sich auch die VIC-, SID- und CIA-Register ansprechen und verändern.

In den Action-Grafikspielen, Zeichen- und Soundprogrammen passiert im Prinzip dasselbe, nur in der sehr viel schnelleren Maschinensprache.

GRUNDLAGEN C64

Der VIC ist derjenige Chip, der für das Bild auf Ihrem Monitor oder Fernseher sorgt, während Sie mit dem C 64 arbeiten. Er ist dafür verantwortlich, daß die Buchstaben und Zeichen ordnungsgemäß, leserlich und in der richtigen Farbe auf dem Bildschirm erscheinen. Auch die Verarbeitung der HiRes-Grafik mit 320 * 200 Punkten Auflösung und die Steuerung der vielgerühmten Sprites stehen in seinem Aufgabenbereich.

Zu diesem Zweck besitzt der VIC 47 Register, die im Speicher des C64 ab \$D000 (dezimal 53248) liegen. Welches Register für welche Funktionen zuständig ist, ist in Bild 1 zu sehen.

Durch Setzen oder Löschen der jeweiligen Bits in den Registern kann die gewünschte Funktion ein- oder ausgeschaltet werden. So läßt sich der VIC auf verschiedene Darstellungsarten umschalten.

Der wohl bekannteste Zustand ist der Modus der normalen Zeichendarstellung, den der VIC nach dem Einschalten des Computers annimmt. In dieser Betriebsart holt sich der VIC der Reihe nach Bytes aus dem Video-RAM (auch Bildschirmspeicher genannt), und bringt dann das dazugehörige Bitmuster aus dem Charakter-ROM als entsprechendes Zeichen auf den Bildschirm.

Sämtliche 512 Zeichen, die der C64 kennt, sind im Charakter-ROM als Bitmuster gespeichert und werden auf die eben beschriebene Weise auf dem Bildschirm sichtbar gemacht. Dabei ist es prinzipiell möglich, den Zeichensatz nach eigenem Belieben zu verändern. Um dies von Basic aus zu tun, ist einiger Programmieraufwand nötig, der im Rahmen dieses Kurses nicht erklärt werden soll.

Die Farbinformation für jedes Zeichen auf dem Monitor entnimmt der VIC aus einem extra eingerichteten Farb-RAM, in dem jeweils 4 Bit pro Bildschirmposition zur Festlegung der Zeichenfarbe vorgesehen sind.

Etwas komplizierter ist die Darstellung von sogenannten Multicolor-Zeichen. Hierbei kann jedes Zeichen bis zu vier Farben haben. Man erreicht dies, indem man das Bit 4 des VIC-Registers 22 setzt.

Der VIC kontrolliert in diesem Modus zuerst die entsprechenden 4 Farbbit eines Zeichens und untersucht das erste Bit. Ist es 0, wird das Zeichen »normal« in der Größe von 8 * 8 Punkten dargestellt. Sollte das Bit gleich 1 sein, so wird das Zeichen nur noch in einer 4 * 8-Punktematrix mit doppelt breiten Punkten behandelt. 2 Bit im Bitmuster des Zeichens entsprechen also jetzt einem Bildschirmpunkt. Diese beiden Bits geben nun dem Grafik-Chip an, wo er den Farbwert des doppelt breiten Punktes entnehmen soll:

- 00 Hintergrund-Farbregister 0 (Register 33)
- 01 Hintergrund-Farbregister 1 (Register 34)
- 10 Hintergrund-Farbregister 2 (Register 35)
- 11 restliche 3 Bit aus dem Farb-RAM

Hochauflösende Grafik

Setzt man im VIC-Register 17 das Bit mit der Nummer 5, so arbeitet der Video-Chip von nun an im Bitmap-Modus, das heißt jedes gesetzte Bit im Speicher entspricht einem Punkt auf dem Bildschirm. Der VIC verarbeitet eine Auflösung von 320 * 200 Punkten, wofür er einen Grafikspeicher von 8 KByte benötigt. Der normale Bildschirmspeicher wird dabei zum Farb-RAM »umfunktioniert« und liefert jetzt die Informationen für die Farbe der gesetzten und nichtgesetzten Bildschirmpunkte.

Jedes Byte enthält hierbei den Farbwert für eine 8 * 8-Matrix von Punkten. Die ersten 4 Bit bestimmen die Farbe der gesetzten Punkte, die letzten 4 Bit sind für die nicht gesetzten Punkte der Matrix zuständig. Eine recht kompli-

ziert klingende Sache also, die, wie wir noch sehen werden, auch nicht gerade einfach zu programmieren ist.

Wem die zwei Farben einer 8 * 8-Matrix nicht genug sind, der mag den Multicolor-Modus benutzen, der durch Bit 5 im Register 17 und durch Bit 4 des Registers 22 aktiviert wird. Er ermöglicht eine hochauflösende Grafik in vier verschiedenen Farben gleichzeitig. Die Auflösung beträgt hier aber nur noch die Hälfte des normalen HiRes-Modus, nämlich 160 * 200 Punkte. Jeder Bildschirmpunkt ist nun doppelt so breit und wird durch je 2 Bit im Grafikspeicher repräsentiert. Wie im Multicolor-Zeichenmodus gibt dieses Bitpaar die Farbe an, die der Grafikpunkt bekommen soll. Die Zustände der beiden Bits lassen den VIC wissen, woher er den Farbwert holen soll:

- 00 aus Hintergrund-Farbregister 0 (Register 33)
- 01 höherwertiges Halbbyte aus Video-RAM
- 10 niederwertiges Halbbyte aus Video-RAM
- 11 aus Farb-RAM

Auf diese Weise lassen sich Grafikbilder mit bis zu vier Farben nebeneinander erzeugen.

Was wäre ein anständiger VIC 6569 ohne seine Sprites, von denen er acht gleichzeitig steuern kann. Durch die Manipulation von bestimmten VIC-Registern ist es möglich, diese Sprites ziemlich schnell über den Bildschirm zu bewegen.

Sprites gibt's auch

Weitere Register zeigen Zusammenstöße mit Hintergrundzeichen oder anderen Sprites an, weshalb die Sprites hervorragend für Spiele geeignet sind, in denen Figuren schnell bewegt werden müssen.

Wie bei der hochauflösenden Grafik gibt es auch zwei verschiedene Spritearten: die zweifarbigen HiRes-Sprites und die Multicolor-Sprites, die aus vier Farben bestehen dürfen. So ist auch die Auflösung der Multicolor-Sprites nur halb so groß wie die der Zwei-Farben-Sprites, nämlich nur 12 * 21 Punkte statt 24 * 21.

Doch wie, so wird mancher Basic-Programmierer fragen, kann man diese so kompliziert klingenden Dinge selbst programmieren?

Um diese Frage zu beantworten, beginnt man am besten mit dem Einfachsten, nämlich mit der Manipulierung von Zeichen und deren Farben.

Was Sie sicherlich schon oft in Ihren Programmen getan haben, ist die Änderung der Rahmen- und Hintergrundfarben. Mit »POKE 53280,1« und »POKE 53281,1« wird der Bildschirm beispielsweise vollkommen weiß, während die Zeichenfarbe gleich bleibt. Diese Befehle bewirken nichts anderes, als daß die VIC-Register 32 (Rahmenfarbe) und 33 (Hintergrundfarbe 0) jeweils mit dem Farbwert Eins belegt werden (Eins entspricht der Farbe Weiß). Genauso wird auch bei den anderen Registern verfahren. Die Adressen der einzelnen Register sind in Bild 1 dezimal und hexadezimal aufgeführt.

Die Zeichenfarbe selbst kann man, wie aus dem C64-Handbuch ersichtlich, über die Tasten »1« bis »8« in Verbindung mit der CTRL- und der Commodore-Taste verändern. Die zweite Möglichkeit ist, die Farbwerte im Farb-RAM zu verändern. Im Normalfall befindet sich das Farb-RAM im Textmodus im Bereich von 55296 bis 56295 (\$D800-\$DBE7). »POKE 55299,1« bewirkt zum Beispiel, daß das vierte Zeichen in der obersten Zeile weiß wird. Ebenso kann man es mit allen Zeichen machen, wie das Beispielprogramm in Listing 1 zeigt.

Nun aber zur interessanteren Seite des Video-Prozessors, der hochauflösenden Grafik. Sie ist leider auch am kompliziertesten zu programmieren. Schon einfache Dinge, wie das Setzen oder Löschen eines Grafikpunktes, können beträchtliche Schwierigkeiten bereiten. Schuld daran ist die unge-

Register	Beschreibung	Adresse
0	X-Koordinate von Sprite 0	53248
1	Y-Kooridnate von Sprite 0	53249
2-15	X- und Y-Koordinaten der weiteren Sprites 1 bis 7	53250-53263
16	Überlaufregister für alle X-Koordinaten der Sprites.	53264
	Bit 0 für Sprite 0, Bit 1 für Sprite 1 und so weiter	
17	Steuerregister 1	53265
	Bit 4 0= Bildschirm aus	
	Bit 5 1= HiRes-Modus (hochauflösende Grafik)	
	Bit 6 1 = Extended Color	
18-20	zuständig für Rasterzeilen-Interrupt in Maschinensprache	53266-53268
21	Sprites an/aus. Jedem Sprite ist ein Bit zugeordnet	53269
	1= Sprite an 0= Sprite aus	
22	Steuerregister 2	53270
	Bit 4 1= Multicolor-Modus	
23	Sprite-Vergrößerung in Y-Richtung.	53271
	Jedem Sprite ist ein Bit zugeordnet	
	1 = Sprite wird in Y-Richtung vergrößert	The second second
	0= Sprite wird normal dargestellt	
24	Basisadressen von Zeichengenerator und Video-RAM	53272
24	Bit 1-3 für Zeichengenerator	JUZIZ
	Bit 4-7 für Video-RAM	
25-26	Interrupt Request- und Interrupt Mask-Registere	53273-53274
27	Hintergrund/Sprite Priorität	53275
61	Jedem Sprite ist ein Bit zugeordnet	30213
	1 = Priorität der Hintergrundzeichen	
	0= Priorität des Sprites	
28	Sprite Multicolor/Normal, Jedem Sprite ein Bit zugeordnet.	53276
20	1 = Sprite ist Multicolor-Sprite 1 = Sprite ist Multicolor-Sprite	55216
	0= Sprite ist Multicolor-Sprite	A STATE OF THE STA
29	1 10 10 M 50 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M	53277
29	Sprite-Vergrößerung in X-Richtung	53211
	Jedem Sprite ist ein Bit zugeordnet	
00	1= Sprite wird in X-Richtung vergrößert	50070
30	Sprite-Sprite-Kollision. Jedem Sprite ist ein Bit zugeordnet	53278
	Bei einer Kollision zweier Sprites sind die entsprechenden	
	Bits gesetzt	SAEM
31	Sprite-Hintergrund-Kollision.	53279
	Jedem Sprite ist ein Bit zugeordnet	
	Bei der Kollision eines Sprites mit dem Hintergrund ist das	
	entsprechende Bit gesetzt	
32	Rahmenfarbe	53280
33-36	Hintergrundfarbe 0-3	53281-53284
37-38	Sprite Multicolor-Register 1 und 2	53285-53286
39-46	Spritefarbe für Sprite 0 – Sprite 7	53287-53294

Bild 1. Die Register des VIC

AND	Beis	piele:
AND O	1	11001100
0 0 0	O AND	00001001
1 10	1	00001000
OR		
OR 10 '	1	10011001
0 0	7 OR	10100100
1 1	1	10111101

Bild 2. AND- und OR-Verknüpfungstafeln und Beispiele

wöhnliche Aufteilung des 8 KByte großen Grafikspeichers. Sie macht es erst durch einigen Programmieraufwand möglich, den Bildschirm in ein Koordinatensystem aufzuteilen und die einzelnen Punkte über die X- und Y-Koordinaten anzusprechen.

Im Normalfall, das heißt nach dem Einschalten des Computers, liegt der Grafikspeicher des VIC im Bereich von \$2000 bis \$3FFF (8192-16383) und das dazugehörige Farb-RAM an der Stelle des »normalen« Bildschirmspeichers, also von \$0400 bis \$07FF (1024-2047). Wie man sieht, liegt die Grafikseite direkt im Basic-Speicher und kann bei größeren

Basic-Programmen zu Konflikten mit der Grafik führen. Es ist jedoch möglich, den Aktionsbereich unseres VIC im Gesamtspeicher zu verschieben und somit das Problem zu beseitigen. Wie man das macht, wird am Ende dieses Abschnitts beschrieben, da dies mit der eigentlichen Programmierung der Grafik nichts zu tun hat.

Bevor man eine Grafik erzeugen will, muß natürlich der VIC darüber informiert werden, daß er eine Grafik erzeugen und in welchem Modus dies geschehen soll.

Untersucht man die Tabelle in Bild 1, so entdeckt man in Register 17 und 22 die entprechenden Bits zum Ein- und Ausschalten des HiRes- und des Multicolor-Modus.

Doch wie, wird sich mancher Basic-Programmmierer fragen, kann man von Basic aus einzelne Bits löschen oder setzen? Um diese Frage zu beantworten, muß man etwas in die Welt der Binär-Arithmetik mit ihren logischen Verknüpfungen eintauchen:

Das Basic des C 64 beherrscht unter anderem auch zwei logische Operatoren, nämlich »AND« und »OR«. Sie bewirken eine logische Und- beziehungsweise Oder-Verknüpfung zwischen zwei Werten. Bild 2 zeigt eine Wahrheitstabelle, die angibt, wie sich die Verknüpfung auswirkt.

Etwas zur »Wahrheit«

Dieses Verknüpfen der einzelnen Bits kann auch zum gezielten Setzen oder Löschen von bestimmten Bits verwendet werden. Dazu verknüpft man einfach das entsprechende Byte mit einem bestimmten Wert, so daß das gewünschte Bit 1 oder 0 wird. Hier einige Beispiele:

Wir haben ein Byte mit dem Wert 155. Binär umgeformt sähe der Wert so aus:

10011011 = 155 (dezimal)

Angenommen in diesem Byte wollen wir das vierte Bit von rechts (also Bit 3) löschen, das heißt gleich Null setzen. Nun braucht man einen Wert, der mit »AND« oder »OR« verknüpft das Bit Nummer 3 löscht, die restlichen Bits aber unverändert läßt.

Betrachtet man die Wahrheitstabellen für »AND« und »OR« (Bild 2), so stellt man fest, daß sich die Und-Verknüpfung dafür eignen würde.

10011011 = 155 AND 11110111 = 247

10010011 = 147

Und schon ist das besagte Bit gelöscht. Allgemein erreicht man den dezimalen Wert zur Und-Verknüpfung durch folgende Formel:

255-(dezimaler Wert des zu löschenden Bits)

In unserem Beispiel ist der Stellenwert unseres Bits Nummer 3 gleich Drei. Der Dezimalwert errechnet sich also aus 2³, das ergibt 8. Setzen wir ihn in die Formel ein, so erhalten wir den gewünschten Wert 247 zur Und-Verknüpfung:

155 AND (255-8) = 147

Nach demselben Muster läßt sich selbstverständlich auch ein Bit setzen. Hier allerdings bietet sich der »OR«-Operator, also die Oder-Verknüpfung an. Bleiben wir beim Beispiel von vorhin, nur daß nun Bit Nummer 6 (das zweite Bit von links) auf Eins gesetzt werden soll:

OR 10011011 = 155 O1000000 = 64

11011011 = 219

Das entsprechende Byte muß nur mit dem dezimalen Wert des zu setzenden Bits ge-oder-t werden, um dieses Bit gleich Eins werden zu lassen. Der Stellenwert des Bits Nummer 6 beträgt 2⁶, und somit nach Adam Riese 64:

155 OR 64 = 219

Nach diesem Prinzip kann man sämtliche Bits in einem Byte setzen oder löschen. Genauso werden auch die einzelnen Bits in den Registern des VIC 6569 manipuliert.

Zum Einschalten der hochauflösenden Grafik sind einige POKE-Befehle nötig. Im folgenden einige Basic-Zeilen, die die hochauflösende Grafik einschalten:

60000 REM ***GRAFIK EINSCHALTEN ***

60100 REM

60200 VIC=53248:REM STARTADRESSE VIC

60300 POKE VIC+17, PEEK(VIC+17) OR 215

60400 POKE VIC+17, PEEK(VIC+17) OR 216

60450 POKE VIC+24, PEEK(VIC+24) OR 8

Nun muß man noch entscheiden, ob man im vierfarbigen Multicolor-Modus mit einer niedrigeren Auflösung arbeiten will oder die Zweifarben-Grafik mit 320 * 200 ansprechbaren Punkten benutzen möchte.

Für die hochauflösende Grafik muß man im Normalzustand des Computers eigentlich nichts mehr verändern, sollte jedoch sicherheitshalber das Multicolor-Bit in Register 22 löschen. Das geschieht mit:

60500 POKE VIC+22, PEEK(VIC+22) AND 255-16

Soll der Multicolor-Modus eingeschaltet werden, ist ein entsprechender POKE-Befehl zu verwenden, der das Bit setzt:

60500 POKE VIC+22, PEEK(VIC+22) OR 16

Doch damit ist das Einschalten der Grafik genaugenommen noch nicht zu Ende. Startet man obiges Programm, so schaltet der VIC zwar auf Grafik um, doch man wird nur ein buntes Durcheinander von verschiedenfarbigen Punkten auf dem Bildschirm erkennen.

Grafik einschalten

Das liegt daran, daß der jetzt vom VIC als Grafikspeicher deklarierte Bereich (normalerweise \$2000-\$3FFF) zuvor anderweitig benutzt wurde. Daher ist er mit »wilden« Werten »gespickt«, die der Video-Chip in seinem Bitmap-Modus als wirres Muster auf den Bildschirm bringt.

Aus diesem Grund muß der Grafikspeicher vor Benutzung stets »leergeräumt«, das heißt sämtliche 64000 Bit geföscht werden. Das ist mit einer einfachen FOR-NEXT-Schleife zu bewerkstelligen. Im folgenden Basic-Programm ist dies realisiert.

61000 REM ***GRAFIKSPEICHER LÖSCHEN ***

61100 REM

61200 VD= 8192:REM STARTADRESSE GRAFIKSPEICHER

61300 FOR X=VD to VD+8000

61400 POKE X,0

61500 NEXT X

Fügt man diese Basic-Zeilen zu unserem Programm hinzu, kann man feststellen, daß das »Punktewirrwarr« langsam aber sicher verschwindet. Die Farben bleiben jedoch, wo sie sind. Wir erinnern uns, daß im Grafik-Modus die Farbe jedes 8 * 8-Kästchens in einem gesonderten Farb-RAM festgelegt ist. In unserem Fall liegt es, wie schon erwähnt, im Bereich des normalen Textbildschirms.

Jedem 8*8-Kästchen im Grafikspeicher ist ein Byte im Farb-RAM zugeordnet. Die vier höchstwertigen Bits eines jeden Bytes geben dabei die Farbe der gesetzten, die vier niederwertigen Bits die der nichtgesetzten Punkte an.

Um ein »anständiges« Grafikbild zu erzeugen, muß die Farbe jedes Kästchens einheitlich gesetzt werden, was wiederum in einer FOR-NEXT-Schleife geschehen kann:

62000 REM ***FARBE SETZEN ***

62100 REM

62200 FR=1024: REM ANFANGSADRESSE FARBRAM

62300 FARBE= 0*16 + 14:REM PUNKTE SCHWARZ-

HINTERGRUND HELLBLAU

62400 FOR X=FR TO FR+1000

62500 POKE X, FARBE: REM FARBWERT SETZEN

62600 NEXT X

Jetzt haben wir einen leeren Grafik-Bildschirm mit blauem Hintergrund. Die Grafikpunkte werden später in der Farbe Schwarz auf dem Monitor erscheinen.

Drücken Sie nun RUN/STOP und RESTORE zugleich, gelangen Sie wieder in den normalen Text-Modus zurück. Ein laufendes Basic-Programm wird dabei aber unterbrochen. Soll dies nicht geschehen, muß man die Grafik vom Programm aus wieder abschalten. Dazu müssen lediglich die Bits wieder gelöscht werden, mit denen man den Grafik-Modus zuvor eingeschaltet hatte.

Das sind also die Bits 5 und 6 im VIC-Register 17:

63000 REM ***GRAFIK AUSSCHALTEN ***

63100 REM

63200 VIC=53248: REM GRUNDADRESSE VIC

63300 POKE VIC+17, PEEK(VIC+17) AND 255-32:REM BIT 5

63400 POKE VIC+17, PEEK(VIC+17) AND 255-64:REM BIT 6

Damit hat man alle Programmteile zusammen, um die HiRes-Grafik zu bedienen.

Jetzt zum schwierigeren Teil, dem Setzen und Löschen von einzelnen Punkten. Hierbei müssen einige Berechnungen angestellt werden, bevor der Punkt auf dem Bildschirm erscheint.

Es ist leider nicht möglich, Punkte direkt über X- und Y-Koordinaten in den Grafikspeicher einzugeben. Das liegt am recht unhandlichen Aufbau des Grafikspeichers.

So wird das Grafikbild nicht Zeile für Zeile hintereinander im Speicher abgelegt, sondern wie im Zeichengenerator die einzelnen Zeichen in Blöcken von jeweils 8 * 8 Punkten.

8 Bytes des Grafikspeichers sind jeweils für eine solche 8 * 8-Matrix (auch Grafik-Matrix oder Grafik-Kästchen genannt) zuständig. Je eine 8-Punkte-Reihe in dieser Matrix wird durch ein Byte dargestellt.

Die nächsten 8 Byte liefern dann die Information für die zweite Matrix, die folgenden acht für den dritten Block und so weiter bis zum rechten Rand des Bildschirms. Dann beginnt die zweite Matrix-Zeile nach dem gleichen Schema und wird so Kästchenzeile für Kästchenzeile bis zum unteren Bildschirmrand fortgeführt. Bild 3 veranschaulicht dieses Prinzip.

Insgesamt passen 320/8, also gleich 40 der 8 * 8-Blöcke in eine Reihe und 200/8, also gleich 25 8 * 8-Blöcke in eine Spalte der Grafik. Man sieht, daß dies dem Text-Modus ähnelt, da ja ein normales Zeichen auch aus einer 8 * 8-Matrix besteht.

Wegen diesem, für den Programmierer etwas komplizierten Bildaufbau einer HiRes-Grafik, ist es nur mit einigen Berechnungen möglich, die einzelnen Punkte wie in einem Koordinatensystem nach X- und Y-Koordinaten festzulegen. Die X-Achse legen wir dabei waagrecht von links nach rechts und numerieren die Punkte in dieser Richtung nach ihrer Anzahl von 0-319. Die Y-Achse wird senkrecht von oben nach unten von 0-199 angelegt. Jeder Punkt wird dadurch mit seinem X- und Y-Wert in seiner Position auf dem Bildschirm eindeutig bestimmt. Um von den Koordinaten (X,Y) eines Punktes auf das richtige Byte und Bit im Grafikspeicher zu schließen, bedarf es einiger Überlegungen. Betrachten wir zunächst die Y-Koordinate.

Im ersten Schritt wird der Y-Wert durch acht dividiert. Dadurch ermittelt man die Kästchenzeile des zu berechnenden Grafikpunktes:

Kästchenzeile = INT(Y/8)

Wie schon ausgerechnet, passen 40 Grafik-Kästchen in jeweils eine der Kästchenzeilen. Jede Grafik-Matrix benötigt 8 Byte. Eine Kästchenzeile belegt demnach 40 * 8 = 320 Byte des Grafikspeichers.




Bild 3. Bildschirmaufbau im HiRes-Modus

Multiplizieren wir nun das Ergebnis der oben beschriebenen Division mit 320, erhalten wir jetzt die relative Startadresse der errechneten Kästchenzeile im Grafikspeicher. Adresse der Kästchenzeile = 320 * INT(Y/8)

Schließlich darf man die restlichen Bytes der obigen Division nicht vergessen und zählt sie zur besagten Adresse dazu.

Der Divisionsrest berechnet sich sehr einfach:

DivRest = Y-(Kästchenzeile * 8)

Kennt man die Gesetze der Binärarithmetik, erkennt man sofort eine einfachere Berechnung des Restes einer Division durch den Wert 8:

DivRest = Y AND 7

Addieren wir den Rest zu unserer Adresse hinzu, erhalten wir letztendlich folgende Formel:

Y-Adresse = 320 * INT(Y/8) + (Y AND 7)

Jetzt benötigt man noch den X-Wert des Grafikpunktes. Wie oben dividiert man ihn durch 8, um analog dazu die Nummer der Kästchenspalte, in der sich der Punkt befindet, zu erhalten.

Kästchenspalte = INT(X/8)

Daraus läßt sich durch eine Multiplikation mit acht die Anzahl der Bytes berechnen, die zur vorhin ermittelten Y-Adresse dazugezählt werden müssen:

Bytes = 8 * INT(X/8)

Damit hätte man die Adresse des Grafik-Bytes, in dem der betreffende Punkt gespeichert ist, gefunden.

Grafikadresse = 320 * INT(Y/8) + (Y AND 7) + (8 * INT(X/8))

Was geschieht mit dem Rest der Division des X-Wertes; muß auch er eine Bedeutung haben? Er gibt an, welches Bit in der Adresse gesetzt werden muß, um unseren Grafikpunkt auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

Man berechnet die Nummer des Bits folgendermaßen: Bitnummer = 7-(X AND 7)

Nun kann der Grafikpunkt an der richtigen Stelle gesetzt oder gelöscht werden. Wie man einzelne Bits von Basic aus setzt oder löscht, ist Ihnen ja bereits bekannt. Listing 2 und 3 zeigen zwei kleine Basic-Programme zum Setzen und Löschen von Grafikpunkten, die unsere erstellten Formeln verwenden.

Durch weitere Berechnungen lassen sich daraus auch weitere Grafikfunktionen programmieren. Probieren Sie doch einmal ein Basic-Programm zu schreiben, das eine Linie zwischen zwei vorgegebenen Punkten (X1;Y1) und (X2;Y2) zieht.

Im Multicolor-Modus (Bit 4 = 1 im VIC-Register 22) läuft die Punkteberechnung ähnlich ab. Der entscheidende Unterschied ist die nur halbe Auflösung von 160, dafür aber doppelt breiten Punkten in X-Richtung. In Y-Richtung hat sich nichts geändert. Die Formel zur Berechnung der Y-Adresse des Grafikpunktes ist demnach im HiRes-und im Multicolor-Modus identisch (siehe auch Bild 4).

Man erkennt, daß nun 2 Bit für einen Grafikpunkt zuständig sind. Ein Byte hat also nur noch für vier Punkte Platz. Das bedeutet eine Änderung bei den Formeln »Bytes« und »Bitnummer«. Auch das Setzen oder Löschen von Punkten ist nun etwas komplizierter.

Bytes = 8 * INT(x/4)

Bitnummer1 = (3-(X-(4*INT(X/4))))*2

Bitnummer2 = Bitnummer1 + 1

Da jetzt auch 2 Bit pro Punkt verändert werden müssen, gibt es auch zwei Bitnummern. Listing 4 zeigt das Setzen eines Punktes in Multicolor.

Als Anwendungsbeispiele sollen die Listings 5 und 6 dienen, die beide eine Sinuskurve auf den Bildschirm bringen. Das Programm in Listing 5 tut dies im HiRes-Modus; das Programm in Listing 6 verwendet die Multicolor-Grafik.

Sprites richtig programmiert

Die Fähigkeit des VIC, Sprites zu erzeugen, ist wohl jedem bekannt. Sprites sind genau gesagt kleine Grafiken von 24*21 Punkten Größe, die frei über den Bildschirm bewegt werden können. Der VIC kann 8 Sprites gleichzeitig auf dem Bildschirm verwalten.

Er tut dies über einige seiner Register, die sämtliche Informationen über alle Sprites enthalten.

Anders als bei der hochauflösenden Grafik wird ein Sprite Punkt für Punkt, das heißt Bit für Bit der Reihe nach im Speicher abgelegt (siehe Bild 5).

So ist die Erstellung von Sprites etwas einfacher als die Erzeugung von Grafik.

Jedes Sprite besteht aus 24 * 21, also 504 Punkten und braucht somit 504/8 = 63 Byte Speicherplatz.

Die Farbinformationen für »normale« Sprites entnimmt der VIC aus eigens dafür angelegten Sprite-Farbregistern (VIC-Register 39-46; Adressen 53287 bis 53294). Eine Farbänderung von beispielsweise Sprite Nummer 3 auf rot ist mit POKE 53290,2 zu bewerkstelligen.

Damit liegt der Nachteil »normaler« Sprites schon auf der Hand. Sie können nur aus jeweils einer Farbe bestehen, die in das entsprechende Farbregister gePOKEt wird.

Wenn es normale Sprites gibt, so muß es wohl auch noch andersartige Sprites geben. Die gibt es auch: es sind die Multicolor-Sprites.

Wie bei der Multicolor-Grafik kann ein solches Sprite aus bis zu vier verschiedenen Farben bestehen (wenn man die Hintergrundfarbe mitrechnet). Doch wie sollte es anders sein, ein solch buntes Sprite besitzt nur noch die halbe Auflösung von 12 * 21 Punkten. Auch hier sind die Punkte wieder doppelt so breit wie normal und werden jeweils durch 2 Bit im Speicher repräsentiert. Dabei bestimmt wieder der Zustand der beiden Bits, woher der Farbwert für diesen Punkt stammen soll:

GRUNDLAGEN C 64

- 00 Hintergrund-Farbregister
- 01 Multicolor-Register 0 (Register 37)
- 10 Multicolor-Register 1 (Register 38)
- 11 Sprite-Farbregister (Register 39-46)

Man sieht, daß alle Multicolor-Sprites zwei gemeinsame Farbregister haben. Das sind die Multicolor-Register 0 und 1. Nur das Register für die vierte Farbe ist für jedes Sprite extra angelegt, und kann somit für alle Sprites unterschiedlich gewählt werden. Der Aufbau entspricht dem eines normalen Sprites mit dem einen Unterschied, daß nun 2 Bit einen Punkt darstellen (Bild 6).

Ob ein Sprite »normal« oder in Multicolor dargestellt werden soll, ist in einem besonderen VIC-Register festgehalten (Register 28; Adresse 53276). Jedem Sprite ist ein Bit dieses Registers zugeordnet. Ein gesetztes Bit bedeutet für den Video-Chip, daß es sich bei dem entsprechenden Sprite um ein Multicolor-Sprite handelt. POKE 53276,128 macht zum Beispiel das Sprite Nummer 7 zum Multicolor-Sprite.

Nachdem man sich überlegt hat, welche Sprites »normal« oder im Multicolor-Modus verwaltet werden sollen, stellt sich noch die Frage, wie man seinen Spriteentwurf am einfach-

sten in den Speicher bringt.

Hat man keinen Sprite-Editor zur Hand, muß man diese Arbeit wohl oder übel selbst tun. Dazu legt man sich auf Papier ein Raster von 24 * 21 Punkten an und zeichnet sich seinen Entwurf Punkt für Punkt hinein. Auf einem zweiten Entwurf zeichnet man sich sein Sprite im Bitmuster auf. Jeder gesetzte Punkt entspricht einer Eins im Muster, alle ungesetzten Punkte haben den Wert Null (Bild 7).

Für ein Multicolor-Sprite legt man entsprechend ein 12 * 21-Raster an und verfährt nach demselben Muster. Der Unterschied ist nur, daß man im zweiten Entwurf nun pro Punkt 2 Bit entsprechend der Farbe einträgt, die der Punkt

später haben soll.

Anschließend rechnet man der Reihe nach 8 Bit (also immer ein Byte) in einen dezimalen Wert um und notiert sie neben dem Raster (Bild 7).

Hat man seine 63 Byte zusammengestellt, müssen sie durch POKE-Befehle an den richtigen Platz im Speicher gebracht werden. Dazu muß man sie in den 16-KByte-Adressierungsbereich des VIC legen, damit sie auch gelesen und verarbeitet werden können. Zu diesem Zweck wird der VIC-Bereich in Blöcke zu je 64 Byte eingeteilt. Jeder Block erhält eine Nummer von 0 bis 255. Unsere Spritedefinition muß nun in einem dieser Blöcke untergebracht werden.

In der Einschaltkonfiguration gibt es allerdings einige Einschränkungen. Hier überschneidet der Adreßbereich des VIC einige wichtige Teile des Speichers, wie zum Beispiel die

Zeropage.

Block Nummer 0 hätte die Startadresse \$0000, Block 1 die Adresse \$0040 (dezimal 64) und so weiter.

Setzen wir unser Sprite in diesen Bereich, hätte das verheerende Folgen für die Funktionsbereitschaft unseres C 64. Die ersten Blöcke, die keinen so sehr wichtigen Speicher belegen, sind die Blöcke

- 11 Bereich \$02C0-02FE (704-766)
- 13 Bereich \$0340-037E (832-894)
- 14 Bereich \$0380-03BE (896-958)
- 15 Bereich \$03C0-03FE (960-1022)

Arbeiten Sie mit der Datasette, kann es dabei auch zu Problemen kommen, da sich die Blöcke 13, 14 und 15 im Kassettenpuffer befinden.

Danach ist es erst wieder ab Block 128, das heißt ab Adresse \$2000 (8192) möglich, gefahrlos Sprite-Definitionen abzulegen. Vorsicht sei aber geboten bei großen Basic-Programmen oder wenn Sie gleichzeitig mit HiRes-Grafik arbeiten, da ja bekanntlich ab \$2000 (8192) das Grafikbild abgelegt ist. Verschieben Sie den Adreßbereich des VIC, können Sie diesen Problemen teilweise aus dem Weg gehen.

Wollen wir aber nur eine Spritedefinition abspeichern, genügen uns die Blöcke 11 und 13 bis 15.

Nehmen wir für unser Sprite den Block 11 und schreiben eine kleine Routine, die uns alle 63 Byte der Definition in diesen Block POKEt. Am besten legt man die Spritewerte in DATA-Zeilen ab und benutzt eine FOR-NEXT-Schleife (Listing 7 verwendet ein kleines Demo-Sprite).

So stehen sie im Speicher

Damit ist die Arbeit der Definition noch nicht zu Ende. Jetzt muß dem VIC mitgeteilt werden, daß unser Sprite ab Block 11 gespeichert ist. Dazu benutzt der VIC je einen Zeiger für jedes der 8 Sprites. Er zeigt auf den Block, aus dem er die Definition für das augenblickliche Aussehen eines jeden Sprites nehmen soll.

Die Zeiger liegen am Ende des Video-RAMs. Das Video-RAM ist genau 1 KByte, also 1024 Byte groß. Zur Darstellung des Bildschirms werden aber nur 40 * 25 = 1000 Byte benötigt. Der Rest, das sind 24 Byte, liegt brach. Davon werden die letzten 8 Byte als Sprite-Zeiger benutzt. Das sind in unserem Fall die Adressen \$07F8-07FF (dezimal 2040-2047). Die Adresse 2040 enthält den Zeiger für Sprite Nummer null, die Speicherstelle 2041 ist für Sprite 2 zuständig und so weiter bis zum Zeiger für Sprite 7 bei Adresse 2047.

Verlegen wir das Video-RAM in einen anderen Bereich (diese Möglichkeit besteht), liegen die Sprite-Zeiger selbstverständlich in anderen Speicherstellen. In diesen Zeigern stehen nun die Blocknummern, bei denen die Definitionen für jedes der 8 Sprites stehen.

Wollen wir dem Sprite 0 zum Beispiel das Aussehen unseres oben genannten Demo-Sprites geben, stellen wir den Zeiger für Sprite 0 auf Block 11 (in dem unsere Sprite-Definition gespeichert ist). Mit POKE 2040,11 ist das schnell geschehen. Soll ein zweites Sprite genauso aussehen, genügt ein entsprechender POKE-Befehl: POKE 2042,11.

Wir legen den gewünschten Zeiger auf denselben Block, und somit sieht Sprite Nummer 2 so aus wie Sprite Nummer 0. Man kann also jede beliebige Sprite-Definition für jedes beliebige Sprite nutzen. Eine Multicolor-Definition für ein normales Sprite zu verwenden, ist natürlich nicht ratsam. Sie können es ja zum Spaß einmal ausprobieren.

Es ist möglich, jederzeit die Definition eines Sprites zu wechseln, indem man den Zeiger auf einen anderen Block stellt. So kann man das Aussehen eines Sprites blitzschnell ändern und somit den Effekt einer Animation erzielen.

POKE 2040,13 ändert das Aussehen des Sprites 0 sofort auf die Definition in Block 13.

Bevor man jedoch ein Sprite auf dem Bildschirm sehen kann, muß es erst eingeschaltet werden. Dazu besitzt der VIC das Register 21 mit der Adresse 53269, das den Einschaltzustand aller Sprites enthält. Für jedes Sprite ist wieder ein Bit des Registers zuständig. Schalten wir also unser Sprite 0 ein:

POKE 53269,1 (Bit 0 wird gesetzt)

Jetzt ist möglicherweise immer noch nichts auf dem Bildschirm zu entdecken, das unserem Sprite gleicht. Womöglich steht es in einer Position außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs.

Der Bereich, in dem sich ein Sprite befinden kann, ist wie ein Koordinatengitter in X- und Y-Richtung aufgeteilt. Das Gitter ist aber größer als der sichtbare Bildschirm. Es ist möglich, das Sprite einzelpunktweise von 0-511 in X-Richtung und von 0-255 in Y-Richtung zu bewegen.

Der Nullpunkt unseres Sprite-Koordinatengitters liegt weit außerhalb des Bildschirms in der linken oberen Ecke. Positionieren wir das Sprite auf die Koordinaten 20,30, ist es vollständig in der linken oberen Ecke sichtbar. Die Übergröße




Bild 4. So werden die Bildschirmpunkte im Multicolor-Modus beschrieben

des Sprite-Bewegungsraumes führt zu dem recht schönen Effekt, daß man das Sprite zu allen Seiten des Bildschirms punktweise hinauswandern lassen kann. Doch wo werden die X,Y-Positionen für jedes Sprite gespeichert?

Bewegung von Sprites

Betrachtet man Bild 1, die Registertabelle des VIC, entdeckt man sie sofort. Die ersten 17 Register sind für die Position der 8 Sprites reserviert. Durch einfache POKE-Befehle kann man die X- und Y-Werte aller Sprites schnell verändern und somit jedes Sprite blitzartig an sämtliche Positionen des Sprite-Koordinatengitters versetzen:

POKE 53248,150 POKE 53249,111

Mit diesen Befehlen wird zum Beispiel Sprite 0 auf Position x=150 und y=111 plaziert.

Die X-und Y-Register aller Sprites können nur Werte von 0-255 annehmen. Will man ein Sprite auf eine X-Position verschieben, die größer als 255 ist (bis maximal 511), muß ein Übertrag auf ein anderes Register geschehen. Dabei muß im Register 16 (53264), dem Übertragsregister, das Bit für das betreffende Sprite gesetzt werden.

In Listing 8 wurde das eben Beschriebene in ein Programm umgesetzt, das die Bewegung eines Sprites verdeutlichen soll.

Doch damit sind die Fähigkeiten unseres Videoprozessors noch nicht ausgeschöpft. So kann jedes Sprite seine Größe in X- und Y-Richtung verdoppeln.

Für diesen Effekt sind die Register 23 (Adresse 53271) für die Y-Vergrößerung und 29 (Adresse 53277) für die X-Vergrößerung verantwortlich. Wieder ist in diesen Registern für jedes Sprite ein Bit zuständig, dessen Zustand dem VIC mitteilt, ob das Sprite normal oder vergrößert dargestellt werden soll. POKE 53271,64 beispielsweise vergrößert das Sprite Nummer 6 in Y-Richtung auf doppelte Höhe.

Betrachtet man die Registertabelle in Bild 1, entdeckt man noch einige andere Sprite-Register, mit deren Hilfe man weitere Eigenschaften der Sprites einstellen kann.

Register 27 (Adresse 53275) erlaubt für jedes Sprite die Wahl, ob es auf dem Bildschirm vor den Hintergrundzeichen oder dahinter bewegt werden soll. Ist das entsprechende Bit




Bild 5. Aufbau eines HiRes-Sprites mit 24*21 Punkten. Das ist die maximal erreichbare Auflösung.




Bild 6. Ein Multicolor-Sprite verfügt nur mehr über eine Auflösung von 12*21 Punkten

gesetzt, so erscheint das angesprochene Sprite hinter den Hintergrundzeichen. Ein gelöschtes Bit gibt dem Sprite Priorität vor dem Hintergrund.

Hintergrundzeichen sind in diesem Fall alle gesetzten Punkt die sich außer den Sprites noch auf dem Bildschirm befinden. Das können wahlweise Zeichen oder auch Grafikpunkte sein.

Stoßen 2 Sprites zusammen, so wird das von Register 30 (Adresse 53278) angezeigt. Der VIC setzt dabei die entsprechenden Bits der Sprites, die kollidiert sind. Sind beispielsweise Bit 5 und 6 gleich 1, zeigt dies eine Berührung von Sprite Nummer 5 mit Sprite Nummer 6 an.

Dabei ist aber Vorsicht geboten, da nach dem Zusammenstoß die Bits nicht mehr selbständig vom Videoprozessor zurückgesetzt werden. Nach jeder Kollisionsabfrage sollte daher das Register regelmäßig vom Basic-Programm gelöscht werden. Mit POKE 53278,0 ist das schnell getan.

Das nächste Register mit der Nummer 31 hat die Adresse 53279 und registriert eine Berührung eines Sprites mit einem Hintergrundzeichen. Wie in Register 30 besagt ein gesetztes Bit, daß das entsprechende Sprite gerade einen Punkt des Hintergrundes berührt hat. Auch hier muß das Register danach wieder von Hand gelöscht werden. So sollte der Befehl POKE 53279,0 nach der Kollisionsabfrage nicht fehlen.

Die Abfrage, ob bestimmte Bits gesetzt sind, ist mit einer IF-THEN-Abfrage leicht zu bewerkstelligen.

Wollen wir überprüfen, ob die Sprites 2 und 7 zusammengestoßen sind, so benutzen wir die folgende Basic-Zeile: IF (PEEK(53278) AND (212) <> 0) AND (PEEK(53278) AND (217) <> 0) THEN ... :REM KOLLISION

Damit hätten wir sämtliche Funktionen des VIC beisammen, um alle 8 Sprites auf dem Bildschirm »tanzen« zu lassen.

Bleibt nur noch die Möglichkeit, den Adreßbereich des VIC-Chips zu verschieben.

In manchen Fällen, wie bei besonders langen Basic-Programmen, ist es manchmal notwendig, den HiRes-Grafikspeicher in einen anderen Bereich zu verlegen, als er nach dem Einschalten steht. Durch bestimmte Register im VIC und im CIA 2 (den wir auch noch besprechen werden) kann der 16-KByte-Adreßbereich des VIC im Speicher verschoben werden. Zuständig dafür sind die Bits 0 und 1 im GRUNDLAGEN C64

Register 0 der CIA 2, die je nach Zustand den Arbeitsbereich des VIC in bestimmte Speicherbereiche Ihres C64 legen:

Bits 1/0 Arbeitsbereich des VIC

11 \$0000-\$3FFF (0-16383)

01 \$4000-\$7FFF (16384-32767)

10 \$8000-\$BFFF (32768-49151)

00 \$C000-\$FFFF (49152-65535)

Verlegen Sie zum Beispiel den Arbeitsbereich des VIC auf \$4000-7FFF (16384-32767), werden auch sämtliche Bildspeicherfunktionen mitverschoben. So liegt nun das Video-RAM im Bereich von \$4400-47FF. Auch der Zeichengenerator liegt an anderer Stelle und der Beginn der Sprite-Definitionsblöcke beginnt dann bei \$4000 (16384), das heißt Block 0 fängt bei Adresse 16384 und nicht mehr bei Adresse 0 an.

POKE 56576, PEEK(56576) AND (255-2)

würde das eben Erklärte realisieren. Ohne weitere Veränderungen wäre aber so kein anständiges Arbeiten mit dem Computer mehr möglich.

Innerhalb des 16-KByte-Adressierungsbereiches läßt sich auch der Bildschirmspeicher in 1-KByte-Schritten verschieben. Um das durchzuführen, sind die Bits 4 bis 7 im VIC-Register 24 zuständig.

Diese 4 Bit repräsentieren die dezimalen Werte von 0 bis 15 und geben an, in welchem 1-KByte-Block sich das Video-RAM befindet. Im Einschaltzustand haben die 4 Bit den Binärwert %0001, was dezimal dem Wert 1 entspricht (Bildschirm in Block 1 bei \$0400; dezimal 1024). Wollen wir den Bildschirm nach \$0800 (2048), also nach Block 2 verschieben, ist es notwendig, die 4 Bit mit dem Wert 2 zu belegen. Die Bits müssen dann wie folgt gesetzt werden: %0010, was dem Wert 2 entspricht.

Wie das Video-RAM kann auch der Zeichengenerator, das heißt der Speicher, an dem die Bitmuster der Zeichen abgelegt sind, innerhalb des VIC-Arbeitsbereiches verschoben werden. Dies ist lediglich in 2-KByte-Schritten möglich und wird mit den Bits 1 bis 3 des VIC-Registers 24 ermöglicht.

»Verschiebereien«

Auch hier repräsentieren diese 3 Bit einen Wert, der beschreibt, in welchem 2-KByte-Block der Zeichengenerator liegt. Im Normalfall sind die Bits folgendermaßen gesetzt: %010, was dezimal dem Wert 2 entspricht. Der Zeichengenerator liegt also im zweiten 2-KByte-Block des VIC-Arbeitsbereiches. Theoretisch wäre dies der Bereich von \$1000-1FFF (dezimal 4096-8191). Eine hardwaremäßige Verschaltung hat aber den Effekt, daß beim Zugriff des VIC auf diesen Adreßbereich automatisch auf das Charakter-ROM im Bereich \$D000-DFFF zugegriffen wird. Dort steht der normale Zeichensatz des C64 und bringt somit die Zeichen auf den Bildschirm.

Verschiebt man den Zeichengenerator beispielsweise auf den Bereich \$2000-2FFF (dezimal 8192-12287; Bits 1 bis 3 auf %100), werden die Bitmuster für die Zeichen tatsächlich aus diesem Bereich geholt. Haben Sie dann dort keinen eigenen Zeichensatz gespeichert, wird sich ein heilloses Durcheinander auf dem Bildschirm einstellen. Diese Tatsache ermöglicht aber auch die Herstellung eigener Zeichensätze und kann somit von Vorteil sein.

Schließlich kann auch noch der Grafikspeicher innerhalb des 16-KByte-Arbeitsbereiches auf zwei Positionen verschoben werden. Position 0 wäre der untere 8-KByte-Bereich und Position 1 der beim Einschalten eingestellte obere 8-KByte-Bereich des VIC-Arbeitsspeichers. Liegt der VIC-Adreßbereich von \$0000-3FFF (0-16383), so kann also wahlweise der Grafik-Bildschirm auf \$0000-\$1FFF oder auf \$2000-3FFF gelegt werden. Ein Verlegen auf \$0000 wäre

Register	Bedeutung	Adresse
0 1 2-3	Tonfrequenz für Stimme 1 höherwertiges Byte Tonfrequenz für Stimme 1 niederwertiges Byte Pulsbreite für Rechteckschwingung	54272 54273 54274-54275
2.0	höher- und niederwertiges Byte	04214-04210
4	Steuerregister für Stimme 1	54276
	Bit 0 KEY: 1= Ton beginnt nach der entsprechenden Hüllkurve zu erklingen	
	Bit 1 SYNC: 1= synchronisiert Oszillator 1 und 3 Bit 2 RING: 1= Dreiecksausgang wird durch eine	
	Modulation von Oszillator 1 und 3 ersetzt Bit 4 TRI: 1= Dreiecksschwingung	
P. S. S. S.	Bit 5 SAW: 1= Sägezahnschwingung	ELECTION B
	Bit 6 PUL: 1= Rechteckschwingung (Pulsbreite in den Registern 2 und 3)	
	Bit 7 NSE: 1= Rauschen	
5	Hüllkurvenregister 1	54277
	Bits 0-3 : Decay-Wert (0-15) Bits 4-7 : Attack-Wert (0-15)	
6	Hüllkurvenregister 2	54278
AS COM	Bits 0-3 : Release-Wert (0-15)	No.
7-13	Bits 4-7 : Sustain-Wert (0-15) Entsprechende Register für Stimme 2 Ausnahmen	54279-54285
7-13	SYNC synchronisiert Oszillator 2 und 1	04219-04200
	RING Dreiecksausgang wird durch Modulation von Oszilla-	10333
14 00	tor 2 und 1 ersetzt	F4000 F4000
14-20	Entsprechende Register für Stimme 3 Ausnahmen SYNC synchronisiert Oszillator 3 und 2	54286-54292
	RING Dreiecksausgang wird durch Modulation von Oszilla- tor 3 und 2 ersetzt	
21-22	Filterfrequenzregister nieder- und höherwertiges Byte	54293-54294
	Die Frequenz errechnet sich mit diesem Wert (FW) durch F=(30+FW+5.8)	
23	Filterresonanz und Stimmenschalter	54295
In and	Bit 0 : 1= Stimme 1 wird über den Filter geleitet Bit 1 : 1= Stimme 2 wird über den Filter geleitet	
	Bit 2 : 1 = Stimme 3 wird über den Filter geleitet	0500000
	Bit 4-7 : Filterresonanz (0-15)	
24	Lautstärke und Filter an/aus	54298
	Bit 0-3 : Gesamte Lautstärke Bit 4 : 1= Tiefpaß eingeschaltet	
	Bit 5 : 1= Bandpaß eingeschaltet	
1 2 1 1 1 1	Bit 6 : 1= Hochpaß eingeschaltet	
	Bit 7 : 1= Stimme 3 wird stumm geschaltet	
	Register können nur gelesen werden:	
25-26 27	A/D-Wandler 1 und 2	54297-54298
21	Rauschgenerator-Wert von Stimme 3 augenblicklicher Stand des Rauschgenerators; erzeugt	54299
	gute Zufallszahlen	1
28	Hüllkurvengenerator-Wert von Stimme 3	54300
7	augenblicklicher Stand der Lautstärke von Stimme 3 durch die Hüllkurve; geeignet zur Modulation anderer Parameter	3.5

Bild 7. Die Registerbelegung des SID 6581

Register	Bedeutung	Adresse
8	Zehntelsekunden der Echtzeituhr	56328
	Bits 0-3 Zehntelsekunden	
9	Sekunden der Echtzeituhr	56329
	Bit 0-3 Einersekunden	19100100
	Bit 4-6 Zehnersekunden	
10	Minuten der Echtzeituhr	56330
	Bit 0-3 Einerminuten	1019774
	Bit 4-6 Zehnerminuten	
11	Stunden der Echtzeituhr	56331
	Bit 0-3 Einerstunden	
	Bit 4-6 Zehnerstunden	
	Bit 7 0 = vormittags (AM)	852878
	1 = nachmittags(PM)	

Bild 8. Notwendige Register des CIA zur Nutzung der Echtzeituhr

allerdings nicht sehr ratsam, da sich sonst der Grafikspeicher mit der wichtigen Zeropage überschneiden würde.

Das Verschieben der eben genannten Bereiche erfordert aber einiges an Programmiererfahrung und sollte nur mit äußerster Vorsicht geschehen.

Damit wäre der Abschnitt über den VIC 6569 abgeschlossen. Sollte Ihnen aufgrund der Informationsfülle der Kopf noch nicht rauchen, wird er es spätestens am Ende des nächsten Abschnittes tun. Denn da nehmen wir den SID 6581 mit seinen Eigenschaften zur Klangerzeugung unter die Lupe.

Der SID 6581 ist ein sehr außergewöhnlicher Baustein. Anders als bei den üblichen Tongeneratoren in Computern, kann er als vollständiger dreistimmiger Mini-Synthesizer bezeichnet werden, da er alle Elemente für die einfache Tonerzeugung bis zur Herstellung komplexer Klänge besitzt.

So können mit ihm drei unabhängige Stimmen frei programmiert werden. Dafür bietet er vier Schwingungsarten (Dreieck, Sägezahn, Rechteck und rosa Rauschen) an, die auch gemischt werden können. Jede Stimme besitzt außerdem einen Hüllkurvengenerator (ADSR-Control), der den zeitlichen Ablauf der Lautstärke eines Tones bestimmt. Alle drei Stimmen lassen sich über drei ebenfalls mischbare Filter leiten, womit sich die Klangfarbe manipulieren läßt. Auch die Möglichkeit der Ringmodulation wurde nicht vergessen.

Der SID ist also ein sehr komplexer Baustein, der sich auch nicht gerade einfach programmieren läßt. Will man komplizierte Klänge erzeugen, bedarf es schon einiger Erfahrung und Kenntnisse im Bereich der Tonsynthese. Wie eine solche Klangerzeugung prinzipiell vor sich geht, soll hier erklärt werden.

Richten wir zunächst wieder einen Blick auf die Register des SID, von denen es deren 28 gibt. Bild 7 zeigt eine Aufstellung aller Register mit den Adressen, über die sie angesprochen werden können.

Alle Funktionen, wie die Tonhöhe, Hüllkurve und Schwingungsformen, sind für jede der drei Stimmen extra vorhanden.

Register 0- 6 Stimme 1 Register 7-13 Stimme 2 Register 14-20 Stimme 3

Die entsprechenden Register sind für jede Stimme identisch, kleine Änderungen sind in der Tabelle in Bild 5 besonders erwähnt

Untersuchen wir nun die Register für Stimme 1. Dasselbe gilt dann analog für die anderen beiden Stimmen.

Das wichtigste Register für Stimme 1 ist das Register Nummer 4, das sogenannte Steuerregister, mit dem die wichtigsten Funktionen ein- und ausgeschaltet werden können. Durch Setzen und Löschen der entsprechenden Bits auf die schon bekannte Weise lassen sie sich einfach bedienen. Soll für Stimme 1 beispielsweise die Schwingungsform Rechteck eingestellt werden, ist lediglich Bit 6 in Register 4 zu setzen: POKE 54276, PEEK (54276) OR 2^6

Das Puls-Pause-Verhältnis ist in Register 2 und 3 einstellbar. Register 5 und 6 geben dem SID die ADSR-Werte für die Hüllkurve in jeweils 4-Bit-Zahlen an. Jeder dieser Parameter kann Werte von 0-15 annehmen und ist einfach mit POKE zu beschreiben. Eine Einstellung des Decay-Wertes auf 7 ist zum Beispiel durch folgenden Befehl möglich:

POKE 54277, 16*7

Damit werden die Bits 4-7 auf den dezimalen Wert 7 gestellt. Ebenso kann man auch Attack, Sustain und Release für jede Stimme programmieren.

Register 0 und 1 bestimmen schließlich die Tonhöhe. Man muß dabei die entsprechende Frequenz des Tones angeben. Welcher Ton welcher Frequenz entspricht, ist in einer Tabelle im C 64-Handbuch aufgelistet.

Wenn gewünscht, können alle drei Stimmen über einen Fil-

ter geleitet werden. In Register 23 dienen die Bits 0-2 als Schalter, welche der drei Stimmen gefiltert werden sollen. Zur Einstellung des Filters werden die Register 21-24 verwendet, über die Resonanz- und Filterfrequenz bestimmt werden können.

Mit den Bits 0-3 des Registers 24 läßt sich zusätzlich die Gesamtlautstärke (0-15) aller Stimmen verändern.

POKE 54296,1 sehr leise POKE 54296,15 sehr laut

Die Register 27 und 28 bilden unter allen anderen Registern, die nur beschrieben werden können, eine Ausnahme. Sie lassen sich nur lesen. Register 27 mit dem Namen Rauschgenerator zeigt bei eingeschalteter Stimme 3 und der gewählten Schwingungsform Rauschen den augenblicklichen Stand des Rauschgenerators an. Da es sich um rosa Rauschen handelt, ist dieser Wert absolut zufällig und kann in Spielen als hervorragender Zufallszahlengenerator verwendet werden.

Durch Bit 7 im Register 24 läßt sich die Stimme 3 stummschalten, das heißt sie ist eingeschaltet, aber nicht zu hören.

POKE 54296, PEEK(54296) OR 128

schaltet Stimme 3 stumm.

So können die Werte auch ohne hörbare Stimme 3 gelesen und benutzt werden.

Das gleiche gilt auch für Register 28, das den augenblicklichen Stand der Hüllkurvenamplitude von Stimme 3 enthält.
Dieser Parameter kann zum Beispiel auch bei stummgeschalteter Stimme 3 hüllkurvenabhängigen Änderungen der Parameter anderer Stimmen dienen, was schier unerschöpfliche
Möglichkeiten der Klangerzeugung bietet. Was damit möglich ist, kann man am besten durch intensives Ausprobieren
und Setzen und Löschen der einzelnen Bits erfahren. Ein
Kochrezept gibt es dafür nicht. Listing 9 erzeugt einen Ton in
allen Schwingungsformen. Es soll zeigen, wie die Erzeugung
eines Tones prinzipiell abläuft.

Zum Abschluß noch einiges über unsere Ein-/Ausgabe-Bausteine CIA 1 und 2. Sie sind für den Basic-Programmierer nur von geringer Bedeutung und müssen deshalb nur kurz erwähnt werden. Ein Bonbon jedoch gibt es, das sich von Basic aus erreichen läßt: Die eingebaute Echtzeituhr.

Wer schon öfters mit der softwaregestützten C64-Uhr über die Variable TI\$ gearbeitet hat, wird die enorme Ungenauigkeit dieses Zeitgebers bemängelt haben. Für diejenigen, die jedoch genaueste Uhrzeiten benötigen, bietet sich die CIA-Echtzeituhr mit ihrer recht guten Genauigkeit an. Als Taktgeber wird dafür die Netzfrequenz von 50 Hz (in Europa) verwendet, die, wie wir wissen, sehr gut stabilisiert und somit geradezu ideal dafür geeignet ist.

Die Uhr setzt sich aus Zehntelsekunden, Sekunden, Minuten und Stunden zusammen und ist in den Registern 8 bis 11 eines jeden CIA gespeichert. Die für die Uhr wichtige Belegung dieser Register ist in Bild 8 zusammengestellt.

Beim Stellen der Uhr muß jedoch eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden. Schreibt man in das Stunden-Register, bleibt die Uhr stehen und läuft erst wieder an, wenn das Zehntelsekunden-Register beschrieben worden ist. Man sollte also mit dem Stellen bei den Stunden beginnen und die Zehntelsekunden zum Schluß setzen, damit die Uhr auch zum richtigen Zeitpunkt wieder anläuft. In Listing 10 und 11 sind kleine Basic-Programme abgedruckt, die das Stellen und Ausgeben der Echtzeituhr vornehmen. Sie können nach Belieben abgeändert werden, um sie in die eigenen Basic-Programme einzubauen.

Welchen CIA Sie für Ihre Uhr verwenden, ist gleichgültig. Wenn Sie wollen, können Sie beide programmieren und haben somit zwei recht exakte Uhren zur Verfügung. In den beiden Basic-Programmen muß dazu lediglich die Startadresse des gewünschten CIAs eingesetzt werden.

Wie man sieht, lassen sich auch von Basic aus einige Dinge mit den Peripheriebausteinen VIC, SID und den beiden CIAs anstellen. Wichtig dabei ist das direkte Ausprobieren (insbesondere beim SID), um die Wirkung sofort zu erfahren. Dadurch bekommt man Erfahrung und lernt immer weitere Tricks und Kniffe bei der Programmierung von Grafik und Sound.

(Michael Thomas/ks)

INT"{CLR}" R X=1024 TO 2023:REM VIDEORAM KE 54272+X, INT(RND(1)*16):REM FARBRA VON 54272-55296	<008 <087>
KE 54272+X, INT(RND(1)*16): REM FARBRA	
VON 54272-55296	
	<036>
KE X, INT (RND(1) *128) : REM BELIEBIGE BI	
SCHIRMWERTE	<159>
XT X	<008>
T T\$: IF T\$=""THEN 70	<145>
	SCHIRMWERTE XT X

	REM GRAFIKPUNKT SETZEN (HI-RES)	<171
50010	GA=B192:REM STARTADRESSE GRAFIKSPEIC	
	HER	<228
50020	AD=320 * INT(Y/8) + (Y AND 7) + (8 *	
	INT(X/B)): REM ADRESSE BERECHNEN	<238
50030	BN= 7-(X AND 7): REM BITNUMMER	<226
50040	POKE GA+AD, PEEK (GA+AD) OR 21BN	<140
50050	END	<011

51000	REM GRAFIKPUNKT LOESCHEN (HI-RES)	<096
51010	GA=8192: REM STARTADRESSE GRAFIKSPEIC	
	HER	<212
51020	AD=320 * INT(Y/8) + (Y AND 7) + (8 *	64E
	INT(X/8)): REM ADRESSE BERECHNEN	<222
51030	BN= 7-(X AND 7): REM BITNUMMER	<210
51040	POKE GA+AD, PEEK (GA+AD) AND (255-218	
	N)	<049
51050	END	(251)

THE RESERVE WATER	REM GRAFIKPUNKT SETZEN (MULTI-COLOR)	<178>
51010	GA=8192:REM STARTADRESSE GRAFIKSPEIC	12
	HER	<212>
51020	AD=320 * INT(Y/B) + (Y AND 7) + (B *	
	INT(X/4)): REM ADRESSE BERECHNEN	(093)
51030	B1=(3-(X-(4*INT(X/4))))*2:REM BITNUM	
	MER 1	<125>
51040	B2=B1+1:REM BITNUMMER 2	<158>
51050	IF FA =0 THEN F1=0:F2=0	<021>
51060	IF FA =1 THEN F1=0:F2=1	(096)
51070	IF FA =2 THEN F1=1:F2=0	(177)
51080	IF FA =3 THEN F1=1:F2=1	(252)
51090	IF F1=0 THEN GOTO 51110	(034)
51100	POKE GA+AD, PEEK (GA+AD) OR 21B1	<021>
	IF F2=0 THEN GOTO 51130	<102>
51120	POKE GA+AD, PEEK (GA+AD) OR 2182	<073>
	RETURN	(131)
51140	REM FA= FARBWERT DES PUNKTES (0-3)	
	THE PROPERTY DESTRUCTED TO ST	

100	REM SINUSKURVE IN HI-RES	(006)
110	REM	(172)
120	REM GRAFIK EIN	(222)
130	VIC=53248	(015)
140	POKE VIC+17, PEEK (VIC+17) OR 11*16:REM	
	GRAFIK EIN	(060)

	EM MUTICOLOR EIN'	<154
155	POKE VIC+24, PEEK(VIC+24) OR 8:REM VIC	
	-ARBEITSBEREICH AUF \$0000-\$3FFF	<153
160	REM GRAFIKBILD LOESCHEN GB=9192:REM STARADRESSE GRAFIK	<058
170	GB=9192:REM STARADRESSE GRAFIK	<204
	FOR X=GB TO GB+8000:POKE X,0:NEXT X	<090
	REM FARBWERTE SETZEN	<043
200	VR=1024:REM STARTADRESSE HIRES-FARBRAM	
	(=VIDEORAM)	<046
220	FARBE=0*16+14:REM HINTERGRUND HELLBLAU	
	PUNKTE SCHWARZ	<154
240	FOR X=VR TO VR+1000:POKE X,FARBE:NEXT	
	X	< 075
251	POKE 53280,0 REM SINUSKURVE ZEICHNEN	<045
260	REM SINUSKURVE ZEICHNEN	<215
270		<110
280	Y=70* SIN(X/25.6) +99	<239
290	GOSUB 51000	<064
300	NEXT X	<250
9999	PEND	<095
5100	00 REM GRAFIKPUNKT SETZEN (HIRES)	<075
5101	Ø GA=8192:REM STARTADRESSE GRAFIKSPEIC	
	HER	<212
5102	20 AD=320 * INT(Y/B) + (Y AND 7) + (B *	
	INT(X/B)):REM ADRESSE BERECHNEN	<222
5103	0 BN=7-(X AND 7): REM BITNUMMER BERECHN	
	EN	<208
5104	POKE GA+AD, PEEK(GA+AD) OR 218N	<124
THE REPORT OF	60 RETURN	< 051

Sinuskurve in HiRes auf den Bildschirm

100 REM SINUSKURVE IN MULTICOLOR	
	<238>
110 REM	<172>
120 REM GRAFIK EIN	<222>
130 VIC=53248	<015>
140 POKE VIC+17, PEEK(VIC+17) OR 11*16:REM GRAFIK EIN	<060>
150 POKE VIC+22, PEEK (VIC+22) OR 16:REM MU	
TICOLOR EIN	<183>
TICOLOR EIN 155 POKE VIC+24, PEEK(VIC+24) OR 8 160 REM GRAFIKBIID LOESCHEN	<059>
160 REM GRAFIKBILD LOESCHEN	< 058>
170 GB=8192:REM STARADRESSE GRAFIK	<204>
180 FOR X=GB TO GB+8000:POKE X,0:NEXT X	<090>
	< 043>
200 VR=1024:REM STARTADRESSE VIDEORAM	<@43>
210 FR=54272:REM STARADRESSE FARBRAM	< 055>
220 F1=2*16+6: REM FARBE 1 ROT UND 2 BLAU	<012>
230 F2=13:REM FARBE 3	<020>
240 FOR X=VR TO VR+1000:POKE X,F1:NEXT X	< 065>
250 FOR X=FR TO FR+1000:POKE X,F2:NEXT X	<073>
251 POKE 53280,0	<Ø45>
260 REM SINUSKURVE ZEICHNEN	<215>
2/0 FOR X=0 10 159	<113>
280 Y=70* SIN(X/25.6) +99:FA=INT(RND(1)*4)	
+1	<110>
290 GOSUR 51000	<064>
300 NEXT X	<250>
9999 END	<095>
51000 REM GRAFIKPUNKT SETZEN (MULTI-COLOR) 51010 GA=8192:REM STARTADRESSE GRAFIKSPEIC	<178>
HER	⟨212⟩
51020 AD=320 * INT(Y/8) + (Y AND 7) + (8 *	
INT(X/4)): REM ADRESSE BERECHNEN 51030 B1=(3-(X-(4*INT(X/4))))*2: REM BITNUM	<093>
	<125>
51040 R2=R1+1+REM BITNUMMER 2	
51050 IF FA =0 THEN F1=0 F2=0	<021>
510A0 IF FA =1 THEN F1=0.F2=1	/MOL >
51060 IF FA =1 THEN F1=0:F2=1 51070 IF FA =2 THEN F1=1:F2=0	(177)
MER 1 51040 B2=B1+1:REM BITNUMMER 2 51050 IF FA =0 THEN F1=0:F2=0 51060 IF FA =1 THEN F1=0:F2=1 51070 IF FA =2 THEN F1=1:F2=0 51080 IF FA =3 THEN F1=1:F2=1	(252)
51090 IF FH = 3 THEN FI-1:72-1 51090 IF F1=0 THEN GOTO 51110 51100 POKE GA+AD, PEEK(GA+AD) OR 2181 51110 IF F2=0 THEN GOTO 51130	1034
DIE OUT OF THE POST OF THE POS	10047
51100 POVE GO+AD PEEK (GO+AD) OR 24P1	

51120	POKE GA+AD, PEEK (GA+AD) OR 2182	<073>
51130	RETURN	<131>
51140	REM FA= FARBWERT DES PUNKTES (0-3)	<199>

Listing 6. Nach dem Löschen des Grafik-Bildschirms erscheint eine bunte Sinuskurve in Multicolor-Grafik

Ø REM SPRITEDEFINITION	<186>
20 DATA 0,255,0	<030>
30 DATA 1,227,192	<231>
4Ø DATA 3,255,224	<183>
50 DATA 7,255,240	<201>
60 DATA 15,255,248	<074>
70 DATA 31,255,252	<204>
80 DATA 63,255,254	<046>
90 DATA 124,111,254	<234>
100 DATA 251,223,255	<114>
110 DATA 251,158,107	<240>
120 DATA 248,133,167	<031>
130 DATA 251,108,111	<079>
140 DATA 251,109,239	<132>
150 DATA 252,238,111	<007>
160 DATA 127,255,254	<029>
170 DATA 63,255,252	<104>
180 DATA 31,255,248	<146>
190 DATA 15,255,240	<076>
200 DATA 7,255,224	<119>
210 DATA 3,255,192	<107>
220 DATA 1,255,0	<238>
225 RESTORE	<019>
230 AD=11*64:REM BLOCKADRESSE FUER BL	
1	<240>
240 FOR Q=AD TO AD+62	<125>
250 READ SW: POKE Q,SW	<042>
260 NEXT Q	<154>

Block 11 des VIC-Adreßbereichs

10 REM SPRITEDEMONSTRATION	<224>
20 DATA 0,255,0	<030>
30 DATA 1,227,192	(231)
40 DATA 3,255,224	<183>
50 DATA 7,255,240	<201>
60 DATA 15,255,248	<074>
70 DATA 31,255,252	<204>
80 DATA 63,255,254	<046>
90 DATA 124,111,254	(234)
100 DATA 251,223,255	<114>
110 DATA 251,158,107	(240)
120 DATA 248,133,167	<031>
130 DATA 251,108,111	<079>
140 DATA 251,109,239	<132>
150 DATA 252,238,111	<007>
160 DATA 127,255,254	<029>
170 DATA 63,255,252	<104>
180 DATA 31,255,248	<146>
190 DATA 15,255,240	<076>
200 DATA 7,255,224	<119>
210 DATA 3,255,192	<107>
220 DATA 1,255,0	(238)
225 RESTORE	<019>
230 AD=11*64:REM BLOCKADRESSE FUER BLOCK 1	
	<240>
240 FOR Q=AD TO AD+62	<125>
250 READ SW: POKE Q,SW	<042>
260 NEXT Q	<154>
270 REM SPRITE ANSCHALTEN	<023>
280 VIC=53248	<167>
290 POKE 2040,11:REM SPRITEZEIGER AUF BLOC	
K 11	<094>
300 POKE VIC+39,2:REM SPRITEFARBE Ø AUF RO	
Т	<106>
310 POKE VIC+21,1:REM SPRITE 0 EIN	<091>
320 REM SPRITEBEWEGUNG	<124>
330 FOR X=20 TO 255	<083>
340 Y= 199-(ABS(150*SIN(X/20)))	<243>

350 POKE	VIC, X: POKE	VIC+1,Y	<243>
360 NEXT	X:60TO 330		<159>

Listing 8. Hier wird ein definiertes Sprite über den Bildschirm bewegt, wobei der Eindruck eines hüpfenden Balls entsteht

10 REM TONDEMO	<069>
20 FQ=4440:REM FREQUENZWERT	< Ø37>
25 FH=INT(FQ/256):FL=FQ-256*FH	<237>
30 S=54272: REM BASISADRESSE FUER STIMME 1	<142>
35 POKE S+5,0:POKE S+6,15*16	<077>
36 POKE S+24,15	<202>
40 PRINT"DREIECKSCHWINGUNG"	<197>
50 POKE S,FL:POKE S+1,FH	<240>
60 POKE S+4,16:REM DREIECK	<171>
70 POKE S+4,17:REM TON AN	<208>
80 GET T\$: IF T\$=""THEN 80	<1.88>
90 PRINT"SAEGEZAHNSCHWINGUNG"	<0000>
100 POKE S+4,32: REM SAEGEZAHN	<076>
110 POKE S+4,33:REM TON AN	<245>
120 GET T\$: IF T\$=""THEN 120	<155>
130 PRINT"RECHTECKSCHWINGUNG"	< Ø89>
140 POKE S+2,100:POKE S+3,0	<231>
150 POKE S+4,64: REM RECHTECK	<076>
160 POKE S+4,65: REM TON AN	<171>
165 GET T\$: IF T\$=""THEN 165	< 075>
170 PRINT"RAUSCHEN"	(232)
180 POKE S+4,128: REM RAUSCHEN	< 042>
190 POKE S+4,129: REM TON AN	<064>
200 GET T\$: IF T\$=""THEN 200	<139>
210 POKE S+4,0:REM TON AUS	< 075>
Listing 9. Erzeugung eines Tons in allen vier Wellenformen des SID 6581	

1 Chick	REM ECHTZEITUHR STELLEN	<005>
110	CIA=56328:REM ANFANGSADRESSE VON CIA 1	<175>
120	PRINT"GEBEN SIE DIE GENAUE UHRZEIT EIN	
	*	<118>
130	PRINT" (3SPACE) HHMMSS (8LEFT)"; : INPUT Z\$	<207>
	HH=VAL (LEFT\$(Z\$,2))	(159)
	MM=VAL(MID*(Z*,3,2))	<085>
	SS=VAL(RIGHT\$(Z\$,2))	<183>
	IF HH>23 OR MM>59 OR SS>59 THEN PRINT"	
		(005)
180		(241)
190	POKE CIA+7, PEEK (CIA+7) AND 255-217	(126)
200	POKE CIA+6. PEEK (CIA+6) OR 217	(231)
210	POKE CIA+6, PEEK(CIA+6) OR 217 Q= INT(HH/10)*16+HH-INT(HH/10)*10	<133)
	IF TM=1 THEN Q=Q+128	(172)
	POKE CIA+3-B	(043)
	Q= INT (MM/10) *16+MM-INT (MM/10) *10	(086)
and the second second	POKE CIA+2,Q	(191)
	Q= INT(SS/10)*16+SS-INT(SS/10)*10	<0683
The Late And Advantage	POKE CIA+1.Q	(084)
		(121)

Echtzeituhr des CIA 1 auf die Sekunde genau stellen

300	REM ECHTZEITUHR LESEN	<128>
310	CIA=56328: REM ANFANGSADRESSE VON CIA 1	(121)
320	HH=PEEK(CIA+3): ZS=PEEK(CIA)	(240)
330	MM=PEEK(CIA+2)	(177)
340	SS=PEEK(CIA+1)	(251)
350	TM=0: IF HH>128 THEN TM=1:HH=HH-128:RE	
	M NACHMITTAGS	(129)
360	HH=INT(HH/16)*10+(HH AND 15)	(221)
370	IF TM=1 AND HH<>12 THEN HH=HH+12	(150)
375	IF TM=0 AND HH=12 THEN HH=0	(224)
380	MM=INT (MM/16) *10+ (MM AND 15)	(240)
390	SS=INT(SS/16)*10+(SS AND 15)	<147>
400	PRINT" (CLR)"HH": "MM": "SS	(244)
410	GOTO 320	(132)

Listing 11. Dieses Programm zeigt laufend die aktuelle Zeit der Echtzeituhr an

»Maschinen-Power« mit Basic

Träumen Sie als Basic-Programmierer nicht auch manchmal von so atemberaubenden Geschwindigkeiten, wie sie die Maschinensprache ermöglicht? Wenn ja, dann kommen Sie im folgenden Artikel voll auf Ihre Kosten. Wir werden dem Basic-Interpreter durch die Anwendung von Betriebssystem-Routinen nämlich ganz schön einheizen.

er C 64 ist in der Grundausstattung nicht gerade mit einem herausragenden Basic gesegnet. Will man mehr aus seinem Commodore herausholen, so kann man sich entweder eine der inzwischen zahlreichen Basic-Erweiterungen zulegen, oder (abgesehen davon, überhaupt eine neue Sprache zu erlernen) sich in die Tiefen der Maschinensprache wagen, um sich seine eigenen Befehle und Unterprogramme zu erstellen.

Es gibt jedoch noch eine dritte Möglichkeit, sozusagen den goldenen Mittelweg, nämlich das Ausnutzen der vorhandenen Interpreter- und Betriebssystem-Routinen von Basic aus. Wenn solche Routinen von Maschinensprache-Programmierern erst einmal analysiert worden sind, dann wird auch der Basic-Programmierer in die Lage versetzt, diese Unterprogramme ohne Maschinensprache-Kenntnisse zu verwenden.

Kleine »Byte«ologie

Folgende kleine Tatsachen sollten Ihnen jedoch schon geläufig sein. Wie Sie sicher wissen, speichert Ihr Computer jede Zahl, jeden Buchstaben, jedes Programm, schlicht und einfach alles in Bytes ab. Ein Byte kann bis zu 256 verschiedene Werte annehmen, man kann also Zahlen von 0 bis 255 darin speichern. Um größere Werte verarbeiten zu können, nimmt man einfach zwei Byte zusammen und erhält so die maximale Zahl 65535. Das soll für unsere Zwecke genügen. Das erste Byte enthält den niederwertigen Anteil (nicht, wie man vielleicht annehmen möchte, den höherwertigen Teil), im folgenden deshalb Low-Byte genannt. Entsprechend heißt das zweite, höherwertige Byte, High-Byte.

Folgende Basic-Zeile wandelt eine Zahl in zwei Byte um: H%=INT(X%/256):L%=X%-H%*256

1 REM BLOCKVERSCHIEBUNG	<198>
2 REM CREATED BY CHRISTOPH BERGMANN	(242)
3 REM	< 065>
10 DEF FN H(X)=INT(X/256)	<244>
20 DEF FN L(X)=X-FN H(X)*256	<019>
100 INPUT"ALTE STARTADRESSE";S	<215>
110 INPUT"ALTE ENDADRESSE+1";E	<089>
120 INPUT"NEUE ENDADRESSE+1"; N	(212)
200 POKE 95,FN L(S):POKE 96,FN H(S)	(221)
210 POKE 90, FN L(E): POKE 91, FN H(E)	<202>
220 POKE 88, FN L(N): POKE 89, FN H(N)	<136>
300 SYS 41920:END	< 098>

Listing 1. Routine zur Verschiebung von beliebigen Speicherbereichen

X% ist hierbei die zu wandelnde Zahl; L% und H% natürlich das Low- und High-Byte.

Und umgekehrt das Errechnen einer Zahl aus zwei Byte: X%=H%*256%+L%

Eine Eigenschaft der Maschinensprache ist es, bei Angaben von Speicherbereichen die Endadresse plus 1 anzugeben. Beispiel: Sie wollen den Bildschirm von 1024 bis 2047 speichern. Dann müssen Sie als Startdresse den Wert 1024 und als Endadresse den Wert 2048 (!) verwenden.

So, soviel zum nötigen »Grundwissen«. Jetzt geht's los mit dem ersten Tip! Eine häufige Aufgabe, die der Computer zu erfüllen hat, ist das Verschieben von Speicherbereichen. Wollen Sie zum Beispiel einen deutschen Zeichensatz auf dem C64 realisieren, so müssen Sie zuerst den normalen Zeichensatz auf einen freien Platz kopieren und dann dort die gewünschten Zeichen in Umlaute ändern. Eine andere Anwendung ist das Kopieren des Basic-ROMs und des Betriebssystem-ROMs (Kernel) in das darunterliegende RAM, um dort dann Änderungen vorzunehmen (zum Beispiel Eindeutschen des Befehlssatzes). Dabei müssen allerdings über 16000 Byte gelesen und wieder geschrieben werden.

1 REM DEMO ZUR CURSORPOSITIONIARUNG	<250>
2 REM CREATED BY CHRISTOPH BERGMANN	(242)
3 REM	< 065>
10 POKE 53280,0:POKE 53281,0	<138>
20 PRINT"(CLR)";	(214)
30 FOR X=0 TO 6 STEP.1	<036>
40 Y=SIN(X)+1	(216)
50 POKE 211, X*6: POKE 214, Y*11	<184>
60 SYS 58732:POKE 783,1:SYS 58634	<@38>
70 PRINT" (WHITE) 6 (GREY 3) 4 (GREY 2) E (C	BREY 1
3R"	< 007>
8Ø NEXT: END	< 051>

Listing 2. Dieses Programm demonstriert die Cursor-Positionierung auf dem Bildschirm

In Basic dauert das eine ganze Weile. Aber der Interpreter stellt uns eine Routine zur Verfügung, die genau dasselbe in Sekundenschnelle für uns erledigt. Hierzu muß man in die Speicherstelle 95 das Low-Byte und in 96 das High-Byte der Anfangsadresse des zu verschiebenden Bereichs angeben, sowie entsprechend in 90 und 91 die Endadresse. In 88 und 89 schließlich muß die Endadresse (!) des Zielbereichs angegeben werden. Rufen Sie danach die Roumit SYS 41920 auf (Das Programm in Listing 1 verschiebt einen beliebigen Speicherblock). In den Zeilen 10 und 20 sehen Sie übrigens eine sehr schöne und komfortable Methode zur Umwandlung einer Adresse in das Low-Byte und High-Byte.

Speicher »herumschieben«

Vom Verschieben von Speicherbereichen zum Verschieben des Bildschirms. Sie können den Bildschirm jederzeit, ohne die Cursorposition zu verändern, nach oben scrollen, indem Sie einfach die entsprechende Routine mit SYS 59626 aufrufen.

An dieser und an den folgenden Routine sehen Sie übrigens, wie leistungsfähig das Betriebssystem des Commodore 64 zum Beispiel in der Bildschirmsteuerung ist. Man muß es nur zu nutzen wissen. Wenn Sie eine oder mehrere Zeilen auf dem Bildschirm löschen wollen, so können Sie dies ebenfalls dem Betriebssystem überlassen. Einfach die zu löschende Zeile in die Speicherzelle 781 POKEn und die entsprechende Routine mit SYS 59903 starten. Schon ist die gewünschte Zeile vom Bildschirm verschwunden. Wollen Sie mehrere Zeilen löschen, so können sie das in einer FORNEXT-Schleife Das sieht dann folgendermaßen aus:

10 FOR T=A TO E : POKE 781,T : SYS 59903 : NEXT T

A ist hierbei die Anfangszeile und E entsprechend die Endzeile. Eine weitere, sehr wichtige Unterroutine ist die »Cursor Setzen/Holen«. Damit kann man den Cursor auf jede beliebige Position des Bildschirms setzen. Einfach die Zeile in 214 und die Spalte in 211 schreiben und... Halt! Machen Sie nicht den Fehler und rufen Sie, wie schon oft in Zeitschriften geschrieben, sofort die Routine auf. Erstens sollten Sie mit POKE 783,1 die Routine auch auf »Setzen« schalten, und zweitens müssen sie vorher nämlich erst die »Cursorposition berechnen«-Routine aktivieren. Dies geschieht mit SYS 58732. Dann können Sie gefahrlos mit SYS 58634 das erste Unterprogramm starten (Das Programm in Listing 2 demonstriert dies mit einer kleinen Sinuskurve).

Für die zweite Funktion der Unterroutine, nämlich »Cursorposition holen«, müssen Sie lediglich POKE 783,0 und SYS 58634 eingeben, danach steht die Zeile des Cursors in der Speicherzelle 781 und die Spalte in 782. Damit läßt sich zum Beispiel ein Menü, aus dem man mit einem Cursor auswählen kann, sehr gut realisieren.

Sicher ist es Ihnen schon einmal passiert, daß Sie alle möglichen Parameter zur Bildschirmausgabe verändert haben (zum Beispiel Rahmen-, Hintergrundfarbe, Lage des Bildschirms, und so weiter...) und Sie nun nicht mehr wissen, wie die Anfangswerte ausgesehen haben. Abgesehen davon ist es sehr mühsam, das alles »per Hand« wieder zurückzustellen. Durch Aufruf der Routine »Bildschirm-Reset« mit SYS 58648 wird alles wieder in den Ausgangszustand (wie nach dem Einschalten, also dunkelblauer Hintergrund, hellblaue Rahmen- und Zeichenfarbe, und so weiter...) zurückgesetzt. Dies sollten Sie übrigens zu Beginn jedes Programms einmal durchführen, da ja der Benutzer vorher alles verstellt haben könnte.

Wenden wir uns nun ab von der Bildschirmsteuerung, hin zu anderen Betriebssystem-Routinen. Zur Fehlersuche zu gebrauchen ist eine Routine, die die aktuelle Zeilennummer, in der sich das Programm gerade befindet, ausgibt Durch SYS 48578 erfolgt die Ausgabe »in xxxx«, wobei es sich bei »xxxx« um die aktuelle Zeilennummer handelt.

Das laufende Basic-Programm wird danach ganz normal fortgesetzt

Wenn Sie nicht Fehler verhindern oder aufspüren, sondern produzieren wollen, so hilft Ihnen die folgende Routine weiter. POKEn Sie einen Wert zwischen 1 und 30 in die Spei-

1 REM SPEICHERBEREICH ABSPEICHERN	<181>
2 REM CREATED BY CHRISTOPH BERGMANN	<242>
3 REM	< Ø65>
10 DEF FN H(X)=INT(X/256)	<244>
20 DEF FN L(X)=X-FN H(X)*256	<019>
100 INPUT"STARTADRESSE";S	< 085>
110 INPUT"ENDADRESSE+1";E	<230>
120 INPUT"NAME (BSPACE)"; N\$	<146>
150 SYS(57812)N\$,8	<215>
200 POKE 193, FN L(S): POKE 194, FN H(S)	<206>
210 POKE 174,FN L(E):POKE 175,FN H(E)	<222>
300 SYS 62957: END	<198>

Listing 3. Speichern eines beliebigen Speicherbereichs auf Kassette oder Diskette

cherzelle 781 und starten Sie das Unterprogramm mit SYS 42039. Schon bricht Ihr Programm mit der der Nummer entsprechenden Fehlerausgabe ab.

Alle Kanäle schließen

Nun wieder zu etwas Nützlichem: Wenn Sie in einem Programm mehrere Ein- oder Ausgabekanäle mit OPEN eröffnet haben, so ist es etwas mühsam, alle Kanäle wieder mit CLOSE zu schließen. Das Betriebssystem hat hierfür ein Unterprogramm, das alle möglichen Kanäle auf einmal schließt. Die Startadresse der Routine lautet 62255.

Wie Sie sicher wissen, kann ein Programm nicht nur mit LOAD "Name",8 (Hier wird das Programm immer ab dem Basic-Anfang, der bei 2049 liegt, geschrieben), sondern auch mit LOAD "Name",8,1 geladen werden. Bei letzterem lädt das Betriebssystem ein Programm an die angegebene Stelle im Speicher. Die Startadresse wird beim SAVEn mitgespeichert. Dies kann man sehr nutzbringend anwenden, denn es muß sich ja nicht unbedingt um ein (in diesem Fall Maschinen-)Programm handeln. Man kann vielmehr jeden beliebigen Speicherbereich speichern, zum Beispiel Sprite-Daten, den Bildschirmspeicher, HiRes-Grafiken, Variablenwerte, etc. Es ergeben sich wirklich viele Anwendungsmöglichkeiten.

Um so einen Bereich zu speichern, müssen Sie folgendes eingeben: Als erstes »SYS(57812) "Name ",g« zum Eröffnen des Programmfiles. Wenn Sie für »g« den Wert 8 verwenden,

1 REM	EINGABE - UNTERPROGRAMM	<250>
2 REM	CREATED BY CHRISTOPH BERGMANN	<242>
3 REM		< 065>
60000	SYS 42336:E\$="": Z=512	<059>
60010	P=PEEK(Z): IF P THEN E\$=E\$+CHR\$(P): Z=	
	Z+1:GOTO 60010	<135>
60020	RETURN	<131>

Listing 4. Unterprogramm zur Eingabe einer Zeichenkette in eine Stringvariable

so speichern Sie das Programm auf die Diskette, beim Wert 1 auf Kassette. Danach müssen Sie die Startadresse des Speicherbereichs in die Speicherstellen 193 und 194 schreiben, sowie die Endadresse in 174 und 175. Zum Schluß rufen Sie die Routine zum Speichern mit SYS 62957 auf (Alle Basic-Zeiger bleiben dabei unverändert). Das Programm in Listing 3 speichert einen angegebenen Bereich wie oben beschrieben.

Im folgenden ein sehr nützliches Beispiel: Wenn Sie in einem Programm Sprites verwenden, so werden Sie die zugen örigen Daten wahrscheinlich in DATA-Zeilen geschrieben haben, diese dann mit einer FOR-NEXT-Schleife wieder auslesen und an einen bestimmten Speicherplatz POKEn. Das dauert bei vielen Sprites nicht nur sehr lange, es verbraucht auch ungefähr vier- bis fünfmal soviel Platz, wie eigentlich nötig wäre. Wenn Sie die Sprite-Daten allerdings auf Diskette speichern und dann direkt in den Speicher laden, so umgehen Sie beide Nachteile. Dies können Sie am besten folgendermaßen bewerkstelligen:

Laden Sie Ihr »altes« Programm und starten Sie es. Nachdem die Sprite-Daten an die richtige Stelle gePOKEt wurden, können Sie es unterbrechen und löschen. Tippen Sie nun das Programm in Listing 3 ab und starten Sie es. Als Startund Endadresse geben Sie die entsprechenden Werte für Ihre Sprites ein. Nach Eingabe eines Namens werden die Daten als Programmfile gespeichert. Laden Sie nun abermals Ihr »altes« Programm. Daraus können Sie nun die DATA-Zeilen und die FOR-NEXT-Schleife entfernen. Fügen Sie als erste Zeile folgendes ein:

1 IF A=O THEN A=1 : LOAD "Name",8,1

Als »Name« verwenden Sie natürlich den Namen, den Sie beim Speichern angegeben haben. So, jetzt ist Ihr neues Pro-

gramm fertig und Sie können es speichern.

Wenn Sie sich schon einmal über den INPUT-Befehl des Commodore-Basic geärgert haben, weil er verschiedene Zeichen (zum Beispiel Doppelpunkt, Komma, führende Leerzeichen und so weiter) einfach nicht übernimmt, dann ist hier die Abhilfe: Rufen Sie mit SYS 42336 die Eingaberoutine des Betriebssystems auf. Diese Routine schreibt alle Zeichen in einer logischen Bildschirmzeile (maximal 80 Zeichen) in den Basic-Eingabepuffer ab Adresse 512. Daraus kann man nun mit einer einfachen Schleife die Eingabe einlesen. Das Ende wird mit einem CHR\$(0) gekennzeichnet (Das Programm in Listing 4 ist ein Beispiel dafür.)

So, das war's mit den Tips. Viel Spaß und Freude damit. (Christoph Bergman/ks)

Rechnen in Maschinen-sprache

Praktische Tips und Tricks braucht jeder Programmierer. Wir zeigen Ihnen, wie in Maschinensprache gerechnet wird. Mit vielen Beispielen erklären wir Ihnen ausführlich alles Notwendige – Schritt für Schritt.

n diesem Artikel werden die wichtigsten Routinen des Basic-Interpreters zum Umgang mit Zahlen erläutert, zur Division, Multiplikation und so weiter, und die Nutzung dieser Routinen in Assemblerprogrammen. Sollten Sie bereits von der sogenannten »Fließkommadarstellung« gehört haben, die im Zusammenhang mit diesen Routinen ständig benutzt wird und ziemlich komplex ist: Durch diesen Artikel sollen Sie vor allem den praktischen Umgang mit den Arithmetikroutinen lernen. Zahlenformate werden nur behandelt, soweit Sie für das Verständnis unbedingt erforderlich sind. Wenn Sie mehr über die Fließkommadarstellung wissen wollen, empfehle ich Ihnen den Kurs »Assembler ist keine Alchimie« von H.Ponnath (Sonderheft 8/85, Assembler für Einsteiger und Fortgeschrittene).

Wer benötigt die Arithmetikroutinen?

Die Kenntnis dieser Routinen ist vor allem für zwei Typen von Programmierern interessant. Zum einen für jene »Freaks«, die extreme Anforderungen an Kürze und Geschwindigkeit von Programmen stellen und diese daher vollständig in Maschinensprache beziehungsweise Assembler schreiben.

Solange in reinen Maschinenprogrammen die meistverwendeten Integerzahlen nur addiert oder subtrahiert werden müssen, hält sich der Programmieraufwand noch in Grenzen. Die meisten Assemblerprogrammierer werden mir jedoch zustimmen, daß bereits die Multiplikation und Division von Integerzahlen einen recht hohen Aufwand erfordert und es unumgänglich wird, eigene Unterprogramme zur Multiplikation, Division oder zur Ausgabe von Integerzahlen auf dem Bildschirm zu schreiben.

Beim Rechnen mit Integerzahlen können diese Unterprogramme recht sinnvoll sein. Wenn Sie in Ihren Maschinenprogrammen jedoch auch mit Realzahlen arbeiten, ist es unsinnig, auch dafür eigene Routinen zu erstellen. Alle (!) Routinen, die zum Umgang mit Realzahlen benötigt werden, befinden sich bereits in unserem Computer und zwar im Basic-Interpreter, der sie bei der Programmabarbeitung ständig benötigt.

Die zweite Gruppe sind Programmierer, deren Programme vorwiegend in Basic geschrieben werden, die jedoch Unterroutinen in Maschinensprache als Ersatz für besonders zeitkritische Basic-Programmteile einsetzen. Wenn in solchen Routinen gerechnet, zum Beispiel multipliziert werden muß, ist es unsinnig, nach Basic zurückzukehren und die benötigte

Rechnung dort vorzunehmen, um anschließend das errechnete Ergebnis in Maschinensprache weiterzuverarbeiten.

Durch die Übergabe der Zahlen an das Basic-Programm (Lesen mit: PEEK(Zahl1), PEEK(Zahl2)) und die Rückgabe des Ergebnisses an die Maschinenroutine mit POKE(Adresse), (Ergebnis) würde derart viel Zeit vergehen, daß der Geschwindigkeitsvorteil der Maschinenroutine in vielen Fällen zunichte gemacht wird. Die Berechnungen müssen in solchen Fällen ebenfalls im Maschinenprogramm durchgeführt werden.

Bei gemischten Basic- und Assemblerprogrammen stellt sich oft das Problem der Parameterübergabe und des Zugriffs auf eine Basic-Variable von einem Maschinenprogramm aus. Ein Beispiel: Eine Maschinenroutine soll die Werte eines Integer- oder Realarrays aufsummieren. Das erste Problem besteht in der Parameterübergabe: Wie wird der Maschinenroutine durch das Basic-Programm der Name des Arrays übermittelt, dessen Werte aufsummiert werden sollen? Das zweite Problem besteht darin, daß die Summierungsroutine »herausfinden« muß, wo im Computerspeicher das Array durch den Basic-Interpreter abgelegt wurde.

Nach der Besprechung der Arithmetikroutinen werde ich erläutern, welche Möglichkeiten es zur Parameterübergabe an ein Maschinenprogramm gibt, und wie der Zugriff auf Basic-Variablen von Maschinensprache aus möglich ist.

Gleich und doch nicht gleich

Kompatibilitätsprobleme zwischen C16, C64 und C128

Wie Sie vielleicht wissen, enthält das Betriebssystem von Commodore-Computern eine sogenannte »Kernel-Sprungtabelle«, eine Liste der wichtigsten Routinen des Betriebssystems und der jeweiligen Einsprungadresse. Diese Sprungtabelle gewährleistet eine problemlose Übertragbarkeit von Assemblerprogrammen, die Betriebssystemroutinen verwenden, zwischen verschiedenen (Commodore-) Computern. Unabhängig davon, ob Sie einen C16, einen C64 oder einen C128 besitzen, können Sie mit der Befehlsfolge: CLC

LDX #5 (Zeile)

LDY #5 (Spalte)

JSR \$FFFO (PLOT, setzt den Cursor)

den Cursor immer direkt auf Spalte fünf von Zeile fünf setzen. Die Kompatibilität wird dadurch hergestellt, daß erst nach dem Einsprung in \$FFFO der Sprung zur eigentlichen Routine erfolgt. Zum Beispiel befindet sich beim C 64 an Adresse \$FFFO der Befehl »JMP \$E50A«, ein Sprungbefehl mit der C 64-spezifischen Adresse der Routine PLOT.

Diese Sprungtabelle enthält jedoch keinerlei Routinen des Basic-Interpreters, die im folgenden fast ausschließlich verwendet werden. Die folgenden Programme beziehen sich alle auf den C 64. Am Ende dieses Kapitels befindet sich eine Übersicht der verwendeten Routinen und Adressen. Soweit sie mir bekannt sind, finden Sie in dieser Tabelle auch die entsprechenden Adressen beim C 16 und C 128, so daß der Großteil der vorgestellten Listings auch für den C 16 oder den C 128 umgeschrieben werden kann, da die Funktionsweise der Arithmetikroutinen trotz unterschiedlicher Adressen auf allen drei Computern identisch ist. Alle (!) verwendeten Routinen besitzen eine Unterprogrammform, enden also mit einem »RTS« und können problemlos mit »JSR \$....« aufgerufen werden.

Die Redaktion ist dankbar für jeden Tip eines Lesers, der Lücken in dieser Tabelle füllen kann, oder aber gar weitere Arithmetikroutinen in seinem Computer entdeckt hat.

Zahlendarstellung im Integer- und Fließkommaformat In Assemblerprogrammen wird vorwiegend mit Integerzahlen gearbeitet, das heißt mit ganzen Zahlen. Wie groß die darzustellenden Zahlen sein können, hängt davon ab, wie viele Bytes zur Darstellung verwendet werden. Bei Verwendung eines Bytes für eine Integerzahl ergibt sich ein Wertebereich von 0 bis 255, das heißt insgesamt 256 = 28 verschiedene

ganze Zahlen können dargestellt werden.

Bei Verwendung von zwei Byte = Word = 2¹⁶ können bereits 65536 verschiedene Zahlen dargestellt werden (0 bis 65535). In fast allen Assemblerprogrammen ist die Verwendung von Zwei-Byte-Zahlen und der sich daraus ergebende Wertebereich völlig ausreichend.

Dieser Wertebereich kann übrigens auch negative Zahlen umfassen, wenn die sogenannte »vorzeichenbehaftete Darstellung« verwendet wird. Bei dieser Art der Darstellung dient das oberste Bit zur Darstellung des Vorzeichens.

1000 0000 0000 0000

Ist es gelöscht, handelt es sich um eine positive, ist es gesetzt, um eine negative Zahl. Da das als Vorzeichen verwendete Bit zur Angabe der absoluten Größe entfällt, beträgt die größte mit zwei Byte darstellbare vorzeichenbehaftete Zahl 32767. Da der Wertebereich auch auf negative Zahlen ausgeweitet wird, können alle Zahlen zwischen -32768 und +32767 dargestellt werden.

```
..+ 32767 = 7fff = 0111 1111 1111 1111

+ 32766 = 7ffe = 0111 1111 1111 1110

+ 32765 = 7ffd = 0111 1111 1111 1110

...

+ 1 = 0001 = 0000 0000 0000 0000 0001

0 = 0000 = 0000 0000 0000 0000

- 1 = ffff = 1111 1111 1111 1111

...

- 32766 = 8002 = 1000 0000 0000 0010

- 32767 = 8001 = 1000 0000 0000 0001

... 32768 = 8000 = 1000 0000 0000 0000
```

Die zweite Art der Zahlendarstellung, das Fließkommaformat, erlaubt die Darstellung beliebiger Realzahlen, der Wertebereich ist daher extrem groß im Vergleich mit der üblichen Zwei-Byte-Integerdarstellung. Alle (!) Zahlen, auch Integerzahlen, wandelt der Basic-Interpreter übrigens zuerst in Fließkommazahlen, bevor arithmetische Operationen mit ihnen ausgeführt werden.

Dennoch ist es keineswegs notwendig, daß Sie wissen, wie Zahlen im Fließkommaformat dargestellt werden. Zur Umwandlung der in Maschinenprogrammen üblichen Integerzahlen ins Fließkommaformat existieren Routinen, die noch von mir besprochen werden.

Vorläufig genügt es, wenn Sie sich merken, daß der Basic-Interpreter Fließkommazahlen in Form von fünf Byte im Speicher ablegt, wobei ein Byte für den »Exponenten« und vier Byte für die »Mantisse« verwendet werden. Das Vorzeichen der Zahl wird mit dem obersten Bit eines der vier Mantissenbyte dargestellt. Ist das Bit gelöscht, ist die Zahl positiv, bei gesetztem Bit ist sie negativ.

Die Fließkomma-Akkumulatoren

Die arithmetischen Operationen des Basic-Interpreters finden in den beiden sogenannten »Fließkomma-Akkumulatoren« statt, in FAC # 1 und FAC # 2, die meistens FAC und ARG genannt werden. Es handelt sich dabei um zwei Speicherbereiche in der Zeropage, die zur Aufnahme der beiden Zahlen verwendet werden, die miteinander verknüpft werden sollen.

Aufbau von FAC und ARG (C64)

FAC	ARG
\$61	\$69
\$62	\$6A
\$63	\$6B
\$64	\$6C
\$65	\$6D
\$66	\$6E
	\$62 \$63 \$64 \$65

Adressenvergleich

	C 64	C16	C128
FAC	\$61-\$66	\$61-\$66	\$63-\$68
ARG	\$69-\$6E	\$69-\$6E	\$6A-\$6F

Der Aufbau von FAC und ARG ist bei allen drei Computern identisch.

Wie die Tabelle zeigt, sind beim C16 und dem C64 sogar die Adressen identisch. Vielleicht wundern Sie sich über die zusätzliche Speicherstelle für das Vorzeichenbyte, da ich vor kurzem noch behauptet habe, das Vorzeichen sei in einem Bit der Mantisse »versteckt«: FAC und ARG haben eine etwas verschwenderischere Art der Fließkommadarstellung.

Der Rechner im Computer

Im gesamten Speicher bis auf FAC und ARG werden Fließkommazahlen tatsächlich im kompakten Fünf-Byte-Format abgelegt. Wenn nun eine Fließkommazahl, zum Beispiel die Basic-Variable V1, zur Vorbereitung einer Rechnung nach FAC oder ARG kopiert wird, wird die komplette Mantisse1 nach \$66 beziehungsweise nach \$6E in das Vorzeichenbyte kopiert, und das oberste Bit von Mantisse1 immer (!) gesetzt (mit ORA #\$80), bevor dieses Byte an seine Position im FAC transportiert wird.

Wenn umgekehrt eine Fließkommazahl in FAC oder ARG an eine beliebige Speicheradresse transportiert werden soll, wird das oberste Bit von Mantisse1 aus dem Vorzeichenbyte rekonstruiert, bevor der Transport erfolgt (FAC: LDA

\$66:ORA #\$7F:AND \$62).

Diesen Unterschied zwischen dem kompakten Fünf-Byte-Format, das im Speicher verwendet wird, und dem speziellen FAC/ARG-Format müssen Sie unbedingt berücksichtigen, wenn Sie Fließkommazahlen »per Hand« zwischen FAC oder ARG und dem restlichen Speicher hin- und hertransportieren wollen. Wenn ein solches Transferproblem in Ihren Programmen auftritt, und Sie die dafür vorhandenen Routinen nicht verwenden können, weil die entsprechenden Adressen für Ihren Computer in der Tabelle fehlen, müssen Sie beim Kopieren auf dieses Vorzeichenbit beziehungsweise -byte unbedingt achten.

Wenn zwei Zahlen miteinander verknüpft werden sollen (zum Beispiel 10 * 3 oder 10/3), müssen beide Zahlen zuerst ins Fließkommaformat konvertiert werden. Anschließend müssen die Zahlen nach FAC und ARG übertragen werden. Im letzten Schritt wird die jeweilige Arithmetikroutine aufgerufen, zum Beispiel die Multiplikations- oder die Divisionsroutine. Bei allen Arten der Verknüpfung befindet sich das Ergebnis anschließend im FAC.

Bevor nun verschiedene Assemblerprogramme folgen, will ich kurz die wichtigsten Eigenarten des von mir verwendeten MAE-Assemblers beschreiben:

MAE	Hypra-Ass	Bedeutung	*
.BA \$c000 .OS	.BA .OB	Startadresse eines Programms Anweisung, Objektcode zu generieren	
.FAC.de \$61	.EQ FAC=\$61	Zuweisung eines Wertes	
.LDA #L,FAC .LDA #H,FAC	LDA # < () LDA # < ()	Low-Byte-Wert eines Wertes High-byte-Wert eines Wertes	
.BY	.BY	l Byte	

Ausgabe von Fließkommazahlen

Für alle folgenden Beispielprogramme benötigen wir eine Möglichkeit, das aus der Verknüpfung von zwei Zahlen resultierende Ergebnis möglichst problemlos überprüfen zu können, möglichst eine Ausgabe des Ergebnisses direkt auf dem Bildschirm.

Der Basic-Interpreter stellt zwei Routinen zur Verfügung, die kombiniert zur Ausgabe einer Zahl (die sich im Fließkommaformat im FAC befinden muß) auf dem Bildschirm führen. Die betreffende Zahl wird nach dem Aufruf der beiden Routinen an der momentanen Cursorposition ausgegeben.

FAC-Inhalt in ASCII-String wandeln (\$BDDD)

Bevor diese Routine (FACSTR) aufgerufen wird, muß dafür gesorgt werden, daß sich die auszugebende Zahl im Fließkommaformat im FAC befindet. Beim Aufruf der Routine müssen keine weiteren Parameter übergeben werden, das heißt Akku, X- und Y-Register können beliebige Inhalte besitzen. Die Routine wandelt die Fließkommazahl in einen ASCII-String um, der mit Hilfe einer weiteren Routine auf dem Bildschirm ausgegeben werden kann.

Achtung! Die Fließkommazahlen im FAC werden durch die Umwandlung zerstört. Wenn Sie nach der Ausgabe mit diesen Zahlen weiterrechnen wollen, müssen Sie vor Aufruf von FACSTR den Inhalt des FAC in einen freien Speicherbereich

kopieren.

ASCII-String ausgeben (\$AB1E)

Auch diese Routine (STROUT) benötigt keine weiteren Übergabeparameter. Der Aufruf mit »JSR \$AB1E« genügt zur Ausgabe der zuvor in einen String umgewandelten Zahl.

Zahlenausgabe auf dem Bildschirm

Eingabe:

FAC = Wert
Akku = unbenutzt
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt

jsr FACSTR ; \$bddd jsr STROUT ; \$ab1e

Ausgabe:

Akku = unbenutzt
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt
FAC = Inhalt zerstört

Konstante im Fließkommaformat nach FAC übertragen (\$BBA2)

Um die Wirkung beider Routinen zu demonstrieren, benötigen wir eine Fließkommazahl im FAC. Beim C 64 befindet sich an Adresse \$BBA2 die Routine KONFAC, die eine beliebige Konstante im Fließkommaformat in den FAC überträgt.

Diese Routine konvertiert die Zahl zugleich vom kompakten Fünf-Byte-Speicherformat in das Sechs-Byte-Format der Fließkommaakkus (ein zusätzliches Byte für das Vorzeichen und Setzen des obersten Bits von Mantisse1). Die entsprechenden Adressen beim C 16 und C 128 sind mir leider nicht bekannt. Wenn Sie diese Routine in Ihrem Computer nicht finden sollten, können Sie sie jedoch problemlos durch eine Schleife ersetzen, mit der Sie die fünf Byte »per Hand« in den

FAC kopieren (vergessen Sie nicht, Mantisse1 in das Vorzeichenbyte zu kopieren und das oberste Bit dieser Mantisse im FAC zu setzen!).

Vor dem Aufruf dieser Routine müssen Akku und Y-Register mit der Adresse geladen werden, an der sich die betreffende Konstante befindet (Akku=Low-Byte/Y=High-Byte).

FAC mit Konstante laden

Eingabe:

Akku = Low-Byte-Adresse

X-Register = unbenutzt

Y-Register = High-Byte-Adresse Ida # < (Wert) ; Low-Byte-Adresse Idy # > (Wert) ; High-Byte-Adresse

jsr KONFAC ; \$BBA2

Ausgabe:

Akku = unbenutzt X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt FAC = Konstante

Bildschirmausgabe einer Fließkommazahl

Im Programm »Zahlenausgabe« (Listing 1) wird die Zahl PI (3,14...) verwendet, deren Fließkommadarstellung lautet: \$82 \$49 \$0F \$DA \$A1.

Das Programm befindet sich an Adresse \$C000, die Zahl PI am Programmende. Nach dem Aufruf des Programms mit »SYS 49152« wird der Akku mit dem Low- und das X-Register mit dem High-Byte der Adresse geladen, an der sich die Zahl befindet. Anschließend wird die Routine KONFAC aufgerufen, die die Konstante in den FAC überträgt.

Im FAC befindet sich nun die Zahl PI in der benötigten Form. Durch den Aufruf von FACSTR wird der FAC-Inhalt in einen ASCII-String gewandelt, der mit der Routine STROUT auf dem Bildschirm an der momentanen Cursorposition ausgegeben wird (3,14159265).

FAC als Konstante speichern

FACKON (\$BBD4) ist die Umkehrung von KONFAC und kopiert den Inhalt des FAC an eine übergebene Adresse, wobei gleichzeitig die Konvertierung in das gepackte Format vorgenommen wird. Im Gegensatz zu KONFAC wird die Adresse im X- und Y-Register übergeben (X=Low-Byte/Y=High-Byte).

FAC als Konstante speichern

Eingabe:

FAC = Konstante Akku = unbenutzt

X-Register = Low-Byte-Adresse Y-Register = High-Byte-Adresse

jsr FACKON ; \$bbd4

Ausgabe:

Akku = unbenutzt X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt

Konvertierungsroutinen

In der Praxis werden Sie häufig nicht mit Fließkomma-, sondern mit Integerzahlen arbeiten. Um Arithmetikoperationen
mit zwei Integerzahlen durchzuführen, müssen diese jedoch
zuvor in das Fließkommaformat gewandelt werden. Der
Basic-Interpreter besitzt glücklicherweise sowohl Routinen
zur Wandlung von Integerzahlen ins Fließkommaformat als
auch zur Wandlung von Fließkommazahlen in das Integerformat.

Die wichtigsten dieser »Konvertierungsroutinen« werde ich im folgenden besprechen und zwar:

- Ein-Byte-Integer nach Fließkomma wandeln.
- Zwei-Byte-Integer nach Fließkomma wandeln.

Fließkomma nach Integer wandeln.

Ein-Byte-Integer (positiv) nach Fließkomma (\$B3A2)

Meist wird bei der Verwendung von Integerzahlen die positive Darstellung verwendet, das heißt, daß der Ein-Byte-Wert als positive ganze Zahl zwischen 0 und 255 aufgefaßt wird. Mit der Routine EINPOS wird eine solche Zahl in das Fließkommaformat umgewandelt. Die entsprechende Fließkommazahl befindet sich nach dem Aufruf im FAC. Vor dem Aufruf der Routine muß das Y-Register mit der zu konvertierenden Zahl geladen werden.

Das Programm »Ein-Byte-Integer« (Listing 2) verwendet diese Routine zur Konvertierung der Zahl \$80 (dezimal: 128; binär: 10000000). Das Y-Register wird mit \$80 geladen und die Routine aufgerufen. Zur Überprüfung der Konvertierung wird der Inhalt des FAC anschließend mit den Routinen FACSTR und STROUT in einen ASCII-String gewandelt und auf dem Bildschirm ausgegeben.

Ein-Byte-Werte einlesen ohne Vorzeichen

Eingabe:

Akku = unbenutzt X-Register = unbenutzt Y-Register = Wert

Idy # (Wert)

isr EINPOS ; \$b3a2

Ausgabe:

Akku = unbenutzt
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt
FAC = Wert

Ein-Byte-Integer (vorzeichenbehaftet) nach Fließkomma (\$BC3C)

Wenn Sie das Programm »Ein-Byte-Integer« (Listing 2) mit Ihrem Assembler eingeben und mit »SYS 49152« starten, stellen Sie fest, daß auf dem Bildschirm zwei Zahlen unmittelbar hintereinander ausgegeben werden: 128 und -128. Für die Ausgabe der Zahl -128 ist der zweite Programmteil verantwortlich, der die Routine EINNEG (\$BC3C) zur Wandlung des Integerwertes \$80 verwendet. Diese Routine konvertiert einen vorzeichenbehafteten Ein-Byte-Integer-Wert in eine Fließkommazahl.

Was unter vorzeichenbehaftet zu verstehen ist, wurde bereits kurz angedeutet: Das oberste Bit der Zahl wird als Vorzeichen verwendet. Ist es gesetzt, handelt es sich um eine negative, ansonsten um eine positive Zahl. Da dieses Bit bei der Zahl \$80 gesetzt ist, interpretiert die Routine EINNEG \$80 als die negative Zahl -128. Zur Verdeutlichung: Vorzei-

Ein-Byte-Werte einlesen mit Vorzeichen

Eingabe:

Akku = Wert
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt

Ida # (Wert)

jsr EINNEG ; \$bc3c

Ausgabe:

Akku = unbenutzt X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt FAC = Wert chenbehaftet entspricht \$81 dem Wert -127, \$82 dem Wert -126 und so weiter.

Beachten Sie bitte, daß vor Benutzung von EINNEG der Akku mit dem jeweiligen Wert geladen werden muß, im Gegensatz zur Routine EINPOS, der die Zahl im Y-Register übergeben wird.

Zwei-Byte-Integer (positiv) nach Fließkomma (\$BC49)

In vielen Assemblerprogrammen sind Ein-Byte-Werte unzureichend zur Darstellung der benötigten Zahlen. Ein Programm, das zum Beispiel mit hochauflösender Grafik arbeitet, muß mit Zwei-Byte-Integerzahlen arbeiten, um beliebige Bildschirmpositionen erfassen zu können, da die Grafikauflösung in der Y-Richtung 320 Punkte beträgt und der Wert 255 – die Obergrenze der Ein-Byte-Darstellung – daher überschritten werden kann.

Mit Hilfe der Routine ZWEPOS können positive Zwei-Byte-Integerzahlen (0...65535) in die entsprechende Fließkommazahl konvertiert werden. Vor dem Aufruf wird die jeweilige Zahl nach \$62/\$63 übertragen (Achtung: \$62=High und \$63=Low, also zuerst High- und dann Low-Byte!), das X-Register direkt mit \$90 geladen und das Carry-Flag gesetzt. Das Programm »Zwei-Byte-Integer« (Listing 3) zeigt die Anwendung dieser Routine zur Konvertierung und Ausgabe (mit FACSTR und STROUT) der Zahl \$FFFF.

Zwei Byte einlesen ohne Vorzeichen

Eingabe:

Akku = unbenutzt X-Register = \$90 Y-Register = unbenutzt Carry = gesetzt

sta \$63 ; FAC 2.Mantisse

lda # > (Wert) ; High-Byte-Wert

komma sta \$62 ; FAC 1.Mantisse

sec ; Carry set jsr ZWEPOS ; \$bc49

Ausgabe:

Akku = unbenutzt
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt
FAC = Wert

Zwei-Byte-Integer (vorzeichenbehaftet) nach Fließkomma (\$BC44)

Nach dem Aufruf mit »SYS 49152« gibt dieses Programm ebenso wie das Programm »Ein-Byte-Integer« zwei Zahlen unmittelbar hintereinander aus, und zwar die Zahlen 65535 und -1. Der erste Programmteil benutzt die besprochene Routine ZWEPOS zur Ausgabe von \$FFFF (\$FFFF=65535), der zweite Teil die Routine ZWENEG (\$BC44). ZWENEG faßt die übergebene Zahl als vorzeichenbehafteten Wert auf. In dieser Darstellungsart entspricht \$FFFF der größten mit zwei Byte darstellbaren negativen ganzen Zahl (nicht der größten darstellbaren positiven, da das gesetzte oberste Bit eine negative Zahl anzeigt), das heißt der Zahl -1.

Die Übergabeparameter dieser Routine sind mit ZWEPOS identisch, abgesehen davon, daß das Carry-Flag diesmal nicht gesetzt, sondern gelöscht werden muß. Die Zahl wird ebenfalls in \$62/\$63 (High/Low) übergeben, das X-Register mit \$90 geladen und das Carry-Flag gelöscht. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ensprechen die Speicherzellen, in denen der Zwei-Byte-Wert übergeben wird, den ersten beiden Bytes der Mantisse des FAC. Beim C16 beziehungsweise beim C128 wird der gleiche Teil des FAC zur Übergabe benutzt. Die entsprechenden Speicherstellen sind daher

ebenfalls \$62/\$63 beim C16 und \$64/\$65 beim C128. Die entsprechenden Einsprungadressen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Artikels.

Zwei Byte einlesen mit Vorzeichen

Eingabe:

Akku = unbenutzt
X-Register = \$90
Y-Register = unbenutzt
Carry = gelöscht

Ida # < (Wert)</th>; Low-Byte-Wertsta \$63; FAC 2.MantisseIda # > (Wert); High-Byte-Wertsta \$62; FAC 1.Mantisseclc; Carry clearjsr ZWENEG; \$bc44

Ausgabe:

Akku = unbenutzt
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt
FAC = Wert

Fließkomma nach Integer (\$BC9B)

In allen drei Computern befinden sich zusätzlich Routinen zur Umwandlung von Drei- und Vier-Byte-Integerzahlen ins Fließkommaformat. Da diese jedoch nur selten in Assemblerprogrammen verwendet werden, verzichte ich auf eine ausführliche Darstellung dieser Routinen.

Wir benötigen jedoch unbedingt eine Routine, die den umgekehrten Weg geht, das heißt, die eine Fließkommazahl ins Integerformat wandelt, da es nach verschiedenen Rechenoperationen mit Fließkommazahlen oft einfacher ist, mit dem Ergebnis in Integerform weiterzuarbeiten, als die in Assembler schwer zu verarbeitende Fließkommaform zu verwenden.

Die Routine FLIINT wandelt jede beliebige Fließkommazahl ins Integerformat um. Beachten Sie jedoch bitte, daß die Wandlung nur bei Fließkommazahlen kleiner als 231 (= 2.14 * 109) fehlerfrei funktioniert. Der Grund dafür ist die begrenzte Byteanzahl, die zur Aufnahme des Integerergebnisses verwendet wird (vier Byte).

Da mit Integerzahlen nur ganze Zahlen dargestellt werden können, werden Nachkommastellen bei der Wandlung abgeschnitten (aus 5249,57 wird daher 5249).

FAC in Integer wandeln

Eingabe:

Akku = unbenutzt X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt

jsr FLIINT ; \$bc9b

Ausgabe:

Akku = unbenutzt
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt
= unbenutzt
= unbenutzt
= unbenutzt

Das Programm »Fließkomma« (Listing 4) wandelt eine Fließkommazahl in einen Integerwert und gibt ihn auf dem Bildschirm aus. Als Fließkommazahl wird PI verwendet und mit der Routine KONFAC in den FAC übertragen. Der Aufruf von FLIINT wandelt diese Fließkommazahl ins Integerformat. FLIINT benötigt außer der zu konvertierenden Fließkomma-

zahl im FAC keine weiteren Übergabeparameter.

Das Integerergebnis befindet sich ebenfalls im FAC, in den vier Byte der Mantisse. In \$65 wird das niederwertigste, in \$62 das höchstwertige Byte des Ergebnisses abgelegt. Ergibt die Wandlung zum Beispiel die Zahl \$20FA, befindet sich in \$65 der Wert \$FA und in \$64 der Wert \$20.

Da die Integerwandlung von PI das ganzzahlige Ergebnis drei liefert, interessiert uns nur das niederwertigste Byte \$65. Zur Ausgabe des Ergebnisses wird das Y-Register mit diesem Byte geladen, die Routine EINPOS zur Wandlung nach Fließkomma verwendet und diese mit FACSTR und STROUT ausgegeben.

Dieser Weg ist zweifellos sehr umständlich. Wenn Sie sich unmittelbar davon überzeugen wollen, daß die Routine FLI-INT die Zahl PI in die Integerzahl drei konvertiert und dabei die Nachkommastellen abschneidet, so fügen Sie im Programm »Fließkomma« nach dem Befehl »JSR FLIINT« bitte ein »BRK« ein. Nach dem Start mit »SYS 49152« verzweigt das Programm nach der Wandlung sofort in den Monitor (den Sie zuvor natürlich laden und aktivieren müssen!). Schauen Sie sich mit dem Monitor anschließend \$62 bis \$65 an, die Mantisse des FAC. Sie werden feststellen, daß \$65 den Wert drei (=\$03) enthält und die höherwertigen Ergebnisbytes den Wert O.

Direkte Bildschirmausgabe von positiven Integerzahlen (\$BDCD)

Die Routine INTOUT erlaubt die direkte Ausgabe von positiven Zwei-Byte-Integerzahlen auf dem Bildschirm. Die Integerzahl wird in den Registern übergeben (X=Low-Byte; Akku=High-Byte). Es handelt sich dabei keineswegs um eine neue Routine, da die dieser Adresse folgenden Befehle nur die bekannten Routinen ZWEPOS, FACSTR und STROUT nacheinander aufrufen.

Das Programm »Integerausgabe« (Listing 5) demonstriert den Einsatz dieser Routine. Das X-Register wird mit dem Low-Byte und der Akku mit dem High-Byte von \$F02A geladen. Der Aufruf von INTOUT führt unmittelbar zur Ausgabe der Zahl 61482.

Diese Routine kann in den verschiedensten Assemblerprogrammen vielseitig verwendet werden (Textverarbeitung: Ausgabe von Seite, Zeile und Spalte; Spiele: Ausgabe der Punktzahl, des Levels und so weiter).

Ausgabe von Zwei-Byte-Werten

Eingabe:

FAC = Integerzahl
Akku = High-Byte-Wert
X-Register = Low-Byte-Wert
= unbenutzt

Ida (Wert) ; FAC 4.Mantisse \$65 Idx (Wert) ; FAC 3.Mantisse \$64

jsr INTOUT ; \$bdcd

Ausgabe:

Akku = unbenutzt
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt
FAC = Inhalt zerstört

Beispiel:

Übergabe der Zahl in das Register Ida #\$1 Idx #\$20 jsr INTOUT

Ergebnis:

288 auf dem Bildschirm

Grundrechenroutinen

Nachdem wir nun alle häufig benötigten Konvertierungsund Ausgaberoutinen kennen, können wir uns den eigentlichen Arithmetikroutinen zuwenden, und zwar zuerst den vier Grundrechenarten.

Die vier vorgestellten Routinen arbeiten prinzipiell gleich: Zwei Fließkommazahlen werden durch einen der Operatoren »+-*/« miteinander verknüpft. Die beiden Zahlen müssen sich vor dem Aufruf der benötigten Routine im FAC beziehungsweise ARG befinden. Das Ergebnis der Operation befindet sich nach dem Aufruf immer im FAC (im Fließkommaformat).

Sehr wichtig ist folgende Bedingung: Vor dem Aufruf einer der Routinen muß sich im Akku der Exponent des FAC befinden (\$61). Wir werden Routinen kennenlernen, die für den Transport von Konstanten in den FAC oder das Kopieren des ARG-Inhalts in den FAC zuständig sind. Nach der Rückkehr aus diesen Routinen befindet sich der FAC-Exponent immer im Akku. Achten Sie bitte darauf, daß dieser Akkuinhalt bis zum Aufruf der gewünschten Arithmetikroutine auch erhalten bleibt und nicht durch LDA..., TXA etc. zerstört wird.

Das Programm »Grundrechnen« (Listing 6) demonstriert die Anwendung der vier Grundrechenarten. In diesem Programm wird die noch nicht erwähnte Routine FACARG (\$BCOC) verwendet, die eine im FAC enthaltene Fließkommazahl nach ARG kopiert. Die entsprechende Adresse dieser Routine für den C16 finden Sie am Ende des Artikels. Sollten Sie einen C128 besitzen, können Sie diese Routine entweder selbst im ROM suchen, oder aber eine Schleife verwenden und den Inhalt des FAC »per Hand« nach ARG kopieren. Sie verzichten dann jedoch auf eine exakte Rundung der Zahl, die die Routine FACARG durchführt, bevor die gerundete Zahl nach ARG kopiert wird.

FAC ins ARG kopieren

Eingabe:

FAC = Wert
Akku = unbenutzt
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt

jsr FACARG ; \$bc0c

bzw ARGFAC \$bbfc

Ausgabe:

Akku = unbenutzt
X-Register
Y-Register
FAC = Wert
ARG = Wert

Der Programmablauf: Gehen wir davon aus, daß Sie die Fläche Ihres Grundbesitzes errechnen wollen. An einer Lagerhalle mit einer Fläche von 2000 m² sind Sie zu einem Drittel beteiligt. Um den Anteil zu ermitteln, müssen wir die Divisionsroutine DIV (\$BB12) verwenden.

DIV teilt ARG durch FAC und legt das Ergebnis in FAC ab. Vor Aufruf von DIV muß daher 2000 im ARG und drei im ARG abgelegt werden. Im Programmteil »Anteil berechnen« wird 2000 in \$62/\$63 abgelegt, das X-Register mit der Zahl \$90 geladen und ZWEPOS aufgerufen. Wie wir wissen, befindet sich nach dieser Vorbereitung die Zahl 2000 im Fließkommaformat im FAC.

Diese Fließkommazahl wird durch den Aufruf von FACARG nach ARG kopiert, bevor wir die Zahl drei, mit Hilfe der Routine EINPOS ins Fließkommaformat gewandelt, im FAC ablegen. Der folgende Aufruf von DIV teilt ARG (2000) durch FAC (3) und legt das Ergebnis (666,666667) im FAC ab.

ARG durch FAC = FAC

Eingabe:

FAC = Teiler ARG = Wert

Akku = Exponent d.FAC X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt

Ida \$61 ; Exponent laden,

wenn nicht schon im Akku vorhanden

isr DIV ; \$bb12

Ausgabe:

Akku = Eponent d.FAC
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt
FAC = Ergebnis
ARG = Wert

Zur Kontrolle wollen wir dieses Ergebnis auf dem Bildschirm mit FACSTR und STROUT ausgeben. Da das Ergebnis in den folgenden Rechnungen gebraucht wird, FACSTR den Inhalt des FAC jedoch zerstört, rufen wir zuvor ein weiteres Mal FACARG auf, um den FAC-Inhalt nach ARG zu kopieren. Nachdem das Ergebnis ausgegeben wurde, wird der Akku mit 13 geladen und BSOUT aufgerufen. BSOUT ist eine Betriebssystemroutine, die das im Akku übergebene Zeichen auf dem Bildschirm ausgibt. Die Einsprungadresse \$FFD2 ist dank der erwähnten Sprungtabelle der Betriebssystemroutinen für alle drei Computer identisch.

13 ist der Code für »Carriage Return«. Die Ausgabe dieses Zeiche s bewirkt einen Zeilenvorschub und sorgt damit für die optische Trennung der verschiedenen Ergebnisse, die »Grundrechnen« berechnet und ausgibt.

Eine weitere Besonderheit des Ausgabeunterprogramms ist der Aufruf von zwei weiteren Unterprogrammen, die FAC nach PUFFER kopieren beziehungsweise PUFFER nach beendeter Ausgabe wieder nach FAC kopieren. Der Grund ist die erwähnte Zerstörung des Inhaltes von FAC bei Aufruf von FACSTR

Der nächste Programmteil verwendet die Additionsroutine ADD (\$B86A), die FAC und ARG addiert, wobei das Ergebnis wiederum in FAC abgelegt wird. Gehen wir davon aus, daß Ihr Grundbesitz außer einem Drittelanteil an HAUS1 aus einem weiteren Haus mit einer Fläche von 5286 m² besteht, das Ihnen allein gehört. Diese Fläche soll zum vorigen Ergebnis addiert werden.

ARG plus FAC = FAC

Eingabe:

FAC = Wert 1 ARG = Wert 2

Akku = Exponent d. FAC X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt

Ida \$61 ; Exponent laden, wenn nicht schon

im Akku vorhanden

isr ADD ; \$b86a

Ausgabe:

Akku = Eponent d. FAC
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt
FAC = Ergebnis
ARG = Wert

Zuerst wird der Inhalt von FAC mit FACARG nach ARG kopiert. Anschließend wird mit ZWEPOS die Zwei-Byte-Integerzahl 5286 im Fließkommaformat in FAC abgelegt. Der folgende Aufruf von ADD addiert FAC und ARG. Das Ergebnis wird mit der Ausgaberoutine auf dem Bildschirm ausgegeben (5952,66667), so daß Sie es problemlos mit einem Taschenrechner überprüfen können.

Etwas spät fällt Ihnen nun ein, daß die Grundfläche des zweiten Hauses vor kurzem neu berechnet wurde und das Ergebnis um 52 m² niedriger ausfiel als Ihr alter Wert von 5286 m². Das bisherige Ergebnis muß daher korrigiert werden, Sie müssen 52 subtrahieren.

Mit den Arithmetikroutinen stellt diese Korrektur kein Problem dar. Wir verwenden die Routine SUB (\$B853), die FAC von ARG subtrahiert.

Im dritten Programmteil wird zuerst das bisherige Ergebnis mit FACARG wieder in ARG kopiert. Der Routine EINPOS wird die Zahl 52 übergeben, die dadurch als Fließkommazahl in FAC abgelegt wird. EINPOS kann verwendet werden, da es sich bei 52 um einen Ein-Byte-Wert handelt. Wenn Sie in eigenen Programmen nicht von vornherein wissen, wie groß die zu wandelnden Integerzahlen sind, verwenden Sie am besten immer die Routine ZWEPOS.

Nach der Wandlung wird die Routine SUB aufgerufen, die FAC=ARG-FAC rechnet, in unserem Fall 5952,66667-52. Das Ergebnis 5900.66667 wird anschließend ausgegeben.

ARG minus FAC = FAC

Eingabe:

FAC = Subtrahent

ARG = Wert

Akku = Exponent d. FAC

X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt

Ida \$61 ; Exponent laden, wenn nicht schon

im Akku vorhanden

jsr SUB ; \$b853

Ausgabe:

Akku = Exponent d. FAC

X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt FAC = Ergebnis

ARG = Wert

Sie kennen nun die Gesamtfläche der Ihnen gehörenden Grundstücke und wollen deren Wert berechnen. Sie gehen dabei von einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 228 Mark aus. Die Fläche von 5900,66667 m² muß daher mit 228 multipliziert werden.

Die Fläche, die sich noch in FAC befindet, wird mit FACARG nach ARG kopiert, bevor die Ein-Byte-Integerzahl 228 an EINPOS übergeben wird. Durch Aufruf der Routine MULT (\$BA2B) werden FAC und ARG miteinander multipliziert. Als Ausgabe erhalten Sie das stolze Ergebnis von 1345352 Mark.

Sie sehen, die Benutzung der Grundrechenroutinen in Assembler stellt keine besonderen Probleme, wenn beachtet wird, daß die Ausgabe von Zwischenergebnissen mit FACSTR und STROUT den Inhalt von FAC zerstört und dieser daher vor der Ausgabe gerettet werden muß.

EXP (\$BF7B)

EXP wurde noch nicht erwähnt. Diese Routine arbeitet ebenfalls mit zwei Fließkommazahlen in FAC und ARG. EXP potenziert den ARG mit dem im FAC enthaltenen Exponenten. (FAC=3 und ARG=2 ergibt FAC=8).

```
ARG mal FAC = FAC
```

Eingabe:

FAC = Multiplikator

ARG = Wert

Akku = Exponent d. FAC
X-Register = unbenutzt
Y-Register = unbenutzt

lda \$61 ; Exponent laden, wenn nicht schon

im Akku vorhanden

jsr MULT ; \$ba2b

Ausgabe:

Akku = Exponent d. FAC

X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt FAC = Ergebnis ARG = Wert

ARG hoch FAC = FAC

Eingabe:

FAC = Exponent ARG = Wert

Akku = Exponent d. FAC

X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt

Ida \$61 ; Exponent laden, wenn nicht schon

im Akku vorhanden

jsr EXP ; \$bf7b

Ausgabe:

GAER ONLINE

Akku = Exponent d. FAC

X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt FAC = unbenutzt = Ergebnis

ARG = Wert

Die Funktionen

Zur komfortablen Benutzung der Arithmetikfunktionen benötigen wir außer den Grundrechenarten die eingebauten Fließkommafunktionen. Das Programm »Funktionen« (Listing 7) demonstriert den Gebrauch der Funktionen SIN(X), COS(X), SQR(X), LOG(X) und EXP(X). Vor dem Aufruf einer dieser Funktionen muß sich das Argument X der Funktion im FAC befinden. Das Ergebnis des Aufrufs befindet sich anschließend wieder im FAC.

Das Programm »Funktionen« verwendet als Argument die Zahl zehn. Diese Zahl wird der Routine EINPOS im Y-Register übergeben. Nach dem Aufruf von EINPOS befindet sich die Fließkommazahl zehn im FAC und die gewünschte Funktion wird aufgerufen. Das Ergebnis des Funktionsaufrufs wird wie gewohnt mit FACSTR und STROUT auf dem Bildschirm ausgegeben.

COS(10) = -0,544021111 (Adresse: \$E264) SIN(10) = -0,839071529 (Adresse: \$E26B) SQR(10) = 3,16227766 (Adresse: \$BF71)

LOG(10) = 2,30258509 (Adresse: \$BF71) EXP(10) = 22026,4658 (Adresse: \$BFED)

Wenn Sie sich davon überzeugen wollen, daß die ausgegebenen Ergebnisse korrekt sind, so können Sie im Direktmodus eingeben:

PRINT SIN(10):PRINT COS(10):PRINT SQR(10):

PRINT LOG(10):PRINT EXP(10)

und die Ergebnisse mit den Ausgaben des Assemblerprogramms vergleichen.

Funktionen Eingabe:

FAC

= Wert

Akku

= Exponent d. FAC

X-Register : Y-Register :

= unbenutzt = unbenutzt

Ida \$61

; Exponent laden, wenn nicht schon

im Akku vorhanden

jsr (Funktion)

Ausgabe:

Akku = Exponent d. FAC

X-Register = unbenutzt Y-Register = unbenutzt FAC = Ergebnis

Wie Sie sehen, ist der Aufruf einer Funktion noch einfacher als die Anwendung einer Grundrechenroutine. Es genügt, das Funktionsargument vor dem Aufruf in den FAC zu transportieren. Außer den im Programm »Funktionen« verwendeten existiert noch eine Vielzahl weiterer Funktionen, die auf die gleiche Weise auf ein beliebiges Argument X angewendet werden können (TAN, RND etc.).

Sollten Sie mit der Wirkungsweise einiger Funktionen nicht vertraut sein, empfehle ich Ihnen das Studium des Handbuchs, in dem diese bei der Basic-Programmierung beschrieben werden. Denken Sie daran, daß diese Funktionen im Basic-Interpreter integriert sind, daß wir von Assembler aus keine neuen, sondern nur die auch von Basic aus nutzbaren Funktionen ansprechen.

Schnittstellen zu Basic

Bisher wurde die Anwendung der Rechenroutinen und Funktionen in reinen Assemblerprogrammen demonstriert. Eine Hauptanwendung der Maschinenprogrammierung ist jedoch oftmals der Ersatz zeitkritischer Basic-Programmteile durch Assemblerroutinen. Bisher wissen wir jedoch noch nicht, wie von Basic aus Parameter an ein Maschinenprogramm übergeben werden können.



Eine Methode zur Übergabe dürfte jedem von Ihnen bekannt sein: Der Befehl POKE. Mit POKE können wir beliebige Integerzahlen übergeben. Am einfachsten ist die Übergabe einer Ein-Byte-Integerzahl, zum Beispiel durch POKE 250,10. Um mit diesem Befehl einen Zwei-Byte-Wert zu übergeben, kann dieser in ein Low- und ein High-Byte aufgesplittet werden:

100 rem *unterprogramm zur parameteruebergabe*

110 rem parameter wird in 'wert' uebergeben

120 hb=int(wert/256) : rem high-byte 130 lb=wert-hb*256 : rem low-byte

140 poke 250, lb:poke 251, hb: rem uebergabe

150 return

Dieses Unterprogramm kann vom Hauptprogramm jederzeit mit »GOSUB 120« aufgerufen werden, wenn der zu übergebende Parameter zuvor der Variablen »wert« zugewiesen wurde

Beispiel:

10 wert=1000 : gosub 120

Dieser Aufruf teilt die Zahl 1000 in das High-Byte drei und das Low-Byte 232. Das Low-Byte wird in Speicherstelle 250 und das High-Byte in 251 übergeben, Der Maschinenroutine wird der Zwei-Byte-Wert in der gewohnten Form Low-Byte/High-Byte übergeben.

Das Schlüsselloch

Diese Routine sollten Sie jedoch schnellstens wieder vergessen. Die vorgestellte Methode hat gleich mehrere Nachteile. Zum einen ist es schlichtweg unsinnig, zur Übergabe eines Parameters an eine Maschinenroutine, die einen zeitkritischen Programmteil beschleunigen soll, ein aufwendiges Basic-Unterprogramm zu verwenden. Die Rechnungen und der Unterprogrammaufruf benötigen soviel Zeit, daß der Zeitvorteil der Maschinenroutine wahrscheinlich zumindest teilweise dadurch wieder zunichte gemacht wird, wie im folgenden Beispiel:

10 for i=1 to 1000

20 wert=i : wertzuweisung

30 gosub 120 : uebergabe des wertes

40 sys 49152 : aufruf der maschinenroutine

40 next

In diesem Programm werden einer Maschinenroutine nacheinander die Werte eins bis 1000 in einer Schleife übergeben. Das heißt, daß der Basic-Interpreter 1000mal das komplette Basic-Unterprogramm durchlaufen muß!

Der zweite Nachteil unserer Übergaberoutine ist noch schwerwiegender. Mit der vorgestellten Routine ist es völlig unmöglich, Fließkommazahlen an ein Maschinenprogramm zu übergeben. (Außer, Sie haben vor, eine Basic-Übergaberoutine zu schreiben, die eine beliebige Zahl ins Fließkommaformat wandelt und mit POKEs übergibt. Vom Zeitaufwand her gesehen ist es dann jedoch wirklich angebrachter, die Berechnungen in »reinem« Basic durchzuführen. Selbst aufwendige Rechnungen können nur schwerlich langsamer als ein solches Konvertierungsprogramm sein.) Die USR-Funktion

Basic besitzt eine Schnittstelle zu Maschinenprogrammen, die hervorragend zur Zahlenübergabe, insbesondere zur Übergabe reeller Zahlen (also nicht nur Integerzahlen), geeignet ist, die Funktion USR(X). Dieser Befehl, der im Handbuch des C 64 nur unzureichend erläutert ist, legt eine beliebige Zahl X im Fließkommaformat im FAC ab.

Vor der Verwendung der Funktion USR muß der sogenannte USR-Vektor »verbogen« werden. Dieser Vektor besteht aus zwei Speicherstellen (785/786 beim C64), in die in der bekannten Form Low-Byte/High-Byte die Startadresse der Maschinenroutine gePOKEt wird. Die Anwendung der Funktion USR demonstriert das Programm »USR-Vektor« (Listing 8). Das Programm besteht aus zwei Teilen. Teil 1 beginnt ab Adresse \$C000 (dezimal 49152), Teil 2 ab Adresse \$C100 (dezimal 49408). Der erste Programmteil hat die Aufgabe, die Wurzel einer beliebigen mit USR übergebenen Zahl zu berechnen.

Vor dem Aufruf dieses Programmteils muß der USR-Vektor auf die Startadresse \$C000 gerichtet werden. In Speicherstelle 785 wird das Low- und in 786 das High-Byte der Startadresse gepokt. Low- und High-Byte des dezimalen Wertes 49152 können in Basic mit Hilfe der beschriebenen Routine (Zeile 120-130) ermittelt werden. In unserem Fall ergibt sich als Low-Byte der Wert null und als High-Byte die 192. Der USR-Vektor wird daher mit folgenden Befehlen auf den ersten Programmteil gerichtet:

POKE 785,0:POKE 786,192

Geben Sie diese Befehle nach dem Assemblieren des Programms bitte im Direktmodus ein. Um die Wurzel von 20 zu berechnen, geben Sie anschließend ebenfalls im Direktmodus ein:

PRINT USR(20)

Auf dem Bildschirm wird als Ergebnis die Zahl 4,47213595 ausgegeben. Nach dem Aufruf der Funktion USR wurde der übergebene Parameter 20 ins Fließkommaformat gewandelt im FAC abgelegt. Anschließend erfolgte ein indirekter Sprung über den USR-Vektor (JMP(785)), der auf unseren ersten Programmteil zeigt. Dieser indirekte Sprung kann mit einem »SYS 49152« verglichen werden, das heißt unsere Routine wurde gestartet.

Das Ei des Kolumbus

Die Routine ruft die SQR-Funktion auf. Das Argument X ist bereits im FAC vorhanden. SQR berechnet die Wurzel von X und legt sie ebenfalls im Fließkommaformat wieder im FAC ab. Da das Ergebnis im zweiten Programmteil benötigt wird, kopiert die Routine FACPUF den Inhalt des FAC in den Puffer am Programmende, bevor die Rückkehr nach Basic mit RTS erfolgt. Der Basic-Befehl PRINT führt nun zur Ausgabe der im FAC enthaltenen Fließkommazahl, das heißt der Wurzel von 20

USR übergibt somit eine Zahl nach Wandlung ins Fließkommaformat im FAC an ein Maschinenprogramm, das anschließend über den USR-Vektor aufgerufen wird und das Ergebnis von Rechenoperationen ebenfalls im FAC an Basic zurückübergibt.

Das im FAC übergebene Ergebnis kann von Basic beliebig weiterverarbeitet, zum Beispiel einer Variablen zugewiesen werden:

A=USR(1000):PRINT A

Die Eingabe dieser Befehle im Direktmodus führt zur Ausgabe von 31,6227766. Das Ergebnis der Rechenoperationen wurde der Variablen A zugewiesen.

Bevor wir uns dem zweiten Programmteil zuwenden, geben Sie bitte noch ein letztes Mal ein:

PRINT USR(20)

damit unser erster Programmteil die Wurzel von 20 in den Puffer kopiert. Der zweite Programmteil soll eine ebenfalls mit USR zu übergebende Zahl mit dieser Wurzel multiplizieren.

Da sich Teil 2 ab Adresse \$C100 im Speicher befindet, muß der USR-Vektor auf diese neue Startadresse gerichtet werden:

POKE 785,0:POKE 786,193

Geben Sie ebenfalls im Direktmodus ein:

PRINT USR(5.3)

Als Ausgabe erhalten wir 23,7023206, was exakt der Multiplikation von 5,3 mit der zuvor errechneten Wurzel von 20 entspricht. Dem zweiten Programmteil wurde nach dem Auf-

ruf mit USR die Zahl 5,3 im FAC übergeben. Diese Zahl wird durch FACARG nach ARG kopiert, bevor der Inhalt des Puffers, die von Teil 1 berechnete Wurzel von 20, nach FAC kopiert wird. Der Aufruf von MULT führt zur Multiplikation von FAC mit ARG und Ablage des Ergebnisses im FAC. Dieses Ergebnis wird mit dem PRINT-Befehl ausgegeben.

USR mit mehreren Parametern

Nachdem die prinzipielle Funktionsweise des Befehls USR nun deutlich wurde, stelle ich eine von vielen denkbaren Methoden vor, beliebig viele Parameter mit USR an ein Maschinenprogramm zu übergeben.

Das Programm »USR-Vektor.2« (Listing 9) verwendet folgende Methode: Das aufrufende Basic-Programm übergibt mit POKE in Speicherzelle 250 die Anzahl der Übergabeparameter. Das Maschinenprogramm kopiert nach jedem Aufruf mit USR die im FAC übergebene Fließkommazahl in den Puffer am Programmende. Um ein Überschreiben zu vermeiden, muß jede weitere Fließkommazahl fünf Byte hinter der zuletzt kopierten in den Puffer geschrieben werden.

In diesem Fall ist die Programmierung einfacher als die

eines sich selbst verändernden Programms.

Jedesmal, wenn eine Fließkommazahl in den Puffer kopiert wurde, wird der Befehl STA PUFFER,X verändert. Die Adresse PUFFER wird um den Wert fünf inkrementiert, so daß sie unmittelbar hinter die zuletzt abgespeicherten Daten zeigt. Bei jeder Parameterübernahme wird die Speicherzelle 250 dekrementiert. Der Wert null zeigt an, daß alle zu übergebenden Parameter in den Puffer kopiert wurden und der Programmteil »Rechnen« wird angesprungen, der die Aufgabe besitzt, alle übernommenen Zahlen zu addieren.

»Rechnen« verwendet ebenfalls diese Programmiertechnik. Der Inhalt von FAC (die letzte übergebene Zahl) wird mit FACARG nach ARG kopiert, der erste übergebene Parameter aus dem Puffer nach FAC kopiert und ADD angesprungen. Anschließend wird die Adresse im Befehl LDA PUFFER,X um fünf inkrementiert, so daß sie auf die nächste Fließkommazahl im Puffer weist.

Bevor diese zur bisherigen Summe addiert wird, muß überprüft werden, ob die Adresse im Befehl LDA PUFFER,X bereits soweit erhöht wurde, daß sie mit der Adresse im Befehl STA PUFFER,X identisch ist. Wenn ja, wurde die letzte übergebene Fließkommazahl bereits behandelt und die Aufsummierung wird durch die Rückkehr nach Basic beendet. Im FAC befindet sich nun die Summe aller übergebenen Zahlen.

Wenn Sie dieses Programm assembliert haben, geben Sie bitte folgendes Programm ein:

100 poke 785,0:poke 786,192

:rem usr-vektor auf routine

110 an=100:rem anzahl aufzusummierender elemente

120 poke 250, an: rem anzahl in 250 uebergeben

130 for i=1 to an:s=usr(i):next:rem parameter

140 print s:rem ergebnis der summierung

Erklärungsbedürftig in diesem Programm ist die Zeile 130. In der Schleife werden der Maschinenroutine der Reihe nach die Zahlen eins bis 100 übergeben. Nach jedem Aufruf mit USR(I) wird der gerade übergebene Wert der Variablen S zugewiesen. Nach der letzten Übergabe und der darauf folgenden Ausführung des Programmteils »Rechnen« befindet sich im FAC die Summe, die nun mit S=USR(I) der Variablen S zugewiesen wird. Der Befehl PRINT S führt zur Ausgabe der Summe 5050, die mit den Basic-Befehlen:

for i=1 to 100:x=x+i:next:print x

überprüft werden kann. Ich hoffe, »Puritaner« mögen mir die verwendete Programmiertechnik verzeihen. Dieses Programm kann selbstverständlich auch unter Verwendung der indirekt indizierten Adressierung geschrieben werden »LDA (POINTER),Y«. Was demonstriert werden sollte: daß mit dem USR-Befehl prinzipiell die Übergabe beliebig vieler reeller Zahlen an eine Maschinenroutine möglich ist (wobei die maximale Parameteranzahl bei vorliegendem Programm etwa 800 beträgt, da ansonsten der Puffer durch Überschreitung der Adresse \$CFFF »überläuft«).

Welche Rechenoperationen Sie mit den übergebenen Parametern ausführen, ob Sie sie aufsummieren, multiplizieren oder statistische Berechnungen wie zum Beispiel die Berechnung von Mittelwert oder Streuung durchführen, bleibt völlig Ihnen überlassen.


CHKKOM, GETBYT, FRMNUM, ADRFOR, GETADR

Wie wir sahen, können mit USR problemlos »krumme« Werte an eine Maschinenroutine übergeben werden. Wir sahen ebenfalls, daß die Übergabe mehrerer Parameter erheblich aufwendiger ist. Der Basic-Interpreter stellt uns jedoch noch weitere Routinen zur Verfügung, mit denen eine unkomplizierte Übergabe beliebig vieler Parameter möglich ist

Es sind Routinen, die keine »offizielle« Schnittstelle wie die USR-Funktion darstellen, sondern die der Basic-Interpreter selbst bei der Abarbeitung eines Programms benötigt. Mit diesen Routinen ist es möglich, Parameter direkt aus dem Basic-Text zu lesen, die hinter einem SYS-Befehl aufgereiht übergeben werden, zum Beispiel mit SYS 49152,10,20,30.

Zuerst müssen wir wissen, daß der Basic-Interpreter in den Speicherstellen 122/123 (C 64) einen Pointer auf den Basic-Text verwaltet, der auf das aktuelle Zeichen weist. Nach Abarbeitung des SYS-Befehls, mit dem unsere Routine aufgerufen wird, weist dieser Pointer auf das der Adresse (49152) folgende Komma. Da hinter dem Komma der erste Übergabeparameter folgt, benötigen wir eine Routine, die es ermöglicht, das Komma einzulesen und den Textpointer auf den ersten Parameter zu setzen.

Zum Einlesen eines Kommas wird die Routine CHKKOM (\$AEFD) verwendet. Durch Aufruf von CHKKOM wird das aktuelle Zeichen eingelesen, auf das der Textpointer zeigt und überprüft, ob es sich bei diesem Zeichen um ein Komma handelt. Fällt der Test negativ aus, wird ein »Syntax error« ausgegeben. War das eingelesene Zeichen tatsächlich ein Komma, wird der Textpointer inkrementiert – und weist somit auf das nächste einzulesende Zeichen –, bevor das Unterprogramm CHKKOM mit RTS beendet wird.



Dank CHKKOM können wir mehrere Parameter durch ein definiertes Zeichen voneinander unterscheiden und überprüfen, ob der Benutzer unserer Routine die verschiedenen Parameter korrekt mit Kommatas getrennt hat. Das Einlesen und die Überprüfung des Trennzeichens nützt uns jedoch wenig, solange wir nicht an die eigentlichen Parameter herankommen.

Die einfachste Routine zum Einlesen eines Parameters nennt sich GETBYT (\$B79E). Vor dem Aufruf von GETBYT muß der Textpointer auf das erste Zeichen des Parameters weisen. Da der Aufruf von CHKKOM den Textpointer inkrementiert und dieser damit auf das erste Zeichen hinter (!) dem Komma weist, ist diese Bedingung erfüllt. Eine zweite Bedingung besteht darin, daß der übergebene Parameter ein Ein-Byte-Wert sein muß, entweder eine Ein-Byte-Zahl (null bis 255) oder aber eine Variable, der ein Ein-Byte-Wert zugewiesen wurde (10 a=200:sys 49152,a), da sonst ein »syntax error« ausgegeben wird. Nach dem Einlesen des Parameters weist der Textpointer übrigens ebenso wie bei den noch zu besprechenden Routinen FRMNUM und GETPOS hinter das letzte Zeichen der Zahl beziehungsweise Variablen, bei der Übergabe mehrerer durch Kommatas getrennter Variablen somit auf das nächste Komma.

SYS mit mehreren Parametern

GETBYT übergibt den eingelesenen Parameter im X-Register. Mit CHKKOM und GETBYT können beliebig viele Ein-Byte-Werte übergeben werden, wie das folgende Beispiel zeigt:

jsr CHKKOM ; komma lesen

jsr GETBYT ;1. parameter in x einlesen

stx PUFER ;1. parameter nach puffer

jsr CHKKOM ; komma lesen

jsr GETBYT ;2. parameter in x einlesen

stx puffer+1 ;2. parameter nach puffer+1

jsr CHKKOM ; komma lesen

jsr GETBYT ;3. parameter in x einlesen

stx puffer+2 ;3. parameter nach puffer+2

Diese Routine liest drei einem SYS-Befehl folgende und durch Kommata getrennte Ein-Byte-Werte ein, die in Puffer, Puffer+1 und Puffer+2 abgelegt werden. Die Parameter können sowohl direkt angegebene Zahlen als auch Variablen sein, deren Inhalt GETBYT ermittelt:

1. sys 49152, 10, 20, 30

2. a=10:b=20:c=30:sys 49152,a,b,c

3. b=20:sys 49152,10,b,30

Die Routine FRMNUM (\$AD8A) ähnelt der USR-Funktion. FRMNUM liest einen beliebigen numerischen Ausdruck und wertet ihn aus. Das Ergebnis wird im Fließkommaformat im FAC hinterlegt. Außer als Ersatz der USR-Funktion kann FRMNUM in Verbindung mit der Routine ADRFOR (\$B7F7) zur einfachen Übergabe von Zwei-Byte-Integerwerten verwendet werden. ADRFOR wandelt die Fließkommazahl im FAC in eine Zwei-Byte-Integerzahl, die im Akku und Y-Register übergeben wird (Y=Low-Byte/Akku=High-Byte).

Mit CHKKOM, GETBYT, FRMNUM und ADRFOR können nach einem SYS-Befehl Ein- oder Zwei-Byte-Werte und auch reelle Zahlen übergeben werden. Das Einlesen eines Zwei-Byte-Wertes erfordert den Aufruf von CHKKOM, FRMNUM und ADRFOR:

jsr CHKKOM

isr FRNUM

jsr ADRFOR

Aufruf zum Beispiel mit: sys 49152,1000

Leider nur für den C128 bekannt ist mir die Adresse der Routine GETADR (\$880F), die diese drei Routinen nacheinander aufruft. Beim C128 können Sie sich somit zum Einlesen einer Zwei-Byte-Zahl in Akku und Y-Register auf den Aufruf von GETADR beschränken.

Eine weitere interessante Routine ist ADRBYT (\$B7EB). Diese Routine ruft nacheinander FRMNUM, ADRFOR, CHKKOM und GETBYT auf, liest also zuerst einen Zwei-Byte-Wert, danach das Komma und anschließend einen Ein-Byte-Wert ein, was zum Beispiel für Grafikroutinen interessant sein kann (X-Richtung: 0..319; Y-Richtung: 0..199). Da Sie sich nun sicherlich fragen, ob der ADRFOR folgenden Aufruf von CHKKOM nicht mit den im Akku und Y-Register übergebenen Zwei-Byte-Wert überschreibt: der Wert wird tatsächlich überschrieben. ADRFOR übergibt den Parameter jedoch nicht nur in den beiden Prozessor-Registern, sondern legt ihn zusätzlich noch in den Speicherstellen \$14/\$15 ab.

Formeln sind erlaubt

Das Programm »Parameter lesen« (Listing 10) demonstriert die Anwendung der beschriebenen Routinen. Geben Sie bitte nach der Assemblierung folgendes Basic-Programm ein:

100 SYS 49152,10,2000,5000,60,2*3.4

Der Reihe nach werden folgende Zahlen ausgegeben werden:

10

2000

60

5000

6,8

Nachdem mit CHKKOM das erste Komma gelesen wurde, wird mit GETBYT die Zahl zehn ins X-Register gelesen. Da der Akku keinen definierten Wert besitzt, wird er mit null geladen, bevor die übergebene Zahl mit INTOUT ausgegeben wird. Erinnern Sie sich daran, daß INTOUT eine Zwei-Byte-Integerzahl ausgibt (X=Low-Byte/Akku=High-Byte).

Das nächste Komma wird eingelesen und danach mit FRMNUM und ADRFOR die Zwei-Byte-Zahl 2000. Da ADRFOR das Low-Byte im Y-Register und das High-Byte im Akku übergibt, die Routine INTOUT das Low-Byte jedoch im X-Register erwartet, wird der Inhalt von Y ins X-Register kopiert.

Mit CHKKOM und ADRBYT werden in einem Zug die Zahl 5000 und die Zahl 60 gelesen, die sich nach ADRBYT im X-Register befindet und mit INTOUT ausgegeben wird (zuvor wird wieder das High-Byte gelöscht, das heißt der Akku mit null geladen).

Auf die zuerst eingelesene Zahl 5000 kann wie erläutert über die Speicherstellen \$14/\$15 zugegriffen werden. Nachdem sowohl X-Register als auch Akku mit den entsprechenden Inhalten geladen wurden, wird INTOUT aufgerufen.

Der letzte Programmteil zeigt, daß mit FRMNUM beliebige numerische Ausdrücke sehr einfach im Fließkommaformat an den FAC übergeben werden können. Meiner Ansicht nach ist FRMNUM der Funktion USR vorzuziehen, da es nicht in jedem Fall erwünscht ist, daß nach dem Aufruf von USR unweigerlich ein Sprung über den USR-Vektor erfolgt.

Sie besitzen nun alle Mittel, die Sie benötigen, um beliebige Parameter von Basic an eine Maschinenroutine zu übergeben, oder?

Variablen suchen

Nun, eine wesentliche Möglichkeit der Parameterübergabe wurde bisher übergangen: die Übergabe der Strings! Wir können zwar beliebige numerische Werte übergeben, besitzen jedoch vorläufig keine Ahnung, wie ein Maschinenprogramm auch auf Strings zugreifen kann.

Der Zugriff auf Strings ist eigentlich in einem Artikel über Arithmetikroutinen fehl am Platz. Ich erwähne ihn dennoch, weil wir im folgenden die flexibelste Routine zur Parameter- übergabe besprechen werden und diese sich sowohl auf numerische Variablen als auch auf Strings bezieht.

GETPOS

GETPOS (\$B08B) ist eine der wichtigsten Routinen des Basic-Interpreters. Assemblerunterprogramme für ein Basic-Programm zu schreiben, wird erst mit GETPOS wirklich komfortabel.

Der Routine GETPOS wird ein beliebiger (!) Variablenname übergeben. Diese Routine sucht die zugehörige Variable und übergibt im Akku und Y-Register einen Zeiger auf die Variable. Im Akku befindet sich das Low- und im Y-Register das High-Byte dieses Zeigers.

Um GETPOS verwenden zu können, müssen Sie jedoch wissen, wie der Basic-Interpreter Variablen ablegt:

- 1. Integer: (Name)(Name)(High)(Low)(.)(.)(.)(Name...
- Real: (Name)(Name)(5 Byte Fließkomma)(Name...
- 3. String: (Name)(Name)(Länge)(Adr-Low)

Adr-High)(.)(.)(Name...)

Unabhängig vom Variablentyp werden bei nichtdimensionierten Variablen sieben Byte pro Eintrag in die sogenannte »Variablentabelle« verwendet. Die beiden ersten Bytes sind immer die ersten signifikanten Zeichen des jeweiligen Variablennamens.

Bei Integervariablen folgt der Wert in der ungewohnten Form Low-Byte/High-Byte und die nächsten drei Byte sind ungenutzt. Bei Realvariablen besteht die Zahl selbst aus den Bytes drei bis sieben (Fließkommaformat). Für Strings enthält die Variablentabelle die sogenannten »Stringdescriptoren«, nicht den String selbst. Die Stringdescriptoren bestehen aus einem Byte für die Stringlänge und zwei Byte für die Adresse (im gervohnten Format Low/High), an der sich der String selbst befindet, das heißt einen Zeiger auf den String. Die beiden nächsten Bytes sind ebenso wie bei Integervariablen ungenutzt.

Dimensionierte Felder

Folgende Änderungen müssen bei dimensionierten Variablen beachtet werden: Der Name der Arrayvariablen befindet sich nur einmal am Arrayanfang (zwei Byte). Die folgenden beiden Bytes geben den vom Array belegten Speicherplatz an, ein weiteres Byte die Arraydimension, und Byte sechs und sieben enthalten die Anzahl der Arrayelemente. Nach dieser Beschreibung folgen die einzelnen Elemente des Arrays, wobei jedoch speicherplatzsparender als bei nicht-dimensionierten Variablen vorgegangen wird:

1. Integer:

(Var1:Low)(Var1:High)(Var2:Low)(Var2:High)(Var...

- 2. Real: (Var1: 5 Byte)(Var2: 5 Byte)(Var3: 5 Byte)(Var...
- 3. String (Var1:Länge)(Var1:Adr-Low)

(Var1:Adr-High)(Var2:Länge..

Wie Sie sehen, sind dimensionierte Arrays weit kompakter aufgebaut als nicht dimensionierte. Die Variablentabelle selbst befindet sich beim C16 und C64 unmittelbar hinter dem Ende des Basic-Programms, beim C128 ab \$0400 in Bank 1, der Variablenbank.

Die Strings werden bei allen drei Computern ab dem Ende des RAM-Speichers abwärts angelegt (in Bank 1 beim C128). In diesem »String-Stack« liegen die Strings im ASCII-Format abgelegt unmittelbar hintereinander. Beim C128 existiert zusätzlich zu jedem String ein »Rückwärtszeiger«, der auf die zu diesem String gehörenden Descriptoren weist und die Garbage Collection erheblich beschleunigt: C16/C64:

MaierMüllerWiedemann...

C128:

Maier(Pointer)Müller(Pointer)Wiedemann(Pointer)...

Der Aufruf von GETPOS liefert immer (!) im Akku und Y-Register einen Pointer (Zeiger) auf das erste Byte des Descriptors der jeweiligen Variablen, unabhängig vom Variablentyp und unabhängig davon, ob es sich um eine dimensionierte oder einfache Variable handelt. Der übergebene Pointer weist daher bei nichtdimensionierten Variablen auf das erste Byte des Variablennamens und bei dimensionierten Variablen auf das erste Byte der Variablen selbst, beziehungsweise bei dimensionierten Stringvariablen auf den Längendescriptor der Stringvariablen.

Wenn GETPOS feststellt, daß noch keine Variable mit dem übergebenen Namen existiert, wird eine neue Variable unter diesem Namen angelegt.

Für die Übergabe aus Basic können die verschiedensten Formate verwendet werden:

1. SYS 49152,I% SYS 49152,I%(2) SYS 49152,I%(J)

2. SYS 49152,R SYS 49152,R(2) SYS 49152,R(J)

SYS 49152,S\$ SYS 49152,S\$(2) SYS 49152,S\$(J)
 Die zugehörige Assemblerroutine (unabhängig vom Variablentyp!):

JSR CHKKOM ; KOMMA LESEN

JSR GETPOS ;=> POINTER (AKKU=LOW/Y=HIGH)

Mit diesen Kenntnissen können wir nun endlich unsere Arithmetikroutinen effektiv einsetzen. Im Demoprogramm »USR-Vektor.2« wurden Realzahlen aufsummiert, wobei jede Zahl mit einem USR-Aufruf an die Maschinenroutine übergeben wurde. Diese Übergabe (Basic-Schleife!) ist jedoch langsam, daß das Basic-Programm »FOR i=1 to 100:I=I+1: NEXT« fast exakt gleich schnell ist, wie Sie jederzeit ausprobieren können.

Diese langwierige Übergabe entfällt jedoch völlig, wenn die betreffenden Zahlen in einem Array abgelegt werden und Basic dem Assemblerprogramm nur noch den Namen des Arrays mitteilen muß, das die Maschinenroutine nun selbständig bearbeiten kann. Um das Programm komfortabler zu gestalten, sehen wir die Möglichkeit vor, nur einen bestimm-



ten Arrayteil aufzusummieren. Das Basic-Programm muß in diesem Fall zwei Parameter übergeben, die mit GETPOS gelesen werden: den Namen des ersten und den Namen des letzten Arrayelementes, das in die Summierung einbezogen werden soll, also die Intervallgrenzen.

Sollen zum Beispiel die ersten hundert Elemente des Arrays A(..) summiert werden, lautet der Aufruf:

SYS 49152, A(1), A(100)

Das Programm »Summierung« (Listing 11) demonstriert die Geschwindigkeitsvorteile von Assembler ohne die »Bremse« der Basic-Übergabe. Zweimal hintereinander wird CHKKOM und GETPOS aufgerufen. Im ersten Fall wird durch GETPOS ein Pointer auf das erste zu behandelnde Arrayelement A(1) übergeben, der nach START/START+1 kopiert wird, im zweiten Durchgang wird der auf A(100) – die rechte Begrenzung – übergebene Zeiger nach ENDE/ENDE+1 kopiert.

Das Unterprogramm INFAC verwendet den Zeiger START zum Aufruf von KONFAC, jener Routine, die eine Fließkommakonstante nach ARG kopiert. Der erste Aufruf dieses Unterprogramms kopiert das Element A(1) nach FAC.

Igel und Hase

In der folgenden Hauptschleife wird FAC nach ARG kopiert und der Pointer START(+1) um fünf erhöht. Der Pointer weist anschließend auf das erste Byte der Realzahl A(2). Es folgt ein Vergleich von START(+1) mit ENDE(+1). Wenn START(+1) größer ist als ENDE(+1), wurde die übergebene rechte Arraygrenze bereits überschritten, die Arbeit der Routine ist beendet und die Summe, die sich im FAC befindet, wird mit FACSTR und STROUT ausgegeben.

Da START(+1) momentan erst auf das Element A(2) weist, ist unsere Routine jedoch noch nicht fertig mit ihrer Aufgabe. A(2) wird mit INFAC in den FAC kopiert, FAC und ARG addiert (JSR ADD, das Ergebnis befindet sich anschließend in FAC) und zum Schleifenanfang gesprungen.

Der Programmablauf ist damit klar. Interessant ist nun ein Zeitvergleich zwischen der Assembler- und einer äquivalenten Basic-Routine. Zuerst muß jedoch das Array initialisiert werden:

100 DIM A(2000)

110 FOR I=1 TO 1000:A(I)=I/2:NEXT

120 PRINT"INITIALISIERUNG BEENDET"

130 TA=TI:SYS 49152,A(1),A(1000):TB=TI:PRINT:PRINT"
ASS.:"(TB-TA)/60

140 TA=TI:FOR I=1 TO 1000:S=S+A(I):NEXT:TB=TI:

PRINT S:PRINT "BASIC: "(TB-TA)/60

Initialisiert wird ein Array mit 2000 Elementen, die ersten 1000 Elemente werden mit den Zahlen: 0,5; 1; 1,5; 2;...; 500 besetzt. In Zeile 130 wird die Assemblerroutine aufgerufen und die Zeit mit der internen Uhr TI gestoppt. Anschließend werden die Elemente A(1) bis A(1000) in Basic addiert und dabei ebenfalls die Zeit gemessen.

Wenn ich ehrlich bin, muß ich zugeben, daß das Ergebnis mich selbst verblüfft hat. Die Fließkommaarithmetik ist eine extrem aufwendige Angelegenheit und ich war bisher der Ansicht, daß Assembler bei Verwendung der Fließkommaroutinen keine allzu großen Vorteile gegenüber Basic besitzt, da sich an der langsamen Arbeitsweise dieser Routinen natürlich nichts ändert, wenn sie statt von Basic von einer Maschinenroutine aus aufgerufen werden. Hier das angesichts dieser Tatsache erstaunliche Ergebnis:

1000 Realzahlen addieren:

Basic: 6,25 sec Assembler: 0,78 sec

Trotz der »gemütlichen« Fließkommaarithmetik ist die Assemblerroutine somit immerhin um den Faktor acht schneller als das vergleichbare Basic-Programm. Extreme

Ergänzen 64'er-Sammlung Sie jetzt Ihre

Schaffen Sie sich ein interessantes Nachschlagewerk und gleichzeitig ein wertvolles Archiv!

Kennen Sie alle Ausgaben von 64'er? Suchen Sie einen ganz bestimmten Testbericht? Oder haben Sie einen Teil eines interessanten Kurses versäumt? Suchen Sie nach einer speziellen Anwendung?

Damit Sie jetzt fehlende Hefte mit »Ihrem« Artikel nachbestellen können, finden Sie auf diesen Seiten eine Zusammenstellung aller wesentlichen Artikel der Ausgaben 01 bis 12/85.

Und so kommen Sie schnell an die noch lieferbaren Ausgaben: Prüfen Sie, welche Ausgabe in Ihrer Sammlung noch fehlt, oder welches Thema Sie interessiert. Tragen Sie die Nummer dieser Ausgabe und das Erscheinungsjahr (z.B. 2/85) auf dem Bestellabschnitt der hier eingehefteten Bestell-Zahlkarte ein. Die ausgefüllte Zahlkarte einfach heraustrennen und Rechnungsbetrag beim nächsten Postamt einzahlen. Ihre Bestellung wird nach Zahlungseingang umgehend zur Auslieferung gebracht.

Stickwort	Titel	Seite	Anegabe
Aktuell			
Allgemeines	Commodore Gestern Heute Morgen	10	01/85
Computer	Amiga — Der neue Supercomputer Interview mit David Crane (Game Designer)	8 146	09/85
Interview	Schule braucht Computer (VAM-Computer)	9	06/85
Messen	International Chaos Communication Congress	15	03/85
	Heiße Messe in der Wüste: CES	8	03/85
	Hannover-Messe '85	8	06/85
	Hannover-Messe '85	8	07/85 08/85
	Chicago im Zeichen der CES Aktuelles von der C'85 in Köln	15	08/85
	Btx Total (Internationale Funkausstellung)	8	10/85
	PCW-Computermesse in London	8	11/85
	Neues von der Commodore-Fachausstellung 1985	8	12/85
Recht	Die neue Abmahnmasche - Vorsicht bei Pro-	8	05/85
	grammangeboten Die Ex-Knacker — wo sind sie geblieben?	27	08/85
	Interview mit Raubkopierern (Section 8)	28	08/85
	Schützer kontra Knacki's	23	08/85
	Raub-Talkshow	12	08/88
	Das Urheberrechtsgesetz und Gedanken zu seiner	21	08/85
	Anwendung	122	-
	Anderung des Urheberrechtsgesetzes	162	09/85
)mahham	waghungan		
	rechungen		
Anfänger	Goldmann Computer Compact	87	03/85
	Basic-Wegweiser für den C 64	86	05/85
	Alles über den C 64, Sachbuchreihe, Band 1	115	06/85
	Lehrspielzeug Computer: C 64/VC 20	112	11/85
	C 64 Computerhandbuch Einführungskurs: Commodore 64	144	12/85
Anwendung	Dienstprogramme VC 20, C 64 und SX	86	05/85
- Commence	Spaß an Mathe mit dem Commodore 64	88	07/85
	Mathe für die Oberstufe mit dem C 64	88	07/85
	Mathematische Routinen VC 20, Elektrotechnik/	112	11/85
	Elektronik	200	27.000
	Commodore 64-Listings, Band 2: Dateiverwaltung, Schule, Hobby	112	11/85
	Das Trainingsbuch zum Datamat	144	12/85
C 128	Bücher zum C 128	22	10/85
DFU	Das Mailbox-Jahrbuch: Nutz die Netze	112	11/85
Grafik	Grafik auf dem Commodore 64 (+ Fehlert. 9/85)	86	05/85
	Einführung in CAD mit dem Commodore 64	128	06/85
	Grafik & Musik auf dem Commodore 64	88	07/85
Description	Verschiedene Grafikbücher zum C 64	118	08/85
Programmie- ren	Von Basic zu Assembler: Das Commodore-Buch, Band 4	110	06/85
2011	64 Intern	115	06/85
	Das Interface Age System-Handbuch zum C 64	115	06/85
	Das C 64 Buch, Band 5: Simons Basic Leitfaden	144	12/85
	Basicode	144	12/85
	Noch mehr Tips und Tricks zum 64er	144	12/85
Speichern	Das Kassettenbuch zum C 64 und VC 20	87	03/85
Spiele	Die Floppy 1541 (M&T) Rombachs C 64 Spielführer	88 87	07/85
Spiere	Commodore 64-Listings, Band 1, Spiele	112	11/85
	35 ausgesuchte Spiele für Ihren Commodore 64	171	1/85
4'er Extr	a		
To David Market Street		24	Aurica
Prozessor Grafik	Befehlssatz des 6502/6510-Prozessors	84 92	09/85
Sound.	Die Videochip-Register des C 64	92	11/85
Speicher	Der SID-Chip, seine Register und Programmierung Die Speicherbelegung des C 64	96	12/85
-		40	
hontone	rlösungen		
	rlösungen		
Lösungen	Dallas-Quest Lösung	90	01/85
	Guncho Krill-Enchanter ist gelöst	44	03/85
	Infocom-Geheimnisse gelüftet?	49 145	06/85 06/85
1	Des Rätsels Lösung: Amazon Activision-Adventures entschleiert (Mindshadow,	36	12/85
	Tracer Sanction)	40	10700
	Eurekal - ich hab'sl	37	12/85
	Lösungen zu Hitchhiker's Guide und Sorcerer	39	12/85
piele-Tes	ts		
007	James Bond — A View to a Kill	156	09/85
Abenteuer	Abenteuerpaket I	48	08/85
A SHAREST	Shadowfire -	148	09/85
20.52000	The Quest — mit C 64 auf Suche nach Drachen	47	01/85
Action	Hezenküche	50	07/85
	Master of the Lamps	48	07/85
	Rescue on Fractalus Stellar 7	158	10/85
Construction	Mail Order Monsters	49	08/85
Set	man Order monsiers	49	08/83
-	Racing Destruction Set	50	08/85
Geschick-	Australopedicus Robustus	50	08/85
lichkeit			
	Boulder Dash II	159	10/85
	Crystal Castles	50	07/85
	Gribbly's Day out	148	09/85
	Rock'n Bolt	48	08/85
	Thing on a Spring Tom + Zaga	159 48	10/85
		425	01/85
Penudo			00/00
Pseudo- Adventures	Roland's Rat Race	49	08/85

Stichwort	Titel	Seite	Ansgab
Penner	Die Renner 1985: Meistverkaufte Spiele	34	12/8
Schach	Viermal Schachmatt: Verschiedene Schachprogram		12/8
Simulation	Elite	148	09/8
	Jump Jet	148	09/8
2000	Super Huey Hubschraubersimulator	49	07/8
Sport	Boxspiele: Frank Bruno's B. + Barry McGuigan Champions. B.	49	12/8
	Handkantenschlag per Joystick: Karateka + Explo-	165	11/8
	ding Fist		
	Nick Faldo Plays the Open (Golf)	159	10/8
	Rallye Speedway	49 50	07/8
	Slapshot (Eishockey) Summer Games II	146	09/8
	World Series Baseball	49	07/8
Diverses	New York City und Air Support	145	06/8
Iardware	-Tips und Bauanleitungen		
Audio/Video	Mit 5 Mark zu neuen Dimensionen (Stereoanlage	34	08/88
	am C 64)		14426
and the	Ein Monitor ist genug (RGB+Composite an C 128)	16	10/8
C 16	Alte Datasette am C 16	31 35	04/8
Eingabe-	Älter Joystick am C 16 Der Hexer — Zusatztastatur für den MSE	48	10/8
geräte	Del Hexet — autoucussatut tut dest stou	100	1070
EPROM	EPROMs im Expansion-Port	46	10/8
-acristacinifi.	EPROM-trans - Die Super-Erweiter	42	10/8
	Das 64'er EPROM-Programmiergerät, Teil 1	44	12/8
Floppy/Data-	Diskettenlaufwerk 1541 selbst justiert	32	10/8
sette	Die Datasette streikt nie wieder (Anpassung des	34	10/8
	Tonkopfa)	0.4	
IEC-Bus	Auf zu neuen Welten: IEC-Bus im Selbstbau	44	07/8
200000	(+Fehlerteufel 10/85)	100	- Contract
Joystick	Joystick im Selbstbau	33	03/8
RS232/V.24	Dauerfeuer-Adapter Das 30-Mark-Interface (Selbstbau RS232)	46 29	08/8
Pay 1000ms	Genau betrachtet: Die RS232/V.24-Schnittstelle	80	05/8
Diverses	Userport-Display	36	06/88
	Reset-Taster für alle Fälle (+ Fehlert. 9/85)	130	06/8
	Aus eins mach vier (absturzfreie Betriebssystem-	41	07/8
	umschaltung)		
	COLUMN TO A VALUE OF THE OWNER.		
lardware	-Grundlagen		
Computer	Was bringt der C 128?	28	11/8
Drucker	Welcher Drucker ist der Richtige? (Grundlagen)	15	05/8
	Hammerwerke — wie funktionieren Typenrad-	32	06/8
	drucker Die Alternativen: Thermo-, Tintenstrahldrucker	24	07/8
	+ Plotter	4.1	22.0
Eingabe-	Versteht Sie Ihr Computer? (Wie funktionieren	44	09/8
geráte	Eingabegeräte)	100	-
Floppy Monitore	Floppy oder Datasette? Wie funktionieren sie, was ist beim Kauf zu beachten?	129	06/8
pronnore	Das Kabel num Monitor: Welche Normen gibt es?	28	12/8
Peripherie	Grafikeingabegerät: Wie funktionieren sie?	30	08/8
Iardware	-Tests		
Computer	Generationswechsel: Test C 16	16	01/8
	Erster ausführlicher Test C 128 PC (Teil 1)	16	06/8
	Erster ausführlicher Test C 128, PC (Teil 2)	17	07/8
DFÜ	Marktübersicht Modems & Akustikkoppler Vergleich: Drucker unter 700 Mark (Tests und	32 18	07/8
Drucker	Vergleich: Drucker unter 700 Mark (rests und Marktübersicht)	18	99/8
	Tests und Marktübersicht Typenraddrucker	35	06/8
	Test: Brother EP 44	27	07/8
	Brother TC-600	118	08/8
	Riteman C+ Panasonic KX-P1091	133	09/8
	Star SG 10C	132	09/8
	Melchers CP-80X - wie hätten Sie's denn gern?	25	10/8
	Geheimtip: Der RFI DP 165	24	10/8
	Epson GX 80 — einer für alle	26	10/8
	MPS 803 — ein Drucker für alle Gelegenheiten?	40 38	1/8
	Epson JX-80 das vielfarbige Druck-Genie Epson FX-85 neue Referenz	42	11/8
	SP 1000 VC — Superstar mit Haken	41	11/8
	Der NEC-P2 — das fernöstliche Wunder	159	12/8
	DMPG9 — eine solide Sache	162	12/8
	Das Doppelleben des Joystick-Ports: 10er-Tastaturen	50	09/88
	Joysticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/85)	19	11/88
		22	11/85
	Es gelt auch anders: Lightness und Trackhalle	39	07/85
EPROMer	Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM-		
EPROMer	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test)		0.000
	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket	14	
Floppy/Data-	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus		
Floppy/Data-	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiesgeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS	14 28	10/8
Floppy/Data-	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke	14 28 37	10/85
Floppy/Data-	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiesgeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS	14 28	10/85 10/85 10/85
Floppy/Data-	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Ploppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC- Floppies) Gut gekauf ist halb gespeichert (Marktübersicht	14 28 37	10/85 10/85 10/85
Floppy/Data- nette	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Ronnen: Schnelle Bandlautwerke Professionelle Floppylautwerke für den C 64 (IEC- Floppies) Gut gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht Diaketten)	14 28 37 30 38	10/85 10/85 10/85
Floppy/Data- nette	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, sweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Bennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC- Floppies) Gut gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht Diaketten) Die Videowerkstatt (Digitzer-Test)	14 28 37 30 38 32	10/85 10/85 10/85 10/85
Floppy/Data- sette	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmisergräfe im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC- Floppies) Gut gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht Disketten) Die Videowerkstatt (Digitizer-Test) Digitalbilder m.d. C 64: PrintFlechnük Digitizer	14 28 37 30 38 32 24	10/85 10/85 10/85 10/85 08/85 01/85
Floppy/Data- sette	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, sweite Generation: Speeddos plus + Prologie DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC- Floppies) Gut gekauf ist halb gespeichert (Marktübersicht Diaketten) Die Videowerkstatt (Digitizer-Test) Digitalbilder m.d. C 64: PrintTechnik Digitizer Hardware-Interface ganz weich: Test EC 64	14 28 37 30 38 32 24 23	10/8: 10/8: 10/8: 10/8: 05/8: 01/8: 01/8:
EPROMer Floppy/Data- sette Grafik Interface	Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmisergräfe im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC- Floppies) Gut gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht Disketten) Die Videowerkstatt (Digitizer-Test) Digitalbilder m.d. C 64: PrintFlechnük Digitizer	14 28 37 30 38 32 24	10/85 10/85 10/85 10/85 10/85 01/85 01/85 03/85

Stickwort	Titel	Selte	Ausgabe
	Erst ein IEC-Bus öffnet Tür und Tor	24	03/8
Monitore	(+ Fehlert.4/6-85) Marktübersicht: Monochrome Monitore	30	12/8
Musik	Trommelwirbel: Test Digital Drums	48	08/85
Roboter	Die Musikhardware zum C 64 Roboter selbst gebaut (Fischertechnik)	17	09/85
Scanner	So lernt Ihr Drucker lesen	30	06/85
Speicher Steuern	Speichertuning VC 20: Test 64 KByte Karte Flottes Türmchen: MEA-Interface	26 116	01/85
Kurse			
Assembler	Assembler ist keine Alchimie, Teil 5 Assembler ist keine Alchimie, Teil 7	142	01/85
	Assembler ist keine Alchimie, Teil 7 Assembler ist keine Alchimie, Teil 9	124	03/88
	Assembler ist keine Alchimie, Teil 10	127	07/85
	Assembler ist keine Alchimie, Teil 11 Assembler ist keine Alchimie, Teil 12	126	08/85
	Assembler ist keine Alchimie, Teil 13 (Schluß)	143	10/85
C 128 Effektives	Entdeckungsreise duch den C 128	122	12/85
Programie- ren	Müllabfuhr im Computer: Garbage Collection, Teil 1	148	01/85
1911	Finden mit System, eine neuartige Suchmethode, Teil 3	148	03/85
	Sortieren mit dem Computer, Teil 2	159	06/85
	Sortieren mit dem Computer, Teil 3 Sortieren mit dem Computer, Teil 4	124 138	06/85
	Sortieren mit dem Computer, Teil 4 Sortieren mit dem Computer, Teil 5 Sortieren mit dem Computer, Teil 6 (Schluß)	124	08/85
Extern	Sortieren mit dem Computer, Teil 6 (Schluß)	150 144	12/85
Extern	C 64 extern — Der Weg nach draußen, Teil 1 C 64 extern — Der Weg nach draußen, Teil 2	122	09/85
-	C64extern—Der Weg nach draußen, Teil 3 (Schluß)	129	10/85
Floppy	In die Geheimnisse der Floppy eingetaucht, Teil 4 In die Geheimnise der Floppy eingetaucht, Teil 5	148	01/85
	In die Geheimnise der Floppy eingetaucht, Teil 6	145	05/85
	In die Geheimnisse der Floppy eingetaucht, Teil 7 (Schluß)	116	06/85
	Directory-Manipulationen I	140	06/85
Floppy Grafik	Directory-Manipulationen II	163 136	10/85
Olatik.	Hires 3 — 15 neue Basic-Befehle, Teil 2 Hires 3 — Grafikkurs-Anwendung, Teil 3 (Schluß)	152	08/85
	Sprites ohne Geheimnisse Streifzüge durch die Grafikwelt, Teil 1	106	08/85
	Streifzüge durch die Grafikwelt, Teil 2	149	11/85
Logeleien	Logeleien, Teil 1 Logeleien, Teil 2	143	07/85
	Localaian Tail 3 (Schluß)	115	08/85 09/85
Musik	Dem Klang auf der Spur, Teil 2 Dem Klang auf der Spur, Teil 4 Dem Klang auf der Spur, Teil 5	136	01/85
	Dem Klang auf der Spur, Teil 4 Dem Klang auf der Spur, Teil 5	131	04/85
	Dem Klang auf der Spur, Teil 7	132	07/88
	Dem Klang auf der Spur, Teil 8 Dem Klang auf der Spur, Teil 9 Dem Klang auf der Spur, Teil 10 (Schluß)	133 126	08/85 10/85
Test control	Dem Klang auf der Spur, Teil 10 (Schluß)	157	11/85
Speicher	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 3 Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 5	128	01/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 7 Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 8	120	06/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 8 Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 9	140	07/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 10	112	09/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 11 Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 12	133	10/85 11/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 13	146	12/85
Sprachen VC 20	Basic ist out — es lebe Forth	43	01/85
VC 20	Der gläserne VC 20, Teil 4 Der gläserne VC 20, Teil 6 (Schluß)	130 155	01/85
Software-	Tips		
C 128	Erste Fragen und Antworten zum C 128	14	09/85
	Fragen und Antworten zum 128er Fragen und Antworten zum 128er	20 40	10/85
Drucker	Der MPS 802 lernt Deutsch	30	05/85
Textverarbei-		78 174	07/85 12/85
tung Tips & Tricks	richtig eingesetzt (Vizawrite-Tips) Autoboot beim C 64	86	03/85
	Verbindungsfreundlich (Parallelschnittstelle des VC	20) 91	03/85
	Undefinierte Opcodes des 6502 Durch POKEs zum Erfolg (Spiele-POKEs)	84	03/85
	Tips und Erweiterungen zu Hi-Eddi und Simons Basic	88	03/85
	Basic-Befehle im Griff Durch POKEs zum Erfolg: Spiele-POKEs	79 78	05/88
	Formatierte Eingabe	148	06/88
	Hi-Text (Text in Hires) Verbotene Variablen	70 66	08/85
	Verschiedene Routinen für Anfänger und Profis	88	11/85
	(+Fehlerteufel 12/85) Der Trick mit dem Joystick (Joystickabfrage)	24	11/85
	Verschiedene Tips für Anfänger und Fortge- schrittene	106	12/85
Software-	Grundlagen		
Assembler	Assembler? Assembler! (Einführung)	32	01/85
	Assembler-Bedienung leicht gemacht, Teil 1	169	12/85
DFÜ	Der erste Kontakt mit DFÜ	40	06/85
	Der erste Kontakt mit DFO Die Netze der Post: Btx, Datex-P, Telebox	40 46	06/85 06/85
	Der erste Kontakt mit DFU		

Stichwort	Titel	Seite .	Ausgab
Datei	Die wichtigsten Begriffe der Dateiverwaltung	42	06/6
	Dateiverwaltung ist nicht gleich Datenbank Dateiverwaltung: Was Sie beim Kauf beachten sollten	44	05/6
Drucker	Hardcopy leicht gemacht (wie programmiert man	34	09/8
EPROM	Hardcopies) Wie sage ich es meinem EPROM? (EPROM-	35	07/8
Punktionen	Grundlagen) Funktionen für Anfänger	164	05/8
Lemen	Besser lernen mit dem Computer	166	10/8
Musik Spiele	Klangprogrammierung ohne Ballast Taktik- und Strategiespiele	46	03/8
Sprachen	Play by Mail und Play by Modem Sprachen für Computer, Teil 2	153 46	09/8
Textverarbei- tung	Von der Schreibmaschine zum Textsystem	34	03/8
Listings 2	zum Abtippen		
Anwendung	Der C 64 als Handballtrainer (AdM) Ligatab — ohne Organisation kein Tor (LdM) Gut Ziel mit dem C 64 — Schützenvereinsergebnisse	52 50 52	01/6 03/8 03/8
	(AdM) Weißt du, wieviel Sternlein stehen (Sternkarte) (AdM) (+Fehlert. 6/85)	52	05/6
	Haushaltsbuchführung (AdM)	52	07/8
	Netzwerkanalyse: Ein Programm für Hobby- elektroniker (AdM)	52	08/8
	Prüfungsfragen (AdM) Fit in Latein mit dem C 64 (AdM)	52 52	09/8
	Lyrik-Maschine (AdM)	52 50	11/6
	Hypra-Platos (LdM) Der Chemie-Assistent (AdM)	62	12/8
	SMON Teil 3: Ohne gutes Workz. geht es nicht Hypza-Ass (LdM)	69 51	01/8
	Neues vom SMON (+Fehlerteufel 11/85) Reassembler zu Hypra-Ass (+Fehlerteufel 12/85)	87 97	10/8
	Ergänzungen zu Hypra-Ass (bedingte Verzweigunge	n) 96	11/8
Bildschirm-	Tips & Tricks zum SMON (inklusive Diskmonitor) Auflösung Wettbewerb Bildschirmseite:	100 158	12/8
seite DFÜ	Drei Top-Programme Terminalprogramm der Spitzenklasse (+Fehlerteufel 10/85)	149	07/8
Datei	SMU — Der Maskengenerator (LdM)	50	12/8
Drucker	Hi-Eddi-Druckerroutinen C 64 Schreiberling — Drucken wie gemalt	69 54	10/8
Einzeiler	Koalabilder Farbhardcopy auf Epson JX-80 Die nächsten 14 aus d. Einzellerwettbewerb	39 157	01/8
Floppy	Hypra-Load mai 4 (+ Fehlerteufel 3/85)	82 83	01/8
	Diskettenmonitor Disk-Designer	70	09/8
	Herzoperation (Hypra-Load + Hypra-Ass + DOSS.1 + Centronics)	104	11/8
Grafik	Vier Pseudo-VICs mit 32 Sprites Hi-Eddi: Zeichen- und Malproggramm (LdM)	76 50	01/8
	Elektrotechnisches Zeichnen mit dem VC 20	71	03/8
	Mini-Grafik VC 20, Grafikhilfe Trickfilm mit dem C 64: Bewegte 3D-Grafik (LdM)	69 51	05/8 05/8
	(+Fehlerteufel 6/85) Kurvenplotten mit Hardcopy auf dem C 16	68	06/8
	Doppelte Grafikauflösung für C 128	33	11/8
Intelligenz	Bilder aus einer anderen Dimension (Apfelmännche VIC — das intelligente Programm	n) 80 173	05/8
Musik	(Wettbewerbssieger) Sound Machine (+ Fehlerteufel 10/85)	23	09/8
	Sound Master (Basic-Erweiterung)	31 70	09/8
Spiele	6510 — Die Suche nach der Prozessor Samurai (Strategiespiel)	72	05/8
	Schach dem C64: Schachprogramm zum Abtippen Spielen auf zwei Bildschirmen:	72 51	08/8
	Zeichensatzscrolling (LdM) Pac-Man unter der Lupe	76	10/8
Spielehilfe	Block Out Seekrieg per Telefon (Schiffe versenken per Modem Die Scroll-Maschine — D. Fenster zur Spielewelt	84	11/8 12/8 06/8
	(LdM) (+ Fehlert. 11/85)		
Sprachen Textverarbei-	Tiny Forth Compiler (LdM) (+Fehlert. 9/85) Hypra/Text (LdM) (+Fehlerteufel 11/85)	51 50	10/8
tung Tips & Tricks	Drucksache — Hypra-Text, Teil 2 Große Buchstaben	71 89	01/8
Tips & Tricks	Restore für Unterprogramme Parameterübergabe an Maschinenspracheprogramm	90	01/8
	Cursorsteuerung leicht gemacht	86	02/8
	22 Read Error — Theorie und Praxis Floppy-Lister (+Fehlerteufel 4/85)	41 82	03/8
	Longscreen beim VC 20 C 16: Help und Trace verbessert	83 84	05/8
	Ordnung ist das halbe Leben (Directory-Sorter)	77 166	05/8
	Dokumentationshilfe, Cross-Referenz-Liste C 64 (Wettbewerb)		
	Prost mit dem C 64: Gerätesteuerung über Userport (+Fehlerteufel 9/85)	76	06/8
	Fenster-Befehle für den C 16	84 83	07/8
	Elektronische Merkzettel File-Compactor	82	07/8
	REM-Killer (+Fehlerteufel 9/85) Basic-Start-Generator	75 74	07/8
	Komfortable Ein-/Ausgaberoutine Bildschirmmasken leicht erstellt	77 86	07/8
	Der Bitmap-Compander (HiRes-Bilder komprimieren) 81	08/80
	Hypra-Save "Procedure" — oder der C 64 kann lernen	79 78	08/8
	Aufgewickelt — Listingscrolling für VC 20	63 86	09/8
	Programmgenerator für den C 64 Cross-Ref optimiert	83	10/8
	Spieletrainer: Spritekill Tipp-Utility	86 99	11/8
	Der EPROM-Automat (wie man Module macht) 80-Zeichen-Grafik für den C 128	90 78	12/8
	Hyper Screen (Sprites auf dem Bildschirmrand)	76	12/8
Transfer Unter-	Der C 64 als PET: PETSimulator Formatierte Eingabe	87 156	01/8
programme			
oftware-l	l'ests		
Assembler	Assembler im Test Teil 1	34	01/8
Basic- Erweiterung	GBasic — Alles drin	28	01/8
	Macro-Basic: Die Unterprogramm-Bibliothek Darf es etwas mehr sein? — Test Business-Basic	137 120	06/8
	Das Intellectool	138 158	09/8
DFÜ	Formel 64: Das Multitalent Terminalprogramme: Übersicht	42	06/8
Datei	Vergleichstest — 7 Dateiverwaltungen auf einen Blick Aufgeräumt mit Mainfile II		07/8 10/8
Grafik	Malen auf dem Bildschirm (Malprogramme)	34	08/8
	Grafikprogramme auf einen Blick: Marktübersicht Vergleichstest: Grafik-Erweiterungen	38 37	08/8
Lemen	Softlearning — die weiche Welle des Lernens Vokabeltraining mit dem Computer	40 39	01/8
March	Marktübersicht: Lernsoftware	168	10/8
Musik	Musik für den C 64: Übersicht Musiksoftware The Music System — Zwei auf einen Schlag	26 164	09/8
Sprachen	Logo — die Sprache für Einsteiger Der Ada Trainingskurs auf dem C 64	135 129	05/8
	Promal — die neue Sprache für Profis?	124	07/8
	Forth-warts mit M&T-Forth 64 Was leistet Pilot?	126	07/85
	Pascal für Profis (Profi-Pascal)	122 144	08/8
	Super-Forth 64		war til
	Super-Forth 64 C — die professionelle Programmiersprache für	140	09/8
			10/8

Stichwort	Titel	Seite	Ausgabe
Textverarbei-	Homeword - Textverarbeitung zu Hause	36	03/85
tung	Totl-Text — Flexibilität ist Trumpf	38	03/85
10100	Protext — Textprofi mit 80 Zeichen	133	09/89
	Textomat Plus kontra Vizawrite	132	06/85
	Der Preishammer (Test: StarTexter)	135	09/85
	Paperclip — ausdrücklich gut	44	11/88
So mache	n's andere		
So mache	n's andere Semmelservice mit dem C 64	147	06/85
	All to the second of the secon	147 157	06/85 07/85

Die Ausgaben 2/85 und 4/85 sind bereits vergriffen und nicht mehr lieferbar!

Am besten gleich mitbestellen: Die praktischen 64'er-Sammelboxen



Für alle Leser, die »64'er« regelmäßig kaufen, sammeln oder im Abonnement beziehen, gibt es jetzt ein interessantes Service-Angebot: die 64'er-Sammelbox!

Mit dieser Sammelbox bringen Sie nicht nur Ordnung in Ihre wertvollen Hefte, sondern schaffen sich gleichzeitig ein interessantes und attraktives Nachschlagewerk.

Übrigens: Die Sammelbox ist nicht nur ein praktisches Aufbewahrungsmittel: Sie eignet sich auch hervorragend als Geschenk für Freunde und Bekannte zu vielen Anlässen.

Auch die bisher erschienenen Sonderhefte können Sie jetzt direkt bestellen:

SONDERHEFT 01/84: TIPS & TRICKS Unentbehrliche Anwendungslistings für C 64 und VC 20. SONDERHEFT 02/85: ABENTEUERSPIELE 1 Fesselnde Adventures mit zahlreichen Lösungen und einem Programmierkurs. SONDERHEFT 03/85: SPIELE Heiße Listings für Spiele-Fans und eine große Marktübersicht. SONDERHEFT 04/85: GRAFIK & DRUCKER Von der 3D-Darstellung bis zur Hardcopy-Routine. SONDERHEFT 05/85: FLOPPY/DATASETTE Soft-Tools zum komfortablen und noch schnelleren Betrieb von Floppy und Datasette. SONDERHEFT 06/85: AUSGEWÄHLTE SUPER-LISTINGS Top-Themen aus 64'er bringt eine Auswahl der besten 64'er Programme. SONDERHEFT 07/85: ANWENDUNGEN/DFÜ Leistungsfähige Programme für professionelle Anwendungen und Datenfernübertragung. Assembler-Know-how für Anfänger und Fortgeschrit-tene. SONDERHEFT 08/86: ASSEMBLER SONDERHEFT 01/86: PC 128 Komplette Beschreibungen von C 128 und C 128D und passendem Zubehör. Die Unterschiede zum C 64. SONDERHEFT 02/86: TIPS & TRICKS Super-Listings, ausführliche Grundlagen und die besten Tips&Tricks und Einzeiler aus 64'er. SONDERHEFT 03/86: C16, C116, VC20 UND PIUS 4 Umfassende Grundlagen und aktuelle Informationen zu C16, C116, VC20 und Plus 4. SONDERHEFT 04/86: ABENTEUERSPIELE 2 Auf 160 Seiten alles über das Programmieren von Abenteuerspielen und Super-Listings zum Abtippen. SONDERNEFT 05/86: C64-GRUNDWISSEN Für alle Einsteiger umfassende Grundlagen und Hilfe-stellungen rund um den C64. SONDERHEFT 06/86: GRAFIK Grafikprogrammierung des C64, C128 und C128 im C64-Modus. Dreidimensional konstruieren mit »Giga-CAD«

Tragen Sie die Nummer des gewünschten Sonderheftes (z.B. 04/85) auf dem Bestellabschnitt der hier eingehefteten Bestell-Zahlkarte ein. Geschwindigkeitsfreaks können die Routine noch leicht beschleunigen, indem sie den aufwendigen 16-Bit-Vergleich von START(+1) und ENDE(+1) durch einen Zähler ersetzen, der mit der Anzahl der zu summierenden Elemente initialisiert und bei jedem Schleifendurchgang dekrementiert wird. Ein paar weitere Millisekunden pro Schleifendurchgang können eingespart werden, indem JSR KONFAC:RTS durch JMP KONFAC ersetzt wird.

Da es mich reizte, das Programm »Summierung« noch ein wenig auszubauen, stelle ich als »krönenden Abschluß« dieses Artikels das Programm »Statistik« (Listing 12) vor, das die »Varianz« für ein Array innerhalb eines beliebigen Intervalls berechnet.

Für Statistiklaien: Die Varianz ist ein »Streuungsmaß« und gibt Auskunft über die Unterschiedlichkeit der Werte einer

Stichprobe. Je höher die Werte, desto weniger einheitlich sind die Stichprobendaten.

Varianz =
$$(\sum_{i=1}^{n} (xi)2) - (\sum_{i=1}^{n} (xi)2)/N/N-1$$

Zwei Summen müssen berechnet werden: S1, die Summe aller quadrierten Werte und S2, die Summe aller Werte. Danach wird S2 durch N (N=Anzahl der Werte) geteilt und das Ergebnis von S1 subtrahiert. Das Resultat wird anschließend durch N-1 geteilt.

Nachfolgend ein Basic-Programm, das ein Array mit 1000 Elementen initialisiert, die Varianz sowohl mit der Assemblerroutine als auch in Basic berechnet und die benötigten Zeiten ausgibt:

100 DIM A(1000):LG=1:RG=1000:FOR I=LG TO RG:A(I)=

Name	Funktion	Vorbereitung	Ergebnis	C64	C16	C128
EINPOS	POS.1-INT.=>FLIESSK.	ÜBERGABE IN Y	RESULT IM FAC	\$B3A2	\$9A81	
EINNEG	Neg.1-Int.=>FLIESSK.	ÜBERGABE IM AKKU	RESULT IM FAC	\$BC3C	\$A2C1	LEIGH
ZWEPOS	Pos.2-Int.=>FLIESSK.	MANT.1/2:H/L;X:\$90;SEC	RESULT IM FAC	\$BC49	\$A2CE	\$8075
ZWENEG	Neg.2-Int.=>FLIESSK.	MANT.1/2:H/L;X:\$90;CLC	RESULT IM FAC	\$BC44	\$A2C9	\$8070
FLIINT	FLIESSK. NACH INT.	FLIESSKOMMAZAHL IM FAC	RES.IN MANTISSE	\$BC9B	\$A327	\$8CC7
FACSTR	FAC IN STRING	FLIESSKOMMAZAHL IM FAC	STRING+POINTER	\$BDDD	\$A46F	\$8E42
STROUT	STRING AUSGEBEN	NACH FACSTR VORHANDEN	AUSGABE	\$AB1E	\$9088	\$55E2
INTOUT	AUSGABE 2BYTE-INT.	X=LOW-BYTE/A=HIGH-BYTE	AUSGABE	\$BDCD	\$A45F	\$8E32
ADD	FAC=ARG+FAC	FAC-EXPONENT IM AKKU	RESULT IM FAC	\$B86A	\$9E9E	\$8848
SUB	FAC=ARG-FAC	FAC-EXPONENT IM AKKU	RESULT IM FAC	\$B853	\$9E87	\$8831
MULT	FAC=ARG*FAC	FAC-EXPONENT IM AKKU	RESULT IM FAC	\$BA2B	\$A07B	\$8A27
DIV	FAC=ARG/FAC	FAC-EXPONENT IM AKKU	RESULT IM FAC	\$BB12	\$A197	\$8B4C
EXP	FAC=ARGFAC	FAC-EXPONENT IM AKKU	RESULT IM FAC	\$BF7B	\$A5EE	
FAC+10	FAC=FAC+10	FAC-EXPONENT IM AKKU	RESULT IM FAC	\$BAE2	\$A162	\$8B17
FAC/10	FAC=FAC/10	FAC-EXPONENT IM AKKU	RESULT IM FAC	\$BAFE	\$A183	\$8B38
SIN(X)	SINUS-FUNKTION	ARGUMENT X IM FAC	RESULT IM FAC	\$E26B	\$AA77	
COS(X)	COSINUS-FUNKTION	ARGUMENT X IM FAC	RESULT IM FAC	\$E264	\$AA70	Part of the
SQR(X)	WURZEL-FUNKTION	ARGUMENT X IM FAC	RESULT IM FAC	\$BF71	\$A5E4	
LOG(X)	LOGFKT. (BASIS E)	ARGUMENT X IM FAC	RESULT IM FAC	\$B9EA	\$A01E	
EXP(X)	EXPONENTIALFUNKTION	ARGUMENT X IM FAC	RESULT IM FAC	\$BFED	\$A660	
FACARG	FAC NACH ARG	FLIESSKOMMAZ. IM FAC	FAC NACH ARG	\$BCOC	\$A291	
ARGFAC	ARG NACH FAC	FLIESSKOMMAZA. IM ARG	ARG NACH FAC	\$BBFC		
FACKON	FAC NACH ADRESSE	POINTER (X=L/Y=H)	FAC NACH ADR	\$BBD4	\$A24C	
KONFAC	KONSTANTE NACH FAC	POINTER (AKKU=L/Y=H)	KONST. IM FAC	\$BBA2	\$A21F	
KONADD	FAC=KONSTANTE+FAC	POINTER (AKKU=L/Y=H)	RESULT IM FAC	\$B867	\$9E9B	
KONMUL	FAC=KONSTANTE+FAC	POINTER (AKKU=L/Y=H)	RESULT IM FAC	\$BA28	\$A078	
CHKKOM	KOMMA LESEN	KEINE	KEINE	\$AEFD	\$9491	\$795C
GETBYT	1BYTE-INTEGER LESEN	KEINE	X=BYTE	\$B79E	\$9D84	\$87F4
FRMNUM	NUM.AUSDRUCK AUSWERT.	KEINE	RESULT IM FAC	\$AD8A	\$9314	\$FFD7
ADRFOR	FLIESSK.NACH 2-INT.	FLIESSKOMMA IM FAC	Y=LOW/AKKU=HIGH	\$B7F7	\$9DE4	\$8815
GETADR	2BYTE-INTEGER LESEN	KEINE	Y=LOW/AKKU=HIGH	66718		\$880F
ADRBYT	2BYTE+1BYTE LESEN	KEINE	\$14/15 UND X	\$B7EB	\$9DD2	\$8803
GETPOS	POINTER AUF VARIABLE	KEINE	POINTER (AKKU/Y)	\$B08B	\$96A5	\$7AAF

Tabelle: Vergleichstabelle aller bekannten Funktionen und Adressen für C16, C64, C128



```
I:NEXT:PRINT"START!"

110:
120 TA=TI:SYS 49152,A(LG),A(RG),V
130 PRINT"V="V:TB=TI:PRINT"ASS.:"(TB-TA)/60
140:
150 TA=TI
160 FOR I=LG TO RG
170 S1=S1+A(I)*A(I):S2=S2+A(I)
180 NEXT
190 V=(S1-S2*S2/(RG-LG+1))/(RG-LG)
200 TB=TI
210 PRINT"BASIC:"(TB-TA)/60
Die Assemblerroutine behötigt knapp drei Sekur
```

Die Assemblerroutine benötigt knapp drei Sekunden, die Basic-Routine knapp 16 Sekunden, um die Varianz für 1000 Elemente zu berechnen.

Mit den Kenntnissen, die Sie nun besitzen, und der nachfolgenden Erläuterung von zwei neuen im Programm verwendeten Routinen sollten Sie in der Lage sein, das Programm zu durchschauen und vielleicht auch um die Berechnung weiterer Kennwerte zu erweitern.

Diese zusätzlich verwendeten Routinen vereinfachen vor allem den Umgang mit Konstanten und erlauben es, den FAC direkt mit einer Konstanten zu multiplizieren oder eine Konstante zum FAC zu addieren. Die Routinen erwarten Konstanten, die – ebenso wie Basic-Variablen – im gepackten Fünf-Byte-Format vorliegen (Vorzeichen in Mantisse2 integriert).

Schauen Sie sich bitte in jedem Fall an, wie »Statistik« die errechnete Varianz an das Basic-Programm übergibt. Mit GETPOS wird ein Zeiger auf die im SYS-Befehl angegebene Variable V geholt und mit der neuen Routine FACKON der Inhalt des FAC in diese Basic-Variable kopiert. Komfortabler kann eine Ergebnisübergabe an Basic wohl kaum sein. KONMUL (\$BA28)

KONMUL multipliziert den FAC mit einer Konstanten, aufdie in Akku und Y-Register ein Zeiger übergeben werden muß.

KONADD (\$B867)

KONPLU addiert FAC und die Konstante, auf die ein ebenfalls in Akku und Y-Register übergebener Zeiger weist.

(Said Baloui/do)



```
0100
                  : *** ZAHLENAUSGABE ***
 0110
 0120
                  AUSGABE EINER FLIESSKOMMAZAHL
 0130
                  AUF DEM BILDSCHIRM.
 0140
 0150
                  : 1. FLIESSKOMMAZAHL NACH FAC
                  2.AUFRUF VON FAC=>ASCII
3. AUFRUF VON ASCII=>SCREEN
 0160
 0170
 0180
 0190FAC
                  DE $61
 0200KONFAC
                  .DE $BBA2
 0210FACSTR
                  . DE $BDDD
 0220STROUT
                  . DE $AB1E
 0230
                                          : PROGRAMMSTART
 0240
                  .BA $C000
 0250
                  . 05
                                          CODE GENERIEREN
 0260
 0270
                   *ZAHL NACH FAC UEBERTRAGEN*
 0280
                  LDA #L, ZAHL
 0290
                  LDY #H, ZAHL
 0300
                  JSR KONFAC
 0310
                  *ZAHL AUSGEBEN*
 0320
 0330
                  JSR FACSTR
 0340
                  JSR STROUT
 0350
 0360
                  **AUSZUGEBENDE ZAHL (PI)*
 0370
 0380ZAHL
                      $82 $49 $OF $DA $A1
                  . BY
 0390
                  -EN
ü
```

Listing 1. Assemblerlisting für Zahlenausgabe

```
0100
                **** EIN-BYTE-INTEGER ***
0110
                KONVERTIERUNG EINER EIN-BYTE-
0130
                INTEGER-ZAHL INS FLIESSKOMMA-
                FORMAT UND AUSGABEE AUF DEM
0140
                BILDSCHIRM
0150
0160
0170
                11. INTEGERZAHL NACH FLIESSK.
                2.AUFRUF VON FAC=>ASCII
0180
0190
0210EINPOS
                DE $B3A2
0220EINNEG
                .DE $BC3C
                DE $BDDD
0230FACSTR
0240STROUT
                . DE SABIE
0250
                .BA
                                       PROGRAMMSTART
0260
                    $C000
0270
                .08
                                       CODE GENERIEREN
0280
0290
                ** ** POSITIVE INT-ZAHL WANDELN*
0300
0310
                JSR EINPOS
0320
                *ZAHL AUSGEBEN*
0340
                JSR FACSTR
0350
                JSR STROUT
0360
                 *NEGATIVE INT-ZAHL WANDELN*
0370
0380
                LDA #$80
                JSR EINNEG
0390
0400
0410
                *ZAHL AUSGEBEN*
                JSR FACSTR
0420
0430
                JSR STROUT
0440
                RTS
0450
                .EN
0460
```

Listing 2. Assemblerlisting für Ein-Byte-Integer-Werte

```
0100 ;*** ZWEI-BYTE-INTEGER ***
0110 ;
0120 ;KONVERTIERUNG EINER ZWEI-BYTE-
0130 ;INTEGER-ZAHL INS FLIESSKOMMA-
```

```
FORMAT UND AUSGABEE AUF DEM
0140
0150
                 BILDSCHIRM
0160
                 ; 1. INTEGERZAHL NACH FLIESSK.
0170
                 ;2.AUFRUF VON FAC=>ASCII
;3.AUFRUF VON ASCII=>SCREEN
0180
0190
0200
0210ZWEIPOS
                 DE $BC49
0220ZWEINEG
                 .DE $BC44
0230FACSTR
                 DF SEDDD
0240STROUT
                 .DE $AB1E
0250
                                         : PROGRAMMSTART
0260
                 .BA $C000
                                         CODE GENERIEREN
0270
                 .08
0280
                 **POSITIVE INT-ZAHL WANDELN*
0290
0300
                                         ; ZAHL: $FFFF
                 LDA #$FF
                 STA $62
0310
                                         HIGH-BYTE ($FF)
                 STA $63
                                         ; LOW-BYTE ($FF)
0320
0330
                 LDX #$90
                                          X-REG.: $90
                                         CARRY SETZEN
0340
                 SEC
                 JSR ZWEIPOS
0350
0360
                 *ZAHL AUSGEBEN*
0370
                                         => AUSGABE VON
0380
                 JSR FACSTR
0390
                 JSR STROUT
                                              65535
0400
0410
                 **NEGATIVE INT-ZAHL WANDELN*
                                         ; ZAHL: $FFFF
; LOW-BYTE ($FF)
; HIGH-BYTE ($FF)
0420
                 LDA #$FF
0430
                 STA $62
0440
                 STA $63
                                         ; X-REG.: $90
0450
                 LDX #$90
                                         CARRY LOESCHEN
0460
0470
                 JSR ZWEINEG
0480
                 **ZAHL AUSGEBEN*
0490
                 JSR FACSTR
                                         ; => AUSGABE VON
0500
0510
                 JSR STROUT
0520
                 RTS
0530
                 EN
0540
```

Listing 3. Assemblerlisting für Zwei-Byte-Integer Werte

```
0013
                  : *** FLIESSKOMMA ***
0100
0110
0120
                   WANDLUNG EINER FLIESSKOMMAZAHL
0130
                  INS INTEGERFORMAT UND
0140
                   AUSGABE AUF DEM BILDSCHIRM
0150
0160
                   1.FLIESSKOMMAZAHL NACH FAC
                  ;2.AUFRUF VON FLIESS=>INTEGER
;3.AUFRUF VON FAC=>STRING
;4.AUFRUF VON STRING=>SCREEN
0170
0180
0190
0200
0210KONFAC
                   DE $BBA2
0220FLIINT
                  .DE $BC9B
0230E INPOS
                  .DE $B3A2
0240FACSTR
                  . DE $BDDD
0250STROUT
                  . DE $AB1E
0260
                   BA $C000
                                           PROGRAMMSTART
0270
0280
                  .09
                                            CODE GENERIEREN
0290
                   *ZAHL NACH FAC UEBERTRAGEN*
0300
0310
                  LDA WL, ZAHL
0320
                  LDY #H. 7AHL
0330
0340
0350
                  *ZAHL NACH INTEGER WANDELN*
                  JSR FLIINT
0360
0370
0380
                   *INTEGER NACH FLIESSK. WANDELN*
                                           ; INT-ERGEBNIS LADEN
                  LDY $65
JSR EINPOS
0390
0400
                                           , NACH FLIESSK. WANDELN
0410
0430
                   *ZAHL AUSGEBEN*
                  JSR FACSTR
                                           :FAC => STRING
0440
0450
                  JSR STROUT
                                           :STRING => SCREEN
0460
                  RTS
0470
                  *AUSZUGEBENDE ZAHL (PI)*
.BY $82 $49 $0F $DA $A1
0480
0490ZAHL
0500
```

Listing 4. Assemblerlisting für Fließkommaroutinen

```
4
0013
 0100
               *** INTEGERAUSGABE ***
 0110
               DIREKTE AUSGABE EINER
 0120
 0130
               POSITIVEN ZWEI-BYTE-ZAHL
                AUF DEM BILDSCHIRM
 0140
 0150
 0160INTOUT
                DE SBDCD
 0170
               .BA $C000
 0180
                                    : PROGRAMMSTART
 0190
               .08
                                    CODE GENERIEREN
 0200
 0210
               0220
               LDX #$2A
                                    ; LOW-BYTE: $2A
               LDA #SFO
                                    HIGH-BYTE: $FO
 0240
               JBR
                   INTOUT
                                    AUSGABE
0250
               RTS
 0270
               EN
Listing 5. Assemblerlisting für Integer-Ausgabe
```

```
ü
ü
                  1 *** GRUNDRECHNEN ***
0100
 0110
 0120
                   DE $BBAA
                                           FAC=ARG+FAC
 0130ADD
 0140SUB
                  .DE $8853
                                           FAC=ARG-FAC
0150MULT
0160DIV
                  . DE $BAZB
                                            FAC=ARG*FAC
                  .DE $BB12
                                           : FAC=ARG/FAC
 0170FAC
                  .DE $61
 0180ARG
                   DE $69
                  .DE $B3A2
.DE $BC49
 0190EINPDS
 0200ZWEPOS
 0210FACARG
                  . DE $BCOC
                  . DE $BDDD
 0220HACSTR
 0230STROUT
                  . DE SABIE
 0240BSOUT
                  .DE $FFD2
 0250
                  .BA $C000
                                           PROGRAMMSTART
 0260
 0270
                  .08
                                           CODE GENERIEREN
0280
                  ; *'/': ANTEIL BERECHNEN*
 0290
                  LDA #L,2000
STA $63
                                           ; 2000, LOW
 0300
0310
                                           ; NACH $63
 0320
                  LDA #H, 2000
                                           ; 2000, HIGH
0330
                  STA $62
                                           NACH $62
 0340
                  LDX #$90
                                           X INITIALIS.
 0350
                  SEC
                  JSR ZWEPOS
                                           12000 => FLIESSK.
0340
                                           FAC => ARG
 0370
                  JSR FACARG
                                           ;ANTEIL: 1/3
:1/3 => FLIESSK.
0380
                  1 DV #3
                  JSR EINPOS
0390
 0400
0410
                  JSR DIV
                                           :FAC=2000/3
                  JOR AUSGABE
                                           ERGEBNIS AUSGEBEN
 0430
0440
0450
                  : *'+': 2.FLAECHE ADDIEREN*
                  JSR FACARG
                                           ; ERGEBNIS NACH ARG
 0460
0470
                  LDA #L,5286
STA $63
                                           ;5286, LOW
;NACH $63
0480
0490
                  LDA #H,5286
STA $62
                                           5286, HIGH
0500
                                           : NACH $62
0510
                  LDX #$90
                                           IX INITIAL.
0520
                  SEC
0530
                  JSR ZWEPOS
                                           :5286=>FLIESSK.
 0540
                  JSR ADD
0550
                                           FAC=666, 66667+5286
                  JSR AUSGABE
0560
                                           :FAC=5952,66667
 9570
0580
                  *'-': 52 QM SUBTRAHIEREN*
0590
 0600
                  JSR FACARG
                                           ;FAC => ARG
0610
                  I DV #52
                                           :52 NACH
                  JSR EINPOS
                                           FAC
0620
 0430
                  JSR SUB
0640
                                           ;FAC=5952,66667-52
;FAC=5900,66667
0650
                  JSR AUSGABE
0660
0670
                  **** DM-WERT BERECHNEN*
0880
0690
                  JSR FACARG
                                          ;FAC => ARG
0700
                  LDY #228
                                           : 228 NACH
                  JSR EINPOS
0710
                                           FAC
```

```
0720
 0730
                  JER MULT
                                          FAC=5900, 66667*228
                  JSR AUSGABE
                                          :FAC=1345352
 0750
                  RTS
 0760
 0770
 0780
                  *ZAHL AUSGEBEN*
                  JSR FACPUF
JSR FACSTR
 0790AUSGABE
                                          FAC RETTEN
 0800
                                          :FAC=>STRING
                      STROUT
                                          STRING=>SCREEN
 0820
                  I DA
                      #13
                                          ZEILENVORSCHUB
 0830
                  JSR BSOUT
                                          : AUSGEBEN
 0840
                      PUFFAC
                                          FAC HOLEN
                  JSR
 0850
                  RTS
 0860
                  *FAC RETTEN*
 0870
 OBBOEACELIE
                  LDX #5
 0890LDDP1
 0900
                  STA PUFFER, X
 0910
                  DEX
 0920
                  BPL LOOP1
 0930
0940
                  RTS
                  *FAC HOLEN*
 09AOPUFFAC
                  LDX #5
LDA PUFFER, X
 0970L00P2
 0980
                  STA FAC, X
 0990
                  DEX
 1000
                  BPL
                      LOOP2
 1010
                  RTS
 1020
 1030PUFFER
 1040
                  .EN
Listing 6. Assemblerlisting für Grundrechnungsarten
```

```
0100
                  **** FUNKTIONEN ***
0110
                                                           64ER
0130008
                  .DE $E264
0140SIN
                  . DE $E26B
01508QR
                      $BF71
                  . DE
0160LDG
                  DE
                      $B9EA
                      $BFED
                  . DE
0180FAC
                  . DE
                      $61
0190ARG
                  . DE
                      $69
0200EINPOS
                      $B3A2
                  . DE
0210ZWEPOS
0220FACARG
                      $BC49
$BCOC
                  . DE
                  . DE
0230FACSTR
                  . DE
                      $BDDD
0240STROUT
                  . DE
                      SAR1F
0250BSOUT
                  . DE
                      $FFD2
0260
0270
                  BA
                                          : PROGRAMMSTART
                      $C000
0280
                  .08
                                          CODE GENERIEREN
0300
                  * SIN, COS, SQR, LOG, EXP
                 LDY #10
JSR EINPOS
0310
0320
0330
                  JSR SIN
                  JSR AUSGABE
0350
                 LDV #10
0360
0370
                 JSR EINPOS
0380
0390
                 JSR COS
                 JSR AUSGABE
0410
                 LDY #10
                 JSR EINPOS
0430
0440
                  JSR
                      SOR
                 JSR AUSGABE
0450
                 LDY #10
0460
                 JSR EINPOS
0480
                 JSR LOG
0490
                 JSR AUSGABE
0500
                 LDY #10
0510
                 JSR EINPOS
0520
0530
0540
                 JSR EXP
                 JSR AUSGABE
0550
0560
0570
                 *ZAHL AUSGEBEN*
0580
0590AUSGABE
                                          FAC=>STRING
                 JSR FACSTR
                 JSR STROUT
0600
                                          STRING=>SCREEN
```

```
0610 LDA #13 ; ZEILENVORSCHUB
0620 JSR BSOUT ; AUSGEBEN
0630 RTS
0640 ;
0660 .EN
//
Listing 7. Assemblerlisting für Funktionen
```

```
0100
                    : *** USR-VEKTOR ***
 0110
 01308QR
                    DE $BF71
                    .DE $BA2B
.DE $61
.DE $69
 0150MULT
                                              *FAC=ARG*FAC
 0170FAC
 0180ARG
 0210FACARS
                    .DE SBCOC
 0250
                    .BA $C000
 0260
                                              : PROGRAMMSTART
 0270
                    .os
                                              CODE GENERIEREN
 0280
 0290
                    **WURZEL(X) BERECHNEN*
                    JSR SQR
                                              ; WURZEL (X) BERECHNEN
; ERGEBNIS RETTEN
 0300
 0310
                    JSR FACPUE
 0320
 0330
 0340
 0350
                    BA $C100
                                              START TEIL 2
 0360
                    **ZAHL(Y) DURCH WURZEL(X) DIVID.*
JSR FACARG *ZAHL(Y) NAC
 0370
 0380
                                              ; ZAHL (Y) NACH FAC
; WURZEL (X) NACH ARG
 0390
                    JSR PUFFAC
 0400
                    JER MULT
                                              FAC=ARG*FAC
 0410
                    RTS
 0840
                    *FAC RETTEN*
 0870
                   LDX #5
LDA FAC, X
 0880FACPUF
 0890LDDP1
                    STA PUFFER, X
 0900
 0910
                   DEX
 0920
                    BPL LOOP1
 0930
 0940
                   ; *FAC HOLEN*
 09AOPUFFAC
                   LDX #5
LDA PUFFER,X
 0970L00P2
 0980
                   STA FAC, X
                   DEX
 1000
                        L00P2
 1010
                   RTS
 1020
                   ;
 1030PUFFER
                    .EN
 1040
Listing 8. Assemblerlisting für USR-Vektor-Funktionen
```

```
ü
ü
                 *** USR-VEKTOR.2 ***
0100
0120
 0130ADD
                 .DE $B86A
0140FAC
                 .DE $61
0150ARG
                 .DE SBCOC
 0160FACARG
0170
                 .BA $C000
                                         * PROGRAMMSTART
 0190
                 . 08
                                         CODE GENERIEREN
0200
0210
                 **PARAMETER UEBERNEHMEN*
0220
0230
                 BEQ LOOPS
0240
                 JSR FACPUE
0250
                 LDA KORR+1
0260
                 CLC
0270
                 ADC
0280
                 STA KORR+1
0290
                 BCC ENDE
0300
                 INC KORR+2
0310ENDE
                 RTS
0320
0330
                 *RECHNEN*
0340L00P3
                 JSR FACARG
0350
                 JSR PUFFAC
0360
                 JSR ADD
0370
                 LDA LOOP2+1
0380
                 CLC
                 ADC #5
0390
```

```
0400
                 STA LOOP2+1
                     SPRUNG
0410
                 BCC
                     L00P2+2
0420
0430SPRUNG
                 LDA
                     L00P2+2
                     KORR+2
0440
                 CMP
0450
                     LOOP3
                 BNE
0460
                 LDA · LOOP2+1
0470
                     KORR+1
                 CMP
0480
                 BNE LOOP3
0490
                 RTS
0500
                 *FAC RETTEN*
0510
0520FACPUE
                 IDY #5
0530LDDP1
                 LDA FAC, X
0540KORR
                 STA PUFFER, X
0550
                 DEX
0560
                 BPL
                     LOOP1
0570
                 RTS
0580
0590
                 *FAC HOLEN*
0600PUFFAC
                LDX #5
LDA PUFFER, X
0610LDDP2
0620
                 STA FAC, X
0630
                 DEX
                 BPL
                     LOOP2
0650
                 RTS
0660
0670PUFFER
0880
                 .EN
  Listing 9. Assemblerlisting für USR-Vektor2-Funktionen
```

```
ü
ü
 0100
                  : *** PARAMETER LESEN ***
 0110
 0120
 0130CHKKOM
                  . DE $AEFD
 0140GETBYT
                      $B79E
 0150FRMNUM
                  . DE
                      SADSA
 0160ADRFOR
                      $B7F7
                  . DE
 0170ADRBYT
                      $B7EB
                  . DE
                                                        64ER
 0180FACSTR
                  . DE
                      $BDDD
 0190STROUT
                  . DE
                      $AB1E
 0200INTOUT
                  DE
                      $BDCD
 0210BSQUT
                  .DE $FFD2
 0220
 0230
                  .BA $C000
                                          PROGRAMMSTART
 0240
                                         CODE GENERIEREN
                  .05
 0250
 0260
                  *EIN-BYTE-WERT*
                 JSR CHKKOM
 0270
 0280
                 JSR
                     GETBYT
                                         ; EIN-BYTE-WERT
                 LDA #0
JSR INTOUT
 0290
                                         : HIGH-BYTE=O
 0300
                                         : AUSGEBEN
 0310
                 LDA
                      #13
0320
                 JSR BSOUT
 0340
                   *ZWEI-BYTE-WERT*
                                         : ZWEI-BYTE-WERT
 0350
                 JSR CHKKOM
 0360
                 JSR
                     FRMNUM
                                         NACH FAC
 0370
                 JSR
                     ADREOR
                                         INS INTEGERFORMAT
                                         Y=LOW-BYTE
 0380
                 PHA
 0390
                 TYA
                                         INS
 0400
                 TAX
                                          X-REGISTER
 0410
                 FLA
                                         : UEBERTRAGEN
 0420
                 JSR
                      INTOUT
                                         : AUSGEBEN
0430
                 LDA
                      #13
                 JSR BSOUT
 0450
 0460
                  *ZWEI- UND EIN-BYTE-WERT*
                                         ; ZWEI-BYTE-WERT
                 JSR CHKKOM
0470
 0480
                 JSR ADRBYT
                                         ; +EIN-BYTE-WERT
0490
                 LDA #0
                                         HIGH-BYTE=0
0500
                 JSR INTOUT
                                         1 1BYTE AUSGEBEN
 0510
                 LDA
0520
0530
                 JSR BSOUT
                                         X=LOW
                 LDX
                     $14
                                         A=HIGH
 0540
                 LDA
                                         AUSGEBEN
0550
                 JSR INTOUT
0560
                 LDA #13
 0570
                 JSR BSOUT
0580
                 *BELIEBIGER WERT*
0590
                                         BELIEBIGEN NUM.
 0600
                 JSR CHKKOM
0610
                 JSR FRMNUM
                                         AUSDRUCK NACH FAC
                     FACSTR
                 JSR
                                         FAC => STRING
0620
                 JSR
0630
                     STROUT
                                         STRING AUSGEBEN
0640
                 RTS
0650
                 . EN
0660
```

Listing 10. Assemblerlisting für Parameterlesen

```
ü
0100
                  *** SUMMIERUNG ***
 0110
0120
0130GETPDS
                  DE $BOBB
                                         :=> POINTER
 0140CHKKBM
                      $AEFD
                  DF 251
 0150START
                                         :LINKE GRENZE
                  .DE 253
                                         : RECHTE GRENZE
01AOENDE
 0170ADD
                      $B86A
                                          FAC=ARG+FAC
 0180SUB
                  DE $8853
                                          : FAC=ARG-FAC
                 .DE $BA2B
                                          FAC=ARG*FAC
0190MULT
 0200DIV
                  DE
                      $BB12
                                          FAC=ARG/FAC
 0210FAC
                  DE $61
                  .DE $69
 0220ARG
 0230KONFAC
                  DE.
                      $BBA2
 0240FACARG
                  . DE $BCOC
                 .DE $BDDD
 0250FACSTR
 0260STROUT
                  . DE
                      $AB1E
                  .DE $FFD2
 0270BSDUT
 0280
0290
                  BA $0000
                                         : PROGRAMMSTART
                                         CODE GENERIEREN
                 .os
 0310
                  **POINTER HOLEN*
0320
 0330
                 JSR CHKKOM
                                         ; POINTER AUF
                                         | LINKE GRENZE
 0340
                 JSR GETPOS
0350
                 STA START
 0360
                                         POINTER AUF
 0370
                 JER CHKKOM
                                         RECHTE GRENZE
                 JSR GETPOS
0380
                                         NACH ENDE (+1)
 0390
                      ENDE
 0400
                 STY ENDE+1
0410
                 JSR INFAC
                                         (A(1) NACH FAC
 0420
0430
                 JSR FACARG
                                         FAC NACH ARG
0440BEGIN
 0450
                 LDA
                      START
0460
                 CLC
                                         :START (+1)=
0470
                 ADC
                                         ;START(+1) + 5
 0480
                 STA START
                                           <=>POINTER
                                          AUF NAECHSTE
0490
                 BCC LABEL1
                 INC START+1
0500
                                         REALZAHL
0510
0520LABEL1
                 LDA ENDE+1
0530
                 CMP
                      START+1
                                         ;FERTIG, WENN
;ENDE(+1) (START(+1)
0540
                 BCC BACK
0550
                 BNE WEITER
0560
                 LDA ENDE
0570
                 CMP
                      START
                 BCC BACK
0580
                 JSR INFAC
0600WEITER
                                         ;A(START) => FAC
                                         FAC=ARG+FAC
                      ADD
0610
                 JSR
0620
                 JMP BEGIN
                                         SCHLEIFENANFANG
0630
                 JSR FACSTR
0640BACK
                                         ; AUSGABE VON FAC
0650
                 JSR STROUT
                                         (=ERGEBNIS)
0660
                 RTS
                                         ; KONSTANTE, AUF
; DIE START (+1)
04BOINFAC
                 LDA START
                 LDY START+1
0690
                                         ; WEIST, NACH
; ARG KOPIEREN
0700
                 JSR
                      KONFAC
0710
                 RTS
0720
                  . EN
0730
Listing 11. Assemblerlisting für Sumierung
```

```
ü
                 *** STATISTIK ***
0100
0110
0120
0130GETPOS
                 .DE $B08B
                                        ;=> POINTER
 0140CHKKOM
                 .DE $AEFD
0150SUMME1
                 - DE
                     $A5
                 . DE SAA
0160SUMME2
Listing 12. Assemblerlisting für Statistik (Fortsetzung)
```

```
0170PUFFER
                 .DE $B2
                                        PUFFER
                                         LINKE GRENZE
0180START
0190STKOP
                 DE
                     SOF
                                         RECHTE GRENZE
                                         ZAEHLER
0200COUNT
                 . DE
                     $B7
                     $B9
                                         ZAEHLER
0220N1
                 DE.
                     $FA
                                         * ZAEHLER
0230ADD
                 . DE
                     $B86A
                                         FAC=ARG+FAC
0240SUB
                 DE.
                     $B853
                                         FAC=ARG-FAC
0250MULT
                                         * FAC=ARG*FAC
                 . DE $BAZB
                                         FAC=ARG/FAC
0260DIV
                 . DE
                     $BB12
0270EXP
                 DE
                     $BF7B
                                         FAC=ARGBFAC
0280FAC
                 DF $41
0290ARG
                     $69
                 . DE
0300KONFAC
                 . DE
                     $BBA2
0310KONARG
                 DE SBARC
0320FACKON
                 . DE
                     $BBD4
0330FACARG
                  DE
                     $BCOC
0340KONMUL
                 DE $BA28
0350KONADD
                 . DE
                     $B867
0360FLIINT
                  DE
                     $BC9B
0370ZWEPDS
                 .DE $BC49
                     $B3A2
0380EINPOS
                 . DE
0390FACSTR
                 DE
                     $RDDD
0400STROUT
                 . DE $AB1E
0410
                                        * PROGRAMMSTART
0420
                 BA $C000
                                        CODE GENERIEREN
0430
                 .05
0440
0450
                 ***POINTER HOLEN**
                                        POINTER AUF
0460
                 JSR CHKKOM
0470
                 JSR GETPOS
                                          LINKE GRENZE
0480
                 STA
                     START
                                        NACH START (+1)
0490
                     START+1
0500
                 STA STKOP
                     STKOP+1
0510
                 STY
                                        POINTER AUF
0520
0530
                 JSR GETPOS
                                        RECHTE GRENZE
0540
0550
0560
                 ***N, N-1, COUNT ERMITTELN***
                 SEC
0570
0580
                 SBC START
                                        : ZWISCHEN DEN
0590
                 STA $63
                                        GRENZEN BERECHNEN
0600
                 TYA
                 SBC START+1
0620
                 STA $62
                                                       64ER
0430
                LDX
                     #$90
0640
                 SEC
                     ZWEPOS
0650
                 JSR
0660
                    FACARG
                 JSR
0670
                LDY #5
                                        DIFFERENZ GETEILT
0680
0690
                JSR EINPOS
                                        DURCH 5 ERGIBT
0700
                JSR DIV
                                        DIE ANZAHL N-1
                LDX #L,N1
LDY #H,N1
0710
0720
0730
                JSR
                     FACKON
0740
0750
                 JSR FLIINT
                                        , N-1 INKREMENTIEREN
0760
                LDX $64
                                        : ERGIBT N
                LDY $65
0770
0780
                 INY
0790
                BCC
                    NOINC
0800
                 INX
081 OND INC
                STX N+1
0820
                STY
                     COUNT+1
0830
                                        JUND GLEICHZEITIG
0840
                STY COUNT
                                        COUNT (COUNT=N)
0850
                LDY #0
0860
                JSR EINPOS
                                        : PUFFER INT-
0870
0880
                JSR FACPUF
                                        TIALISIEREN
0890
0900
0910
                ****SUMME1 BERECHNEN***
                                        ; A (START) NACH
0920L00PS1
                     INFAC
                                        ; FAC KOPIEREN
; UND FAC MIT
0930
                LDA START
0940
                LDY
                     START+1
0950
                JER
                     KONMUL
                                        A (START) MULTIPL
                    #L, PUFFER
#H, PUFFER
                                        FAC UND SUMME1
0960
                LDA
                                        ADDIEREN UND
0970
                LDY
0980
                JSR
                     KONADD
                                        NEUE SUMME1 IN
                                        PUFFER KOPIEREN
0990
                JSR FACPUE
1000
                                        START INKREM.
                JSR OFFSET
                                        ; ZAEHLER DEKREM.
; FERTIG? NEIN=>
1010
                JSR DECCNT
1020
                BNE LOOPSI
1030
                                        START WIEDER
1040
                LDA STKOP
                LDX STKOP+1
1050
                                        ELEMENT A(LG)
1060
                STA
                    START
1070
                STX START+1
                                        SETZEN
1080
                LDA N
1090
                LDX N+1
                                        COUNT MIT DER
1100
                STA COUNT
                                        ANZAHL N LADEN
                STX COUNT+1
1110
```


```
LDY #0
                                        :UND FAC
1120
                 JSR EINPOS
                                        INITIALSIEREN
1130
1140
1150
                 *** SUMME2 BERECHNEN ***
1160
                                        ZU FAC DAS ELE-
                LDA START
LDY START+1
1170L00PS2
                                        MENT A (START)
11B0
1190
                                         ADDIEREN
                 JSR OFFSET
                                        START INKREM.
1200
                 JSR DECCNT
1210
1220
                 BNE LOOPS2
                                         FERTIG? NEIN=>
1230
1240
1250
                 *** SUMME2=SUMME2*SUMME2 ***
1260
                JSR FACARG
LDY #2
                                        SUMMEZ NACH ARG
1270
1280
                 JSR EINPOS
1290
                 JSR EXP
                                        : FAC=FACBARG
1300
1310
                  *** SUMME2 DURCH N DIVID. ***
1320
                 JSR FACARG
                                        SUMMEZ NACH ARG
1330
                                       , BRINGEN
                 LDA N
1350
                 LDX N+1
1360
                 STA $63
                                         : N NACH FAC
1370
                 STX $62
                                         BRINGEN
1380
                 LDX #$90
1390
                 JER ZWEPDS
                                        *SUMME2 DURCH
1400
1410
                 JSR DIV
                                         IN DIVIDIEREN
1420
1430
1440
                 *** SUMME2 VON SUMME1 SUB. ***
1450
                LDA #L, PUFFER
                                        SUMME1 NACH ARG
1460
1470
                 JSR KONARG
                                         SUMMEZ VON
1480
                 JSR SUB
                                         SUMME1 SUBTRAH.
1490
1500
                 *** RESULTAT DURCH N-1 DIVID.***
ISR FACARG ; RESULTAT NACH
1510
                 JSR FACARG
1520
1530
1540
                 LDY #H, N1
                                         KONSTANTE N NACH
                                         FAC UND ARG
                 JSR KONFAC
1550
                                         DURCH FAC DIV.
1560
                  *** VARIANZ IN V SPEICHERN ***
1590
                                        ; ZEIGER AUF V
1600
                 JSR CHKKOM
                                         HOLEN UND
                 JSR GETPOS
1610
                                         DIE BERECHNETE
                 JMP FACKON
1630
                                         : VARIANZ NACH V
1640
1650
                  * ZAEHLER DEKREMENTIEREN *
1440
1670DECCNT
                 LDA COUNT
1680
                 BNE LABI
                     COUNT+1
1690
                 DEC
1700LAB1
1710
                 LDA
                     COUNT+1
                 BNE DECEND
1720
                     COUNT
1740DECEND
                 RTS
1750
1770
                 * A(START) NACH FAC *
1780INFAC
                 LDA START
                                        KONSTANTE, AUF
                 LDY START+1
1790
                                         DIE START (+1)
1800
                 JMP KONFAC
                                         : WEIST, NACH
1810
                  * KONST.IN PUFFER NACH FAC *
1830PUFFAC
                LDA #L, PUFFER
LDY #H, PUFFER
1840
                 JMP KONFAC
1850
1860
1870
                 * FAC NACH PUFFER KOPIEREN *
                LDX #L, PUFFER
LDY #H, PUFFER
1880FACPUF
1890
1900
1910
                 * START AUF NEXT ELEMENT *
1920
19300FFSET
                 LDA START
1940
                 CLC
1950
                 ADC
                     #5
                     START
1960
1970
                 BCC
                     OFFEND
                INC
1980
                     START+1
19900FFEND
2000
2010
                 .EN
Listing 12. Assemblerlisting für Statistik (Schluß)
```


Fortsetzung von S. 65 MEMORY MAP mit Wandervorschlägen

TAN		
18	\$12	Flagge für Vorzeichen des Ergebnisses bei SIN und TAN
Tastatur		
145	\$91	Zwischenspeicher für Abfrage der STOP-Taste
197	\$C5	Tasten-Code der zuletzt gedrückten Taste
198	\$C6	Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer
203	\$CB	Tasten-Code der gerade gedrückten Taste
208	\$D0	Flagge für Eingabe von Tastatur oder Bildschirm
245-246	\$F5-\$F6	Vektor auf die Decodiertabelle für ASCII-Codewerte der
004 040	6077 6000	Tasten
631-640	\$277-\$280	Tastaturpuffer
649	\$289	Maximale Länge des Tastaturpuffers
650	\$28A	Flagge für Tastenwiederholung
651	\$28B	Zähler für Wiederholungsgeschwindigkeit der Tasten
652	\$28C	Zähler für Ansprechzeit der Wiederholfunktion von Tasten
653	\$28D	Tastencode der SHIFT-, CTRL- und Commodore-Taste
654	\$28E	Tastencode der zuletzt gedrückten SHIFT-, CTRL- und Commodore-Taste
655-656	\$28F-\$290	Vektor auf die Routine der Tastencode-Tabellen
657 Token	\$291	Flagge für Verriegelung der Zeichensatz-Umschaltung
8	\$8	Suchzeichen speziell für Befehlsende und Gänsefüße
11	\$B	Anzahl der Dimensionen von Feldern (Arrays)
15	\$F	Flagge bei LIST, Garbage Collection und Text- umwandlung

61-62	\$3D-\$3E	Zeiger auf die Adresse, ab welcher der Text der laufenden Basic-Zeile abgespeichert ist
122-123	\$7A-\$7B	Teile der CHRGET-Routine
512-600	\$200-\$258	Basic-Eingabepuffer
772-773	\$304-\$305	Indirekter Sprungvektor auf die Basic-Routine, die ASCII-Text in Tokens umwandelt
774-775	\$306-\$307	Indirekter Sprungvektor auf die Basic-Routine, die Tokens in ASCII-Text zurückwandelt (List)
776-777	\$308-\$309	Indirekter Sprungvektor auf die Basic-Routine, die den nächsten Befehl liest und ausführt
Uhr		
160-162 USR	\$A0-\$A2	Interne Uhr für TI und TI\$
784-786	\$310-\$312	Nur C64; Sprungbefehl und wählbare Sprungadresse des USR-Befehls
0-2	\$0-\$2	Nur VC 20: Sprungbefehl und wählbare Sprungadresse des USR-Befehls
Variable		
13	\$D	Flagge zur Bestimmung des Variablentyps (String oder Zahl)
14	\$E	Flagge zur Bestimmung des Variablentyps (ganze Zahl oder Gleitkommazahl)
45-46	\$2D-\$2E	Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Variable
47-48	\$2F-\$30	Zeiger auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs für Felder (Arrays)
49-50	\$31-\$32	Zeiger auf die Endadresse +1 des Speicherbereichs für Felder (Arrays)
51-52	\$33-\$34	Zeiger auf die untere Grenze des Speicherbereichs für den Text der Stringvariablen
53-54	\$35-\$36	Zeiger auf die Adresse des zuletzt eingegebenen Strings
69-70	\$45-\$46	Name der gerade aufgerufenen Basic-Variablen
71-72	\$47-\$48	Zeiger auf die Adresse des Wertes der gerade aufgerufenen Basic-Variablen
73-74	\$49-\$4A	Zwischenspeicher für Variable einer FOR-NEXT- Schleife für diverse Basic-Befehle
Vektoren fi	ür indirekte Sp	
768-779		Vektoren auf Routinen des Basic-Übersetzers (Interpreters)
794-819	\$31A-\$333	Vektoren auf Routinen des Betriebssystems (Kernel)

MARIN DOLLOR





84 KByte Speicher sicher im Griff

Durch einfaches Verändern eines Registers können beim C64 normalerweise brachliegende Speicherbereiche genutzt werden. Um jedoch einen Systemabsturz auszuschließen, ist es notwendig, die auf diese Weise erzeugten Speicherkonfigurationen zu kennen.

er C64 besitzt bekanntlich durchgehend 64 KByte RAM (Schreib-Lese-Speicher = Random Access Memory) und 20 KByte ROM (Nur-Lese-Speicher = Read Only Memory). Jeweils 8 KByte ROM entfallen auf den Basic-Interpreter (\$A000-\$BFFF) und das Kernel-ROM (\$E000-\$FFFF). Weitere 4 KByte ROM sind für die Ein-/Ausgabesteuerung des Computers (\$D000-\$DFFF) zuständig. Derselbe Speicherbereich enthält auch den Zeichensatz. Da der Prozessor des C 64 jedoch maximal 64 KByte Speicher verwalten kann, ist es erforderlich, den darüber hinausgehenden Speicher auszublenden. Der Inhalt der Speicherstelle 1 in der Zeropage zeigt an, welche Speicherbereiche gerade aktiv sind (ROM oder RAM). In diesem Zusammenhang sind lediglich die drei unteren Bits von Bedeutung: Bit O LORAM (Basic-ROM oder RAM) GAER ON

Bit 1 HIRAM (Kernel-ROM oder RAM)
Bit 2 CHAREN (I/O = Ein-/Ausgabe, Zeichensatz oder RAM)
(Die Bits 3 bis 5 steuern den Kassettenport, Bit 6 und Bit 7 sind nicht benutzt.)

\$ E000 -

\$ D000

\$ C000 -

\$ A000 ·

\$ 0800 -

Hieraus ergeben sich acht verschiedene Bit-Kombinationen und somit acht unterschiedliche Speicherkonfigurationen. Im Einschaltzustand enthält die Speicherstelle 1 den Wert 55 (hexadezimal \$37, binär 00110111), das heißt, die drei ausschlaggebenden Bits sind gesetzt. In diesem Fall sind Basic-Interpreter, Betriebssystem und Ein-/Ausgabevorrichtung eingeblendet, das RAM unter dem ROM und der Zeichensatz nicht auslesbar (Bild 1).

Wird Bit 0 mit »POKE 1,54« gelöscht, ist das Basic-ROM abgeschaltet und das darunter liegende RAM lesbar (Bild 2). Dieser Befehl ist deshalb nur dann von Basic aus sinnvoll, wenn das Basic-ROM zuvor ins RAM kopiert wurde. Andernfalls stürzt der Computer ab.

Der Wert 53 (hexadezimal \$35) bewirkt, daß neben dem Basic-ROM auch das Kernel abgeschaltet und gegen das RAM ausgetauscht ist (Bild 3). In diesem Fall stehen dem Anwender auch keine Betriebssystem-Routinen mehr zur Verfügung. Es sei denn, das Kernel wurde zuvor ins RAM kopiert oder ein modifiziertes Betriebssystem geladen.

Enthält das Register den Wert 52 (hexadezimal \$34), wird auch der Ein-/Ausgabe-Baustein ausgeblendet (Bild 4): Der gesamte Speicher des C 64 besteht nun ausschließlich aus RAM (64 KByte).

Bei den Werten 51 bis 48 (Bild 5 bis 8) ist – im Gegensatz zu den bisher genannten – Bit 2 (CHAREN) gelöscht. Dies hat zur Folge, daß anstelle des Ein-/Ausgabe-Bausteins der Zeichensatz auslesbar ist.

\$ E000 -

\$ D000 -

\$ C000 -

\$ A000 -

Inhalt der Speicherstelle 1 (Prozessorport) DEC HEX BIN untere drei Bits 55 \$37 %111 Inhalt der Speicherstelle 1 (Prozessorport) DEC HEX BIN untere drei Bits 54 \$36 %110


8 KByte Kernel-ROM

4 KByte I/O

52 KByte RAM

Inhalt der Speicherstelle 1 (Prozessorport) DEC HEX BIN untere drei Bits 53 \$35 %101 Inhalt der Speicherstelle 1 (Prozessorport) DEC HEX BIN untere drei Bits 1 52 \$34 %100

64 KByte RAM



\$ 0000 Bild 2. Basic-ROM ausgeblendet (8 KByte Kernel, 52 KByte RAM, 4 KByte I/O)

\$ KByte RAM
\$ E000
\$ D000
\$ C000
\$ A000
\$ 2 KByte RAM

\$ 0800
\$ 0000

\$ 0800 -\$ 0000 Bild 4. Der Speicher besteht

ic-ROM ausge-KByte Kernel, 52 nel abgeschaltet (60 KByte RAM, 4 KByte I/O) Bild 4. Der Speicher besteht aus 64 KByte RAM. Der Computer ist stillgelegt.

Bild 1. C64 im Einschalt-

zustand (16 KByte ROM,

44 KByte RAM, 4 KByte I/O)

Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der Register-Inhalt 51 (hexadezimal \$33). Er ermöglicht (von Basic aus!), den Commodore-Zeichensatz ins RAM zu kopieren (Listing 1). Basic-Interpreter und Betriebssystem bleiben aktiviert (Bild 5). Allerdings ist es vor dem Befehl »POKE 1,51« unbedingt erforderlich, den Interrupt zum Beispiel mit »POKE 56333,127« abzuschalten und nach dem Zurücksetzen (mit »POKE 1,55«) durch »POKE 56333,129« wieder zuzulassen.

```
10 POKE 56333,127 : REM INTERRUPT VERHINDE
                                                           <Ø59>
    RN
   POKE 1,51 : REM BIT 2 LOESCHEN
                                                           <207>
   FOR I=Ø TO 4Ø95
                                                           <Ø88>
5Ø POKE 3*4Ø96+I,PEEK(53248+I)
                                                           <209>
                                                           <Ø7Ø>
60 NEXT
   POKE 1,55 : REM BIT 2 SETZEN
POKE 56333,129 : REM INTERRUPT ZULASSEN
POKE 53272,28 : REM ZEICHENSATZ IM RAM
                                                           <254>
70
                                                           < 007>
80
                                                           <004>
    AKTIVIEREN
```

Listing 1. Basic-Programm zum Kopieren des Zeichensatzes ins RAM

Unbegrenzte Möglichkeiten

Vor dem Ausblenden bestimmter Speicherbereiche sollte man sich versichern, daß die im Programm nachfolgend verwendeten Kommandos auch vom Computer ausgeführt werden können. Das gilt insbesondere für Kernel-ROM, Basic Interpreter und den Ein-/Ausgabebereich. So ist beispielsweise das Ändern der Bildschirmfarbe oder die Ausgabe von Tönen bei abgeschaltetem Ein-/Ausgabe-Baustein unmöglich. Bei einer Speicherkonfiguration, die ausschließlich aus

RAM besteht, können lediglich Maschinensprache-Kommandos verwendet werden! Diese Speicheranordnung wird zeitweilig von professionellen Textverarbeitungsprogrammen verwendet, die den vorhandenen Speicher optimal nutzen. Basic-Erweiterungen (zum Beispiel »Simons Basic«) verwenden häufig das RAM unter dem Basic-ROM für zusätzliche Kommandos.

Programme, die mit modifiziertem Basic-Interpreter und/ oder Betriebssystem arbeiten (beispielsweise auch der 64'er Checksummer) benötigen den Register-Inhalt 53.

Ein weiterer, häufig anzutreffender Einsatzbereich ist die Speicherung von Zeichensätzen und hochauflösenden Grafiken in dem RAM-Bereich ab Adresse \$E000. Das leistungsfähige Grafikprogramm »Hi Eddi« (64'er, Ausgabe 1/85) arbeitet gar mit bis zu sieben Grafikbildschirmen, wobei der gesamte RAM-Bereich ab Adresse \$2000 genutzt wird.

Bemerkenswert ist schließlich noch, daß sich das Kernel-ROM nicht ausblenden läßt, ohne gleichzeitig das Basic-ROM abzuschalten. Will man deshalb von Basic mit verändertem Betriebssystem arbeiten – und keinen Eingriff in die Hardware des C64 vornehmen –, muß der Basic-Interpreter und das Kernel-ROM unbedingt zuvor als Kopie im RAM stehen. Listing 2 kopiert diese beiden Speicherbereiche in weniger als einer Sekunde. (nj)

```
10 DATA 169, 0,162,160.133, 95,134, 96,16
9 (125)
15 DATA 0.162,192,133, 90,134, 91,169, 0 (088)
20 DATA 162.192.133, 88,134, 89, 76,191,16
3 (196)
30 FOR I=0 TO 26:READ A:POKE 828+I,A:NEXT:
SYS(828) (161)
40 POKE 831,224:POKE 839,0:POKE 847,0:SYS(
```

Listing 2. Basic-Lader zum Kopieren von Basic- und Kernel-ROM ins RAM






Bild 5. In dieser Konfiguration ist der Zeichensatz von Basic aus lesbar (16 KByte ROM, 44 KByte RAM)

Bild 6. 52 KByte RAM, 4 KByte Zeichensatz und 8 KByte ROM (Kernel) aktiv (Basic-ROM ausgeblendet) Bild 7. Neben dem Zeichensatz sind 60 KByte RAM eingeblendet. Der I/O-Bereich kann nicht genutzt werden Bild 8. Gleiche Speicherkonfiguration wie in Bild 4. Ausschließlich 64 KByte RAM (verfügbar)





Windows — Tenster zum neuen Bedienungskomfort

Der Begriff »Window« hat vor allem durch neuere Computer, etwa dem AMIGA, einen größeren Bekanntheitsgrad erreicht. In diesem Kurs erfahren Sie vieles über die »Window-Technik« sowie deren Programmierung und Simulation auf Ihrem C16, C64 oder C128.

unächst einmal wollen wir klären, was ein Window ist. Es handelt sich dabei um einen Bildschirmausschnitt, der als Teilbildschirm eingeblendet und separat, das heißt vom Hauptbildschirm unabhängig, behandelt wird. Die Ausgabe eines Windows geschieht durch Überschreiben eines Teils des Gesamtbildschirms mit dem Window-Text.

Dadurch, daß der alte Bildschirm nicht gelöscht, sondern nur teilweise überlagert wird, ist der vorherige Bildschirm-inhalt noch zu einem beträchtlichen Teil erkennbar. Werden viele solche Überlagerungen durchgeführt, entsteht allerdings ein relativ chaotisches Aussehen des Bildschirms, da von einzelnen Windows nur noch Bruchstücke zu sehen sind. Grundvoraussetzung ist, daß das jeweils »aktuelle« Window in vollem Umfang eingeblendet ist.

Nach dieser kurzen Theorie wollen wir uns die Praxis ansehen. In Bild 1 sehen Sie die schematische Darstellung eines Windows. Die Größe des gesamten Bildschirms setzt sich aus 40 Zeichen mal 25 Zeilen (siehe Bild 1) beim C16, C64 und C128 im 40-Zeichen-Modus zusammen, also insgesamt 1000 Zeichen. In Bild 1 sehen Sie, was ein Window ist: Ein

Teilbereich von der 23. bis zur 36. Spalte und von der 5. bis zur 12. Zeile wird als Window definiert und bekommt eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Zum Beispiel könnten wir programmieren, daß dort dauernd die Uhrzeit eingeblendet wird oder es könnte ein Auswahlmenü erscheinen. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten!

Um Ihnen einen Eindruck zu geben, wie ein kommerzielles Windowprogramm aussehen kann, zeigen wir Ihnen einige Beispiele anhand des Amigas: Bild 2 wurde von der AMIGA-




Bild 2. Beispiel: AMIGA-Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche »Intuition«, Bild 3 von der C64-Benutzeroberfläche GEOS (Testbericht siehe 64'er, Ausgabe 6/86) und Bild 4 vom C128-Textverarbeitungsprogramm Vizawrite Classic (Test: 64'er, 5/86) aufgenommen.

Das erste Window-Programm

Nehmen wir wieder Bild 1 zur Hand. Wenn wir fürs erste keine größeren Ansprüche stellen, als daß der in Bild 1 als Window definierte Bereich unabhängig vom Gesamtbildschirm beschrieben wird, genügt uns Listing 1. Dieses Programm läuft auf C16, C64 und auf dem C128 im 40-Zeichen-Mo-



Bild 3. Beispiel: Geos-Benutzeroberfläche des C64

dus. Wenn Sie es ganz normal über »RUN« starten, wird zunächst der Bildschirm mit zufälligen Zeichen beschrieben. Dies erleichtert die Demonstration, daß nur der Bildschirmbereich des Windows genutzt wird und dieser eigenständig ist. Dann wird das Window ausgegeben. Mit einem Tastendruck wird das Programm beendet.

In diesem Anwendungsbeispiel wird das Window rein demonstrativ genutzt, es zeigt lediglich seine »persönlichen« Daten an. Rein von der Betrachtung des laufenden Programms kann man auch sehen, daß das Window optisch durch eine Umrahmung hervorgehoben wird. Diese Eingrenzung ist bei Commodore-Computern dank der Grafikzeichen einfach realisierbar, denn Kasten- und Rahmen-Symbole sind in ausreichender Menge vorhanden. Die grafische Hervorhebung ist von elementarer Bedeutung, damit man klar ersehen kann, wo ein Window beginnt und wo es endet, denn Windows sind keine Spielerei, sondern sollen statt dessen eine ökonomische Nutzung des Bildschirms ermöglichen.

Bei einem Start des Programms über GOTO 360 wird das Überschreiben des Bildschirms durch Zufallszahlen übersprungen. Sie könnten zum Beispiel das Programm über LIST auf dem Bildschirm ausgeben und dann ohne vorheriges Löschen des Bildschirms mit GOTO 360 starten. In jedem Fall wird das Window eingeblendet, egal was vorher auf dem Bildschirm stand. Genau diese Eigenschaft macht die Flexibilität der Windows aus.

Die Programmiertechnik

Bis jetzt haben wir uns sehr wenig mit der Technik beschäftigt und das Ganze eher aus Anwendersicht betrachtet. Sie werden aber sehen, daß man keine besonderen Programmierkenntnisse braucht, um Windows zu realisieren. Im Prinzip ist es nur eine Frage der Planung des Programms und im besonderen der Bildschirmausgabe. Bei neueren Computern wird eine ausgereifte Window-Technik bereits vom Betriebssystem unterstützt; deswegen brauchen wir aber noch lange
nicht zu verzweifeln, denn vieles, was die Großen können,
schaffen die Kleinen auch. In diesem Zusammenhang
möchte ich gleich erwähnen, daß die sogenannte »WindowTechnik« von C 16 und C 128 für unsere Zwecke unbrauchbar
ist, denn es handelt sich nur um eine Verkleinerung des Bildschirms.

Kommen wir zurück zur Programmierung. Weil die Ausgabe-Routinen des Computers nicht in der Lage sind, für uns darauf zu achten, daß wir nicht über die Grenzen eines Windows hinausschreiben, müssen wir solche Vorkehrungen treffen. Als erstes müssen wir zur Ausgabe eines Windows auf die richtige Positionierung des Cursors achten. In unserem Beispiel (wir befinden uns immer noch bei Listing 1) muß der Cursor in die 5. Zeile bewegt werden, da der obere Rand des Windows mit 5 festgelegt ist. Dieses Ansteuern der 5. Zeile erreichen wir in den Zeilen 390 bis 420. Der Code CHR\$(17) in Zeile 420 steht für <CURSOR-DOWN>. Dadurch, daß in Zeile 420 insgesamt 4mal der Cursor von der obersten Zeile aus nach unten bewegt wird, landen wir logischerweise in der 5. Zeile. Falls es Ihnen nicht klar sein sollte. probieren Sie es doch im Basic-Editor mit der CURSOR-DOWN- und HOME-Taste aus.

Damit hätten wir schon die obere Grenze eingehalten. Von gleicher Wichtigkeit ist die linke Grenze. Wir können nicht ganz links am Bildschirmrand mit der Ausgabe einer Zeile beginnen, sondern erst in der 23. Spalte. Dies heißt für uns, daß wir die ersten 22 Spalten einer Bildschirmzeile überspringen müssen, wofür die CURSOR-RIGHT-Bewegung verantwortlich ist (siehe zum Beispiel Zeile 460).




Bild 4. Vizawrite Classic 128

Wenn wir dann eine richtige Position am Bildschirm angesteuert haben, kann eine Zeile des Windows ausgegeben werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß der Text nicht länger, als das Window breit ist. Die Breite des Windows ergibt sich aus linkem und rechtem Rand. In unserem Fall ist der linke Rand die 23. der rechte Rand die 36. Spalte. Die Breite beträgt 36-23+1 = 14 Zeichen. Die 1 muß deshalb addiert werden, da auch die Endspalten 23 und 36 genutzt werden. An den Zeilen 460 bis 530 können Sie sehen, daß nach den CURSOR-RIGHT-Steuerzeichen nur 14 Zeichen ausgegeben werden – nicht mehr und nicht weniger.

Nach der Ausgabe der Window-Zeile muß die nächste Zeile angesteuert werden. Hierzu füllen wir den Rest der Zeile mit < CURSOR-RIGHT>-Befehlen. In unserem Beispiel sind dies 4, denn von der Bildschirmbreite (40 Zeichen) muß einfach die rechte Grenze (36. Spalte) subtrahiert werden: 40 – 36 = 4.

Am Ende der Zeile steht hinter den Anführungszeichen ein Semikolon, der einen Zeilenvorschub verhindert. Wenn wir keine Steuerzeichen außer CURSOR RIGHT verwenden, hat jetzt ein Ausgabestring (siehe Zeile 460) genau 40 Zeichen Länge. Dies geht bis zur letzten Window-Zeile (Zeile 530); da nach der letzten Window-Zeile nicht mehr ins Window gedruckt werden soll, sind die vier CURSOR RIGHTs am Ende überflüssig und werden auch nicht ausgegeben. Der Strichpunkt ist aber weiterhin erforderlich, denn ein Zeilenvorschub kann den Bildschirmaufbau sehr durcheinander bringen (besonders beim C16/C128!), wenn der Computer beispielsweise ein Scrolling unternimmt. Dies können Sie gut beobachten, wenn Sie das Programm per Tastendruck beenden.

Besser mit dem CHAR-Befehl

Sie sollten nun ein wenig an Listing 1 herumexperimentieren. Falls Sie keinen C64, sondern einen C16/C128 haben, ist Listing 1 für Sie von nun an uninteressant, denn beim C16/C128 gibt es eine viel einfachere Lösung unter Einsatz des CHAR-Befehls. Dieser ermöglicht ein Ausgeben an fest vorgegebene Cursorpositionen, so daß wir die beim C64 erforderlichen Cursorpositionierungen über Steuerzeichen vergessen können.

Listing 2 hat denselben Effekt wie Listing 1, ist allerdings wesentlich kürzer, da die Steuerzeichen wegfallen. Geändert hat sich, daß hier das CHAR-Kommando, welches das Basic 2,0 des C 64 nicht kennt, eingesetzt wird und somit die Cursorpositionierungen aus Listing 1 entfallen. Wie nun dieser CHAR-Befehl verwendet wird, bedarf einiger Erläuterung, die man sowohl im C 16- als auch im C 128-Handbuch schmerzlich vermißt. Dort wird nur erklärt, wie man mit dem CHAR-Befehl Texte in hochauflösender Grafik schreibt. CHAR kann jedoch noch mehr, es ist auch eine Ausgabe im Text-Modus möglich. Dann lautet die Syntax wie folgt:

CHAR, Spalte, Zeile, "Ausgabetext als String"(,1)

Beispiele hierzu können Sie den Zeilen 460 bis 530 in Listing 2 entnehmen. Daß auf den CHAR-Befehl unmittelbar

ein Komma folgt, ist kein Druckfehler; damit soll dem Computer angezeigt werden, daß eine Ausgabe in den Textbildschirm gewünscht ist. Statt »CHAR,...« könnte man auch »CHAR1,...« schreiben, erübrigt sich aber, da es im Betriebssystem bereits voreingestellt ist. Der CHAR-Befehl rechnet die Spalten und Zeilen nicht von 1 bis 40 beziehungsweise 1 bis 25, wie wir es bislang getan haben, sondern von 0 bis 39 beziehungsweise 0 bis 24. Da wir Menschen aber beim Zählen mit 1 beginnen, müssen wir uns geringfügig umstellen. Der Ausgabestring enthält nur den Text, der in das Window gehört. Die fehlenden Steuerzeichen-Orgien tragen sehr zur Übersichtlichkeit und Kürze der Listings bei. Um einem Trugschluß vorzubeugen: Der Ausgabestring des CHAR-Befehls wird nicht wie bei PRINT angegeben, das heißt nach dem Ausgabestring darf kein Semikolon stehen, das Komma ist auch nicht erlaubt. Operationen wie »+«, »MID\$«, »RIGHT\$«, »LEFT\$« oder »STR\$« sind weiterhin zugelassen.

Beim CHAR-Befehl ist das Schreiben der Window-Zeilen leichter, wenn man darauf achtet, daß der Ausgabestring jeweils in der gleichen Spalte am Bildschirm beim Editieren beginnt. Dann bekommt man nämlich eine genauere Vorstellung davon, wie der Text später am Bildschirm aussieht. Da die Parameter »Spalte« und »Zeile« ein oder zwei Zeichen Länge haben, könnte es leicht sein, daß beim Listen die Ausgabestrings nicht genau, sondern leicht verschoben untereinander stehen. Dies kann man verhindern, indem man bei einstelligen Parametern vor den Parameter ein Leerzeichen setzt: in Zeile 460 wird vor die einstellige Zahl »4« (Zeilenangabe) ein Leerzeichen gesetzt, damit die Zeile genausolang ist wie zum Beispiel Zeile 520, in der der Parameter Zeile schon zweistellig ist. Dieses Einfügen von Leerzeichen ist für die Funktion der Zeile nicht erforderlich, denn Leerzeichen außerhalb von Anführungszeichen überliest der Computer bekanntlich; es ist aber dennoch kein übersteigertes Schönheitsbewußtsein, sondern - wie gesagt - eine Hilfe beim Schreiben des Ausgabestrings.

Die Window-Ausgabe-Zeilen mit dem CHAR-Befehl müssen immer dieselbe Zahl als Spaltenangabe haben; die Zeilenangabe wird von Zeile zu Zeile um 1 erhöht (siehe Zeilen

```
100 REM *****************
110 RFM *
120 REM * ANZEIGE EINER INFORMATION
130 REM *
140 REM *
              IN EINEM WINDOW
150 REM *
160 REM
       *****************
170 REM *
180 REM * START MIT ZUFAELLIGEM BE-
190 REM *
         SCHREIBEN DES BILDSCHIRMS *
         ZUR HERVORHEBUNG DES WIN- *
200 REM *
210 REM *
         DOWS: 'RUN' ODER 'GOTO300'
220 REM *
230 REM * START OHNE AENDERUNG DES
240 REM
       *
         BILDSCHIRMS: GOTO 360
250 REM *
260 REM * C16,C64,C128(40-Z.-MODUS)
270 REM
280 REM ******************
290
300 REM BILDSCHIRM MIT ZUFÄELLIGEN
310 REM ZEICHEN BESCHREIBEN:
320 :
330
   PRINT CHR$(147);: REM BILDSCHIRM LOESCHE
```

```
340 FOR F=1 TO 950: PRINT CHR$(RND(0)*48+48)
   : NEXT F: REM 950 ZUFAELLIGE ZEICHEN
350
360 REM WINDOW AUSGEBEN
370 REM =========
380 :
390 REM CURSOR IN 5. ZEILE BEWEGEN
400 :
410 PRINT "{HOME}";: REM 'CURSOR HOME' AUSFU
   EHREN
   FOR F=1 TO 4: PRINT CHR$(17);: NEXT F: R
   EM 4 ZEILEN UEBERSPRINGEN
440 REM NUN WIRD DAS WINDOW AUSGEGEBEN:
450 :
470 PRINT "{22RIGHT}=>> WINDOW <<={4RIGHT}";
480 PRINT "{22RIGHT} \(\frac{22RIGHT}{2} \)
490 PRINT "{22RIGHT}_LINKE GR.:23_{4RIGHT}";
500 PRINT "(22RIGHT)_RECHTE G.:36_(4RIGHT)";
510 PRINT "{22RIGHT}_OBERE GR.: 5_{4RIGHT}";
520 PRINT " (22RIGHT) __UNTERE G.: 12_(4RIGHT)";
540
550 GET A$: IF A$="" THEN 550
```

Listing 1. Window-Beispiel für den C16, C64, C128 im 40-Zeichen-Modus

460 bis 530), denn sonst würden wir immer nur dieselbe Window-Zeile drucken.

Der CHAR-Befehl bietet noch einen Vorteil gegenüber dem PRINT-Kommando, der für die C 128-Besitzer ziemlich wichtig ist: Ein mit CHAR-Befehlen arbeitendes Programm läuft auch im 80-Zeichen-Modus, wie Sie im Vergleich zwischen Listing 1 und Listing 2 erkennen können: Listing 1 (arbeitet mit PRINT) ist nur im 40-Zeichen-Modus funktionsfähig und müßte für den 80-Zeichen-Modus angepaßt werden, Listing 2 (verwendet die CHAR-Anweisung) läuft in beiden Modi auch ohne Umschreibung.

Windows im 80-Zeichen-Bildschirm des C128

Da ein Window wie jeder andere Text auch Platz auf dem Bildschirm beansprucht, kann man auf einem größeren Bildschirm mehr und größere Windows unterbringen als auf einem kleinen. Deshalb eignet sich der 80-Zeichen-Bildschirm des C128 besonders, denn er faßt doppelt soviele als der 40er-Bildschirm. Wir wollen uns diese größere Kapazität zunutze machen und lassen ein wesentlich größeres Window ausgeben. Listing 3 setzt wieder den CHAR-Befehl ein. In Zeile 320 wird der 80-Zeichen-Modus eingeschaltet und der Prozessor auf doppelte Geschwindigkeit umgestellt. Beim zufälligen »Vollschreiben« des Bildschirms

```
100 REM *****************
110 REM
         ANZEIGE EINER INFORMATION *
120 REM *
130 REM *
                                     GAER OF
140 REM
              IN EINEM WINDOW
150 REM
160 REM
       ************
170 REM
180 REM *
         START MIT ZUFAELLIGEM BE-
190 REM
         SCHREIBEN DES BILDSCHIRMS *
200 RFM *
         ZUR HERVORHEBUNG DES WIN-
210 REM *
         DOWS:
               'RUN' ODER 'GOTO300'
                                   *
220 REM *
         START OHNE AENDERUNG DES
230 REM *
240 REM * BILDSCHIRMS: GOTO 360
250 REM
260 REM *
                C16,C128
270 RFM *
280 REM *******************
290
300
   REM BILDSCHIRM MIT ZUFAELLIGEN
310 REM ZEICHEN BESCHREIBEN:
320 :
330 PRINT CHR$(147);: REM BILDSCHIRM LOESCHE
340 FOR F=1 TO 950: PRINT CHR$ (RND(0) *48+48)
    :: NEXT F: REM 950 ZUFAELLIGE ZEICHEN
360 REM WINDOW AUSGEBEN
370 REM =========
380 :
540 :
550 GET A$: IF A$="" THEN 550
```

Listing 2. Window-Beispiel für den C16, C128 im

in Zeile 340 werden nun 1999 (statt vorher 999) Zeichen ausgegeben, denn der 80-Zeichen-Bildschirm faßt ja 1000 Zeichen mehr als der 40er.

Mehrere Windows

Bislang haben wir jeweils ein einziges Window ausgegeben. Listing 4 ist nun ein Anwendungsbeispiel, das sich mehrerer Windows bedient. Es handelt sich um ein Menü, wie es vor einem fiktiven Spielprogramm stehen könnte. Da Listing 4 auch auf dem C64 laufen soll, wird auf den CHAR-Befehl verzichtet. Um die Cursorpositionierung trotzdem einfacher

```
100 REM *****************
110 REM *
120 REM *
         ANZEIGE EINER INFORMATION
130 REM *
              IN EINEM WINDOW
140 REM *
150 REM
       ********
160 REM
170 REM *
         START MIT ZUFAELLIGEM BE-
180 REM *
190 REM *
         SCHREIBEN DES BILDSCHIRMS *
         ZUR HERVORHEBUNG DES WIN-
200 REM *
         DOWS: 'RUN' ODER 'GOTO300'
210 REM *
220 REM *
230
   REM
         START OHNE AENDERUNG DES
240 REM *
         BILDSCHIRMS: GOTO 360
250 REM *
260
   REM
       *
         C128 IM 80-ZEICHEN-MODUS
270 REM *
280 REM *****************
290
300 REM BILDSCHIRM MIT ZUFAELLIGEN
REM ZEICHEN BESCHREIBEN:
320 GRAPHIC 5: FAST
330 PRINT CHR$(147);: REM BILDSCHIRM LOESCHE
340 FOR F=1 TO 1999: PRINT CHR$(RND(0)*48+48
   );: NEXT F: REM 1999 ZUFAELLIGE ZEICHEN
350
360 REM WINDOW AUSGEBEN
370 REM ========
380
******
470 CHAR ,22, 5,"=>>>> ETWAS GROESSERES WIND
   OW <<<<="
480 CHAR ,22, 6,"5*********************
   ******
490 CHAR ,22, 7," LINKE GRENZE: 23_RECHTE GRE
   NZE: 57 =
500 CHAR ,22, 8,"_OBERE GRENZE: 5_UNTERE GRE
   NZE: 17 =
510 CHAR ,22, 9, "G**********************
   *******
520 CHAR ,22,10,"_DA DER B0-ZEICHEN-BILDSCHI
   RM DOP-=
530 CHAR ,22,11," PELT SOVIELE ZEICHEN AUFNE
   HMEN (3SPACE)=
540 CHAR ,22,12,"_KANN WIE DER 40'ER, SIND A
   UCH {4SPACE}="
550 CHAR ,22,13,"_SOLCH GROSSE WINDOWS, DIE SONST(2SPACE)="
560 CHAR ,22,14,"_ZUVIEL PLATZ AM BILDSCHIRM
    BEAN- =
570 CHAR ,22,15," SPRUCHEN WUERDEN, MOEGLICH
    (6SPACE)="
580 CHAR ,22,16,"7******************
   ******
590
600 GET KEY A$
Listing 3. Window-Beispiel für den C128 im
```

40-Zeichen-Modus

80-Zeichen-Modus

zu machen, wird das CURSOR-DOWN-Steuerzeichen jeweils in entsprechender Häufigkeit nach dem HOME-Steuerzeichen ausgegeben (siehe Zeilen 340, 440, 510 und 580).

Durch Drücken der Tasten 1 bis 3 wird der Wert für Geschwindigkeit, Anzahl der Spieler oder Spielstufe erhöht; wird der höchste erlaubte Wert überschritten, so wird wieder 1 eingestellt; 4 beendet das Programm.

An Listing 4 kann man einige verschiedene Möglichkeiten der optischen Eingrenzung eines Windows erkennen.

Durch Kommentare in »REM«-Zeilen erklärt sich der Programmaufbau von selbst.

Text unter Window retten

Einen großen Nachteil haben alle bisher von uns ausgegebenen Windows gehabt: Der Text, der vorher an der Position des Windows stand, ist verlorengegangen, da er durch das Window überschrieben wurde. Dies macht in 50 Prozent aller Fälle nichts aus, aber was ist mit den anderen 50 Prozent?

Wir wollen den unter dem Window liegenden Bildschirmbereich retten, indem wir ihn über PEEK auslesen und in einem Variablenarray speichern. Wenn das Window verschwunden und der alte Text eingeblendet werden soll, wird das Variablenarray wieder in den Bildschirmspeicher geschrieben. Diese Anforderung erfüllen Listing 5 und 6, die wir zunächst nur ausprobieren, dann aber eingehend besprechen wollen.

Listing 5 ist die C 64/C 128-Version (C 128 im 40-Zeichen-Modus!), Listing 6 eine C 16-Fassung. Die C 16-Version unterscheidet sich von Listing 5 nur durch den Einsatz des CHAR-Befehls und eine andere Basisadresse des Bildschirmspeichers. Wenn wir das Programm starten

(C64/C128: Listing 5 / C16: Listing 6), wartet das Programm auf einen Tastendruck. »N« bewirkt, daß der Bildschirm nicht zur Demonstration mit zufälligen Zeichen überschrieben wird; eine beliebige andere Taste ruft das »Vollschreiben« hervor.

Dann wird das Window, das Sie aus den Listings 1 und 2 kennen, ausgegeben. Wenn Sie eine Taste drücken, wird der vorher an der Windowposition stehende Text angezeigt, ein weiterer Tastendruck blendet wieder das Window ein und so weiter.

Befassen wir uns nun mit der Programmierung. In Zeile 270 wird jeweils ein 111+1 = 112 Elemente großes Array T(n) dimensioniert. Die »+1« ergibt sich daraus, das die Zählung wieder mit Null beginnt. Zwischen Null und 111 liegen 112 Elemente (T(0)...T(111)). In diesem Array werden später die »unter dem Window liegenden« Zeichen gespeichert. Die Größe ergibt sich aus der Anzahl der Spalten des Windows multipliziert mit der Anzahl der Zeilen des Windows: 14 * 8 = 112.

Der an der Windowposition liegende Text muß noch vor der Ausgabe des Windows gerettet werden, da er ja durch das Window überschrieben wird. Dies erreichen wir in den Zeilen 420 bis 460. Wie Sie sehen, muß auch dort die computerinterne Numerierung, die jeweils um 1 kleiner ist als die, die wir gewohnt sind, verwendet werden; deshalb heißt es zum Beispiel in Zeile 430 »4 TO 11«, gemeint sind aber – wie der REM-Kommentar dahinter sagt – die Zeilen 5 bis 12 nach der mit 1 beginnenden Zählweise.

In Listing 5 lesen die Zeilen 650 bis 690 den Text wieder aus dem Array T(n) ein und schreiben ihn in den Bildschirmspeicher, in Listing 6 wird dies durch die Zeilen 640 bis 680 erreicht

```
100 REM ********************
110 REM *
120 REM * BEISPIEL - MENUE *
130 REM *
140 REM *
               MIT WINDOW-TECHNIK
150 REM *
160 REM *
          C16,C64,C128(40-Z.-MODUS)
170 REM *
180 REM ********************
190
200
   L=1: G=1: A=1: REM LEVEL, GESCHWINDIGKEI
    T UND ANZAHL DER SPIELER VORBELEGEN
210 PRINT CHR$ (147):
220 PRINT TAB (7) "BEISPIELMENUE FUER WINDOWS"
230 PRINT TAB(7)"-
240 PRINT "{5DOWN}"
250 PRINT TAB(3); CHR$(18) " 1 " CHR$(146); TAB
    (10); "SPIELSTUFE (DOWN)"
260 PRINT TAB(3); CHR$(18) " 2 " CHR$(146); TAB
    (10); "GESCHWINDIGKEIT (DOWN)"
270 PRINT TAB(3); CHR$(18) " 3 " CHR$(146); TAB
    (10); "ANZAHL DER SPIELER (DOWN)"
280 PRINT TAB(3); CHR$(18)" 4 " CHR$(146); TAB
    (10): "AUSWAHL BEENDEN (2DOWN)"
290 REM NACH DEN NORMALEN PRINT-ZEILEN WERD
   EN JETZT DIE WINDOWS GEDRUCKT
300
310 REM ZUERST DAS COPYRIGHT-WINDOW:
320 REM =================
330 :
340 PRINT "{HOME, 2DOWN}";
350 PRINT "{5RIGHT}<u>U******</u>{24RIGHT}";
360 PRINT "{5RIGHT}_COPYRIGHT_{24RIGHT}";
370 PRINT "{5RIGHT} WINDOW: ={24RIGHT}";
380 PRINT " (5RIGHT) 7******* T(24RIGHT)";
390 PRINT "(5RIGHT)_(C) 64'ER_(24RIGHT)";
400 PRINT "{5RIGHT}J*********
```

```
420 REM NUN DAS LEVEL-WINDOW:
430 REM =========
440 PRINT "{HOME,5DOWN}";
450 PRINT "(22RIGHT, RVSON, 15SPACE, 3RIGHT)";
460 PRINT "(22RIGHT, RVSON) SPIELSTUFE: "+STR$
    (L)+" (3RIGHT)";
470 PRINT "{22RIGHT, RVSON, 15SPACE, RVOFF}"
480 :
490 REM UND DAS GESCHWINDIGKEITSWINDOW:
500 REM ========
510 PRINT "{HOME, 10DOWN}";
520 PRINT "(28RIGHT) | ******* | ** (RIGHT) ";
         " (28RIGHT)_TEMPO: "+STR$ (G) +" _{RIG
530 PRINT
   HT > ";
550 :
560 REM UND DAS SPIELERZAHL-WINDOW:
580 PRINT "{HOME, 16DOWN}";
600 PRINT "(25RIGHT)*"+STR$(A)+" SPIELER *(2
   RIGHT)";
$(13)
620 :
630 :
640 PRINT "BITTE ENTSPRECHENDE TASTE DRUECKE
   N i "
650
660 GET A$: IF A$="" THEN 660
670 IF A$ = "1" THEN L=L+1: IF L>3 THEN L=1
680 IF A$ = "2" THEN G=G+1: IF G>3 THEN G=1
690 IF A$ = "3" THEN A=A+1: IF A>2 THEN A=1
700 IF A$ = "4" THEN END
710
720 GOTO 290
```

Listing 4. Anwendungsbeispiel für mehrere Windows

```
100 REM *******************
110 RFM *
120 REM *
            ANZEIGE EINES WINDOWS
130 REM *
140 REM * UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
150 REM *
160 REM * UNTER DEM WINDOW LIEGENDEN
170 REM *
180 REM *
             BILDSCHIRMINHALTES
190 REM *
200 REM ********************
210 REM *
          C64 UND C128 (40 ZEICHEN)
220 REM *
230 REM *
240 REM ********************
250 :
260 B = 1024: REM BASISADRESSE DES BILDSCHIR
   MSPEICHERS
270 DIM T(111): REM ARRAY ZUM RETTEN DES TEX
   TES (S. 350-)
280 :
290 GET A$: IF A$="" THEN 290
300 IF A$="N" THEN 350: REM BEI "N" BILDSCHI
   RM NICHT ZUFAELLIG BESCHREIBEN
310 :
320 PRINT CHR$ (147);
330 FOR F=1 TO 999: PRINT CHR$(35+80*RND(0))
    : NEXT
340
350 REM AN WINDOW-POSITIONEN LIEGENDEN
360 REM TEXT RETTEN
370 :
380 REM DAS WINDOW BEANSPRUCHT:
390 REM DIE SPALTEN 23-36
400 REM I.D. ZEILEN . 5-12
410
420 I=0: REM MIT INDEX 0 BEGINNEN
                                     GAER DO
430 FOR Z= 4 TO 11: REM ZEILEN: 5-12
440 FOR S=22 TO 35: REM SPALTEN: 23-36
450 T(I)=PEEK(B+40*Z+S): I=I+1: REM WERT EIN
   LESEN, INDEX ERHOEHEN
460 NEXT S.Z
470 :
480 REM NUN WIRD DAS WINDOW AUSGEGEBEN:
490 :
500 PRINT "{HOME, 4DOWN}";
520 PRINT "{22RIGHT}=>> WINDOW <<={4RIGHT}";
540 PRINT "(22RIGHT) LINKE GR.: 23_{4RIGHT}";
550 PRINT "(22RIGHT)_RECHTE G.:36_(4RIGHT)";
560 PRINT "{22RIGHT}_OBERE GR.: 5_{4RIGHT}";
570 PRINT "{22RIGHT}_UNTERE G.: 12_{4RIGHT}";
590
600 GET A$: IF A$="" THEN 600
610 :
620 REM NUN WIRD DER TEXT UNTER DEM
630 REM WINDOW WIEDER ANGEZEIGT:
640 :
650 I=0
660 FOR Z= 4 TO 11
670 FOR S=22 TO 35
680 POKE B+40*Z+S,T(I): I=I+1: REM WERT SCHR
    EIBEN, INDEX ERHOEHEN
690 NEXT S,Z
700 :
710 GET A$: IF A$="" THEN 710
720 :
730 GOTO 350: REM WIEDER RETTEN UND WINDOW A
    NZEIGEN
```

Listing 5. Window-Technik mit Rettung des Bildschirminhaltes auf dem C64 und C128 im 40-Zeichen-Modus

```
100 REM ********************
110 REM *
            ANZEIGE EINES WINDOWS
120 REM *
130 REM *
140 REM * UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
150 REM *
160 REM * UNTER DEM WINDOW LIEGENDEN
170 REM *
180 RFM *
             BILDSCHIRMINHALTES
190 REM *
200 REM *********************
210 REM *
220 REM *
                   C16/116
230 REM *
240 REM ********************
250 :
260 B = 3072: REM BASISADRESSE DES BILDSCHIR
   MSPEICHERS BEIM C16
270 DIM T(111): REM ARRAY ZUM RETTEN DES TEX
    TES (S. 350-)
280 :
290 GET A$: IF A$="" THEN 290
300 IF AS="N" THEN 350: REM BEI "N" BILDSCHI
   RM NICHT ZUFAELLIG BESCHREIBEN
310 :
320 PRINT CHR$ (147);
330 FOR F=1 TO 999: PRINT CHR$(35+80*RND(0))
    ; : NEXT
340
350 REM AN WINDOW-POSITIONEN LIEGENDEN
360 REM TEXT RETTEN
370 :
380 REM DAS WINDOW BEANSPRUCHT:
390 REM DIE SPALTEN 23-36
400 REM I.D. ZEILEN 5-12
410
420 I=0: REM MIT INDEX 0 BEGINNEN
430 FOR Z= 4 TO 11: REM ZEILEN: 5-12
440 FOR S=22 TO 35: REM SPALTEN: 23-36
450 T(I)=PEEK(B+40*Z+S): I=I+1: REM WERT EIN
    LESEN, INDEX ERHOEHEN
460 NEXT S.Z
470 :
480 REM NUN WIRD DAS WINDOW AUSGEGEBEN:
490 :
580 :
590 GET A$: IF A$="" THEN 590
600 :
610 REM NUN WIRD DER TEXT UNTER DEM
620 REM WINDOW WIEDER ANGEZEIGT:
630 :
640 I=0
650 FOR Z= 4 TO 11
660 FOR S=22 TO 35
670 POKE B+40*Z+S,T(I): I=I+1: REM WERT SCHR
    EIBEN, INDEX ERHOEHEN
680 NEXT S,Z
700 GET A$: IF A$="" THEN 700
710 :
720 GOTO 350: REM WIEDER RETTEN UND WINDOW A
    NZEIGEN
```

Listing 6. Window-Technik mit Rettung des Bildschirminhaltes auf dem C16 Nachdem wir jetzt alle Grundlagen der Window-Programmierung in Basic erarbeitet haben, soll auch die Programmierung in Maschinensprache behandelt werden. Damit werden wir uns bis zum Ende dieses Kurses befassen. Sollte Ihnen etwas nicht klar sein, so können Sie durch das Experimentieren an den Listings ein wenig Erfahrung sammeln.


Windows in Maschinensprache

Unser Ziel ist nun, Maschinenroutinen für Windows zu schreiben, die wir in ein Demoprogramm einbinden wollen. Wir werden zwei Routinen entwickeln; die eine nennen wir OUTW, die andere PRWIN.

OUTW soll ähnlich wie die Betriebssystemroutine BASOUT (\$FFD2) funktionieren, nur daß das auszugebende Zeichen in das Window und nicht in den Normalbildschirm geschrieben wird; PRWIN soll ein ganzes Window in einem Zug ausdrucken.

Für jedes Window schreiben wir der Einfachheit halber eine eigene OUTW- und eine eigene PRWIN-Routine (OUTW1/PRWIN1 für Window 1, OUTW2/PRWIN2 für Window 2). Diese Routinen halten wir so, daß sie leicht an andere Windows angepaßt werden können.

Die fertige Lösung bekommen Sie in Form von Listing 7 (befindet sich auf der Leserservice-Diskette) vorgestellt. Dies ist ein C64-Quelltext vom Assembler Hypra-Ass. Eine C128-Entsprechung ist Listing 8; dieser Quelltext wurde mit dem Top-Ass erstellt, einem leistungsfähigen Assembler für den C128. Zur C16-Version kommen wir später.



Listing 7 und Listing 8 (befinden sich nur auf der Leserservice-Diskette) sind sogar in den Zeilennummern identisch, allerdings mußten einige Label und Assembler-Anweisungen auf den C128 umgeschrieben werden. Die Ähnlichkeit beider Listings kommt auch dadurch zustande, daß der Top-Ass eine C128-Weiterentwicklung des Hypra-Ass ist.

Zunächst wollen wir unser Demoprogramm einmal starten. Falls Sie einen C 128 und Top-Ass haben, assemblieren Sie sich Listing 8. C 64 Besitzer assemblieren sich Listing 7 mit Hypra-Ass. Der C 128-Quelltext erzeugt beim Assemblieren auf Diskette den Objektcode unter dem Filenamen »O«. Mit BANK15:BOOT»O« können Sie diesen dann starten. Hypra-Ass assembliert Listing 7 direkt in den Speicher; mit SYS 49152 wird der Objektcode gestartet.

Auf der Programm-Diskette ist der fertige Objektcode gespeichert; dies erleichtert Ihnen das Abtippen oder das Umschreiben auf andere Assembler.

Nach dem Start erscheint in dem Window Nummer 1 das Menü. Mit <1> (Erklärung) wird eine Erklärung ein/ausgeblendet, mit <2> die Bildschirmfarbe geändert (beim C128 nur die Farbe des 40-Zeichen-Bildschirms!) und mit <3> das Programm beendet.

Die Erklärung erscheint (wie sollte es auch anders sein) in einem Window (Window #2).

Nun zum C 16-Programm. Die C 16-Version habe ich ebenfalls mit Hypra-Ass auf einem C 64 erstellt (wie die C 64-Version). Dazu müssen nur einige Zeilen geändert werden (Listing 9, befindet sich nur auf der Programm-Service-Diskette). Da wohl kaum einer sowohl C 16 als auch C 64 besitzt, ist Listing 10 (befindet sich nur auf der Programm-Service-Diskette) ein Hex-Dump des Objektcodes, den Sie mit dem im C 16 eingebauten Monitor eingeben können. Das C 16-Programm wird mit SYS 14848 gestartet.

Vorher sollten Sie es aber im Monitor mit S "FILENAME", Gerät, 3A00, 3D68

speichern.

Befassen wir uns nun mit den Quelltexten; C64-Besitzer nehmen bitte Listing 7, die C128er Listing 8, C16-Fans Listing 7 und die Änderungen aus Listing 9 – Zeilenangaben haben immer für alle Listings Gültigkeit.

Zunächst werden die Symbole definiert. ZEILE und SPALTE sind Zeropage-Adressen, in denen die aktuelle Cursorzeile und -spalte stehen; da es sich um Betriebssystem-Variablen handelt, sind diese von C64 und C128 verschieden. Wir brauchen die Label ZEILE und SPALTE, um später die Cursorposition feststellen zu können.

ZEILE1/SPALTE1 beziehungsweise ZEILE2/SPALTE2 sind die Cursorpositionen innerhalb der Windows. Diese werden vom Programm laufend neu berechnet. SETCUR ist ein Betriebssystem-Einsprung zur Cursorpositionierung; im X-Register wird die Zeile, im Y-Register die Spalte übergeben. Dann wird der Cursor mit JSR SETCUR nach Wunsch positioniert.

BASOUT und GET sind Kernel-Routinen zur Ausbeziehungsweise Eingabe eines Zeichens. TEMP1 ist ein 2-Byte-Zwischenspeicher, in dem die PRWIN1/PRWIN2-Routine die Endadresse des auszugebenden Textes ablegt. ERKLFLAG ist ein Flag dafür, ob der Erklärungstext am Bildschirm steht (Inhalt von ERKLFLAG = 0) oder ob er nicht angezeigt ist (Inhalt von ERKLFLAG = 1). CLEAR, HOME und CR sind ASCII-Codes für einige Steuerzeichen.

LINKS1/RECHTS1/OBEN1/UNTEN1 beziehungsweise LINKS2/RECHTS2/OBEN2/UNTEN2 sind die Grenzen der Windows. LINKS1/LINKS2 und OBEN1/OBEN2 werden in der mit 0 beginnenden Numerierung angegeben. Zu RECHTS1/RECHTS2 und UNTEN1/UNTEN2 addieren wir noch 1 (siehe »+1« in 500, 520, 550, 570).

Aus diesen Parametern können wir dann in 590/600 die

Anzahl der Zeichen in einem Window berechnen und in LAENGE1 beziehungsweise LAENGE2 merken. Diese Länge ist für die PRWIN-Routinen wichtig, damit sofort feststeht, wieviele Zeichen ausgegeben werden müssen. OUT-PUTBYTE (Zeile 620) ist ein Zwischenspeicher, in dem das über eine OUTW-Routine auszugebende Zeichen gespeichert wird.

TEXTPTR ist ein Zeropage-Zeiger für unsere Zwecke, den wir von der PRWIN-Routine auf das auszugebende Zeichen stellen lassen.

Mit diesen Erläuterungen und den Kommentaren im Quelltext dürfte es für Sie kein Problem sein, das Programm zu verstehen. Lediglich zu Zeile 4230 ist noch zu sagen, daß hier das ERKLFLAG von 0 auf 1 beziehungsweise von 1 auf 0 umgeschaltet wird.

Komfortable Windows

Damit Sie die Routinen auch für eigene Programme nutzen können, wollen wir die Parameterübergabe an OUTW/PRWIN besprechen, wie in einem Assembler-Kurs die Benutzung einer Betriebssystem-Routine besprochen wird.

Mit LDA #ASCII-Code des Zeichens JSR OUTW ;

OUTW1 oder OUTW2

kann ein Zeichen ins Window ausgegeben werden. Nach dem Beenden der Routine bekommen Akku, X- und Y-Register denselben Wert wieder, den sie vor dem Aufruf hatten. Bei den ASCII-Codes sind nur druckende Zeichen, das heißt alle Zeichen außer den Steuerzeichen, vorgesehen. Die meisten Steuerzeichen führen zu Fehlfunktionen. Dennoch sind die Steuerzeichen CLEAR, HOME und CR (CR = CARRIAGE RETURN = CHR\$(13) in Basic) zugelassen und wurden für die Window-Technik modifiziert. Mit HOME wird die linke obere Ecke des Windows angesprungen, mit CLEAR wird das Window gelöscht und automatisch HOME ausgeführt, und mit CR wird an den Anfang der nächsten Zeile gesprungen. Um Steuerzeichen wie REVERS ON/OFF oder Farbsteuerzeichen auszugeben, muß man diese über die normale BASOUT-Routine des Betriebssystems senden; die dadurch hervorgerufenen Effekte werden von der OUTW-Routine beibehalten, ein durch REVERS ON über BASOUT bewirkter Reversdruck gilt also auch für die von OUTW ausgegebenen Zeichen.

Von gleicher Einfachheit ist die Anwendung der PRWIN-Routine. In Akku (Low-Byte) und Y-Register (High-Byte) wird die Adresse übergeben, ab der der Text des Windows im Speicher steht. Am Ende des Textes und im Text sind keinerlei Endmarkierungen erforderlich, denn aus den Window-Grenzen geht eindeutig hervor, wieviele Zeichen ausgegeben werden müssen. Hier werden die Label LAENGE1 und LAENGE2 herangezogen.

Zwei Anwendungen von PRWIN-Routinen sehen Sie in den Zeilen 3150 bis 3300 und 3670 bis 3870.

Das mit Zeile 3880 beginnende Hauptprogramm ist nur eine Demonstration der Window-Technik. Das Grundlegende sind die Routinen zur Window-Technik. Wenn Sie diese in Ihren Quelltext übernehmen wollen, müssen Sie auch die Label LINKSn / RECHTSn / OBENn / UNTENn (n ist die Window-Nummer) ändern; die Berechnungsformel für LAEN-GEn (siehe Zeilen 590/600) muß auch in Ihrem Quelltext stehen, allerdings ist hier kein Umschreiben nötig.

Nun wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit den Window-Routinen und der Window-Technik im allgemeinen.

(Florian Müller/do)



Der Blanker

Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Immerhin läßt sich die Rechengeschwindigkeit mit dem »Blanker« um sagenhafte 5 Prozent steigern. Bei einer Stunde sind das ganze 3 Minuten. Während eines Compiler-Durchlaufs macht sich das bereits bemerkbar.

as ganze Geheimnis dieses Programms ist, daß auf Tastendruck der Bildschirm abgeschaltet wird. Dadurch unterbricht der VIC den 6510 nicht mehr bei seinen Buszugriffen. Das Programm (siehe Listing 2 und Flußdiagramm) wird in den Interrupt eingebunden und prüft bei jedem dreißigsten Interrupt, ob die Tastenkombination <CTRL> gedrückt ist. Ist dies der Fall, wird der Bildschirm ab- oder eingeschaltet. So lassen sich Compiler und langwierige Berechnungen in Basic beschleunigen. Geben Sie »Blanker« (Listing 1) bitte mit dem MSE ein und starten Sie ihn mit SYS 49152. Nach RUN/STOP RESTORE oder einem Reset ist ein Neustart erforderlich.


(M. Neetz/og)




Listing 1. »Blanker« geben Sie mit dem MSE ein

```
***** blanker ****
            ** written 1986 by **
110
115
       -; *** michael naatz ***
                                             ;irq-vektor
;aktueller tastencode
;adresse der alten irq-routine
;vic-register 17
;flag fuer shift,c=,ctrl
       -.eq irqvec
-.eq taste
-.eq altirq
130
                            = $0314
                                $cb
       -.eq altirq = $ea31
-.eq blank = $d011
-.eq ctrlflag = $028d
-.eq zaehl
150
160
161
165
170
       -.eq zaehl
       -;
-.ba $c000
180
       -; initialisierung
-; sei
190
195
200
                                               :interrupts verhindern
                       lda #<(main)
ldy #>(main)
sta irqvec
sty irqvec+1
lda #30
210
                                               ;irq-vektor setzen
230
240
250
                       sta zaehl
260
270
                                                 zaehler setzen
                                               ;interrupts zulassen
280
                        rts
29Ø
295
       -; hauptprogramm
-; -main ldx za
296
300
                        1dx zaehl
310
                        dex
stx zaehl
                                               ;zaehler dekrementieren
330
                        bmi lab
                        jmp altirq
lda #30
       -ende
                                               ;weiter beim alten irq
350
                             zaeh1
370
                        lda taste
                       cmp #28
bne ende
380
                                               jauf "b" pruefen
390
                        bne ende
1da #Ø4
391
                        bit ctrlflag
                                               ;auf ctrl-taste pruefen
393
                        beg ende
400
410
                        lda blank
                                               ;blank-bit flippen
                        eor
                              #16
420
430
                        sta blank
jmp altirq
                                               und abspeichern
weiter beim alten irq
```

Listing 2. Source-Code, mit Hypra-Ass erstellt zu »Blanker«



Flußdiagramm zur Initialisierung des »Blanker«



Flußdiagramm, entsprechend dem Hauptprogramm in Listing 2

Checksummer 64 V3

Der Checksummer 64 V3 überprüft jede Basic-Zeile direkt nach der Eingabe, erkennt Fehleingaben sowie Vertauschungen von Ziffern und erspart eine aufwendige Fehlersuche.

er Checksummer 64 V3 ist ein kleines Maschinenprogramm, das Sie sofort unterrichtet, ob Sie die jeweilige Programmzeile korrekt eingegeben haben.

So gehen Sie vor:

- 1. Programm abtippen und speichern.
- 2. Starten mit RUN
- 3. Nach kurzer Zeit sehen Sie am Bildschirm:

CHECKSUMMER 64, CHECKSUMMER AKTIVIERT, AUS-SCHALTEN MIT POKE 1,55, ANSCHALTEN MIT POKE 1,53, READY.

- Anschalten des Checksummer 64 V3 mit POKE 1.53.
- 5. Test: Geben Sie in einer freien Zeile ein: »1 REM« und drücken die RETURN-Taste. Am Bildschirm oben links sollten Sie die Prüfsumme <63> sehen.
- 6. Geben Sie ein Listing aus unserem Heft ein. Nach jeder Zeile wird die Zahl, die im Listing in Klammern <> steht, in den Bildschirm eingeblendet. Stimmen die Zahlen nicht überein, so liegt vermutlich ein Eingabefehler vor.

Die Zahl in den Klammern, und auch die Klammern selbst, dürfen beim Abtippen nicht mit eingegeben wer-

- 7. Der Checksummer 64 V3 bemerkt auch Vertauschungen von Zahlen und Buchstaben, aber nicht das Fehlen (oder Hinzufügen) von Leerzeichen.
- 8. Unsere Basic-Listings enthalten keine Steuerzeichen mehr. Diese werden ersetzt durch Klartext und stehen zwischen geschweiften Klammern. Deshalb sind weder die Klammern noch was dazwischen steht, abzutippen, sondern die in Tabelle 1 aufgeführten Tasten zu drücken. Auf Ihrem Bildschirm erhalten Sie dann wieder die entsprechenden Grafikzeichen.
- Alle Grafikzeichen werden ebenfalls ersetzt durch unterstrichene oder überstrichene Großbuchstaben.

Unterstrichene Buchstaben bedeuten, daß Sie die SHIFTTaste und den angegebenen Buchstaben drücken müssen, überstrichene jedoch die Commodore-Taste mit dem Buchstaben.

Auch hier erhalten Sie am Bildschirm das entsprechende Grafikzeichen und nicht etwa das im Listing erkennbare Zei-

Die Leerzeichen zwischen den einzelnen Basic-Befehlen können beim Abtippen entfallen (ohne Einfluß auf die Checksumme zu nehmen). Dies ist besonders bei speicherkritischen Programmen wichtig. Ebenso müssen Zeilen, die mehr als 80 Zeichen pro Zeile enthalten, mit den bekannten Abkürzungen für die Basic-Befehle (siehe auch das Handbuch zum C64, Anhang D. Seite 130) eingegeben werden.

Sie können die Programme auch weiterhin ohne den Checksummer eintippen. (F. Lonczewski/ak)

Hinweis: (13 SPACE) bedeutet 13mal die Leertaste drücken

- 9 REM ********************
- 10 PRINT" (CLR, 11SPACE, RVSON) CHECKSUMMER 64 V3 (RVOFF)"
- 11 PRINT" (2DOWN, 9SPACE) EINEN MOMENT, BITTE
- 12 FOR I=828 TO 864: READ A: POKE I, A: PS=PS+ A+1:NEXT I
- 13 IF PS<>5802 THEN PRINT"PRUEFSUMMENFEHLE R IN ZEILEN 20-22": END
- 14 SYS 828:PS=0:FOR I=58464 TO 58583:READ A:POKE I,A:PS=PS+A+1:NEXT I
- 15 IF PS<>16267 THEN PRINT"PRUEFSUMMENFEHL ER IN ZEILEN 22-30": END
- POKE 1,53: POKE 42289,96: POKE 42290,228
- 17 PRINT" (4DOWN, 9SPACE) CHECKSUMMER AKTIVIE
- 18 PRINT" (2DOWN) AUSSCHALTEN : POKE1,55"
- 19 PRINT" (DOWN) ANSCHALTEN (2SPACE): POKE1,5 3": NEW
- 20 DATA 169,0,133,254,162,1,189,93,3,133,2 55,160,0,177,254
- 21 DATA 145,254,136,208,249,230,255,165,25 5,221,95,3,208,238,202
- DATA 16,230,96,160,224,192,0,160,2,169, 0,170,133,254,177
 - 23 DATA 95,240,40,201,32,208,3,200,208,245 133,255,138,41,7
 - 24 DATA 170,240,14,72,165,255,24,42,105,0, 202,208,249,133,255
 - 25 DATA 104,170,232,165,255,24,101,254,133 254,76,111,228,192,4
 - 26 DATA 48,219,198,214,165,214,72,162,3,16
 - 9,32,157,1,4,189 27 DATA 212,228,32,210,255,208,12,0,92,72, 32,201,255,170,104 28 DATA 144,1,138,96,202,16,228,166,254,16

 - 9,0,32,205,189,169 29 DATA 62,32,210,255,104,133,214,32,108,2 29,169,141,32,210,255
 - 30 DATA 76,128,164,9,60,18,19

Der Checksummer 64 V3 erkennt auch Vertauschungen von Zahlen

CTRL steht für	Control-Taste, so bedeutet [CTRL-A], daß Sie die	[CYAN]	Control-Taste & 4
Control-Taste u	nd die Taste »A« drücken müssen. Im folgenden steht:	(PURPLE)	Control-Taste & 5
(DOWN)	Taste neben rechtem Shift, Cursor unten	[GREEN]	Control-Taste & 6
(UP)	Shift-Taste & Taste neben rechtem Shift; Cursor hoch	(BLUE)	Control-Taste & 7
(CLR)	Shift-Taste & 2. Taste ganz rechts oben	[YELLOW]	Control-Taste & 8
(INST)	Shift-Taste & Taste ganz rechts oben	[RVSON]	Control-Taste & 9
(HOME)	2. Taste von ganz rechts oben	[RVOFF]	Control-Taste & 0
[DEL]	Taste ganz rechts oben	[ORANGE]	Commodore-Taste & 1
[RIGHT]	Taste ganz rechts unten	(BROWN)	Commodore-Taste & 2
(LEFT)	Shift-Taste & Taste unten rechts	[LIG.RED]	Commodore-Taste & 3
(SPACE)	Leertaste	[GREY 1]	Commodore-Taste & 4
(SHFT-SPCE)	Shift-Taste & Leertaste	[GREY 2]	Commodore-Taste & 5
(F1) bis (F8)	Funktionstasten	[LIG.GREEN]	Commodore-Taste & 6
[RETURN]	Shift-Taste & Return	[LIG.BLUE]	Commodore-Taste & 7
(BLACK)	Control-Taste & 1	[GREY 3]	Commodore-Taste & 8
WHITE)	Control-Taste & 2	Tabelle 1 Di	e Steuerbefehle in den Listings
(RED)	Control-Taste & 3	labelle I. Di	e Steder belefile ill dell Listings

MSE – Abtippen sicher und leicht gemacht

Ähnlich wie der »Checksummer« ist auch der MSE ein leicht zu bedienendes Hilfsmittel bei der Eingabe von Listings, diesmal jedoch bei reinen Maschinensprache-Programmen.

m Gegensatz zum »Checksummer« aber ist die Eingabe nicht ohne den MSE möglich. Der MSE verringert die Tipparbeit um ein Drittel und schließt Fehleingaben vollkommen aus. Außerdem können Sie die Werte blind eingeben, ohne andauernd auf den Bildschirm schauen zu müssen. Dies wird durch akustische Meldungen realisiert.

MSE ist ein Maschinenspracheditor, mit dem ein Vertippen ausgeschlossen ist. Eine abgetippte Zeile wird nur angenommen, wenn sie richtig ist. Eine Checksumme am Ende jeder Zeile prüft, ob die richtigen Werte in der richtigen Zeile an der richtigen Stelle stehen. Wenn nicht, ertönt ein Warnsignal, und man beseitigt den Fehler.

War die Zeile korrekt, erklingt ein Gong, und die nächste Zeilennummer wird ausgegeben. Damit ist also auch »blindes« Eintippen möglich; Sie können sich voll auf den Text konzentrieren.

So arbeitet man mit MSE

Laden und starten Sie MSE. Zuerst wird der Programmname und die Start- und Endadresse erfragt. Diese Angaben
entnehmen Sie dem Kopf des jeweiligen abgedruckten
Listings. MSE meldet sich dann mit der Zeilennummer der
ersten Zeile.

Wenn Sie die Zeile richtig eingegeben haben, erscheint die nächste Zeilennummer und so weiter bis zum Ende. Zum Schluß wird das fertige Programm mit »CTRL-S« auf Diskette oder Kassette abgespeichert. Dazu sind keine weiteren Angaben mehr erforderlich. Das Programm kann dann ganz normal wieder geladen und gestartet werden. Wenn Sie nicht alles auf einmal tippen wollen, können Sie jederzeit unterbrechen und

den eingetippten Teil mit »CTRL-S« abspeichern. Wollen Sie weiterarbeiten, laden und starten Sie MSE wieder.

Geben Sie auf die Frage nach der Startadresse aber jetzt »L« ein, um Ihr Teilprogramm zu laden. Jetzt können Sie mit »CTRL-N« die Adresse eingeben, an der Sie weitertippen müssen. Wenn Sie sich nicht gemerkt haben, wie weit Sie gekommen sind, geben Sie nach dem Laden »CTRL-M« ein.

Auf die Frage nach der Startadresse antworten Sie mit der Anfangsadresse, die links in der Kopfzeile auf dem Bildschirm steht. Nun wird Ihr Programm aufgelistet. Mit »SPACE« wird das Listen fortgesetzt, mit »STOP« abgebrochen. Das Ende Ihres Programmteils erkennen Sie sehr einfach daran, daß nur noch der Wert »AA« in der Zeile steht. Die Adresse dieser Zeile müssen Sie anschließend mit »CTRL-N« eingeben. Das Programm ist nur mit »STOP/RESTORE« zu verlassen. Speichern Sie aber vorher unbedingt immer Ihren Text ab.

Hinweise zum Abtippen

Vor dem Abtippen oder späteren Wiederladen des MSE-Laders müssen Sie unbedingt folgende Zeile eingeben: POKE 43,1: POKE 44,32: POKE 8192,0: NEW

Den MSE-Lader brauchen Sie nur einmal. Nach erfolgreichem Abtippen und Starten mit RUN geht der Lader verloren und es wird das endgültige Programm MSE V1.0 erzeugt. So gehen Sie vor:

Starten Sie das Programm mit RUN. Fehlerhafte Zeilen werden angezeigt und müssen korrigiert werden, bis der Lader zum »READY« durchläuft. Jetzt müssen Sie das fertige MSE-Programm speichern. Dazu brauchen Sie nur »RETURN« zu drücken, weil die erforderlichen Angaben schon auf dem Bildschirm stehen. (Kassettenbesitzer müssen in Zeile 343 die letzte Zahl in »1« abändern.) Ab jetzt können Sie »MSE V1.0« direkt, also ohne den DATA-Lader, benutzen. MSE V1.0 wird genz normal mit »,8« geladen (keine POKEs notwendig). (N. Mann/D. Weineck/gk)

MSE-Befehle:

Mor-peleille	9.
DEL CTRL-S	löscht die letzte Eingabe. speichert das eingetippte Programm ab.
L oder CTRL-L	lädt ein Programm. Start- und Endadresse werden automatisch ermittelt.
CTRL-M	listet den Speicherinhalt. Abbruch mit STOP-Taste, weiter mit Leertaste.
CTRL-N	erlaubt die Eingabe einer neuen Adresse zum Weitertippen.
CTRL-P	gibt ein MSE-Listing auf dem Drucker aus.

	100	REM *******************	(091)
	110	REM *	<159>
	120	REM * M S E LADER *	<206>
	130	REM * *	<179>
	220	REM ***************	(211)
	230	REM	<036>
	240	DIM H(75): FOR I=Ø TO 9	<113>
	250	H(48+I)=I: H(65+I)=I+10:NEXT	<041>
ı	260	FOR I=2048 TO 3755 : READ A\$	<198>
	270	H=ASC(LEFT\$(A\$,1)):L=ASC(RIGHT\$(A\$,1))	<199>
	280	D=H(H) *16+H(L):S=S+D:POKE I,D	(219)
	290	A=A+1: IF A<20 THEN NEXT: A=-1	<141>
	300	PRINT " ZEILE: "; 1000+Z;	<011>
	310	READ V : Z=Z+1: IF V=S THEN 330	<218>
	320	PRINT"PRUEFSUMMENFEHLER !":STOP	<138>
	330	IF ACO THEN 341	(221)
	Contract of the last	S=Ø:A=Ø:PRINT:NEXT	<046>
	341	PRINT" {CLR}PQ43,1:PQ44,8:PQ45,172:PQ46	
		,14	<010>
	342	POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,13:PO	

```
KE 198,3
343 PRINT"{3DOWN}SAVE"CHR$(34)"MSE V1.0"CH
                                              (749)
    R$ (34) ",8
                                              <171>
344 END
                                              < 092>
1000 DATA 00,08,08,0A,00,9E,32,30,36,31,00
      00,00,A2,08,A9,36,85,A4,A9,
                                    1247
                                              <119>
1001 DATA 08,85,A5,A9,00,85,A6,A9,B0,85,A7
      ,AØ,ØØ,B1,A4,91,A6,C8,DØ,F9,
                                    2888
                                              <054>
1002 DATA E6,A5,E6,A7,CA,D0,F2,A9,36,85,01
      4C,00,80,20,D1,B1,A9,06,8D,
                                    2787
                                              <144>
1003 DATA 21,00,A9,03,80,20,00,80,86,02,A0
      B3, A9, 74, 20, FF, B1, A0, B3, A9, 2667
                                              <237>
1004 DATA B9,20,FF,B1,A0,00,20,CF,FF,99,01
      02,C8,C9,0D,D0,F5,88,F0,D2,
                                    2912
                                              <217>
1005 DATA C0,0F,90,02,A0,0E,8C,00,02,20,EA
      ,B1,A0,B3,A9,CF,20,FF,B1,20,
                                              (013)
1006 DATA BE, B4, 85, FC, 85, 62, 20, BE, B4, 85, FB
                                    2864
      85,61,20,A7,B4,D0,20,A0,B3,
                                              (199)
1007 DATA A9,E5,20,FF,B1,20,8E,B4,85,60,20
     ,8E,B4,85,5F,20,A7,B4,D0,0A, 2624
                                              <091>
```

Der MSE zum bequemen Abtippen von Maschinenprogrammen

_						
	1008	DATA A5,61,C5,5F,A5,62,E5,60,90,06,20	(1/7)	1049	DATA 20,20,20,20,56,4F,4E,20,4E,2E,4D	<206>
	1009	,43,83,4C,3A,80,A9,AA,A0,00, 2379 DATA 91,FB,E6,FB,D0,02,E6,FC,20,3F,B2	<167>	1050	,41,4E,4E,20,26,20,44,2E,57, 1128 DATA 45,49,4E,45,43,4B,00,0D,0D,0D,20	12007
	1007	,90,EF,4C,FB,B4,A2,02,86,58, 3118	<152>	1626		<117>
	1010	DATA A9, A6, A0, 9D, 20, F2, B1, 20, E4, FF, FØ		1051	DATA 4D,4E,41,4D,45,20,3A,20,00,0D,0D	
		,FB,C9,30,90,0C,C9,47,B0,08, 2970	<231>			<095>
	1011	DATA C9,3A,90,0B,C9,41,B0,07,C9,14,D0		1052	DATA 44,52,45,53,53,45,20,3A,20,24,00	(100)
		,0F,4C,0B,B1,20,D2,FF,A6,5B, 2322	<121>	1057		<129>
	1012	DATA 95,F7,C6,58,D0,D2,60,AE,8D,02,F0,26,C9,0C,D0,03,4C,08,B6,C9, 2685	<057>	1033	DATA 44,52,45,53,53,45,20,20,20,3A,20,24,00,92,05,20,50,52,4F,47, 1171	<217>
	1013	DATA 13,D0,03,4C,8B,B5,C9,0D,D0,03,4C		1054	DATA 52,41,4D,4D,20,3A,20,00,12,20,20	
		,BA,B4,C9,10,D0,03,4C,68,B5, 2282	<225>		,2A,2A,2A,20,46,41,4C,53,43, 1024	<027>
	1014	DATA C9,0E,D0,06,20,5F,B4,4C,64,B1,4C		1055	DATA 48,45,20,45,49,4E,47,41,42,45,20	(man)
		,92,80,A5,F9,20,02,B1,0A,0A, 2132	<208>	1054	,2A,2A,2A,20,20,92,00,0D,0D, 1058 DATA 2A,2A,2A,20,45,4E,44,45,20,2A,2A	<098>
	1015	DATA 0A,0A,85,F9,A5,F8,20,02,B1,05,F9,60,C9,3A,90,02,69,08,29,0F, 1950	<092>	1020		<148>
	1016	DATA 60,A6,59,E0,08,90,1F,A6,58,E0,02		1057	DATA 49,53,48,20,4F,44,45,52,20,12,54	M.C. COSTS
		,80,06,20,D2,FF,4C,8E,80,C6, 2509	<188>			<035>
	1017	DATA 59, A0, 14, A9, 92, 20, F2, B1, CA, D0, FA		1058	DATA 49,2F,4F,20,2D,20,46,45,48,4C,45	(010)
	1010	,84,57,68,68,4C,8B,B1,A6,D3, 2891	<197>	1050	,52,00,20,D1,B1,20,48,B2,A0, 1606 DATA B3,A9,CF,20,FF,B1,20,8E,B4,B5,FC	<012>
	1019	DATA E0,08,80,03,4C,92,80,20,D2,FF,A6,58,E0,02,90,09,C6,59,20,D2, 2468	<049>	1037		<251>
	1019	DATA FF,C6,58,D0,F9,4C,8E,B0,48,4A,4A		1060	DATA E5,62,90,23,A5,FB,C5,5F,A5,FC,E5	
		,4A,4A,20,59,B1,68,29,0F,C9, 2419	<035>			<112>
	1020	DATA ØA,90,02,69,06,69,30,4C,D2,FF,A2	(077)	1061	DATA 20, A7, B4, F0, 0C, 85, F9, 20, A7, B4, F0	(000)
	1001	,FC,9A,20,D1,B1,20,48,B2,20, 2261	<073>	1042	,05,85,F8,4C,EF,B0,68,68,20, 2749 DATA 43,B3,4C,5F,B4,20,CF,FF,C9,4C,D0	<088>
	1021	DATA EA,B1,20,9F,B2,A5,FC,20,4E,B1,A5,FB,20,4E,B1,20,ED,B1,A9,3A, 2860	<148>	TUOZ		<046>
	1022	DATA A0,20,20,F2,B1,A9,00,85,59,20,8E		1063	DATA B6,C9,0D,60,A9,00,85,5E,20,5F,B4	
		,80,20,ED,B1,A4,59,20,EF,B0, 2530	<233>	200000000		<120>
	1023	DATA 91,FB,C8,84,59,C0,08,90,EC,20,10		1064	DATA 05,20,E4,FF,F0,FB,20,E1,FF,F0,26	/100\
	1004	,B2,A9,12,20,D2,FF,20,8E,B0, 2657	<105>	1045	,20,9F,B2,24,5E,10,09,20,4E, 2435 DATA B5,20,0D,B5,20,60,B5,20,33,B2,20	<198>
	1024	DATA 20,EF,B0,C5,FF,F0,0D,20,43,B3,A9,14,A0,14,20,F2,B1,4C,A2,B1, 2665	<034>	1000		<207>
	1025	DATA A9,92,20,D2,FF,20,33,B2,20,E0,B2		1066	DATA FF,B1,20,E4,FF,C9,0D,D0,F9,A9,00	
		,20,3F,B2,90,9F,4C,8B,B5,A9, 2648	<123>		,85,5E,A5,61,85,FB,A5,62,85, 3056	<240>
	1026	DATA 93,20,D2,FF,A2,00,A9,03,9D,00,D8		1067	DATA FC, 20, E0, B2, 4C, 64, B1, A5, FC, 20, 4E	/0015
	1027	,9D,00,D9,9D,00,DA,9D,00,DB, 2476 DATA EB,D0,EF,60,A9,0D,2C,A9,20,4C,D2	<237>	1068	,B1,A5,FB,85,FF,20,4E,B1,A9, 3003 DATA 20,A0,3A,20,F2,B1,A0,00,20,ED,B1	<221>
	1627	,FF,20,D2,FF,98,4C,D2,FF,20, 2965	<160>	1000		<070>
	1028	DATA E4,FF,FØ,FB,60,84,5D,85,5C,AØ,00		1069	DATA F3,20,ED,B1,24,5E,30,03,A9,12,2C	
		,B1,5C,F0,06,20,D2,FF,C8,D0, 3100	<077>	FICHIB		<059>
	1029	DATA F6,60,A5,FB,85,5A,A0,00,84,5B,B1	/15/\	1070	DATA FF,20,4E,B1,A9,92,20,D2,FF,4C,EA ,B1,A9,FF,85,B8,85,B9,A9,04, 3073	<029>
	1030	,FB,18,65,5A,85,5A,90,02,E6, 2606 DATA 5B,06,5A,26,5B,C8,C0,08,90,EC,A5	<156>	1071	DATA 85,BA,20,C0,FF,A2,FF,4C,C9,FF,20	(ULI)
	1000	,5A,65,5B,85,FF,60,18,A5,FB, 2467	<219>			<189>
	1031	DATA 69,08,85,FB,90,02,E6,FC,60,A5,FB		1072	DATA B4,A9,80,85,5E,20,4E,B5,20,48,B2	
		,C5,5F,A5,FC,E5,60,60,A0,B3, 3106	<183>	1077		<111>
	1032	DATA A9,FB,20,FF,B1,A0,01,B9,00,02,20 ,D2,FF,CC,00,02,CB,90,F4,A9, 2692	<098>	10/3	DATA FA,20,EA,B1,20,EA,B1,20,60,B5,4C ,C1,B4,20,B8,B5,A6,5F,A4,60, 2812	<015>
	1033	DATA 10,ED,00,02,AA,20,ED,B1,CA,D0,FA	(0,0)	1074	DATA A9,61,20,D8,FF,B0,0A,20,B7,FF,29	(010)
		,A5,62,20,4E,B1,A5,61,20,4E, 2453	(236)		,BF,D0,03,4C,FB,B4,A9,01,20, 2577	<201>
	1034	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F	and the same	1075	DATA C3,FF,20,68,B6,A0,B4,A9,4F,20,FF	10.000
		,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20, 2575	<@38>	107/		<237>
	1035	DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2 ,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2646	<161>	10/6	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,06,A2,01,C9, 2717	(213)
	1036	DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01	11017	1077	DATA 54,00,F1,A9,01,AB,20,BA,FF,A0,00	
		,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6, 2945	<204>		,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02, 2403	<101>
	1037	DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1	(200)	1078	DATA A9,3A,8D,21,02,89,01,02,99,22,02	<127>
	1070	,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19, 2671 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5	<208>	1079	C8,CC,00,02,90,F4,C8,C8,D0, 2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02	112/7
	1470	,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0, 2503	(251)	2011		<025>
	1039	DATA E6, A7, 4C, B6, B2, A9, 91, 4C, D2, FF, A9		1080	DATA FF,20,88,85,A5,8A,C9,08,90,33,A6	
		,0F,8D,18,D4,A9,00,8D,05,D4, 2776	<000>			<022>
	1040	DATA A9, F7, 8D, 06, D4, A9, 11, 8D, 04, D4, A9	(1245	1081	DATA 60,85,89,20,C0,FF,80,28,A5,BA,20	/DET
	1041	,32,8D,01,D4,A9,00,8D,00,D4, 2413 DATA A0,80,20,09,B3,A9,10,8D,04,D4,60	<126>	1002	,84,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5, 2911 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5	<053>
		,A2,FF,CA,DØ,FD,88,DØ,F8,60, 2914	<240>	1002		<214>
	1042	DATA A9,0F,8D,18,D4,A9,2D,8D,05,D4,A9		1083	DATA B9,A9,00,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5	
	1047	,A5,8D,Ø6,D4,A9,21,8D,Ø4,D4, 2385	<119>			<131>
	1043	DATA A9,07,8D,01,D4,A9,05,8D,00,D4,A0,FF,20,09,B3,A9,20,8D,04,D4, 2250	<078>	1084	DATA 0A,AD,3D,03,85,61,AD,3E,03,85,62 ,4C,FB,B4,A9,13,20,D2,FF,A2, 2300	<120>
	1044	DATA A9,00,8D,01,D4,8D,00,D4,60,38,20		1085	DATA 1C,20,ED,B1,CA,D0,FA,60, 1230	(214)
		,FØ,FF,8A,48,98,48,18,AØ,06, 2179	<175>			2.000 CO (2005)
	1045	DATA A2,18,20,F0,FF,A0,B4,A9,0A,20,FF	/8071	0 64	'er	
	104	,B1,20,12,B3,20,E4,FF,F0,FB, 2931	<093>	1	1	
	1040	DATA A2,1D,A9,14,20,D2,FF,CA,D0,FA,68,A8,68,AA,18,4C,F0,FF,0D,0D, 2704	<088>			
	1047	DATA 0D,20,20,20,20,20,20,20,4D,41,53		MCE	(Schluß). Dieses Listing können Sie (müssen	
		,43,48,49,4E,45,4E,53,50,52, 1144	<216>		nicht) mit dem Checksummer 64 V3 in	
	1048	DATA 41,43,48,45,20,2D,20,45,44,49,54	(070)	- TO-CI	m Heft eingeben.	
		,4F,52,20,0D,0D,20,20,20,20, 1023	<@38>	ulese	in Herr enigenen.	

Checksummer für C 128

Auch für den C128 gibt es jetzt eine Eingabehilfe. Der Checksummer 128 erkennt Fehler, die Sie beim Eintippen gemacht haben. Dadurch ersparen Sie sich eine aufwendige Fehlersuche.

er Checksummer 128 ist ein Maschinenprogramm, das Sie nach jeder eingegebenen Basic-Zeile unterrichtet, ob bei der Eingabe Fehler gemacht wurden oder nicht.

Zu diesem Zweck steht rechts neben jeder Basic-Zeile eine Prüfsumme in eckigen Klammern. Beim Abtippen von C128-Listings dürfen Sie weder die Klammern noch die Prüfsumme mit eingeben.

Der Checksummer 128 ermittelt, nachdem Sie eine Basic-Zeile mit <RETURN> eingegeben haben, eine Prüfsumme und zeigt sie am Bildschirm in der oberen linken Ecke an. Wenn diese Zahl mit der Prüfsumme neben dem Listing übereinstimmt, ist alles in Ordnung. Falls nicht, haben Sie einen Fehler gemacht und können ihn sofort verbessern.

Eingabehinweise

So gehen Sie vor:

- 1. Tippen Sie das Listing »Lader.Checksummer 128« ab.
- 2. Speichern auf Diskette oder Kassette.
- 3. Starten mit RUN.
- 4. Am Bildschirm werden die Zeilennummern ab 1000 der Reihe nach geLISTet. Ein Fehler beim Abtippen wird mit großer Wahrscheinlichkeit erkannt. Wenn die Meldung »ZEILE xxxx PRUEFSUMMENFEHLER! xxxx erscheint, haben Sie in der Zeile xxxx einen Fehler gemacht, den Sie sofort korrigieren können. Danach erneut mit RUN starten.
- 5. Wenn der Lader.Checksummer 128 fehlerfrei durchgelaufen ist, kann er mit SYS 2820 gestartet werden. Eine Meldung wird nicht ausgegeben. Das Listing wird dabei gelöscht.
- 6. Geben Sie zur Kontrolle ein: 2 REM und drücken <RETURN>. Am Bildschirm sollte oben links die Prüfsumme <68P> erscheinen.
- 7. Im Speicher steht jetzt der fertige Checksummer 128 als Maschinenprogramm. Damit Sie in Zukunft nicht mehr den Lader benutzen brauchen, speichern Sie sich das Maschinenprogramm auf Diskette oder Kassette. Gehen Sie so vor:
- Rufen Sie mit <F8> den Monitor auf. Geben Sie dann ein:
- S"checksum128.2820",08 0b22 0d64

Bei Kassettenbetrieb muß anstatt »,08« »,01« eingegeben werden. Der Checksummer 128 wird jetzt unter dem Namen »checksum128.2820« gespeichert und kann mit demselben Namen und ,8,1 geladen werden. Die 2820 im Namen zeigt Ihnen auch in Zukunft, daß das Programm mit SYS 2820 gestartet wird.

So geben Sie die Listings ein

In unseren Listings finden Sie keine Steuer- und Grafikzeichen mehr. Sie wurden ersetzt durch Klartext. Aus dem reversen Herzen für Bildschirm löschen wird nun zum Beispiel (CLR). Das heißt, Sie dürfen nicht die Klammern eingeben und die Buchstaben CLR, sondern Sie sollen die Taste < CLR > drücken. Weitere Informationen finden Sie im Artikel »Checksummer 64 V3«.

Hinweis für C64-Besitzer

Auch als »nur« C64-Besitzer können Sie diesen Checksummer benutzen. Er ist so ausgelegt, daß er auf beiden Computern sowohl im C128- als auch im C64-Modus läuft.


```
REM ***************
 REM *
           ++ CHECKSUMMER 128/64++
3 REM *
                GERD MOELLMANN
7
  REM ******************
8
 .
9
 :
10 DIM H(75) : FOR I=0 TO 9
20 H(48+I)=I : H(65+I)=I+10 : NEXT
30 FOR I=2850 TO 3428 : READ A$
40 H=ASC(LEFT$(A$,1)):L=ASC(RIGHT$(A$,1))
50 D=H(H)*16+H(L) : S=S+D*(A+1): POKE I.D
60 A=A+1: IF A<9 THEN NEXT : A=-1
65 PRINT "ZEILE: "; 1000+Z;
70 READ V : Z=Z+1 : IF V=S THEN 85
80 PRINT" PRUEFSUMMENFEHLER !"; 999+Z:STOP
85 IF A<0 THEN END
90 S=0 : A=0 : PRINT : NEXT : END
95 :
1000 DATA 4C,2A,0B,00,00,00,00,00,00,A9,
1001 DATA 00,8D,00,FF,A9,0D,20,D2,FF,
                                          6424
1002 DATA AD, CF, 41, C9, 56, D0, 11, AD, D0, 6639
1003 DATA 41,C9,37,D0,0A,AD,D1,41,C9,
                                          6344
1004 DATA 2E,D0,03,A9,FF,2C,A9,00,8D,
1005 DATA 25,0B,AA,D0,0B,8D,64,0D,A9,
                                          5138
                                          4627
1006 DATA 65,85,28,A9,00,85,2C,20,CD,
                                          4444
1007 DATA 0B.A9.6C.8D.02.03.A9.0B.8D.
1008 DATA 03.03.2C.27.0B.10.06.EE.27.
                                          3805
```

Bevor Sie den Lader.Checksummer 128 abtippen oder laden, müssen Sie folgende Zeile eingeben:

POKE 43,0:POKE 44,16:POKE 4095,0:NEW < RETURN>

Anschließend verfahren Sie genauso wie oben schon beschrieben. Da Sie jedoch keinen eingebauten Monitor besitzen, müssen Sie einen anderen nehmen, zum Beispiel den SMON.

Der Checksummer 128 wird in Zukunft den Checksummer 64 V3 ablösen, da er erstens für beide Computer geschrieben wurde, zweitens besser ist und last not least, weil zwei Checksummer-Listings Platz kosten. (gk)



```
1037 DATA 0C,C9,20,F0,F9,C9,3A,F0,B1,
1009 DATA 0B,4C,35,0D,2C,26,0B,10,03,
1010 DATA 4C,F9,0C,20,A4,0B,20,AF,0B,
                                           3347
                                                   1038 DATA C9,22,F0,06,20,8E,0C,4C,6D,
                                                                                              3698
                                                   1039 DATA 0C,20,8E,0C,20,9D,0C,C9,22,
1011 DATA 20,C2,0B,AA,F0,E1,B0,0C,CE,
                                           6865
                                                                                              3650
1012 DATA 26,0B,20,E3,0B,20,AF,0B,20,
                                           2912
                                                   1040 DATA DO,F6,F0,EE,06,A7,26,A8,08,
                                                                                              5086
1013 DATA C2,0B,2C,25,0B,30,03,4C,94,
                                           2800
                                                   1041 DATA 46,A7,28,26,A7,45,A7,85,A7,
                                                                                              5661
1014 DATA A4,4C,D7,4D,2C,25,0B,30,03,
                                           2199
                                                   1042 DATA 60,E6,FC,D0,02,E6,FD,A0,00,
                                                                                              6585
1015 DATA 4C,60,A5,4C,93,4F,A9,FF,A2,
                                                   1043 DATA B1,FC,F0,07,C9,20,F0,02,C9,
                                                                                              6131
                                           6957
1016 DATA 01,2C,25,0B,30,05,85,7A,86,
                                           3627
                                                   1044 DATA 3A,60,68,68,60,A5,A8,45,A7,
                                                                                              5679
                                                   1045 DATA 85,A8,20,BF,0C,20,BF,0C,A9,
1046 DATA 00,A2,04,06,A7,26,A8,2A,CA,
                                           3357
                                                                                              4535
1017 DATA 78,60,85,3D,86,3E,60,2C,25,
                                                                                              4753
1018 DATA 0B,30,03,4C,73,00,4C,80,03,
                                           2578
1019 DATA 2C,25,0B,30,03,4C,44,A6,4C,
                                                   1047 DATA 10,F8,C9,0A,90,02,69,06,69,
                                                                                              3615
                                           3302
                                                   1048 DATA 30,4C,D2,FF,A9,00,8D,00,FF,
1020 DATA D9,51,2C,25,0B,30,03,4C,13, 1021 DATA A6,4C,64,50,2C,25,0B,30,06,
                                           1802
                                                                                              5977
                                                   1049 DATA 38,20,F0,FF,8A,48,A9,13,20,
                                                                                              4605
                                           1895
                                                   1050 DATA D2,FF,A9,3C,20,D2,FF,20,B3,
1051 DATA 0C,A9,3E,20,D2,FF,68,AA,18,
1052 DATA 4C,F0,FF,AD,27,03,48,AD,26,
1022 DATA 20,68,A9,4C,F1,08,20,A0,50,
                                           4552
                                                                                              6539
                                                                                              5548
1023 DATA A2,00,2C,25,0B,10,02,A2,02,
                                           1921
                                                                                              4456
1024 DATA B5,15,85,AA,B5,14,85,A9,60,
                                           5474
                                                   1053 DATA 03,48,A9,49,8D,26,03,A9,0D,
                                                                                              3369
1025 DATA A9,00,85,A7,85,A8,A9,FF,85,
                                           7329
                                                   1054 DATA BD,27,03,2C,25,0B,10,03,A2,
                                                                                              2249
1026 DATA FC,A9,07,85,FD,20,9D,0C,F0,
                                           5955
1027 DATA FB,C9,30,90,17,C9,3A,B0,13,
                                           4679
                                                   1055 DATA 02,2C,A2,00,A5,A9,95,14,A5,
                                                                                              5103
                                                   1056 DATA AA,95,15,20,D8,08,A9,00,8D,
                                                                                              4257
1028 DATA 20,8E,0C,4C,11,0C,20,9D,0C,
                                           2401
1029 DATA D0,08,20,9D,0C,F0,FB,A2,01,
                                           5510
                                                   1057 DATA 28,08,20,25,08,30,08,CE,27,
                                                                                              2740
                                                   1058 DATA 0B,A0,02,4C,D8,A6,20,F8,50,
                                                                                              5645
1030 DATA 2C,A2,00,C9,52,D0,26,20,9D,
                                           4765
                                                   1059 DATA 20,03,0C,EE,26,0B,68,8D,26,
1031 DATA 0C,C9,45,D0,17,20,90,0C,C9,
                                                                                              3480
                                                   1060 DATA 03,68,8D,27,03,20,D6,0C,4C,
1032 DATA 4D,D0,08,20,9D,0C,C9,3A,D0,
                                           5245
                                                                                              3275
                                                   1061 DATA 6C,0B,85,AB,8A,48,AE,28,0B,
                                                                                              3972
1033 DATA F9,60,A5,FC,D0,02,C6,FD,C6,
                                           8188
                                                   1062 DATA A5,AB,C9,0D,D0,02,A9,00,9D,
1063 DATA 00,08,EE,28,0B,68,AA,A5,AB,
1034 DATA FC,A5,FC,D0,02,C6,FD,C6,FC.
                                           8991
                                                                                              5618
1035 DATA A5,FC,D0,02,C6,FD,C6,FC,8A,
                                           8453
1036 DATA F0,05,A9,3A,20,8E,0C,20,9D,
                                                   1064 DATA 18,60,41, 411
```

Listing. »Lader.Checksummer 128« für den Commodore 128

GAER ONLING

Ausführliche Informationen zu ausgewählten Themen finden C64-Anwender in zwei weiteren aktuellen



SONDERHEFT: GRAFIK

Grafik-Programmierung des C64, C128 und C128 im C64-Modus. Schwerpunktthema: »Giga-CAD« — ohne komplizierte Berechnungen am Bildschirm dreidimensional konstruieren. Mit »Giga-CAD« lassen sich Grafiken mit einer Auflösung von 640 x 400 oder 1000 x 640 Punkten berechnen

sung von 640 x 400 oder und konstruieren. Jede Menge Spitzen-Listings zum Abtippen: Sprite-Editor mit Animationseffekt / Erweiterungen zu Hi-Eddi / Die schnellste Grafik-Erweiterung / Routinen zum Ein- und Überblenden von Grafik-Bildern im HiRes-Modus / Hardcopies für Koala-Pad- und Blazing-Paddles-Bilder / Eine Basic-Erweiterung für Seikosha-Drucker / Plotund Sprite-Basic.

Jetzt für DM 14,— überall im Zeitschriftenhandel!




SONDERHEFT 05/86: C64-GRUNDWISSEN

Umfassendes Grundlagenwissen zum C64 hilft Einsteigern.
U.a. werden Speicheraufbau, Ports und Floppy mit Datenspeicherung/Verwaltung erklärt. Dazu eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe. Informationen und Ratschläge helfen Ihnen bei der Auswahl des besten und presiwertesten Druckers für

Ihren C64. Mit unserer Einführung in die Basic-Programmierung finden Anfänger den richtigen Einstieg. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Hilfsprogramme erleichtert Ihnen das Programmieren. Die Rubriken »Fragen und Antworten«, »Peek-Poke- und SYS-Kiste« sowie die vielen »Tips&Tricks« helfen Einsteigern.

Nur noch bis 28.07.86 erhältlich!





Apfelmännchen sind nicht nur als Ebene darstellbar. Zeichnen Sie sie mit dreidimensionalen Effekten und in räumlicher Tiefe. Die Grafiken sehen aus wie Hochhausoder Gebirgs-Landschaften.

ergleichen Sie das nebenstehende Bild mit einem Apfelmännchen aus Ausgabe 11/85, wird Ihnen die dem Programm zugrunde liegende Idee sofort auffallen. Die Anzahl der Iterationen bestimmt nun nicht mehr einen Farbwert, vielmehr stellt sie die Höhe eines Punktes über der Ebene dar. Die Höhe wird als Balken gezeichnet. Dabei besteht jeder Balken aus einer dunklen Vorderseite, einer etwas helleren rechten Seite und einer hellen Oberseite. Dadiese Balken von links nach rechts und von hinten nach vorne aneinandergefügt werden, benötigt das Programm keinen Algorithmus zur Berechnung verdeckter Linien.

Das Programm »FRACTALBERGE« (siehe Listing 1) ist für Simons Basic geschrieben. Benötigt werden jedoch nur die Befehle zum Einschalten der Grafik und zum Zeichnen der Linien. Die das Bild bestimmenden Parameter sind in den Zeilen 5 bis 7 enthalten (Listing 2) und gliedern sich wie folgt. Zeile 5: Festlegen der Farben, Gesamtgröße des Bildes

Zeile 6: Komplexe Parameter, Maximale Anzahl der Iterationen, maximale Höhe der Balken

Zeile 7: Ausschnitt des Bildes festlegen

Es wird immer ein rechteckförmiger Ausschnitt der Fractalebene dargestellt (Bild 1). Die Parallel-Perspektive entsteht durch das Verschieben jeder Zeile gegenüber der vorhergehenden um einen halben Bildpunkt nach links. Die Laufzeit beträgt im Durchschnitt über eine Stunde und ist je nach Bild nach oben beliebig offen. (G.Paret/og)






Bild 1. Apfelmännchen, fast wie ein Hochplateau

- 5 HIRES1,0:COLOUR6,6:MULTI7,10,0:XM=105:YM=105
- 6 XC=1:YC=0:T=20:S=60
- 7 XL=-.15: XR=.26: Y0=.47: YU=.9
- 8 DX=(XR-XL)/XM:DY=(YU-YD)/YM
- 9 FORN=ØTOYM:Y1=Y0+N*DY:FORM=ØTOXM:X=XL+M*DX:Y=Y1: K=Ø
- 10 X2=X*X:Y2=Y*Y:Y=2*X*Y-YC:X=X2-Y2-XC:K=K+1:IF(K<T)AND(X2+Y2<S)THEN10
- 11 U=M+53-N/2:U1=U+1:V=N+BØ:V1=V-3*(K-1)
- 12 LINE U,V,U,V1,3:LINE U1,V,U1,V1,2:LINE U,V1,U1,
- 13 NEXT: NEXT
- 14 WAIT 198,255

Listing 1. »FRACTALBERGE« ist in Simons Basic geschrieben. Die Parameter entsprechen dem oberen Bild

- 5 HIRES 1,0:COLOUR 0,0:MULTI 7,10,9:XM=105:YM=105
- 6 XC=.77:YC=.6:T=22:S=40
- 7 XL=-1.4: XR=1.4: Y0=-.9: YU=1.2
- B DX=(XR-XL)/XM:DY=(YU-YO)/YM
- 9 FORN=ØTOYM:Y1=Y0+N*DY:FORM=ØTOXM:X=XL+M*DX:Y=Y1: K=Ø
- 10 X2=X*X:Y2=Y*Y:Y=2*X*Y-YC:X=X2-Y2-XC:K=K+1:IF(K<T)AND(X2+Y2<S)THEN10
- 11 U=M+53-N/2:U1=U+1:V=N+80:V1=V-3*(K-1)
- 12 LINE U,V,U,V1,3:LINE U1,V,U1,V1,2:LINE U,V1,U1, V1,1
- 13 NEXT: NEXT
- 14 WAIT 198,255

Listing 2. Ein Beispiel für andere Parameter, entsprechend Bild 1



Basic-Programme kürzen

Mit Hilfe dieses kleinen Programms können Sie Speicherplatz bei Basic-Programmen sparen. Es entfernt alle überflüssigen Bytes aus Ihrem Programm.

ieses Programm verkürzt jedes Basic-Programm, indem nicht benötigte Leerzeichen, REM-Zeilen und so weiter aus dem Programm entfernt werden. Zusätzlich können als Option die Basic-Zeilen, die Editor-bedingt nur 88 Zeichen lang sein können, auf bis zu 255 Zeichen pro Zeile zusammengeschoben werden. Dies ist gelegentlich notwendig, wenn Sie zum Beispiel ein Adreß- oder Dateiverwaltungsprogramm geschrieben haben und dieses zur besseren Übersichtlichkeit gut mit REM-Zeilen dokumentierten. Im nachhinein stellen Sie aber fest, daß Ihnen Ihr Speicher für die Variablen nicht mehr ganz ausreicht (OUT OF MEMORY ERROR) und Sie dringend Platz benötigen.

In diesem Falle hilft es Ihnen, das Hauptprogramm zu verkürzen, indem Sie alle nicht benötigten Bytes entfernen. Dies sind REM-Zeilen, nicht benötigte Spaces (Leerzeichen) oder ähnliches. Ebenfalls hilft es, die Basic-Zeilen neu zu »linken«, also mehrere Zeilen zu einer einzigen neu zu binden. Hierbei entfallen pro gesparter Zeilennummer 4 Byte für die Zeilennummer und den Linkpointer auf die nächste Zeile.

Dadurch kann oft sehr viel Speicherplatz gespart werden.

Danach ist das Programm zwar nicht mehr editierbar und die Lesbarkeit des Programms hat auch etwas gelitten, aber es läuft genauso (meist sogar etwas schneller) wie das Original (bedingt dadurch, daß der Interpreter jetzt nicht mehr soviel Programm »durchforsten« muß), und außerdem hat man noch Speicherplatz gespart.

Und das ist bei vielen Basic-Programmen ja auch der Effekt, den man erreichen will.

Eingabehinweise

Das Programm (Listing 1) geben Sie bitte mit Hilfe des MSE ein und speichern es auf Ihren Datenträger.

Danach läßt sich der Basic-Packer normal mit »LOAD "BASIC-PACKER", 8« laden und durch RUN starten. Er verschiebt sich selbständig in den \$C000-Bereich (Aufruf mit SYS 49152).

Nach Abschluß des Packens wird Ihnen noch angezeigt, wieviele Bytes eingespart wurden. Jetzt ist das Programm gepackt und bereit zum Speichern.

(Christoph Zwerschke/dm)



													-																				
name		ba	sic	-pa	cke		Ø	801	Øf 4	8	W 3.00															4							
0801	-	27	an	aa	aa		70	70	70	-45	0909										75	Øa19 Øa21										11	1
0807										d5	0911										32	Øa21										ba	۱
0811										2d b5	0919										3a	Øa29										45	١
0817										A PROPERTY.	0921										Øc				10000	C. STAV	0.000	213 020	-	100000	10000	77	١
0821										bf	0929										b1	Øa39 Øa41										bf 51	١
0829										69 83	0931										fB	0a41										Ød	1
0831										OTT TO STATE OF THE PARTY OF TH	6939	1,77	1	1000	the second second	A SCHOOL ST	130000	The state of	A DEALER	100	87											a4	1
										a5	0941										f4	Øa51 Øa59										CONTRACT.	1
0839										100	Ø949										Øc.											b7	1
0841										ab	0951										71	Øa61										ae	۱
Ø849										37	0959										03	Øa69										ce	1
0851										e2	0961										f4	Øa71										3c	1
0859										CC	0969										96	Øa79										bb	1
0861								1	200	a9	0971				1000	Andrew Street	1000	10071		The second second	2d	Øa81										P@	1
Ø869										CB	0979										dØ	Øa89										11	١
0871										6a	0981		-11	271.570	-	-	-		177	-	a1	Øa91										09	١
0879										6b	0989	-	-		1000	7.7	A STATE OF	-	A CONTRACTOR	-	c5	Øa99										36	1
Ø881										45	0991										42	Øaa1										54	١
Ø889										29	0999										fc	Øaa9	-	-	100	1200		-	-	Charles and the		18	1
0891	100	-	-		100	17.77		1	7.1	54	Ø9a1										b1	Øab1										e5	1
0899										14	Ø9a9										c3	Øab9		100000		-	7700			-	733270	ef	1
Ø8a1										be	Ø9b1										c6	Øac1	-			- 2337	THE REAL PROPERTY.		-			c5	١
Ø8a9										07	Ø9b9	:	d4	c9	22	dØ	f7	CB	dØ	m4	e7	Øac9										23	١
Ø8b1	:	CØ	20	d3	c4	20	a8	c1	20	9d	Ø9c1	:	c9	Bf	dØ	1d	a5	41	85	7a	99	Øad1										15	1
Ø869	:	d3	C4	ad	46	03	c 9	41	fØ	88	Ø9c9	:	a5	42	85	7b	aØ	60	b1	7a	26	Øad9										b6	۱
Ø8c1	:	Øc	20	5b	c 3	20	d3	c4	20	21	Ø9d1	:	dØ	02	aØ	04	c8	b1	7a	dØ	f1	Øae1										30	١
Ø8c9	:	aB	C1	20	d3	C4	58	a2	a4	b7	Ø9d9	:	fb	20	7c	C4	aØ	88	4c	e 7	a7	Øae9	:	33	a5	20	79	00	c9	2c	fØ.	07	۱
Ø8d1	:	aØ	c6	20	99	cØ	ad	44	03	aØ	Ø9e1	:	cØ	c 8	4c	de	CØ	b1	7a	c9	Øb	Øaf1	:	03	4c	d2	c1	4c	05	c 2	20	3f	١
Ø8d9	:	38	e 5	2d	aa	ad	45	03	e5	81	Ø9e9	:	20	dØ	11	20	71	C4	aØ	60	79	Øaf9	:	be	c2	aØ	01	b1	2f	fØ	12	dd	1
Ø8e1		2e	20	cd	bd	a2	aa	aØ	c6	da	Ø9f1	:	a9	20	CB	d1	7a	fØ	fb	20	76	ØbØ1	:	CB	ad	3d	03	91	2f	CB	ad	61	ı
Ø8e9	:	20	99	CØ	60	02	aØ	86	7a	CB	Ø9f9	:	7c	C4	aØ	00	60	a9	00	Bd	600	ØbØ9		3e	03	91	2f	20	d3	c 2	4c	57	١
Ø8f1	:	84	7b	aØ	99	bi	7a	FØ	Øb	24	ØaØ1		40	03	a9	01	84	3f	03	Bd	47	Øb11	:	a5	c2	60	ad	3f	03	ae	40	2c	١
Ø8f9		20	d2	ff	e 6	7a	dØ	f5	e 6	33	ØaØ9	:	41	03	20	Be	a6	20	erf	C4	5a	Øb19	:	03	Bd	3d	03	8e	3e	03	a5	c5	١
0901			7 177 177		-	50.77	1	- 5	100000	2b	Øa11	-	0.00	1000	2000	1000	-	1			Øa	Øb21										04	1
-		17.5					-	-	1117		10000			-	200	1			-								-			7.7			١
																								- 1									- 1

2f 41 3e 3Ø ad 3d a5 93 90 a6 18 7a Ø5 3e a5 87 24 Ødf1 49 1d 4e 45 29 55 Øb31 Øc91 60 18 66 18 40 a9 00 26 90 3f 3f 40 45 2e 4e 55 52 2e 45 0d 55 4e 20 0d 20 52 49 44 1d 41 4e ee b9 Ødf9 03 ee d6 Øc99 Øb39 6d 4c 7a e6 3e a9 4c 7a 85 2e Ø3 86 60 38 94 91 78 86 76 76 64 Øb41 Øca1 18 90 7a 6f 85 5a 58 86 86 85 5b 2d 6d Ø1 aØ 3a 91 20 7a e7 3Ø 2Ø 4c 4c 4c 45 da 11 41 20 4c 45 84 63 65 Øb49 42 04 Øca9 PRAN 45 49 42 da 45 52 49 cb Øb 85 **e8** Øb51 Øcb1 a5 20 03 20 20 45 2e 60 42 60 03 38 a6 7b 28 71 7a a5 84 a4 a5 Øcb9 45 45 52 5f 18 86 60 60 60 42 75 60 85 22 80 85 22 80 85 22 80 85 26 85 26 85 26 85 66 a3 7a a5 7a Ø2 20 c4 85 C4 Ø2 18 7b 85 7Ø 41 20 68 fd 13 Øb61 9b 13 35 88 Re21 Øcc1 Øb69 Øcc9 7a 3d 3d 2e 2d Ø1 7a 38 2d ed 2e 85 7b 7a 2d 42 a4 3c 85 5a 41 Ød 4d 45 Øb79 Øb81 ed 86 bØ a5 Ø1 ca a6 85 b1 e6 aØ 91 e6 fd bb 4e 1d 55 58 Øcd9 Øe39 15 fd 5d f7 a2 68 70 1a 67 Øce1 Øce9 ec CC 3d 85 a5 2d e6 2d b1 3f 7a dØ c5 ac 22 4c 2c 9Ø Ø3 Øb91 Øb99 7b Ø4 22 2e 86 60 5e 83 38 2e 85 e5 60 40 2d 85 56 3f Ø2 e4 ea Øe 45 45 54 4d 53 4f 20 47 4e 1d 20 49 45 c2 4e 41 50 21 20 45 a2 45 d4 42 a2 52 Øcf1 Øe51 5a 47 Ød 49 53 4d 44 48 45 54 42 29 40 20 43 55 45 1d 43 20 4d 41 49 52 52 4e 45 45 20 41 41 1d 54 52 4b 4d 53 d6 3a 4f 41 Ød 54 44 57 11 49 28 a5 e6 Øe59 Øc 49 22 c3 7b a0 22 c9 f0 85 8c 9b 65 61 d7 ee 4e a7 b9 dØ 9ba1 Øba9 c8 a5 a9 Ø3 e8 7a 3e 7a b1 f0 91 b1 4c 89 ØdØ9 aØ 3f 7b 00 c5 f0 bi 7a Øb C8 Ø6 3f 91 a5 dØ 3f 4Ø bd 6b d5 Ø=49 52 c4 52 Øe71 Øbb1 Ød11 Øbb9 ef 0f f0 a5 a9 f0 c3 18 10 08 b3 79 0 C4 C9 Ø6 3e Ø6 63 f0 0b a5
c6 3f 4c
a9 00
a5 a5 23
22 85 2d
60 a6 a9
d2 ff 93
1d c2 c1
cc c4
2c 20 31
59 20 c3
45 52 53
60 60 60
60 60 60
60 60 60
60 60 60
60 60 60 df fØ 4e 48 Øbc1 Ød21 4Ø 8e b4 a8 85 90 9d Øa Øe d3 C4 91 2e 92 20 8d 08 c9 Øe81 4e 1d de fa ad 5c 46 c8 Øbc9 Ød29 45 20 0d dØ a9 c8 71 e3 14 33 65 4c ad 4c 11 Øbd9 Ød39 8a 30 f2 36 fc 8e cd 84 a1 c4 89 91 92 a1 8e De99 54 52 49 47 2f 45 88 Ød41 Øbe1 Øea1 C4 C9 43 9e c3 45 20 1d c9 fa 8d 2e 88 Ød49 Øbf1 Ød51 Øeb1 dd cc 60 9c bc 46 10 ab 55 9c bc 2 cf 70 af C9 C9 C8 Ød59 Øeb9 a7 3e 00 c9 6b 8b 20 c3 d2 42 fØ dØ Øc 67 ec ce 38 Ød61 Ce 20 20 52 60 60 60 60 11 53 49 CC C5 39 48 43 69 69 69 41 48 48 48 48 d3 34 20 4b 60 20 52 49 48 11 20 2e d5 c1 47 20 52 45 52 d3 52 d3 c3 4d 45 Ød Ød69 Øec9 C4 bØ ØØ 1Ø 9Ø 71 3a 79 aØ a7 2Ø c9 20 6e 25 Øc11 00 a3 13 c9 ff c6 2e 48 69 69 69 69 29 54 Ød71 57 1d 69 69 2Ø 49 42 Øc19 Ød79 Øed9 30 90 a9 20 b1 7a 00 a0 d0 02 20 20 40 Ød81 Øee1 ØØ 73 5f 78 5d 22 bØ 69 aØ 2Ø Øc29 20 11 54 45 0d 2e 20 Bc31 Øef1 Øef9 0491 Ød99 00 02 a9 fa 85 7a c4 a0 c9 fa 91 7a c4 a0 2b 85 04 b1 56 73 89 a0 a5 20 91 a5 Ø3 c2 4b Ø9 59 55 ØØ Øc41 c6 5f eØ 00 2b 5f 2c Øda1 60 60 0101 60 20 20 49 5a 45 52 2a 43 53 Ød 20 54 2a 43 52 54 49 34 00 Øc49 Øda9 0409 ef 04 00 Ødb1 fØ aØ 2Ø df 7b dØ c8 Ø1 7a 7a 55 47 45 41 44 2a 53 45 2a 45 53 49 4e Ød 4f 2Ø 41 54 39 7a 98 f7 ac d1 4e 45 43 45 54 52 Øc59 Ødb9 C9 CB 7a 7a 2c Øf21 Øc61 Ødc1 71 a5 a0 Ød 45 1d 4e 1d 28 2Ø 53 4d 20 20 31 00 4e 49 44 4c 1d 20 45 55 Øf31 Øf39 54 22 4e 59 dØ Rdd1 85 Ødd9 36 20

Listing 1. »Basic-Packer« - ein Programm, um Basic-Listings kürzer und schneller zu machen

HiRes-Dia-Show

GAER ONLINE

Machen Sie aus Ihren HiRes-Grafiken eine professionelle Dia-Show! Das Besondere an diesem Programm ist das »weiche« Ein- und Ausblenden der einzelnen Bilder. Ihre Grafiken (zum Beispiel aus »Apfelmännchen«) sind somit »vorführungsreif«.

ieses Programm (Listing 1) zeigt anhand einer Dia-Show mit den Grafiken von Apfelmännchen oder anderen HiRes-Grafiken die Möglichkeiten der Programme »HIRES-EFFEKT 1« und »HIRES-EFFEKT 2« (Listings 2 und 3). Das erste Programm wird dazu verwendet, um die hochauflösende Grafik auszublenden und damit zu löschen. Das zweite Programm »HIRES-EFFEKT 2« wird dazu verwendet, die Grafiken, die ständig von der Diskette nachgeladen werden, ineinander überzublenden, um einen fließenden Übergang zwischen den einzelnen Grafiken zu erhalten. Die auf dem Bildschirm sichtbare Grafik steht ab \$2000, die Grafiken, die nachgeladen werden, ab \$A000. Die Art, wie der Übergang vonstatten geht, wird von der RND(0)-Funktion gesteuert.

Im Sonderheft 2/86 wurde auf Seite 153/154 eine Idee vorgestellt, um die hochauflösende Grafik mit Hilfe des DIM-Befehls von Basic aus zu löschen. Darauf basierend kam mir der Einfall, diesen Einzeiler dahingehend zu erweitern, daß

dieser nun auch dazu fähig ist, beliebige Bereiche des Speichers (in 255-Byte-Schritten) mit einem beliebigen Byte zu füllen. Dieser neue Einzeiler hat zwar äußerlich mit dem anderen nichts gemeinsam, benutzt aber die gleiche ROM-Routine zum Auffüllen des mit DIM dimensionierten Feldes mit dem Byte 0. Wenn man nun an geeigneter Stelle in das ROM springt, kann man sogar selbst bestimmen, mit welchem Byte der entsprechende Speicherbereich aufgefüllt werden soll. Der Einzeiler lautet folgendermaßen:

1 POKE88,0:POKE89,EndeHigh:POKE 113,0:POKE 114, LängeHigh+1:POKE 780,Byte:POKE 12,1:SYS 45764

In den beiden Speicherzellen 88/89 wird im Low/High-Byte-Format die Endadresse des Bereiches angegeben, bis zu der man einen Speicherbereich mit einem Byte füllen möchte. In den beiden Speicherstellen 113/114 wird, ebenfalls im Low/High-Byte-Format, die Länge+1 des zu füllenden Speichers angegeben. In die Speicherstelle 780 schreibt man nun nur noch das Byte, mit dem der Speicherbereich ausgefüllt werden soll. (Die Speicherstelle 780 ist das A-Register des Prozessors, was dem aktuellen Stand des Akkumulators entspricht. Von Basic aus kann man diese Speicherstelle sowie die folgenden (genaue Belegung siehe Handbuch Seite 165) als LDA-Befehl beziehungsweise LDX, LDY und so weiter benutzen. Die Register werden nach dem SYS-Befehl automatisch belegt.

Als letzter POKE in dieser Zeile muß der POKE 12.1 stehen, der dieser Routine mitteilt, daß sie vom DIM-Befehl angesprungen wurde und auch kein Fehler aufgetreten ist. Der SYS-Befehl ist der Einsprungspunkt der Fill-Routine.

An ROM-Routinen wurde im Programm DIA-SHOW noch eine Routine zum Löschen einzelner Bildschirmzeilen verwendet. Um sie zu verwenden, wird vorher ins X-Register des Prozessors die Zeilennummer hinterlegt, die gelöscht werden soll (POKE 781, Zeilennummer; Zeilennummer darf zwischen 0 und 24 liegen) und daraufhin die Routine aufgerufen, die mit SYS 59903 zu starten ist. Studiert man das ROM-Listing dieser Routine, kann man damit sogar noch mehr machen:

Hinterlegt man im Y-Register (Speicherstelle 782) eine Zahl zwischen 0 und 39 und springt man die Routine mit SYS 59905 an, wird die im X-Register hinterlegte Zeile nur bis zu der dem Y-Register entsprechenden Spalte gelöscht!

Variablenbelegung des Programms

Die Variable A wird im Programm als Statusvariable für die Ladevorgänge gebraucht. Die Variablen E1, E2, L1, L2 und Byte sind mit der Beschreibung des Einzeilers hinreichend erklärt worden. Die Variablen I,Z,T sind reine Schleifenvariablen. Die Variable A\$ dient der Speicherung des aktuellen Filenamens für den Ladevorgang der einzelnen Bilder.

Das Programm wird geladen und mit »RUN« gestartet.

Zunächst werden die notwendigen Routinen und die einzelnen Bilder nachgeladen und in den sichtbaren Bildschirm mit Hilfe der Routine »HIRES-EFFEKT 2« eingeblendet. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis sämtliche auf der Diskette vorhandenen Bilder nachgeladen worden sind. Zum Schluß wird das letzte Bild mit Hilfe der Routine »HIRES-EFFEKT 1 ausgeblendet. Möchte man die DIA-SHOW für eigene Bilder umschreiben, muß in Zeile 7300 die Nummer des letzten zu ladenden Bildes eingetragen werden (IF I < Nummer THEN...). Der Name, den alle Bilder gemeinsam haben, steht in Zeile 7100 und kann ebenfalls nach Belieben geändert werden. (Für das erste Bild muß er auch in der Zeile 2000 geändert werden.) Die Bilder, die man nachlädt, sollten ab der Startadresse \$A000 anfangen, dann braucht im Programm nichts gändert zu werden. Man kann die Grafiken aber auch in den \$E000-Bereich verlegen. Ebenso ist es möglich, die Grafiken in allen 8K-Bereichen zu legen, die größer als \$4000 sind. Die Startadresse dieser Grafik wird im ersten Parameter der Routine »HIRES-EFFEKT 2« dementsprechend geändert. Der SYS-Befehl zum Aufruf dieser Routine steht in der Zeile 7000. Auf jeden Fall müssen alle nachzuladenden Bilder die gleiche Startadresse haben! (Man kann sie bei Bedarf mit einem Diskmonitor ändern.)

(Christian Coppes/tr)

```
IF A<3 THEN PRINT" (CLR, 12DOWN, WHITE, 7
1800
     SPACE BITTE EINEN MOMENT WARTEN ! "CHR
                                                (229)
     $ (B)
     IF A=0 THEN A=1:LOAD"HIRES-EFFEKT 1",
1900
     8,1
                                                (136)
     IF A=1 THEN A=2:LOAD"BILD 1 .PIC",8,1 IF A=3 THEN A=4:GOTO 6900
2000
                                                < 058>
                                                <146>
<101>
2100
             THEN A=4: GOTO 6900
     IF A=4 THEN 7000
2200
     IF A=5 THEN A=6:GOTO 7500
2300
                                                <045>
     POKE 52,32: POKE 56,32
2400
                                                <168>
2500
     E1=0: E2=64: L1=0: L2=33: BYTE=255
                                                (093)
2600
     GOSUB 11600
                                                (248)
5300
     POKE 781,12:SYS 59903
                                                <103>
5400
     FOR I=0 TO 12
                                                <182>
5500
     POKE 781,12+I:SYS 59903
                                                <149>
5600
     POKE 781,12-1:SYS 59903
                                                (251)
     FOR T=1 TO 60: NEXT
                                                <091>
5700
5800
     NEXT
                                                 (222>
     POKE 53281,4
5900
                                                <244>
     POKE 53265,59
                                                <191>
6000
                                                 (212)
6100
           53272,27
6200
     POKE 53270,216
                                                 <210>
6300
     E1=0: E2=220: L1=0: L2=5: BYTE=7
                                                <111)
                                                 (238)
6400
     GOSUB 11600
                                                <201>
6500
     E1=0: E2=8: L1=0: L2=5: BYTE=2
6600
     GOSUB 11600
                                                 (182)
                                                〈Ø84〉
6700
     SYS 828,8192,17,1
6800
     A=3:LOAD"HIRES-EFFEKT 2",8,1
                                                < 035>
6900
     I=16
                                                <187>
7000
     SYS 828,40960,8192, I*INT(6*RND(0))+1
                                                < 098>
7100
     A$="BILD"
                                                < 023>
     I=I+1
                                                <146>
7200
7300
     IF I<19 THEN A$=A$+STR$(I)+"*":LOAD A
                                                <100>
7400
     A=5:LOAD"HIRES-EFFEKT 1",8,1
                                                <143)
7500 SYS 828,8192,9,0
                                                <002>
7600
     POKE 53281,0:POKE 53265,11:POKE 53270
     ,200:POKE 53272,21
POKE 198,0:WAIT 198,1:POKE 198,0
                                                (116)
7650
                                                <131>
7700 POKE 2023,230: POKE 56295,5: POKE 53265
                                                <171>
11000 RESTORE: FOR I=1 TO 5: READ A
                                                <026>
      E1=0: E2=220: L1=0: L2=5: BYTE=A
                                                <151>
11100
      GOSUB 11600
                                                (210)
11200
11300
      FOR T=1 TO 160: NEXT: NEXT
                                                <187>
      DATA 1,15,12,11,0
                                                < 052>
11400
      PRINT" (CLR)": END
                                                <0006>
11500
      POKE 88,E1:POKE 89,E2:POKE 113,L1:PO
11600
      KE 114,L2:POKE 780,BYTE:POKE 12,1:5Y
                                                <Ø45>
      S 45764: RETURN
```

```
033C 03FC
               NAME . HIRES-EFFEKT 1
                        20 FD AE 20 EB B7 A5
18 69 20 85 42 A5 14
                                                  BD
                0344
                                      BD AD 03
                034C
                        AB
                0354
                        41
                           20 FD AE
FO 22 A9
                                      20 9E B7
25 BD B6
                                                  EO
                                                       92
                035C
                0364
                           77 85 02 20 A3 03 A9
                                                       E9
חבוחפרייו
                0360
                        55
                           85 02 20
                                      A3
                                          03 A9
                                                  11
                                                       24
                           02 20 A3
                                      03 A9
                                              00
                0374
                        85
                            20 A3 03 60 A9
                                              05 BD
                037C
               0384
                        B6
03
                            03 A9 11
                                      85
                                          02 20
                                                  A3
                               55 85
                                          20 A3
                03BC
                            A9
                               85 02 20 A3 03
02 20 A3 03 60
                0394
                        A9
                                              03 A9
                                                  A9
                                                       OA
                0390
                        FF
                            85 02 20
                           8D AB 03
                                      85 B4 A2
                03A4
                        00
                           20 86 3F
3F 05 02
                                      85
91
                                          40 A0
3F A5
                03AC
                        A9
                                                       CC
                                                 3F
                03B4
                        B1
                                      3F
                O3BC
                        18
                           65
                               41 85
                                          A5
                                      3F C5 14
42 10 03
                0304
                        00
                           85
                               40 A5 3F
                               40 C5
                                                  4C
                O3CC
                        06
                           A5
                                                       B7
                03D4
                        B2
                            03
                               EE AB
                                          AD
                O3DC
                           41 BO 11 46
OC A5 O2 OA
                        C5
                                          B4
                                              BO OF
                                                       BE
                                          26 02 38
                03E4
                        BO
                           B4
                                          60
                03EC
                      : 4A 66 02 06 B4 4C AA 03
```

Listing 2. »HIRES-EFFEKT 1«

	NAME	:	HII	RES-	-EFF	EKT	2	03	33C	03F	9	
	033C	:	20	FD	AE	20	BA	AD	20	F7	91	
	0344		B7	A5	15	BD	95	03	20	FD	B3	
	034C	:	AE	20	EB	B7	A5	15	18	69	32	
	0354	:	20	85	A5	A5	15	BD	BD	03	4F	
	035C		86	A4	78	A9	34	85	01	A9	4E	,
	0364	:	11	85	02	20	85	03	A9	55	7E	
	0360	:	85	02	20	85	03	A9	77	85	11	
	0374	:	02	20	85	03	A9	FF	85	02	FD	
	037C	:	20	85	03	A9	37	85	01	58	A9	
	0384	:	60	A9	00	BD	8B	03	A2	00	Ce	
	0380	:	A9	20	86	AE	85	AF	86	AC	06	
	0394	:	A9	AO	85	AD	AO	00	A5	02	49	
	0390	:	49	FF	31	AE	91	AE	A5	02	30	
	03A4	:	31	AC	11	AE	91	AE	A5	AE	CB	
	03AC	:	18	65	A4	85	AE	A5	AF	69	FA	
	03B4	:	00	85	AF	A5	AC	18	65	A4	82	
	03BC	:	85	AC	A5	AD	69	00	85	AD	BE	
	03C4	:	A5	AE	C5	14	30	06	A5	AF	DD	
	0300	:	C5	A5	10	03	4C	98	03	EE	30	
	03D4	:	BB	03	AD	BB	03	C5	A4	BO	10	
Ti.	O3DC	:	11	46	B4	BO	OE	BO	OC	A5	35	
	03E4	:	02	OA	26	02	38	26	B4	4C	D5	
	03EC	:	BA	03	60	A5	02	4A	66	02	D5	
	03F4		06	B4	4C	BA	03	4C	AA	03	FC	

Listing 3. »HIRES-EFFEKT 2«

Ein Hauch von Multitasking

Ein kleines Programm im Kassettenpuffer ermöglicht es, zwei Basic-Programme quasi gleichzeitig ablaufen zu lassen. Von jedem der zwei Programme wird abwechselnd je ein Befehl ausgeführt.

ippen Sie das Programm »Fenchel MD« (Listing 1) mit dem MSE ein. Geladen wird es später mit »,8,1«. Der Aufruf erfolgt mit

SYS 828, Zeilennummer Programm 1, Zeilennummer Programm 2

Daraufhin wird von jedem Programm abwechselnd je ein Basic-Befehl ausgeführt. Das laufende Programm wird mit < → > gestoppt. Es geht zwar auch mit < RUN/STOP >, jedoch wird dann der geänderte Vektor nicht zurückgestellt. Hier noch ein Beispielprogramm:

```
10 sys828,100,200
100 print "programm1 ";
110 goto 100
200 print "programm2 "
210 goto 200
```

Beim Start mit RUN werden die Zeilen (100, 110) sowie (200, 210) als zwei eigenständige Programme betrachtet. Schritt für Schritt führt »Fenchel MD« nun jeweils abwechselnd einen Befehl von beiden Programmen aus. Die Reihenfolge ist also: 100, 200, 110, 210, 100, 200 etc.

Eine END-Anweisung in einem Programm führt zum Anhalten des gesamten Programmlaufes. Gibt man dann ein »CONT« ein, so wird das andere Programm bis zu seinem Ende abgearbeitet. Weiterhin dürfen sich die zwei Programme auch »überkreuzen«, wie es bei der gemeinsamen Benutzung von Unterprogrammen vorkommen kann. Doch hier ist Vorsicht geboten, wenn die Programme sich »überholen« (zum Beispiel durch IF). Denn dann stimmen die auf dem Stack abgelegten Rücksprungadressen der RETURNS nicht mehr. Meistens erscheint dann eine Fehlermeldung. Für Interessierte haben wir den Source-Code in Listing 2 abgedruckt und im untenstehenden Kasten erklärt.

(M. Dietz/og)

a/b	Zwischenspeicher für Zeilennummer #1
c/d	Zwischenspeicher für Zeilennummer #2
е	Flag, welches Programm abgearbeitet wird
\$AEFD	Prüft auf Komma
\$AD8A	Zahl oder Term holen, auf numerisch prüfen und in FAC ablegen
\$B7F7	FAC in 2-Byte-Zahl wandeln
\$A613	Startadresse einer Programmzelle berechnen und in \$5F/\$60 ablegen
\$7A/\$7B	Programmzeiger
\$308/\$309	Vektor für Basic-Befehlsadresse holen
\$73	CHRGET-Routine
\$A7ED	Basic-Befehl ausführen
198	Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer
\$A480	Direktmodus ohne READY

Tabelle: Die von »Fenchel MD« benutzten Speicherstellen

```
programm : fenchel md
                                                        033c 03e5
            20 fd ae 20 8a ad 20 f7
b7 20 13 a6 38 a5 5f e9
0344 :
         : Ø1 8d e5 Ø3 a5 6Ø e9
: 8d e6 Ø3 2Ø fd ae 2Ø
: ad 2Ø f7 b7 2Ø 13 a6
                                                       Ba
                                                                04
                                                               64
Ø35c
             a5 5f e9 Ø1 8d e7 Ø3
6Ø e9 ØØ 8d e8 Ø3 a9
8d Ø8 Ø3 a9 Ø3 8d Ø9
0345
0374
Ø37c
             a9 00 8d e9 03 4c 8b 03
                  00 00 07 05 4C 08

69 03 00 2f f0 0d

03 85 7a ad e6 03

4c ae a7 20 73 00

a7 a5 7a 8d e5 03

8d e6 03 ee e9 03
0384
             ae
Ø38c
             e5 Ø3 85 7a
0394
             ed
7b
Ø39c
Ø3a4
             e7 03 85 7a ad e8 03 85
7b 4c ae a7 20 73 00 20
ed a7 a5 7a 8d e7 03 a5
03ac
            e7
7b
0354
Ø3bc
             7b 8d e8 03 ce e9 03 a5
cb c9 39 f0 03 4c 8b 03
Ø3c4
Ø3cc
                   e4 8d 08 03 a9 a7
             09 03 a9 00 85 c6 4c a4 00 00 00 00 00 00
```

Listing 1. »Fenchel MD« geben Sie bitte mit dem MSE ein

	. OPT	P4		BNE	Q1
	*=	828	-	BEQ	Q2
A	=	\$3E5		LDA	A
B	=	\$3E6	-	STA	\$7A
C	=	\$3E7	W1	LDA	В
D	=	\$3E8		STA	\$7B
E	=	\$3E9		JMP	\$A7AE
LINE	JSR	\$AEFD	1 1 1 1 1 1	JSR	\$73
	JSR	\$AD8A	10.00	JSR	\$A7ED
	JSR	\$B7F7	02	LDA	\$7A
1.0	JSR	\$A613		STA	A
* 4	SEC		AL .	LDA	\$7B
	LDA	\$5F	-	STA	В
	SBC	#01	-	INC	E.
	STA	A		LDA	C
V Back	LDA	\$60		STA	\$7A
191	SBC	#00		LDA	D
	STA	B.		STA	\$7B
	JSR	\$AEFD		JMP	\$A7AE
12.00	JSR	\$ADBA	1	JSR	\$73
-	JSR	\$B7F7		JSR	\$A7ED
3/	JSR	\$A613	Q1	LDA	\$7A
	SEC			STA	C
	LDA	\$5F		LDA	\$7B
	SBC	#Ø1		STA	D
	STA	C		DEC	E
	LDA	\$60		LDA	203
	SBC	#00	- 7	CMP	#57
	STA	D		BEQ	Q3
	LDA	#\$84		JMP	W1
	STA	\$308	63	LDA	#\$E4
	LDA	#\$03		STA	\$308
=1	STA	\$309		LDA	#\$A7
	LDA	#00		STA	\$309
	STA	E		LDA	#00
	JMP	W1		STA	198
	LDX	E		JMP	\$A480
					1

Listing 2. Source-Code zu »Fenchel MD«



Basic-Maker: Ein Recompiler für die gängigsten Compiler

Von jetzt an können Sie getrost Ihre Basic-Programme nach dem Compilieren löschen, denn jetzt gibt es Basic-Maker. Basic-Maker generiert aus jedem Compilat, das mit den Austro-Compilern erzeugt wurde, ein lauffähiges und editierbares Basic-Programm.

in Recompiler ist ein Übersetzer, der es ermöglicht, ein compiliertes Programm wieder in das Ursprungs-Basic-Programm zurückzuverwandeln. Da jeder Basic-Compiler unterschiedlichen Code erzeugt, kann man mit einem bestimmten Recompiler immer nur Compilate dieses Compilertyps verarbeiten.

Basic-Maker ist in der Lage, Compilate der in Deutschland am meisten verbreiteten Compiler zu verarbeiten, des Austro-Comps und dessen Nachfolgern Austro-Speed sowie Austro-Blitz. Diese Compiler unterscheiden sich nur geringfügig im Aufbau und erzeugen somit sehr ähnliche Compilate, die von Basic-Maker bearbeitet werden.

Zunächst scheint es unsinnig zu sein, einen Recompiler zu schreiben, da man ja gerade durch das Compilieren ein schnelleres und meistens auch kürzeres Programm erhalten hat. Man nimmt jedoch auch einen gewaltigen Nachteil in Kauf: Das Programm ist für immer in der vorliegenden Form fixiert, es können also keinerlei Änderungen mehr vorgenommen werden. Will man sich Weiterentwicklungen offenhalten, muß man neben dem Compilat auch noch das Ursprungsprogramm speichern. Darauf verzichten jedoch die meisten Anwender, weil Diskettenspeicherplatz nicht gerade billig ist. Basic-Maker ermöglicht es durch die Übersetzung des Compilats in Basic-Quelltext, doch noch Änderungen am Programm vorzunehmen. Anschließend kann man das geänderte Programm wieder compilieren.

Besonders tragisch sind die Fälle, in denen im Compilat eines Basic-Programms Fehler auftreten. Diese Programme waren bisher als Totalverlust zu werten, durch den Einsatz von Basic-Maker kann man das Programm jedoch noch retten

Die Bedienung von Basic-Maker

Durch Basic-Maker ist es ebenso möglich geworden, gekaufte Software, die mit den Austro-Compilern compiliert wurde, nach eigenen Wünschen abzuändern und damit sogenannte »Schwachstellen« des Programms auszubessern. Ich habe zum Beispiel den Pascal-Compiler »PASCAL 64« recompiliert und so abgeändert, daß das Programm jetzt nach erneuter Compilierung um fast 25 Prozent schneller arbeitet.

Der Start der Übersetzung

Wenn Sie das Programm (Listing) mit RUN gestartet haben, sehen Sie das umfangreiche Menü auf dem Bildschirm. Die Recompilierung wird gestartet, indem man in den Menüpunkten 1 bis 3 den Typ des Compilers festlegt, mit dem das nun zu bearbeitende Compilat erstellt wurde. Nach dieser Wahl erscheint die Frage nach dem Namen des Compilats auf Diskette. Wenn Sie diesen eingegeben haben, beginnt die Übersetzung.

Die Recompilierung: PASS 1

Bei Basic-Maker handelt es sich um einen 2-Pass-Recompiler, der das Compilat also in zwei Arbeitsgängen übersetzt. In PASS 1 werden dabei die Zeilennummern für das Basic-Programm festgelegt, die Variablen geholt sowie grobe Aufbaufehler gesucht, die eine korrekte Übersetzung verhindern würden. Im Gegensatz zu allen bekannten Compilern werden diese Informationen nicht in eine Hilfsdatei auf Diskette, sondern in ein spezielles Feld im Speicher geschrieben. Dadurch wird der Zugriff erheblich beschleunigt. Das Feld befindet sich im Adreßraum von \$A000 bis \$FFFF, was einer Kapazität von 24 KByte entspricht. Damit lassen sich Gonnilate von einer Länge bis zirka 115 Blöcke recompilieren (das längste, mir bekannte Compilat ist das Programm »UNITAB« mit einer Länge von 106 Blocks).

Die Recompilierung: PASS 2

Die eigentliche Übersetzung wird von Basic-Maker in PASS 2 vorgenommen. Dabei wird der Code in Basic-Befehle umgewandelt und in einzelne Programmzeilen geschrieben. Das erzeugte Basic-Programm wird parallel auf dem Bildschirm gelistet und in eine Diskettendatei geschrieben, so daß Sie es mit LOAD" Name", 8 laden können. Als Programmname wird der Name des Compilats mit dem Vorsatz »B—« verwendet. Es wird ein zum Ursprungsprogramm völlig ablaufkompatibles Programm erzeugt, das sich also im Ablauf gleich verhält. Dabei wird das Programm aus folgenden Gründen jedoch nie genau gleich zum Ursprungsprogramm sein: REM-Zeilen werden bei der Compilierung entfernt, da sie im Code sinnlos sind. Daher kann das Recompilat ebenso keine REM-Zeilen enthalten. Im Gegensatz zum Basic-Programm enthält das Compilat ebenso keine Zeilennummern, da der Code chronologisch vom Runtime-Modul des Compilers abgearbeitet wird. Es läßt sich nachträglich nicht mehr feststellen, welche Zeilennummern das Ursprungsprogramm enthielt und welche Befehle in welchen Zeilen standen. Basic-Maker beginnt daher normalerweise mit der Zeile 1 und erzeugt dann pro Programmzeile nur einen Befehl, damit das Basic-Programm leicht editierbar wird. Eventuell auftretende DATA-Codes werden vom Compiler an einer Stelle des Compilats »gesammelt«. Da die Position der DATA-Zeilen im Basic-Programm für die Reihenfolge der Bearbeitung unerheblich ist, bleibt dies ohne Folge für den Programmablauf. Basic-Maker kann natürlich nicht feststellen, woher die einzelnen DATAS kommen und hängt diese komplett an das erzeugte Basic-Programm an. Dadurch wird zwar das Aussehen, nicht aber die Funktion des Programms beeinflußt.

Nach Beendigung der Übersetzung werden die Anzahl der aufgetretenen Fehler und Erweiterungen sowie der Name des erzeugten Basic-Programms ausgegeben. Anschlie-Bend können Sie durch Drücken der Taste < N > einen Reset auslösen oder durch eine beliebige andere Taste Basic-Maker erneut starten.

Die Befehle MID\$, RUN, PRINT\$ und die FOR-NEXT-Schleife

Im Gegensatz zu den anderen Basic-Befehlen werden die oben genannten bei der Übersetzung durch den Compiler aus verschiedenen Gründen verändert. Der MID\$-Befehl tritt normalerweise nur in Verbindung mit drei Parametern auf, wie zum Beispiel MID\$(A\$,2,3). Er kann aber auch mit nur zwei Parametern verwendet werden, zum Beispiel MID\$(A\$,2). Die Compiler können durch den Aufbau des Runtime-Moduls jedoch nur Befehle mit drei Parametern verwenden. Deshalb wird bei der Compilierung eine 255 als dritter Parameter angehängt. Die Wirkung des Befehls wird nicht verändert, da 255 die maximal zulässige Stringlänge ist. Bei der Recompilierung erzeugt Basic-Maker daher in jedem Fall einen MID\$-Befehl mit drei Parametern.

Der RUN-Befehl wird bei der Compilierung durch zwei andere Basic-Befehle ersetzt, so daß keine eigene Interpretationsroutine für ihn erforderlich ist. Diese Befehle sind CLR und GOTO Z (Z: Erste Zeile des Basic-Programms). Durch sie wird genau das erreicht, was auch der RUN-Befehl bewirkt hätte. Basic-Maker »weiß« bei der Übersetzung nicht, ob diese Befehlsfolge einen »RUN«-Befehl ersetzt hat oder in der Form im Ursprungsprogramm vorhanden war. Deshalb wird sie unverändert in das Recompilat übernommen.

Für den PRINT#-Befehl besitzen die Compiler ebenso keine Interpretationsroutine. Beim Antreffen dieses Befehls geschieht deshalb folgendes: Zunächst wird der PRINT#-Befehl durch die Befehle CMD und PRINT ersetzt, wodurch die Ausgabe auf das angesprochene Gerät umgelenkt wird. Anschließend muß die Ausgabe auf den Bildschirm zurückgesetzt werden. Dafür benutzen die Compiler jedoch keinen Basic-Befehl. Basic-Maker fügt daher beim Antreffen der Befehlsfolge CMD und PRINT von sich aus einen PRINT#-Befehl an. Dadurch wird die Ausgabe wieder auf den Bildschirm geleitet.

Eine Schleife wird normalerweise in die Form »FOR I = Anfangswert TO Endwert:...:Next I« benutzt. Die Compiler ändern diese jedoch in die Form «I = Anfangswert:FOR I = I TO Endwert:...:NEXT I« ab. Die Wirkung bleibt unverändert. Basic-Maker übernimmt die Schleifenform des Compilats in das erzeugte Basic-Programm, da auch hier nicht festgestellt werden kann, ob dies ein Erzeugnis des Compilers ist oder vom Ursprungsprogramm stammt.

Der erweiterte SYS-Befehl

Die Austro-Compiler zeichnen sich unter anderem dadurch aus, jede Form des SYS-Befehls verarbeiten zu können. Basic-Maker ist in der Lage, diese erweiterten Befehle zurückzuübersetzen. Durch den Aufbau des Programms werden jedoch meistens Fehlermeldungen beim Antreffen eines erweiterten SYS-Befehls ausgegeben. Das hat jedoch hier keine Bedeutung. Der Befehl wird in jedem Fall korrekt übersetzt, so daß das Basic-Programm einwandfrei arbeiten kann.

Die Fehlermeldungen von Basic-Maker

Basic-Maker gibt zwei Arten von Fehlermeldungen aus: Zum einen gibt es die »leichten« Fehler, die in der Form »? RECOMPILE ERROR ?« mit Fehleradressen ausgegeben werden. Diese Fehlermeldungen werden durch den Aufbau von Basic-Maker bedingt auch bei Erweiterungen oder erweiterten SYS-Befehlen ausgegeben, ohne daß tatsächlich ein Fehler vorliegt. Meistens bedeutet ein »leichter« Fehler, daß Basic-Maker einen unbekannten Code gefunden hat. Wenn eine nicht interpretierbare Programmzeile gefunden wird, so wird in dem recompilierten Basic-Programm eine REM-Zeile erzeugt. Sie erkennen daher beim Listen dieses

Programms sofort die fehlerbehafteten Stellen, da ja sonst keine REM-Zeilen existieren. Die Übersetzung kann in fast allen Fällen nach einem »leichten« Fehler korrekt fortgesetzt werden.

Im Gegensatz dazu können auch schwerwiegende, sogenannte »fatale« Fehler auftreten. Diese Fehler treten meist in PASS 1 auf und deuten auf einen schwerwiegenden Aufbaufehler des Compilats hin. Meistens treten »fatale« Fehler nur dann auf, wenn das Compilat nicht korrekt erzeugt wurde, das heißt wenn während der Compilierung von den Austro-Compilern Fehlermeldungen ausgegeben wurden. Basic-Maker kann nach dem Auffinden eines »fatalen« Fehlers nicht mehr korrekt weiterarbeiten und bricht die Recompilierung ab. Dabei werden alle Diskettendateien korrekt geschlossen. so daß eventuell bis zu diesem Zeitpunkt korrekt übersetzte Teile des Compilats nicht verlorengehen. Tritt innerhalb des Basic-Maker-Recompilers ein Fehler auf (zum Beispiel wenn das Programm im Direktmodus gestartet wurde), wird die Meldung »SYSTEM ERROR« ausgegeben und die Übersetzung ebenso abgebrochen. Basic-Maker liest zur Sicherheit nach jedem Zugriff auf die Diskettenstation den Fehlerkanal aus. Wird dabei eine Fehlermeldung gefunden, wird die Recompilierung sofort abgebrochen, da auf keinen Fall korrekt weitergearbeitet werden kann. Auch hier werden vor dem Abbruch alle Dateien richtig geschlossen.

Basic-Maker für Compiler-Enthusiasten

Nachdem grundsätzlich geklärt ist, wie man mit Basic-Maker eine Recompilierung vornehmen kann, soll jetzt auf die Menüpunkte 4 bis 9 eingegangen werden.

Festlegen der Startzeile und Schrittweite

Maker das erzeugte Basic-Programm mit der Zeilennummer 1 beginnt und in Einer-Schritten fortsetzt. Im Menüpunkt 4 können Sie jedoch eine andere Startzeile/Schrittweite festlegen. Erlaubt sind Werte von 1 bis 10. Aus programmtechnischen Gründen muß die Schrittweite immer der Startzeile des Basic-Programms entsprechen. Bei jedem Druck der Taste < 4 > wird die Zahl um 1 erhöht, bis 10 erreicht ist. Daraufhin wird wieder mit 1 begonnen, und so weiter. Wenn Sie also vorhaben, viele Zeilen in das erzeugte Basic-Programm einzufügen, sollten Sie lieber eine etwas größere Schrittweite festlegen.

Wahl der Bildschirmausgabe

In Punkt 5 können Sie bestimmen, ob das recompilierte Programm in PASS 2 auf dem Bildschirm ausgegeben werden soll. Wenn Sie nichts anderes festlegen, wird das Listing immer auf dem Bildschirm ausgegeben. Bei äußerst langen Compilaten kann jedoch durch Abschalten der Bildschirmausgabe die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Basic-Maker in PASS 2 um mehr als 35 Prozent erhöht werden. Wenn man daher nicht unbedingt an einer Ausgabe interessiert ist, kann man durch Drücken der Taste <5> die Bildschirmausgabe abschalten. Fehlermeldungen und Erweiterungen werden jedoch in jedem Fall weiterhin ausgegeben. Durch erneute Betätigung der Taste wird die Ausgabe immer wechselweise ein- und ausgeschaltet. Der jeweilige Zustand wird hinter der Menü-Zeile angezeigt. Bei kleinen Compilaten ist der Geschwindigkeitsgewinn nicht lohnenswert, so daß man die Ausgabe eingeschaltet lassen kann.

Bestimmung der Länge einer DATA-Zeile

Im Menüpunkt 6 können Sie die maximale Länge einer erzeugten DATA-Zeile festlegen. Die Voreinstellung beträgt fünf Zeichen, wobei alle Werte ohne Zeilennummer und Befehlswort »DATA« gerechnet werden, so daß wirklich nur die Länge der eigentlichen DATAs betrachtet wird. Durch Drücken der Taste <6> wird diese Einstellung jeweils um

TIPS&TRICKS

fünf Zeichen erhöht. Das Maximum beträgt durch die maximale Zeilenlänge (80 Zeichen) 70 Zeichen. Besonders bei Compilaten mit vielen DATAs kann man durch lange DATA-Zeilen eine erhebliche Anzahl von Programmzeilen einsparen. Wird ein DATA-Statement gefunden, dessen Länge die voreingestellte, maximale übertrifft, wie zum Beispiel eine Stringkette, so wird diese Voreinstellung natürlich ignoriert, das heißt das DATA-Element wird korrekt erzeugt.

Die Recompilierung von Basic-Erweiterungen

Die Austro-Compiler sind vor allen Dingen deshalb so beliebt, weil sie beliebige Basic-Befehlserweiterungen verarbeiten können. Basic-Maker ist in der Lage, verwendete Erweiterungsbefehle korrekt zu recompilieren. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, den verwendeten Erweiterungstyp in den Menüpunkten 7 bis 9 festzulegen.

Voreingestellt ist der Punkt 7, das heißt keine Erweiterung. Durch Punkt 8 wird eine Erweiterung festgelegt, deren Befehle ausschließlich 1-Byte-Token sind. Der Commodore 64 verwendet bekanntlich die Token 128 bis 203 und das Token 255, so daß für eine Befehlserweiterung noch die Token 204 bis 254 zur Verfügung stehen. Haben Sie den Punkt 8 angewählt, so müssen Sie Basic-Maker das Start-Token (204 voreingestellt) und End-Token (254 voreingestellt) der Erweiterung angeben. Es ist ganz wichtig, daß Sie diese Frage korrekt beantworten, da Basic-Maker sonst nicht immer ein korrekt arbeitendes Basic-Programm erzeugen kann. Nach der Eingabe dieser Token wird hinter der Menü-Zeile angezeigt, daß Sie eine 1-Byte-Token-Erweiterung verwendet haben. Ein Beispiel für eine Basic-Erweiterung, die die Token 204 bis 254 benutzt, ist »GRAFIK-BASIC« aus der Zeitschrift »RUN Spezial Nr. 1«. Neben dieser Erweiterungsform gibt es jedoch auch Programme, die 2 Byte als Token verwenden. Dies ist immer dann erforderlich, wenn mehr als 51 neue Befehle vorhanden sind, da durch 1-Byte-Token ja nur maximal 51 solcher codiert werden können. Deshalb verwenden größere Erweiterungen immer das 2-Byte-Token-Prinzip: Dabei wird jedem neuen Befehl ein sogenanntes Erkennungs-Token vorangestellt, das nur die Funktion hat, anzuzeigen, daß ein Erweiterungsbefehl folgen wird. Dieses Erkennungs-Token ist bei allen Erweiterungsbefehlen identisch. Erst dann folgt das eigentliche Befehls-Token. Durch dieses Prinzip, was gegenüber dem 1-Byte-Token natürlich umständlicher ist, kann man auch die schon vom Commodore 64 verwendeten Token belegen und damit natürlich weit mehr Befehle codieren. Bei Punkt 9 des Menüs wird daher nur nach dem Erkennungs-Token der Erweiterung gefragt, die das Compilat verwendet. Auch hier gilt, daß bei falscher Eingabe eine korrekte Übersetzung unmöglich ist. Als Beispiel möchte ich »Simons Basic« mit dem Erkennungs-Token 100 anführen. Zu der Gruppe der 2-Byte-Token-Erweiterungen gehören übrigens auch diejenigen Erweiterungen, die vor jedem Befehl ein Ausrufezeichen oder ähnliches stehen haben und das Befehlswort uncodiert benutzen. Im Fall des Ausrufezeichens wäre das Erweiterungs-Token die 33 (ASCII-Code von »!«). Durch den Aufbau des Basic-Maker-Recompilers werden bei der Übersetzung von Erweiterungsbefehlen immer Fehlermeldungen erzeugt. Wie beim erweiterten SYS-Befehl bleiben diese jedoch ohne Auswirkung auf das recompilierte Basic-Programm.

Wie man Erweiterungen erkennt

Zunächst scheint es schwierig zu sein, den Typ einer Erweiterung festzustellen. Eindeutig ist der Fall bei Erweiterungen, die vor jedem Befehl ein bestimmtes Zeichen haben, zum Beispiel ein Ausrufezeichen. Hierbei handelt es sich immer um den 2-Byte-Token-Typ. Ist den Befehlen jedoch kein Zeichen vorangestellt, müssen Sie experimentieren. Dafür schreiben Sie am besten ein kleines Basic-Programm, was zirka fünf Erweiterungsbefehle benutzt. Jeder Befehl muß in einer neuen Programmzeile stehen. Dann sehen Sie sich mit einem Monitor den Basic-Speicher ab \$0801 an. Wenn jede Programmzeile mit demselben Code beginnt, obwohl verschiedene Befehle verwendet wurden, handelt es sich in jedem Fall um eine 2-Byte-Token-Erweiterung. In einem anderen Fall kann es sich nur um eine 1-Byte-Token-Erweiterung handeln. Nun müssen Sie nur noch die verwendeten Befehls-Token feststellen: Geben Sie dazu im Direktmodus die folgenden Befehle ein:

NEW (Return)

POKE 2049,6:POKE 2050,8 (Return)

POKE 2051, 10: POKE 2052, 0 (Return)

POKE 2054,0:POKE 2055,0:POKE 2056,0 (Return)

POKE 45,10:POKE 46,8:CLR: I=203 (Return)

Nun müssen Sie immer folgende Zeile eingeben, bis I den Wert 254 erreicht hat:

I=I+1:PRINT I:PRINT"(Down,10Space,2Up)":POKE 2053,
I:LIST (Return)

Wenn nach dem List-Befehl ein Befehlswort der Erweiterung gelistet wird, ist der Wert I ein 1-Byte-Token. Ist dies nicht der Fall, so wird nur das ASCII-Zeichen von I ausgegeben, das heißt I ist kein verwendetes Token. Auf diese Weise können Sie genau die verwendeten Token der Erweiterung bestimmen. Sie müssen die obige Zeile dabei immer mit dem Cursor überfahren und »RETURN« drücken. Das Start-Token stellt dabei den ersten ausgegebenen Wert von I dar, der als Befehlswort gelistet wird. Das End-Token der Erweiterung ist dann erreicht, wenn kein Befehl, sondern nur noch ein ASCII-Zeichen gelistet wird, also der ausgegebene Wert von I minus 1.

(Frank Riemenschneider/ah)

ame	:	bas	ic-	mak	cer		ØE	3Ø1	3cc	8	Ø8a1	:	e 4	2e	dØ	c2	c 5	2d	dØ	be	af		0951			1000	-	100000	50.00	2.000	tra red	200,000	f
											Ø8a9	-	-	-27.7	1	1000	1000		-	-	78		0959		1	-			100000	100000	-	Total	a
1801	:	Øe	08	ca	a8	9e	32	30	36	84	Ø8b1	:	dØ	58	20	59	a6	4c	ae	a7	b7		0961	1111	75000	1	1	-	1000		-		5
1809	:	35	20	46	43	43	00	00	00	7d	Ø869	:	a2	ff	86	f7	86	fB	e8	a9	22		0969	:	9f	01	22	00	85	20	27	a9	5
811	:	a0	00	b9	69	07	.99	ØØ	cd	26	Ø8c1	:	01	85	fe	a9	7f	85	fd	c6	23		0971	:	a5	51	37	54	57	28	1a	88	4
819	:	b9	69	Ø8	99	60	ce	b9	69	ec	Ø8c9	:	ff	10	10	e 6	fb	dØ	02	e6	cd		0979	:	3a	bØ	2e	4c	1e	45	47	60	Ø
821	:	07	99	00	cf	c8	dØ	eb	4c	40	Ø8d1	:	fc	a9	07	85	ff	aØ	00	b1	7d		0981	:	ab	6d	48	49	2c	02	86	3d	5
829	:	c2	cd	78	aØ	ff	84	fb	a9	6b	Ø8d9	:	fb	85	f9	06	f9	bØ	Øa	a4	6d		0989	:	8a	3c	84	Ød	39	53	89	29	•
831	:	c6	85	fc	a9	36	85	01	8d	dd	Ø8e1	:	fe	a5	fd	39	f7	00	99	f7	20		0991	=	26	24	03	a6	2f	18	3b	4e	
839	:	20	dØ	CB	a5	2d	dØ	02	C6	97	Ø8e9	:	00	8a	Øa	a8	a5	f7	38	f9	b5		0999	:	58	52	3f	Øc	16	10	dØ	67	
841	:	2e	c6	2d	a6	2e	eØ	Øa	dØ	a6	Ø8f1	:	e2	ce	a5	fB	f9	e 3	ce	90	de		Ø9a1	:	Øf	88	ff	10	38	Ø8	2d	40	
849	:	04	c9	67	fØ	Øf	b1	2d	91	80	Ø8f9	:	Øe	eØ	Ød	fØ	Øa	e8	38	66	6e	1	09a9		4f	61	fØ	Bd	Øa	43	4b	a0	1
851		fb	a5	fb	dØ	02	c6	fc	c6	10	0901	:	fd	bØ	C4	c6	fe	fØ	bc	Ba	eØ		Ø9b1	:	Øb	41	09	90	69	b1	34	86	
859	:	fb	4c	d3	cd	a2	08	a9	01	3c	0909	:	fØ	Øf	a5	f7	38	f9	eØ	ce	5e		Ø9b9	:	Øe	46	3e	44	1 f	83	17	04	
861		86	2e	85	2d	84	ff	20	50	6f	0911		85	f7	a5	fB	f9	e1	ce	85	Øf		Ø9c1	:	33	30	32	e5	12	91	c8	eB	
869	:	ce	c9	f3	dØ	27	20	50	ce	85	0919	:	fB	a4	fe	fØ	07	a5	fB.	85	ce		Ø9c9	:	50	ca	4d	48	fb	a4	b 5	aa	
871	:	aa	86	fa	c9	04	ьø	04	a9	74	0921	:	f7	88	84	fB	a5	fd	4a	90	31	1	Ø9d1	:	05	13	6c	a7	bd	4a	aB	9e	
879	:	f3	dØ	03	20	50	ce	a0	00	97	0929	:	07	46	fB	66	f7	4c	be	ce	d9		Ø9d9	:	15	2b	42	63	92	f 3	95	e9	
881		91	2d	CB	c6	fa	dØ	f9	98	03	0931		bd	d2	ce	65	f7	a8	b9	00	63	- 1	Ø9e1		56	65	23	9c	9d	19	e2	5a	3
889		18	65	2d	85	2d	90	02	e6	7d	0939		cf	60	00	00	00	00	01	04	45		Ø9e9	:	80	06	1b	a2	14	59	11	c9	
891	15		120	1	100	-	19 11 1	0.000	220	77	0941		14	34	65	91	bf	de	f4	fa	b8		09f1		ba	8e	dd	62	6e	25	77	74	-
899	77	12 A OUT 15	-	3000	170.77	-	VILENT.	- 51000	DIAG	22	0949		fe	40	CACA	aa	CACA	0101	OD	(NO	c7		0919		1d	a1	55	66	79	98	97	36	

```
ad b2 ec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Øfa1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           d7 39
  0a01
                                           74
5e
                                                                                  d3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ø1 4d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 b4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       36
                                                                                                 e6
                                                                                                                                                                                                                                                          Øcd1
                                                                                                    bc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              93
77
da
46
13
cc
cd
   0a09
                                                                                                                                                                                                                                                          Øcd9
                                                                                  99
71
f1
                                             73
f6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      e9
df
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            71
82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   24
3b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              fe
93
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Øfb1
Øfb9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5d
3b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a6
d6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       32
                                                             7a
2a
c5
76
c2
af
d7
                                                                                                                                                        95758f743bc9bb2cd9eb7bfe48b57cd24ee33aaba3344c3dbbe212b9f57d425b1e6446cdae735468d239779d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               95fa9c2f59482db75bb1a54e2eff4e2ec2eaa375d5 6d9 eeed931104e99b2543ed308ccaaa77d217ac4a1919b1e5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ef
6d
4a
b2
48
7c
c1
34
36
                                                                                                                                                                                                      44
44
47
5e
   Øa19
                                                                                                                                                                                                                                                          Øсе9
                                                                                                  fe e0 e1 b6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a8
98
26
                                                                                                                     5d
7c
ef
e7
a3
fa
fc
f5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        55
24
fd
f2
56
9a
d3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ef
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9d
92
76
f7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    d6
   Øa21
                                             be
                                                                                                                                                                                                                                                          Øcf1
                                            cØ
7Ø
9a
                                                                                                                                       8c
81
eb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          82
8a
b6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            d5
fb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Øfc9
Øfd1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           da
60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a6
2a
   Øa29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ae
41
6d
24
fa
15
7b
dc
11
f7
e4
69
d5
b8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  fb
eb
9d
c8
33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9d544dd7faeca170c45d3eab9e95eed5f837dcfef150cd1514682b1bdaef187276a21fd664b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ø8
f5
fe
4e
                                                                                 da
b4
   Øa31
                                                                                                                                                                                                                                                          OHO 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               23
d7
58
40
   Øa39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              46
74
9f
Ø1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5981ffdabdd6618091d2aee66413e49ef9f335aad7feaabf7783d7391cd99776eedaef6d3eaaffe234d1c1
                                                                                                                                                                                                                                                          ØdØ9
                                                                                                  87
df
f2
d6
                                                                                7d
d5
dc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         57
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0827217e41e200dfcba3125c93de8cf626384e6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ofe1
Ofe9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              b2
ba
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             53
15
35
                                                                                                                                     536d96455964fb937745fd47eb5a6fe3e3ac22775e3715f6eec19ec22c9dfa77763b28d8a46969e929d5b
                                                                                                                                                                            7 d 7 c f b 1 2 e 3 e f 8 3 5 d f 9 6 7 b b b 6 9 b 7
                                                                                                                                                                                                      af
7e
fa
1d
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11
fb
c0
92
3b
58
34
da
82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7b
63
90
35
ec
92
4f
08
1d
35
7d
65
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ae
415ad
724cd
15 9e
167ca
156f
196ca
175b
175b
175b
175b
175b
175b
                                                             d1
db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ae
1c
                                            cc
d4
   Da49
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0ff1
0ff9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          dc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bf
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød21
   Øa51
                                                             ae
e3
de
f7
                                                                                c1
e4
Øe
b1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           f6
6e
3f
   Øa59
                                             93
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ae
f2
7b
43
92
ce
c3
86
b8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ca 53 a 7 f db 37 d a 7 4 a c d 33 b d 2 c 7 d f b 5 d d f b 5 f c d d b 5 f b 5 f c d d b 5 f b 6 f 5 d d b 5 f b 6 f 5 d d b 5 f b 6 f 5 d d b 5 f b 6 f 5 d d b 5 f b 6 f 5 d d b 5 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f 5 d d b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b 6 f b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               85
f9
ea
b7
66
14
bb
d5
7e
53
e
d5
9d
8e
78
9d
e
d3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 eff53eede71595d1bcb99166ba62ef7ae28b7f297e9d6aaca362bcd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             47417e2a89d42773a0766281
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ed
15
6b
12
9b
eb
3e
es
4e
e1
65
                                                                                                  de
f3
5d
                                                                                                                                                                                                      9a
63
83
                                                                                                                     ea
3b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1001
   Øa61
                                             d2
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød31
                                            fb
f7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1009
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød39
   Øa69
                                                                                                                  dd3dffdaf7f65523d595a038fabb64f488ef6bb37558e64fad855a4754359eabb17ee2b9e5a6d334f63
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          cd
3a
f3
9d
48
ec
   Øa71
   Øa79
                                             dd
                                                            35
93
f5
7e
c4
e7
76
fce
ef
cb
f5
                                                                                a3
dd
28
bf
4f
e5
                                                                                                  c2
66
79
d4
3b
d7
c5
1d
f8
                                                                                                                                                                                                     c3
9a
00
43
48
89
3b
43
0b
59
cb
f2
08
56
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød49
                                           6f
cf
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1021
   ØaR1
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     964722ff2f4159b64ecd935ce4beca31cfe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1029
1031
   Øa89
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød61
Ød69
   Øa91
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1039
                                            7e
4f
   0a99
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød71
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         60857008fc57a49e6bc54f7957e49b637dab7d7abcff6b5e3d5cf7409a64646119
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1041
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ce e9 74 4b a4 d9
   Øaa1
                                                                                cd
bf
a9
f2
8d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   b6
b5
                                            1e
f6
   Øaa9
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød79
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1051
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød81
  Øab1
                                            7d
5b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ae
a1
cb
   Øab9
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød89
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1059
1061
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ac3bca02754e97e216362e28fa0240be3
                                                                                                 be
ed
65
   Øac 1
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød91
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1069
  Øac9
                                            ea
8d
                                                                                                                                                                                                                                                          Ød99
                                                                               CØ7ee3f4Øf39cbc9a4f7acfdbbbb6f9cef673ec86ad32ae6c27deead97e74bdbbb6f9cef675bbc7Ø8c19539Øca3aee6c4bbbb
                                                                                                                                                                                                                                                          Øda1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   e0
08
5d
2f
8b
26
3e
46
e0
12
33
f6
45
9d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1071
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ef
6b
53
73
ba
   Øad1
                                                            57
dc
                                                                                                 dc
77
ed
a9
cd
fe
f7
13
88
f1
4a
32
ec
5f
ba
2f
f3
d0
  Øad9
                                           17
55
3f
f3
d7
5a
2a
36
                                                                                                                                                                          dee4f393c2fcc39f0319cad9a9dfb75f8b24c850d4337ed6a8
                                                                                                                                                                                                                                                          Øda9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1081
                                                                                                                                                                                                                                                          Ødb1
 Øae1
  Øae9
                                                            c6
e3
9c
76
1a
1f
13
                                                                                                                                                                                                     7b
5b
23
9c
9c
dd
                                                                                                                                                                                                                                                          Ødb9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1089
1091
 Øaf1
Øaf9
                                                                                                                                                                                                                                                          Ødc1
Ødc9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1099
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          b1
a4
a7
59
c3
15
59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9d 6c ce ac b1 8e ac 6c 27 be 7c ac 51 bf eb
                                                                                                                                                                                                                                                          Ødd1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10a1
10a9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             e87 ee b67 369 e b6 96 e b6
  ØbØ9
                                                                                                                                                                                                                                                          Ødd9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1Øb1
                                                                                                                                                                                                                                                          Øde1
 Øb11
                                           2b
57
62
95
                                                                                                                                                                                                    7d
ff
db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10b9
10c1
                                                                                                                                                                                                                                                          Øde9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22
79
4e
42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 db
6d
dc
76
3a
47
9b
b2
36
4d
aa
db
 Øb21
Øb29
                                                             13
7e
92
12
59
5f
                                                                                                                                                                                                                                                          Ødf 1
                                                                                                                                                                                                                                                          Ødf9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10d1
10d9
10e1
 Øb31
                                                                                                                                                                                                    9d
56
66
64
6f
96
67
fØ
cd
                                                                                                                                                                                                                                                          0e01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          b0 95 1 3 7 1 1 4 5 5 5 6 6 7
 Øb39
Øb41
                                           6b
f1
e1
fa
d0
                                                                                                                                                                                                                                                          ØeØ9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              02
38
c2
cd
                                                                                                                                                                                                                                                          Øe11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   de
2b
3d
3f
8d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10e9
10f1
10f9
 Øb49
                                                                                                                                                                                                                                                          Øe19
                                                            6f
9d
3f
 Øb51
                                                                                                                                                                                                                                                          Øe21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   46
d9
Øa
40
4d
89
 Øb59
                                                                                                                                                                                                                                                          Øe29
                                           df
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1101
1109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             cd
99
9b
fa
b3
0b
df
b3
e0
d7
ed
6a
57
e6
d8
57
e6
d8
57
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             57
7f
60
96
5f
fd
 Øb61
                                                                                                                                                                                                                                                          0e31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7e
1f
f3
                                                                                                 8a
8a
 Øb69
                                            00
                                                            dØ
16
6c
45
f7
e2
                                                                                                                                                                                                                                                          Øe39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6d 78 9c a0 ad 62 89 97 ef 7 ad 62 86 52 16 3 39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1109
1111
1119
1121
1129
1131
1139
1141
                                           cf
db
Øb71
Øb79
                                                                                                                                                                                                                                                         Øe41
Øe49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3d
75
b7
7d
59
84
15
98
f8
ed
1b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               cb 6f
37 fc
77 59
76 59
76 59
76 69
76 69
76 60
85 60
85 61
66 60
89 61
85 78 62
85 78 62
85 64
79 62
85 64
79 62
85 64
79 62
85 64
79 62
85 64
79 62
85 64
85 65
85 65
86 67
87 62
87 62
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
88 64
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   bc
1a
Øe
3b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              36
ef
a5
                                           cf
fØ
 Øb81
                                                                                                                                                                                                    a1
2d
11
6b
1d
44
b3
5d
                                                                                                                                                                                                                                                          Øe51
 Øb89
                                                                                                                                                                                                                                                          Øe59
 Øb91
                                           bd
                                                                                                                                                                                                                                                          Øe61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           42
3b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             de 7a 3b 9f e8 af d1 b4 d5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     83
Ø4
Ø9
81
Ø9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1c
62
bd
13
                                           bc
fb
 Øb99
                                                           Øe69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              50
47
9c
fa
87
86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Øe71
Øe79
 Øba1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bd df 75 0f cb 434 a 76 22 60 16 1 1 1 7 3 d6 22 f ad 8 e 7 a 2 1 8 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1149
1151
1159
 Øba9
                                          5b
59
71
6f
f2
7f
5c
7f
eb
a6
53
2d
32
bc
 Øbb1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ba
89
9d
a5
4a
9a
8d
 Øbb9
                                                                                                                                                                                                                                                         Øe89
Øe91
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         bc
dc
32
f6
af
6e
97
5f
77
de
fe
32
4f
db
 Øbc1
                                                                                                                                                                                                     bb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1169
1171
1179
                                                                                                                                                                                                                                                         Øe99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1e
98
2f
 Øbc9
                                                                                                                                                                                                    2b
Øc
44
f1
1e
85
93
b8
 Øbd1
                                                                                                                                                                                                                                                         0ea1
0ea9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   b6
a7
Ød
17
14
8d
d7
4d
54
f1
85
 Øbd9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Øbe1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1181
1189
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9e
fe
 Øbe9
                                                                                                                                                                                                                                                          Øeb9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     b5
5b
be
 Øbf1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1191
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Øec 1
 Øbf9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               53
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1199
11a1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bf
b5
 ØcØ1
                                                                                                                                                                                                                                                        Øed1
Øed9
 ØcØ9
                                                                                                                                                                                                    eb
b9
c9
24
d8
f6
3e
e2
e3
d6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3a
2a
44
fc
e8
d9
2d
f6
be
ae8
d9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       54
99
41
fe
26
Øc11
Øc19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3a
a2
dc
b0
19
c6
22
93
39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11b1
11b9
                                                                                                                                                                                                                                                          Øee1
                                                                                                                                                                                                                                                        Øee9
Øef 1
 Øc21
                                          9b
e7
2f
73
be
49
87
29
d6
72
a7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11c1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    c5
72
d3
 Øc29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11c9
11d1
 Øc31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       73
4a
63
82
b1
36
5c
b6
46
63
74
4d
                                                                                                                                                                                                                                                        0f01
0f09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6a
33
e3
b2
69
Øe
 Øc39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11d9
 Øc41
                                                                                                                                                                                                                                                          Øf 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ed
b3
e3
ef
50
e8
f7
35
5b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  43
be
70
48
6e
43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11e1
11e9
 Øc49
                                                                                                                                                                                                                                                        Øf19
Øf21
 Øc51
                                                                                                                                                                                                    ee
cØ
 Øc59
                                                                                                                                                                                                                                                          Øf 29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               b2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11f9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           bb aa c4 e9 ab fc 19 65
                                                                                                                                                                           1d
                                                                                                                                                                                                                                                        Øf31
Øf39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1201
 Øc61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ba
dØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         cd
f6
36
2f
6b
                                                                                                                                                                           ad
9b
d6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1209
1211
1219
                                                                                                                                                                                                    75
55
 Øc69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ba
Ø2
 Øc71
                                                                                                                                                                                                                                                         Øf41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27
c7
ce
94
4f
e4
 Øc79
                                                                                                 e6
69
cb
4e
d9
9d
b6
                                                                                                                                                                                                    aØ
27
Ø5
91
a7
d3
14
df
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bf
53
2d
f6
36
                                                                                                                                                                                                                                                         Øf49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ce
f8
bc
Øf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1a
2e
46
Ød
                                                           76
a6
17
                                                                                                                                     e2
9d
e8
a5
ce
5e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1221
 Øc81
                                                                                                                                                                          84
2d
6d
8b
2d
32
                                                                                                                                                                                                                                                        Øf51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9a
                                          e8
a5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ca
f5
43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6e
97
3a
78
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         c3
4b
87
 Øc89
                                                                                                                                                                                                                                                          Øf59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          83
a3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1231
 Øc91
                                                                                                                                                                                                                                                        Øf61
Øf69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ef
2c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    e8
f7
                                                                               9d
dØ
64
19
 Øc99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1239
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               b5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3f
6f
2d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ce
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aa
2e
aa
ff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9d
f7
90
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2f
73
3a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              cf
26
d1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5e
c4
78
 Øca1
                                                           a6
77
2e
43
5e
                                                                                                                                                                                                                                                          Ø f 7 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           62
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1241
1249
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              34
73
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4b
87
Øca9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6a
66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  95
9c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Øa
dB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      83
a7
d4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7e
67
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Øe
75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ea
a9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9b
                                                                                                                                                        c5
3f
e1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ce
5f
                                                                                                 fB
                                                                                                                                      86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ce
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              d9
                                                                                                                                                                                                                                                        Øf81
                                                                               da
2d
                                                                                                                                      9b
3f
 Øcb9
                                          cf
                                                                                                 2f
3d
                                                                                                                                                                           6b
                                                                                                                                                                                                    d8
25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          d3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               df
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      df
9b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5c
67
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1261
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a7
a7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a3
36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  e8
ed
 Øcc1
                                                                                                                                                                           ed
                                                                                                                                                                                                                                                         Øf 91
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            d1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 c3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         bd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a7
                                                                                                                                                                                                                                                        Øf 99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ce
```

Listing. »Basic-Maker« generiert aus jedem Compilat, das mit den Austro-Compilern erzeugt wurde, ein lauffähiges und editierbares Basic-Programm

1271 :	a6 c9	b5 b2	8a f8	13 65	47
1279 :	b5 fa	7a 3c	3e Bd	fb df	d1
1281 :	6f 7b		ae be		97
1289 : 1291 :	cb bd 79 Ø5		3d b3		d9
1291 : 1299 :	79 Ø5		c7 36		ff d9
12a1 :	aa f2		ed b4		e9
12a9 :	26 fd		1f 46		dd
12b1 :	b7 bd	fØ 26	f1 9b	2f ab	58
1269 :	fd 5b	65 fd	63 9b		40
12c1 : 12c9 :	cd ce		e1 3b		05
12c9 : 12d1 :	9c ef 56 11	3c ac 58 96	c2 a1		ea b4
12d9 :	ce f9		Ød 40		d9
12e1 :	bf 13		78 dc		eb
12e9 :	76 66	7c 32	92 3b		a5
12f1 :	10 aa	16 07	43 e2		51
12f9 : 1301 :	1a ef 2b a5	7d 6c a5 83	4b b2 Øc ae		4b 58
1309 :	3a 82	aa bi	d2 3b		a9
1311 :	d3 36	5d 3c	1e 91	57 50	4b
1319 :	bc b7	75 d6	1c 68		Øa
1321 : 1329 :	5d ef 9d 86	ad 89 cf a3	2d ab 9f Øf	3c Øe 77 b3	59
1331 :	de e7	e2 55	6f 6f	f6 df	74
1339 :	cd 74	bd 61	5e 5c		5b
1341 :	47 Bc	97 Øf	a3 b3		cd
1349 :	a8 70	f7 ba	ba ba		96
1351 : 1359 :	7c ef Ø3 b3	2e da 38 8f	53 3c		a6 96
1359 :	ad 85	76 43	ba 5a		49
1369 :	73 34	b4 73	2c Øe		98
1371 :	ba 2b	31 77	be b6		8c
1379 :	e9 9f	ed e9	eØ c3		f7
1381 : 1389 :	56 ab	df c1 2b 6a	87 a3		c4 93
1391 :	e9 · 71	92 d1	e9 69		67
1399 :	b8 d4	34 7a	4c f2		fØ
13a1 :	b5 bb	e7 6a	ec ea	3d 5e	53
13a9 :	29 15	aa fd	78 6d	4e 4b	8a
13b1 : 13b9 :	e4 e6 b8 c1	5f bd a1 fd	3b 99 3f Ø5		59 79
13b9 : 13c1 :	96 ad	57 b6	72 5f	27 32	fe
1309 :	da c6	fe 51	a2 6e	6d 73	2a
13d1 :	73 48	dc bf	d1 d3	cd cd	26
13d9 :	af 30	bf d1	d3 cd	1d 79	dd
13e1 : 13e9 :	85 fe 5e dØ	Be 9d bf d1	b7 3f d3 b6	37 95 e5 66	ba 31
13e9 : 13f1 :	e5 57	e2 17	fa 3a	76 d5	24
13f9 :	f5 5e	09 7f	a3 a7	6c f6	67
1401 :	ab c1	34 85	36 29	d3 73	2d
1409 :	6b Ba	6c 53	a6 f2	da ea	82
1411 : 1419 :	ea ea ef 32	e1 b5 8a 6c	d9 d4 69 Øa	5b 3d 74 dc	cb c4
1421 :	d1 17	fó ab	Øe 75	55 40	13
1429 :	e6 d7	64 d1	87 2d	ae 97	1a
1431 :	e4 a8	d3 3a	1f Øe	a3 4c	2f
1439 :	ec 4e	1d 46	9e 1b	56 e5	44
1441 :	fa 55 d8 ec	f6 Ø7 2c f6	66 67 Øa 74		68 b6
1451 :	5d 5d	5d 5c	36 bb	3a 82	64
1459 :	9b 1a	42 9d	37 bb	26 Øb	46
1461 :	62 9b	42 74	de cØ	bb 6a	68
1469 :	e8 4d	8d 21	4e 9b	97 fb	97
1471 :	6b 8a 5e 41	6c 69 70 bf	Øa 74 34 2f		55
1479 :	5e ed	df 3a	17 cf		ae 2b
1489 :	ba df	8c de	71 7f	6a b2	54
1491 :	5b 53	79 dc	3a 8d	33 ai	bØ
1499 :	fØ ea	34 ce	c4 e1	d4 69	67
14a1 : 14a9 :	e1 b5 e2 68	bb e7 c3 56	57 ed bf f6		59
14b1 :	d7 57	57 57	Ød ae		bd
14b9 :	а9 се	aa ea	ec f2	Ba 1e	9e
14c1 :	ce 69	5c 76	7f 49		ec
1409 :	ea ea	ea e1	65 d9		09
14d1 : 14d9 :	3d 9c fd b7	d2 b8 64 2f	fb 3a fa f7		82 e8
14e1 :		cd 71	2a bf	b3 cØ	7d
14e9 :	2f ed	56 6e	e5 b5	fc 95	9d
14f1 :	1a 67	43 e1	d4 69	9d 89	ae
14f9 :	c3 a8	d3 c3	6a cf	f4 e8	48
1501 :	1c d8 b6 aa	bf ee f0 61	ae bf 67 61	97 d4 f9 ec	48
1511 :	b5 db	33 97	48 @p		· P2
1519 :	cb fa	ed cb	fd 35	c7 79	f2
1521 :	e5 66	1d 9c	56 15	dd Bf	b9
1529 :	43 2f	06 67			ce
1531 : 1539 :	57 ec 47 73	90 3P	a5 9e 6d 34	91 57 cd c2	d6 59
100/ 1	/3	20 60	- J-4		

```
1541
1549
1551
                                                                                                                                                                                                                              735688899068f103228819a95626e5721d094d533ffae00e0138001779d5567195b2a04493171d4c4c2616b2da26e62
                                                                                                                                                                                                                                                                                               e2
c5
                                                               29 dad3 de12 d111 bc bb bb bb 245 ced 22 d5404260 f e c 6 b9 40 a 25 d8 67 dd bb be 9 a 9 a dd 59 f d 6 b 9 d7 40 35 c 2 d2 a c e 1 6 B 57 e 1 2 a
                                                                                        9 d 6 9 9 9 5 b 2 e 4 a b a e e 8 0 e 4 d b d d f 2 c c b 8 7 6 1 2 3 8 b 5 2 7 a b b c b e a a d f f 2 c 0 5 0 a 7 5 3 d 9 1 5 4 b d 0 1 e 3 3 1 a b e 0 a 1 b 5 e 8 a 0
                                                                                                                                              78616571aa88093abef6eac479c8bd15d01d5904beb8fcfb9ee6416e2ed3c4eb77bba62a0b1adbfffe505225f5ecd4
                                                                                                                                                                                                  4550dff9bbc84fe91ddebb9dd0eff33112c16bb110b3fba3a3a3_45ee833317569a415bd4f2d1ff91bb0b7cddb424584c4eddddd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10
e2
38
       1559
                                                                                                                                                                                                                                                         26ff277779d76b07ba27fbbde03277279d37f8ac7c537ba8aa6c70b47f59d2576b35d56f62b1d57a1a1b5e2f7971245b
        1561
                                                                                                                   be 42 d7 d8 29 c18 9 47 f cd 57 92 97 d d f b d 55559 e 0 a 37 a 38 45 a 0 d c1 c 0 0 1 37 a 88 3 b a a a 98 6 d f d 8 57 3 6 2 0 1 1 9 e 7 0 f 5 c d 5 c f 9 3 c c 9 2 1
       1569
       1571
                                                                                                                                                                                                                                                                                              0826C36E404E1659CC5fef25207C96a32995011908fea87575E3b3af8fe144afC3eb8196ff7eea4C296
        1579
     1581
1589
       1591
     1599
15a1
       15a9
     15b1
15b9
        15c1
     15c9
15d1
       15d9
     15e1
15e9
       15f1
     15f9
16Ø1
16Ø9
1611
1619
1621
1629
1631
1639
1641
1659
1661
1669
     1671
1679
     1681
    1689
1691
1699
    16a1
16a9
16b1
    16b9
16c1
16c9
  16d1
16d9
16e1
  16e9
16f1
16f9
  1701
1709
1711
1719
1721
1729
1731
1739
1741
1749
1751
1761
1769
1771
1779
1781
1789
1791
1799
17a1
17a9
17b1
17b9
  17c1
17c9
17d1
    17d9
  17e1
17e9
                                                                                           de
cØ
3d
                                                                                                                                                                                                                               bc
a5
35
    1801
    1809
```

1811 1819 1821 f9422221bd79368d9676fc2d9744bebbd5575d52d1bb49f6632d9b662d713bf7db127db6626f50db66d77304e94bb8e27f2662344c394e44 215bb6665bd244697fe16452742996dc0885898461ff5223797d62d5728bbd749a7e6551c08e592d8e08d775b97de97588692de977bbc746 b576625641cd13565bdf698669e282025645b77a8bd55caaebddf326608e0b24aa9b15686623408362dc45578f655 90400fc47c527d02d368e33da7a22f6b63b7c9bcded65aa6949fde9e8053adbacb4b85ae009915ee133c186335f75 915c9957dd0a44e1b6c3d75d165f1d2969c1e666bb29ae10762d5bfb49ae7184970bb864283089895ede5b66ff 01 eaf574554441645cb23257ca7fb0835d57455de95fda7676ace265068a43476f5bb2f9679f9d34e67 10 1829 1831 1839 86 80 84 56 28 98 85 5f db 06552781774bbb669d67150bccda347480b4af5ac49bc62525bd907355d7bec3383cf82dc64bb610b01 1841 1849 1851 1861 1869 1871 1879 1881 d502d4938c52bddd7a09e265753aa75addd7d5755dabd4a77c2336b9555b2157357b88694a5ce2e83755d45addf9c2336b969a31e58b21f357b88694a5ce2e837555d45a 1889 1889 1891 1899 18a1 18a9 18b1 18b9 18c1 18c9 18d1 18d9 18e1 18e9 18f1 18f9 1901 1909 1911 1919 1921 1929 1931 1949 1951 1969 1961 1979 1981 1989 1981 1989 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1941 1949 1a11 1a19 1a21 1a29 1a31 1a39 1a41 1a49 1a59 1a61 1a69 1a71 1a79 1a81 68 1a89 bb ee 44 6c fc ad 1a91 1a99 1aa1 1aa9 1ab1 a3 c5 b6 1ab9 1ac1 1ac9 75 02 **b**7

```
74
5e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 76
18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5f
         1ae1
                                                                                                                                     fa
                                                                                                                                                                                      af
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3e
1f
71
07
54
1e
d3
dc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ь3
            1ae9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              81
56
c5
                                                                                                                                                                                         ea
56
d9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ca
1c
85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             67
d7
9e
         1af1
                                                                                                                                                                                                                                    2a
         1af9
                                                                                                                                  ad
67
fd
1e
57
         1601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          fb
                                                                                                                                                                                         2a
9d
af
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a9
7d
b5
            1609
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9993 c6b26666e99f6dd45e114536e6666634f3 cd e711d6 cfb94ddeff300 11d12 cdf5e5c236dc78ab66bf3f5e04d02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           de 6 a 2 e 3 e e e 5 a f d 2 d d e e 2 5 8 5 4 3 5 a f 9 e 8 d 6 c 6 f f 7 a 8 3 c f d 6 6 6 c 7 f 6 f 9 e 8 d 6 c 6 f 7 a 8 3 c f d 6 6 6 c 7 f 6 f 9 f 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ae
f3
d5
70
30
45
      1511
1519
                                                                                                                                                                                                                                                                                          ea4 e42 a24 d7147 63 d23429 e35 25 655 5627 e62 dd c4 ee6 b2 4173 67 f7 e82 e65 f52 ff ff 83 1 bb 92 e49 55 50 bb 95 485 b7 d5 f55 b7 d55 b7 d
            1621
                                                                                                                                                                                            dB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  deff 300 d48 1 28 9 e 4 d 27 7 b 9 b 5 9 9 e f 4 5 8 a 5 7 a 6 5 3 c 9 c e 7 8 b 3 f 5 c 8 5 5 8 5 8 5 8 5 8 6 6 1 4 0 2 4 4 0 1 9 4 f 3 9 f 6 9 a a d e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a6
28
e1
8a
95
d3
72
c6
df
      1b29
1b31
                                                                                                                                                                                   be 86 cdb 815 79 f 0 f 2 f 60 2 e 54 5 cf 1 d5 3 7 7 5 f e 2 f 60 2 e 54 5 cf 1 d5 3 7 7 5 f e 2 f 64 6 f 64 9 f e 48
                                                                                                                         e8 f e8 f o 2558 e da 16 f o 2555 a e d 55 a e d 55 a o 2558 e da 16 f o 2
         1639
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          b5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    56
cØ
      1541
1549
         1651
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ad 96 7e ea 92 75 7e 15 b7 52 Øf 8e 71 4f 6c 67 53 8Ø
      1559
1561
         1669
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           528d1537535c9aab5ff10f19fd4abb203e579e65b
      1671
1679
         1681
      1689
1691
         1699
      1ba1
1ba9
         1661
      1669
16c1
         1bc9
   1bd1
1bd9
         1be1
   1be9
1bf1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    58
d5
1d
         1bf9
      1001
      1009
   1c11
1c19
1c21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    c2
Øf
38
   1c29
1c31
1c39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ba
dØ
44
3b
68
7e
3c
ff
3a
f6
87
7c
Ø8
   1c41
1c49
1c51
                                                                                                                                                                             1c59
   1c61
1c69
   1c71
1c79
      1c81
      1c89
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1c91
1c99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           bc af ee 5 1 2 3 5 3 7 1 e 5 6 b 6 5 5 d 7 4 d 5 e 5 d 7 4 8 c 1 7 4 8 c b 4 7 c b 6 3 7 4 6 5 e 6 d 7 4 6 5 e 6 d 7 4 6 5 e 6 d 7 4 6 c b 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7 6 d 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 78
43
99
57
Øc
eb
29
1b
36
99
5c
77
ff
6f
37
04
72
f9
      1ca1
   1ca9
1cb1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bc 8d eff f85 dbb3 ce1 fec2 f f bdd dbf ad bb3 ce1 fec2 f f bdd dbf ad drag bc2 ac6 dc3 dc4
      1cb9
   1cc1
1cc9
      1cd1
      1cd9
   1ce1
   1ce9
   1cf1
1cf9
      1dØ1
      1d09
   1d11
   1d19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dd d8 8d 9a 4e 23 14 7f 40 0b 16 77 90 a4 b3
   1d21
   1d29
   1d31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ee
13
be
                                                                                                                         c1
Ø2
   1d39
                                                                                                                                                                             dd
b5
2b
de
53
c1
dd
36
6b
37
8c
   1d41
   1d49
                                                                                                                            ce
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     çf
bØ
55
   1d51
                                                                                                                         60
6c
ae
a9
a7
fd
   1d59
   1461
                                                                                                                                                                                                                                       86
2b
5e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     56
4d
bf
   1d69
   1d71
   1479
                                                                                                                         f6
ef
42
                                                                                                                                                                                                                                       2a
e9
3d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bf
cd
9d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a9
dd
   1d81
1d89
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ba
1d91
                                                                                                                                                                                                                                       65
ff
5b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 34
c5
4a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     e4
94
   1d99
                                                                                                                         34
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           d7
1da1
                                                                                                                                                                                6f
                                                                                                                                                                                                                                                                                             6d
72
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28
2f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               be
7d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5c
```

d7 1db1 5b 61 57 65 90 02 ca 1db9 50d625829ad8d71914369f0ef613775dbc14fef91cad85def6ae13a31318bad85765b15db62857ef933662945a 37c6f01fc944dbefb797d717d6ef57aa2f91e71cb7d1ded15785bb1a796f2c97f379317cccf6c024f5f38033 07 Be dc f6 6e d4 f8 bf aa 5d 1dc1 BB e6 18 1dc9 1dd1 ed be b9 1dd9 6a be a6 9d 6d 15 45921241c7c6eaabe1143de6a797262b17475eb179a8e931d75e5546a1be82c1ad309c3582ce9f2ca29448b d2e31372f529e73a3742553c9d8de7752 54873bd892b976cfb160c87a4802ed6ff48f88d7e314b6be7bd9659ed6b46fea5366692a7207a5ba 1de1 1de9 1df1 b555912a955409533d9f532f82bf2f26251fe85c8ee158bf4d2a9ed27bdaede6d3345fbb3a66a15e4466c27f99 1df9 1001 1e09 1e11 1019 1e21 1e29 1e31 1e39 1e41 1e49 1e51 1e59 1e61 1e69 1e71 1e79 1e81 1e89 1e91 1e99 1ea1 1ea9 1eb1 35 8e e7 59 fd 2f 1eb9 1ec1 1ed1 8c 67 a4 2f 36 49 4e 4d b8 2f c6 14 8a 1f 3d 1ed9 1ee1 89 bØ df 79 79 3b 51 1ee9 1fØ1 1609 67 88 15 1f11 1f19 1f21 Ba5b74bd14169a598a86f3951eefd1789c51407d8 1f29 1f31 1f39 e3 a8 e4 95 f2 2e d4 e8 97 1f41 1f49 1f51 1459 e36793075abc54286ab2748f870e 1f61 1f69 1f71 1f79 1f81 bc 91 f2 8b 37 a5 f6 e7 6f 19 e3 de 96 f1 8f 1f89 1f91 1f99 1fa1 1fa9 1fb1 1fb9 1fc1 1fc9 1fd1 1fd9 1fe1 c4 46 a8 1fe9 1ff1 1ff9 d8 96 48 2001 2009 2011 cd d1 d1 9d ff 16 2021 2029 2031 60 a1 9b 2039 2041 c2 66 9a db 82 c3 59 51 64 6f af 51 27 2051 2059 63 7a 49 51 2061 d1 4a Ød 2069 16 ea 20 88 6d f5 3Ø 2e 44 2071 eb 37 86

9a 42 2081 22 88 6d 60 62 bb 2089 319156bd3361515157b2cdb38e6437162dde987377656da98aeb7377c23abb52d1977d91d8f7b86a57f38ccc9ff461d7c2 a225 f 3 e 6 d c e a 7 b f 1 c 2 1 a c c 2 9 5 4 b 6 8 8 d b 7 a b 5 a b f a 8 2 d 7 e f 9 d @ 2 e c d 8 b 4 d 5 b f 2 9 6 4 7 5 6 8 b a 2 d 7 a 9 4 a 3 1 b f b f b 9d1917ade242cee88826066915db1d55583decf1654846a662f1b63b5498abcd33b220ab16dd43437e226b49f 915160d764ac49f2f09bb061937685569fed50fae86d549f7c3e852a9905fb8b1ce78237826e912eaa29f21eb6add .94099dd36860e6ebd595706bfc783257e965da86dc06637dbbf6a328a342416c31965d3acd3119e7a6891 2091 C9 3d 2d 31 8b 7b 6b f9 C2 f8 4b 8b 98 2099 ee 1d 20a1 20a9 fa 92 c3 b6 54 59 bf 20b1 c5 89 65 70 65 13 20c1 20c9 20d1 20d9 20e1 20e9 bae686865754d12eb9b2bfce88d6274c594b9d69f799d8 be87544553be465556c000915ed44fa829c40f0e092e192b92d 20f1 20f9 2101 55bedca886d9ae584fc59fbc600feb4690430dad35c194d7880d99a0ea6317d55af64d5c7 2109 2111 2119 2121 2129 2131 2139 2141 2149 2151 2159 2161 2169 2171 2179 2181 2189 2191 a3 6a 5e 2199 21a1 21a9 e8 5b ea 3d 43 96 21b1 21b9 21c1 21c9 21d1 21d9 d5 5e ea ea e3 Ø9 21e1 21e9 21f1 21f9 b9633b81630648b255dad337e537a6b8edd1dBaff79f68 2201 2211 2219 2221 2229 2231 2239 2241 2249 d2 da 57 ce 12 ff Øe f9 e2 21 de 25 45 2259 ab 88 2261 2271 9a Øb 29 9Ø 93 Øe 2279 2281 2289 2291 22a1 22a9 22b1 ba cd 8d 76 84 84 49 45 65 c7 43 fa 98 2b da 3e b2 22b9 22c1 22c9 22d1 22d9 22e1 22e9 22f1 22f9 30 5e 9b cd dd 90 10 d7 b6 d3 42 26 2301 2309 Ø1 7a d9 cb 9b Be 2321 2329 6d 82 d9 Øc 51 f6 69 51 cØ 2331 46 e7 95 5b 35 34 5a c3 b1 e7 cf 54 2339 f7 1f ee 2b 3d 2341 54 51 Ba 16 a5

Listing. »Basic-Maker« (Fortsetzung)

2351 :	88 3d	77 9b	d6 57	6B c3	1a
2359 :	47 be	8b 47	aa 34	b1 51	81
	a3 d5	Ød 65			e7
2 TO 1 TO					
2369 :	28 a5	d6 57	98 c3	49 5e	86
2371 :	8b 49	4a 34	b1 51	a4 a5	3d
2379 :	10 cb	b3 5b	7f 64	6b 29	e2
					8e
2389 :	da 31	09 0b	1d Ød	4b d8	b9
2391 :	b1 4b	f3 fB	39 30	95 Ze	CC
		28 Øc			
	61 9e				be
23a1 :	6d 66	2a 5c	c9 1e	28 27	d4
23a9 :	e9 Ø2	a5 cc	91 e2	82 7d	cb
23b1 :	40 54	b9 92		4f f9	53
23b9 :	81 52	e6 48		3f a8	9d
23c1 :	Øa 97	32 47	8a Ø9	f5 41	58
23c9 :	52 e6	48 f1	41 3d	98 48	dØ
23d1 :	fa 80	MARKET THE	15 b5	98 62	a5
23d9 :	eØ 3a	83 df	79 9c	78 18	42
23e1 :	3c 73	17 Ø1	fe 67	29 b8	fe
23e9 :	Ø3 35	cØ 7c	e8 a9	f5 c1	7e
23f1 :	5b 59	8a ec	30 62	eØ 3a	47
23f9 :	83 df	07 1e	06 Of	1d 5d	fa
2401 :	86 Øc	5c Ø7	5f 47	77 94	bd
2409 :	35 79	73 20	5f f1	C6 44	05
2411 :	e5 81	9b 3Ø	18 9c	a7 d7	58
2419 :	Ø5 6d	66 2b	bØ c1	8P 80	1c
2421 :	eb 35	94 31	70 19	73 ea	66
2429 :	6e 54	31 70	1a 07	d4 e3	11
2431 :	a8 62	eØ 35	b5 94	31 70	8f
2439 :	1f 36	7d 4d	cd 4e	3a 86	c2
2441 :	2e Ø3	fa 9a	ca 18	b8 Øf	71
The state of the s					
2449 :	f4 cf	a9 b9	a9 c7	6a fa	34
2451 :	C6 4C	Ø3 a4	99 cb	01 88	aØ
2459 :	f7 d3	e4 98	b8 Øe	07 ea	7c
2461 :	18 b8	Of bd	3e a7	1d 43	6d
2469 :	17 Ø1	a4 7d	4e 3c	ce fØ	bd
2471 :	2e 54	31 70	1e 29	f5 38	97
2479 :	ea 18	b8 Ød	d1 f5	38 ea	c3
2481 :	18 68	Øf 50	fa 9c	77 d3	dd
2489 :	e4 c0	3a 49	9c b0	18 a8	86
2491 :	be 7d	24 c5	cØ 70	4f 50	3d
2499 :	c5 c0	7d e9	f5 38	ea 18	58
			71 e6	77 81	35
	P8 @q				
24a9 :	72 a1	8P 88	dd 1f	53 Be	20
24b1 :	al 8b	8Ø f5	Øf a9	c7 7c	4d
24b9 :	fa 4c	03 a4	b1 2c	14 63	c2
	5c 27	5e 19	2c Ø6	28 a9	53
24c1 :					
24c9 :	cb Ø1	91 3e	fØ 20	7e 19	7d
24d1 :	26 Ze	03 25	15 25	b6 68	9a
24d9 :	4b aa	9c 7d	df e1	92 c4	31
24e1 :	bØ 51	8d 7Ø	9d 78	64 bØ	3c
24e9 :	18 a2	a7 2c	06 44	fb c0	b6
24f1 :	68 4d	c5 a2	bb Øc	1a 7a	3f
24f9 :	Ø2 5a	d7 77	fd 32	65 da	ca
2501 :	34 25	d3 ef	26 4b	41 6e	59
2509 :	2d 20	7f 4c	98 1f	7b 8e	3d
2511 :	62 eØ	3a f3	df 7c	d2 55	c8
2519 :	e5 cc	B1 b3	90 62	eØ 39	4d
2521 :		a8 ed		b3 4d	f3
	A COLUMN TO A COLU			The state of the s	O Comment
2529 :	3d Ø1	2c dd	f5 47	6a Ø6	fd
2531 :	ce 41	8P 80	e6 9e	fa 67	b1
2539 :	68 cf	48 06	27 26	6b 84	b6
2541 :	f7 d3	3b 5Ø	3e 4e	39 Bb	4d
2549 :	8Ø e6	9f bb	d9 c8	31 70	25
2551 :	1f 28	f5 Øc	5c Ø6	a1 f5	ec
2559 :	38 ea	18 b8	0e c0	fa 9c	30
2561 :	75 Øc	5c Ø7	b8 3e	a7 1d	2b
2569 :	f7 63				e8
2571 :		Ø3 e7	9e a1	8P 80	72
2579 :	ea 4f	a9 c7	50 c5	cØ 79	97
2581 :		e3 be	fc 9d	a5 76	03
2589 :		5c 24	2e 11	48 37	d1
2591 :	ae 53	eb 82	b6 b3	20 6c	96
2599 :	e4 19	cb Ø1	8a 8b	ed 9f	19
		CØ 74	4f 7d	b3 ed	36
25a9 :		Ø3 7Ь	15 3e	b8 2b	C6
2561 :	6b 32	06 ce	41 9c	bØ 18	7d
25b9 :		f1 7b	46 2e	03 a0	cf
25c1 :	7b ef	17 b5	23 5c	13 eb	ea
25c9 :		b3 20	6c e4	18 68	57
25d1 :	Ød Ø3	df 5c	48 33	5c Ø7	81
25d9 :		9f 5c	15 b5	98 66	75
25e1 :		5c 22	9Ø 7c	e7 29	fB
25e9 :		5b 59	86 2e	03 89	ba
25f1 :	45 f5	c4 81	e5 a7	c8 Ø5	5b
25f9 :	61 63	18 68	Ød d1	ea 18	64
2601 :		50 fa		c3 91	60
2609 :		ae 4f		17 Ø1	ff
2611 :		ca 18	68 Øe		32
2619 :	4d ca	86 2e	Ø3 Ød	65 Øc	79

```
2621
                                                                                                              756664d76c174ebc377949c2277b9876ff4bb65871le6632f5a9826217be334b8985c458667766592fd89816e2524689a16e25267bb
                                                                    80
d3
15
                                                                                                                                                                    b1
c0
60
   2629
2631
                                 a1179b763129a1937f18e0e243391b2c8457be61da64bdd33c182ea45fd4118a3837b131e2ddd9ff71945819d93394eefffa
                                                 867880107776b87044c213172e07c2983c825f7cb40444d2a842e35d5db2b75db2b7caf1825ee881c4fbf7
                                                                                                                             471cd25f9b7cd1577d90f9a99b94e9a1122a6bd77f00c1992c68c229ce1405ac0c2bb9ac5f1688088631b948e966bc7cbeee2
                                                                                                                                            17df140cdeee9cee848be03383a804cc5709f6cdbc51150004483a8568d687140f1f60dea57eaa8e9150994884c7c3552896ee2877f6
    2639
                                                                                                  be a7 31
   2641
2649
                                                                1e
91
4e
3a
c4
28
    2651
    2659
                                                                                               bf5ca74133c418e8e9cb93aeccb151befea3b89ecc830973c23384e640bd566428ece98e6904c27728ef537973de077bd9ccfb577e1
   2661
2669
    2671
                                                                                                                                                                   697 cc7 a55d63756679524456327566333446c454466a879065
   2679
2681
    2689
   2691
2699
    26a1
   26a9
26b1
    26b9
  26c1
26c9
   26d1
   26d9
    26e1
  26e9
26f1
26f9
  2701
2709
2711
  2719
2721
2729
  2729
2731
2739
2741
2749
2751
2759
 2761
2769
2771
2779
2781
2789
 2791
2799
27a1
27a9
27b1
27b9
27c1
27c9
27d1
                                                                                                                                                                  6e
db
fØ
68
27d9
27e1
27e9
                                                                                                                                                                  1cd1db70ef5ecd3f534b7e7b7344b072db596722db241
27f1
27f9
28Ø1
 2809
2811
2819
 2821
2829
2831
 2839
2841
2849
2851
2859
2861
2869
2871
2879
2881
2889
2891
2899
28a1
28a9
28b1
28b9
28c1
28d1
28d9
                                                                                                                9d
                                                                                                                                                                  ba
```

2849 7172c73cba8fc4631eee09993370ee785fc829cb5d4d0f636b4bde66b100db5fa5c24ddfc770ebbdd775544afee66f 7e 3f e3 17 9b b9 670b0db9b5d1cf37335d6668888c00880e394f52151a4e665cb5160b6ad66c6d6085b584a36f0873ea0d775eeb44aff 992 e8 c 5 4 e d c C 8 8 0 1 1 5 5 5 C d b b 8 9 c 8 a 8 9 9 e 9 f c 8 f b 1 c 3 a e 5 2 f 6 5 8 5 8 c 2 2 c 5 a 0 1 0 0 e a 7 c 3 1 d d 2 f 5 5 1 d d 8 e e 5 be732eadee6a0f9de536c6655688108d2a0f488bc1b4d55d602f99c2ab61b16b5d6084752ca532d8ef0bb6687747eeffe48 df4f5b6e35f6ab47327555c2770ffc7cf53f600330c216426b5c6c6b8 2901 a6 3c 2911 2919 78 fb f5 d7 50 3d 2bf35757387c017f2f95555b6b2ef2bfef930f13348a4289ed6352bd67b56a4710fa96a9695e493dd3558dd87bd 2921 2929 2931 2939 0bb9e7e2f2631133770f39d2f9f50f60f69389a637b5cd8db5e86858a5821efb59bbc336aa7ee1dd8 6f f0 73 57 91 e9 3b 9d Bf 33 19 07 6c 33 66 ab 25 5 ab 8 13 44 33 da 45 1 df 43 1 7 9 5 3 7 8 cd 2941 2949 2951 2951 2959 2961 2969 2971 2979 2981 2989 2991 2999 29a1 29a9 29b1 29b9 29c1 29c9 29c9 29d1 29d9 29e1 29e9 29f1 29f9 2919 2a01 2a09 2a11 2a19 2a21 2a29 65 cØ 8a 26 65 4b ad 2a39 2a39 2a41 2a49 2a51 2a59 ca Øb da 31 f2 d4 2a59 2a61 2a69 2a71 2a79 2a81 2a89 be 31 88 73 38 2a91 2a99 2aa1 2aa9 03 6e 61 ea ae 27 72 13 2d 4f 74 da 84 c3 bb 20 80 2ab1 2ab9 Zac 1 2ac9 2ad1 2ad9 2ae1 2ae9 cc d4 68 1e 052 ecf 40 ef 20 77 77 b1 4e 4e 2af1 2af9 2bØ1 2b09 2b11 2b19 2b21 2b29 2b31 dd 5a 4f 68 b3 f3 c7 23 Øb 5d 2b39 2b41 2b49 2b51 2b59 2b61 2b69 2b71 2b79 bf de de ba dc 81 2681 2b89 2b91 ab ea 98 9d ed ed cc e4 e4 Øf 6f b8 27 27 ed ff 27 0f 93 b1 2ba1 63 d8 27 ef 6f 2ba9

2bc1 :									
ZDC1 :	-							74	
	cB			69		7b	fb	74	
2bc9 :		e4 e		ed	e 4	ed	e4	fB	
2bd1 :	ed	e4 e		ed	e4	ed	e4	dØ	
2bd9 :	e8	Øa 5	9 18	PB	Øf	fa	dc	c9	
2be1 :	c7	bf b	1 fe	e9	df	aa	77	Øb	
2be9 :	ea	9d f	a a7	7f	a4	ef	32	97	
2bf1 :		da 8		c1	80	a5	91	a4	
2bf9 :		8Ø f		98	f7	f6	3a	c7	
		79 7		70	79	70	79		
2c01 :							100	81	
2c09 :		79 7		70	79	70	60	d6	
2c11 :		64 6		34	c2	66	3d	41	
2c19 :	fd	8d 6	3 fa	c7	f5	8f	eb	57	
2c21 :	1f	d6 3		74	58	fe	b1	'2b	
2c29 :	fc	05 2	c 8c	5c	07	fa	dc	e8	
2c31 :	c7	bf b	1 ac	74	58	fe	bi	f4	
2c39 :		63 f		f5	8f	eb	14	69	
2c41 :		3f 6		Øf	68	f6	4a	c9	
2c49 :		c6 3		a7	32	07	fd	85	
2c51 :		39 4		eØ	66	CC	24	22	
2c59 :		41 c		f6	7b	eb	3b	13	
		1f d			54	06	27	99	
				67					
2c69 :		f5 c		59	88	11	c5	12	
2c71 :		42 6		10	16	49	b6	c3	
2c79 :		38 4		86	Øc	5c	07	84	
2c81 :		7b e		91	a8	9a	8f	fa	
2c89 :		65 4		8a	b 4	9f	CØ	83	
2c91 :		8b 2	4 Ø8	e2	d4	62	4e	5a	
2c99 :	dc :	24 2	e 16	ef	Øe	dc	15	83	
2ca1 :		60 dl		44	49	c5	af	cØ	
2ca9 :		db 5		f1	27	16	a6	96	
2cb1 :		6d a		6d	e9	cd	5d	58	
2cb9 :		Ze d		2e	aa	71	df	60	
2001 :		6c 8		db	54	90	22	68	
2009 :		5b 8i		1 f	Ød	91	a8	25	
								b1	
2cd1 :		Bf 11		43	68	Ba	Ь4	70.00	
2cd9 :		CØ 4		a4	af	75	01	43	
2ce1 :		25 Ø		26	b2	47	ca	d4	
2ce9 :		97 0		76	6b	be	36	39	
2cf1 :	cb .	a5 b	4 76	67	ca	03	21	a6	
2cf9 :	ef	bd bl	24	1e	cf	b 4	70	40	
2dØ1 :	ee	12 1	66	ь3	f1	cb	b4	ef	
2d09 :	c5 :	2e 8	5b	9b	4d	6d	47	9c	
2d11 :		bb 90		80	98	48	53	93	
2d19 :		ad 04		cf	45	dd	a4	51	
2d21 :					94		23		
				cf		06		86	
2d29 :		78 40		78	5b	5a	08	57	
2d31 :		7e 8t		49	ec	38	46	f9	
2d39 :		ae co		2c	98	50	a4	cf	
2d41 :		61 d	7 70	ec	d7	66	bb	90	
2d49 :					66				
	e3 (6c ba	a 5b	47	00	7b	60	d3	
2d51 :		6c ba		61	07	7b b3	60 ed		
	32		e7					d3	
2d59 :	32 1c	1e ft 3b 42	e7	61 b6	Ø7 b4	68 68	ed da	d3 87 a4	
2d59 : 2d61 :	32 1c 3 51	le fi 3b 42 Ba c	e7 2 c4 5 84	61 66 4c	Ø7 b4 f6	68 68 60	ed da 62	d3 87 a4 bd	
2d59 : 2d61 : 2d69 :	32 1c 3 51 (3d -	1e ft 3b 42 Ba c3 f7 et	e7 2 c4 5 84 6 61	61 66 4c Øf	07 b4 f6 04	68 68 68 66	ed da 62 b4	d3 87 a4 bd 1f	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 :	32 1c 3 51 8 3d 6	1e ft 3b 42 Ba c3 f7 et da 51	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61	61 66 4c Øf c2	Ø7 b4 f6 Ø4 26	68 68 60 66 66	ed da 62 b4 35	d3 87 a4 bd 1f 7e	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 : 2d79 :	32 1c 3 51 8 3d 6 68 6	1e ft 3b 42 8a c3 f7 et da 5: 9c 3t	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61 6 35	61 66 4c Øf c2 de	07 b4 f6 04 26 4c	68 68 60 66 66 66	ed da 62 b4 35 48	d3 87 a4 bd 1f 7e d2	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 : 2d79 : 2d81 :	32 1c 3 51 6 3d 6 68 6 14 6	1e ft 3b 42 Ba c3 f7 et da 5: 9c 3t	e7 2 c4 3 84 6 61 6 61 6 35 6 62	61 66 4c Øf c2 de bb	07 b4 f6 04 26 4c b9	63 68 cØ 66 65 28 62	ed da 62 b4 35 48 d4	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 : 2d79 : 2d81 : 2d89 :	32 1c 3 51 6 3d 6 68 6 14 6 68 6 a3 6	1e ft 3b 42 8a c3 f7 et da 5: 9c 3t 6f et	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61 6 35 6 62 a 8d	61 b6 4c Øf c2 de bb ee	07 b4 f6 04 26 4c b9	63 68 cØ 66 66 66 62 62	ed da 62 b4 35 48 d4 c5	d3 B7 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 :	32 1c 3 51 6 3d 6 68 6 14 6 68 6 a3 6 ef	1e fl 3b 42 8a c3 f7 e4 da 5: 9c 3t 6f e4 68 da	e7 2 c4 3 84 6 61 6 61 6 35 6 62 8 8d 6 65	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27	07 b4 f6 04 26 4c b9 b6	b3 68 cØ b6 bb 28 b2 b2 cd	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d99 :	32 1c : 51 : 3d : 68 : 14 : 68 : 68 : 68 : 67 : 93 :	1e fl 3b 4: Ba c: f7 et da 5: 9c 3t 6f et 68 da ec 8c 2a 14	e7 2 c4 5 84 6 61 6 35 6 62 8 8d 6 65 4 Øc	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51	07 b4 f6 04 26 4c b9 b6 0e b4	b3 68 cØ b6 bb 28 b2 b2 cd ac	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d99 : 2da1 :	32 1c 51 3d 68 14 68 68 68 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	1e ft 33b 42 8a c3 ff7 et 45 7c 3t 66 et 668 da 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61 6 35 6 62 8 8d 6 65 9 86	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73	07 b4 f6 04 26 4c b9 b6 b4 5c	63 68 66 66 66 67 67	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d99 : 2da1 : 2da9 : 2d	32 1c 51 3d 68 14 68 68 68 67 68 68 64 64 64	1e ft 33b 42 8a c3 ff7 et da 5: 9c 3b 66 et 668 da ec 8c 22 7c fd 00	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61 6 35 6 62 8 86 6 65 1 65 8 88 8 61	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73	07 b4 f6 04 26 b7 b6 b4 5c e3	b3 68 66 bb 28 b2 b2 cd ac 6f 95	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d91 : 2d91 : 2d91 : 2d91 :	32 1c : 51 3d : 68 14 : 68 68 : 68 69 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 :	11e ft	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61 6 65 6 62 8 86 6 65 8 88 8 61 8 7	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 be	07 b4 604 24 bb6 b4 5c3 fe	b3 68 b6 bb 28 b2 b2 cd ac 65 76	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d71 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d99 : 2d91 : 2d99 : 2da9 : 2da9 : 2db1 : 2db9 :	32 1c : 51 3d : 68 14 : 68 68 : 68 69 : 68 93 : 68 93 : 68 94 : 68 94 : 68	11e ft	e7 2 c4 5 84 6 61 6 35 6 62 8 8d 6 65 4 Øc 8 88 8 61 8 7 7 43	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 be 15	07 b4 f6 04 26 b9 b6 b6 b5 e3 e9 b	63 68 66 66 66 68 62 62 62 64 65 64 67 64	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23 4d	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75	
2d59 : 2d61 : 2d67 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d99 : 2d99 : 2da1 : 2da9 : 2db1 : 2db1 : 2db1 : 2db1 :	32 1c : 51 3d : 68 68 64 68 64 68 64 68 64 68 64 68 64 68 64 64 68 64 68 64 68 64 68 64 68 64 68 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	11e ft	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61 6 62 8 86 6 65 6 88 8 61 6 65 7 43 7 32	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 be 15 3d	07 b4 f6 04 26 b9 b6 b4 5c 3e 9b 10	63 68 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23 4d e8	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d81 : 2d99 : 2d91 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d61 : 2d69 : 2d	32 1c : 51 3d : 68 68 64 68 64 68 64 69 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	11e ft	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61 6 62 8 86 6 65 7 62 8 86 6 65 7 43 7 32 6 69	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 15 15 3d 37	07 b4 f6 04 26 b9 b6 b4 5c fe 9b 10 7f	538606 5606 5606 5606 5606 5606 5606 5606	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23 4d e8 80	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d81 : 2d99 : 2d91 : 2d99 : 2d61 : 2d69 : 2d69 : 2d61 : 2d	32 1c 51 3d 68 14 68 a3 ef fe 44 42 4e 3d 68 42 4e 7e 42 4e 3d 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	1e ft	67 2 C4 64 64 64 65 64 65 64 65 64 65 64 65 64 65 64 65 64 65 64 65 64 65 64 65 64 65 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 be 15 3d 37 Ø3	07 b4 f64 26 4c b9 b6 eb4 5c3 epb 10 7f eb	63 68 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23 4d e8 80 f7	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 9b 74	
2d59 : 2d61 : 2d67 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d99 : 2da9 : 2da9 : 2da9 : 2da9 : 2db1 : 2db2 : 2dc9 :	32 1c 51 3d 68 14 68 a3 ef fe 44 42 4e 3d 68 42 4e 7e 42 4e 3d 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	1e ft	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61 6 62 8 86 6 65 7 62 8 86 8 87 7 7 32 7 7 32	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 15 15 3d 37	07 b4 f6 04 26 b9 b6 b4 5c fe 9b 10 7f	538606 5606 5606 5606 5606 5606 5606 5606	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23 4d e8 80	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d81 : 2d99 : 2d91 : 2d99 : 2d61 : 2d69 : 2d69 : 2d61 : 2d	32 1c 51 3d 68 14 68 a3 ef fe 44 49 92 4e 3d 92 49 92	1e ft	e7 2 c4 5 84 6 61 6 61 6 62 8 86 6 65 7 62 8 86 8 87 7 7 32 7 7 32	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 be 15 3d 37 Ø3	07 b4 f64 26 4c b9 b6 eb4 5c3 epb 10 7f eb	b3 68 c0 b6 bb 28 b2 cd ac 6f 95 74 d fa 92 a0	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23 4d e8 80 f7	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 9b 74	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d81 : 2d99 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d61 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d	32 1c 51 3d 68 14 68 64 93 64 7e 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	1e ft	e7 2 c4 5 84 6 61 6 35 6 86 6 61 7 43 7 43 7 43 7 43 7 43 7 43 7 43 8 47 8 47 8 47 8 47	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 be 15 3d 37 03 18	07 b4 f64 26 4c b9 b6 b4 5c e3 feb 10 7f eb 3e	b3 68 c0 b6 bb 28 b2 cd ac 6f 97 4d fa 92 a0 ba	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23 46 e8 80 f7 19	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 96 74 68	
2d59 : 2d61 : 2d69 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d99 : 2d91 : 2da9 : 2da9 : 2da9 : 2da1 : 2da9 :	32 1c 51 3d 68 14 68 68 67 93 68 93 68 94 42 42 42 42 42 42 43 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	1e ft	e7 c4 5 84 6 61 6 35 6 88 6 61 6 65 6 88 6 61 6 7 6 88 6 61 6 7 6 88 6 61 6 7 6 88 6 61 6 7 6 88 6 61 6 61 6 7 6 88 6 61 6 7 6 88 6 7 6 7 6 88 6 7 6 7 6 88 6 88 6 7 6 88 6 8	61 b6 4c 0f c2 de bb ee 27 51 73 be 15 3d 37 03 18 3c	07 b4 604 24c b9 b6 b4 5c fe 9b 10 7f eb 398	53 68 60 56 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23 4d e8 80 f7 19 31	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 9b 74 68 b8	
2d59 : 2d61 : 2d67 : 2d77 : 2d81 : 2d81 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d41 : 2d69 : 2d61 :	32 1c 51 3d 68 48 49 42 49 42 49 42 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	11e ft.	e7 2 c4 5 84 6 61 6 35 6 86 6 65 6 88 6 67 7 43 7 32 6 68 6 7 43 7 32 6 68 7 43 7 32 7 32 7 32 8 64 8 64 8 65 8 65 8 7 43 8 7 64 8 7 64 8 7 64 8 7 64 8 7 64 8 7 64 8 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 be 15 3d 37 03 18 3c 51 c1	07 b4 66 64 26 b6 b6 b6 b7 e6 53 e7 e6 53 e7 e6 53 e7 e6 53 e7 e6 53 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7	b3 68 c0 b6 bb 28 b2 cd ac 6f 95 76 4d fa 92 aba 50 d7 86	ed da 62 b4 35 48 d4 c5 77 fd fc 61 23 48 89 f7 19 31 06 9e	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b 74 68 b8	
2d59 : 2d61 : 2d67 : 2d79 : 2d81 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d61 : 2d69 : 2d61 :	32 1c 51 6 3d 68 68 68 68 69 6 69 6 69 6 69 6 69 6 6	1e file file file file file file file fil	2 c4 3 64 6 61 1 3 5 6 62 8 84 8 84 8 84 8 84 8 86 8 88 8 8 8 8	61 b6 4c Øf c2 de bb ee 27 51 73 be 15 3d 37 03 18 3c 51 c1 31	07 b4 f6 04 26 b6 b6 b7 feb 38 53 f5 01	b3 68 c0 b6 bb 28 b2 cd ac 6f 05 76 da 50 d7 86 11	ed da 62 b4 35 48 d5 77 fd fc 61 23 4d e8 80 f7 191 306 9e c1	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b 48 bd	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d99 : 2d91 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d61 : 2d69 :	32 1c 1 51 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	11e ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ff	2 c4 3 64 1 61 1 61 1 62 1 63 1 65 1 65	61 b6 4c 0f c2 de bb ee 27 13 be 15 3d 37 03 18 51 51 51 4d 4d 4d 6d 5d 6d 7d 6d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d	07 b4 604 26 b5 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	b3 68 c0 bb 28 b2 b2 cd ac 65 76 d f 92 b2 50 78 b11 8c	ed da 62 b4 35 48 d5 7 fd c61 23 4d e8 80 f7 19 10 9e c1 ae	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 75 9b 74 68 b8 2d 8b	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d71 : 2d89 : 2d89 : 2d99 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d69 : 2d69 : 2d61 : 2d69 :	32 1c 1 51 4 68 68 6 68 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6	11e fff ff f	2 c4 3 64 6 61 6 61 6 61 6 62 6 63 6 64 6 65 6 75 6 75	61 b6 4c 0f c2 de bb e2 751 33 37 03 18 351 31 4d fc	07 b4 604 26 b5 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	b3 68 c0 bb bb 28 bb c a c6 f 57 64 f a 2 a b a 5 d 7 8 f a 2 b a 2 b a	ed da 62 b4 55 48 c5 77 fd fc 61 23 de 8 80 f7 19 31 06 c1 ae 61	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 75 9b 48 b8 eea 8e	
2d59 : 2d61 : 2d67 : 2d77 : 2d81 : 2d81 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d41 : 2d69 : 2d61 :	32 1c 1 51 1 68 6 68 6 68 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1e ft	2 c4 5 64 6 61 6 61 6 62 6 63 6 63 6 63 6 64 6 64	61 b6 4c 0f c2 de bb ee 27 51 73 13 be 53 37 03 18 3c 51 13 4d fc 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	07 b4 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	b3 68 c0 bb 28 cacf 05 74 da 20 bb 20 cacf 07 4 da 20 bb 20 cacf 07 4 da 20 bb 20 7 4 da 20 bb	ed da 622 b4 354 48 c5 77 fd fc 61 23 48 80 f7 19 31 00 e c1 ae 61 78	d3 87 a4 bd 1f 7e c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b 8b 8b 8b 9e ea 8b	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d91 : 2d91 : 2d91 : 2d91 : 2d61 : 2d61 : 2d69 : 2d61 :	32 1c 1 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1e ft	2 c4 2 c4 5 61 1 61 1 35 6 82 6 84 6 87 7 43 8 84 8 88 8 88 8 88 8 88 8 98 8 88 8 7 8 7 8 3 8 4 9 5 9 5 9 6 9 7 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8	61 b6 4c 0f c2 deb bee 27 51 73 13 be 15 37 37 37 18 36 51 13 4d 60 4d 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	07 b4604 b604 b604 b604 b604 b604 b604 b60	b3806bb8bbcdacff574da20bb507811c74f	ed da 62 b4 62 535 48 d4 c5 77 ff c 61 23 46 89 ff 7 31 06 9e c1 ae1 678 8a	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b 74 68 b8 2d 8b 0e ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d99 : 2d41 : 2d61 : 2d61 : 2d61 : 2d61 : 2d61 : 2d69 :	32 1c 3 1 68 6 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	11e ftf 13b 42 13b 42 13b 42 13b 42 14b 42 15b 42 1	2 c4 2 c4 6 61 6 1 6 1 6 2 6 3 6 3 6 4 7 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 4 8 3 8 4 7 4 8 3 8 4 8 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	61 b6 4c fc de bb ee 27 51 33 37 30 83 51 51 31 4d fc 4d fc 4d fc 4d fc 4d fc 5d fc fc 5d fc 5d fc 5d fc 5d fc 5d fc fc 5d fc fc 5d fc 5d fc 5d fc 5d fc 5d fc 5d fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc	07 b46 64 26 b66 b66 b67 b68 b7 b68 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7	538066526565656656656665666666666666666666	ed da 62 b 4 5 5 4 8 6 1 7 7 6 6 1 2 3 4 8 8 9 7 7 9 c 1 ae 6 1 8 4 1	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 79 68 8b 2d 8b 2d 8b 2d 8b 2d 8c 4d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d	
2d59 : 2d61 : 2d67 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d99 : 2d41 : 2d69 : 2d61 : 2d69 :	32 1c 3 1c	11e ftf	2 c4 2 c4 6 61 1 61 1 35 2 a 8d 6 61 1 65 8 7 4 3 8 61 8 7 4 3 8 7 4 3 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	61 b6 4cf cde bb ee 27 51 33 37 30 31 31 4d fc 90 61	07 b4604 26cbb6ef9b0fe39835601 700 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	b380 bb2b2cac65 54da20 b50 811 852 9617	ed da 62 b4 62 5 7 7 6 61 23 4 62 61 7 8 61	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b 74 68 b8 de e8 e4 9c e8 e6 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7 e7	
2d59 : 2d61 : 2d67 : 2d77 : 2d81 : 2d81 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d97 : 2d41 : 2d61 : 2d67 : 2d61 : 2d	32 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :	1e ft. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s	2 c47	61 b6 4c 0f 2de bb ee 27 13 be 15 337 33 18 35 12 4d fc 94 97 61 77	07 b4604 24c9 b6e4 53e9 17febe 937 750 97 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	b3806b2b2cac6556da20b2b2cac6556da20b308518574f8554f8574f8574f8574f8574f8574f8574f	ed da 62 b 35 48 d 45 57 f d c 13 2 d d e8 80 f 7 f 31 80 6 7 8 a 4 2 9 3 6	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b 8b 8e d9 21 76 68 8b 96 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d99 : 2d99 : 2d49 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d7 : 2d7 : 2d8 : 2	32 1c 3 1c 5 1 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	11e ftf 33b 42 35b 42 3	2 c4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	61 b6 4cf 6c2 debb ee 251 337 303 13c1 31d4 6c4 90 6c5 6c6 6c6 6c6 6c6 6c6 6c6 6c6 6c6 6c6	07 b464 046 046 046 046 046 046 046 046 046	53806bb82bbca6074f9ab507811852981e03	ed da 62 b 4 55 48 d 4 57 f d c 61 3 4 6 8 8 6 7 7 f d c 61 3 3 6 6 6 6 7 8 a 4 1 9 3 6 d f	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b 74 68 b8 d9 e8 d9 c9 c9 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d99 : 2d41 : 2d89 : 2d41 : 2d69 : 2d61 : 2d89 : 2e81 : 2e89 : 2e21 : 2e29 : 2e31 : 2e31 : 2e39 : 2e41 :	32 1c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11e ftf 13b 42 1	2 c44 5 61 6 61 6 61 6 62 6 63 6 63 6 63 6 63 6 63 6 63 6 63	61 b6 4cf 62 de bb ee 251 73 be 537 337 337 346 649 90 561 748 5c	07 b464 646 646 646 646 646 646 646 646 64	53806bb822bbca66574f9ab5d8118529f817538	ed da 62	d3 87 a4 bd 1f 7e2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 77 68 b8 d9 21 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d99 : 2d99 : 2d49 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d7 : 2d7 : 2d8 : 2	32 1c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11e ftf 33b 42 35b 42 3	2 c44 5 61 6 61 6 61 6 62 6 63 6 63 6 63 6 63 6 63 6 63 6 63	61 b6 4cf 62 de bb ee 251 73 be 537 337 337 346 649 90 561 748 5c	07 b464 046 046 046 046 046 046 046 046 046	53806bb82bbca6074f9ab507811852981e03	ed da 62 b 4 55 48 d 4 57 f d c 61 3 4 6 8 8 6 7 7 f d c 61 3 3 6 6 6 6 7 8 a 4 1 9 3 6 d f	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 27 9b 74 68 b8 d9 e8 d9 c9 c9 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d99 : 2d41 : 2d89 : 2d41 : 2d69 : 2d61 : 2d89 : 2e81 : 2e89 : 2e21 : 2e29 : 2e31 : 2e31 : 2e39 : 2e41 :	32 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :	11e ftf 13b 42 1	2 c47 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	61 b6 4cf 62 de bb ee 251 73 be 537 337 337 346 649 90 561 748 5c	07 b464 646 646 646 646 646 646 646 646 64	53806bb822bbca66574f9ab5d8118529f817538	ed da 62	d3 87 a4 bd 1f 7e2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 77 68 b8 d9 21 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	
2d59 : 2d61 : 2d67 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d99 : 2d41 : 2d89 : 2d41 : 2d69 : 2d61 : 2d61 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d61 : 2d61 : 2d69 : 2d61 : 2d	32 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :	1e ft. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s	2 e7	61 b64 def c2 debbee 27 51 33 33 33 51 13 44 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	07 b464 024 bb6e4 53 eb91 07 eb93 69 17 eb98 75 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	53806bb822dca6f56da20a507811852981e028d	ed da2 54 4 4 55 4 4 4 6 5 7 7 fd c 1 2 3 4 6 8 9 7 7 9 c 1 2 6 6 7 8 4 1 9 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	d3 87 abd 1f 7e2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 57 27 68 b8 d9 e8 e9 e8 e9 e9 e9 e9 e9 e9 e9 e9 e9 e9 e9 e9 e9	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d89 : 2d89 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d61 : 2d69 : 2d	32 1c 3 1 68 6 14 6 6 6 8 6 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	11e ftf 13b 42 14b 42 15b 42 1	2 c4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	61 b64 40f c2 debbee 27 51 73 53 18 33 51 33 44 64 90 65 67 74 85 66 72 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	07 bf64 colored co	53806bb822dcff56da20a6074f9ab5d8118529f81e0207eb	ed da2 da4 da5 da4 da5 da4 da5 da4 da5 da5 da4 da5 da5 da5 da5 da5 da6 da5 da6 da5 da6	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 e7 c4 Øf 21 33 51 8b 75 75 74 6b 8d ea eb d9 6d 6d 6d 7d 8d 7d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d99 : 2d91 : 2d99 : 2d41 : 2d69 : 2d67 : 2d69 : 2d61 : 2d60 : 2d61 : 2d61 : 2d61 : 2d61 : 2d61 : 2d61 :	32 1c 3 1 68 6 68 6 68 6 68 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	11e ftf 13b 42 1	2 c4 6 61 1 61 1 61 1 63 1 65 1 62 1 63 1 65 1 62 1 65 1 65 1 65 1 65 1 7 43 2 7 43 3 7 43 3 7 7 43 3 7 7 43 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	61 b6c debee 27 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	07 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	5380 540 550 550 550 550 550 550 550 550 55	ed da2 64 55 48 46 57 7 ffc 133 48 68 77 191 206 78 41 40 97 20 48 81 70 84 10 97 20 48 81 70 84 10 97 20 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	d3 87 abd 1f 7e2 e7 c4 Øf 21 33 51 87 57 27 97 46 88 88 69 21 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d99 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d89 : 2d81 : 2d	32 : 1 : 5 : 5 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6	1e ft. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s. 1s	2 c47	61 b64 62 debee 27 13 15 15 33 18 35 11 31 46 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	07 b6 b6 b6 b6 b6 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7	53806656465744698550811852981e0207e35	ed da2643584d4577dc133de133de2133de23df6633df6633df6633df6633df6633df6633df6633df6603df6603df6603df6603df6603df	d3 87 abd 1f 7e2 67 21 33 51 8b 75 27 9b 8b 8c 21 76 8b 8c 21 76 8c 21 76 8c 21 8c 2 8c 2	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d99 : 2d41 : 2d69 : 2d61 : 2e89 : 2e10 : 2e30 : 2e41 : 2e50 : 2e61 : 2e61 : 2e61 : 2e61 : 2e67 : 2e71 :	32 1c 1 5 1 6 6 8 6 1 4 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7	11e ft.	2 c4 2 c4 6 61 1 61 1 65 6 62 6 63 6 73 6 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73	61 b64 cf cdebbee 27 13 65 13 63 73 65 13 65 13 67 67 67 74 85 66 70 86 70 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	07 b464624bb0b5ef917e3955f07587c82d764dapbfeb	b380 bb82 bcd acf 574 d a 20 a 20 7 e	ed da26453484577 ffc1324e88077316e2178e41936e41936e8170bdd	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 351 875 27 9b 48 82 21 66 88 21 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d89 : 2d91 : 2d99 : 2d41 : 2d69 : 2d61 : 2d69 : 2d79 : 2e89 : 2e41 : 2e59 : 2e41 : 2e59 : 2e41 : 2e59 : 2e59 : 2e61 : 2e69 : 2e61 : 2e69 : 2e67 : 2e79 :	32 1c 3 1 68 6 14 6 68 6 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	11e ftf 13b 42 14b 42 15b 42 1	2 c4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	61 b64 c9f c2debbee 27 13 53 37 30 38 31 35 11 34 46 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	07 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	5380 bb 282 bb ca 6 0 7 4 f 9 ab 5 d8 1 8 5 2 9 f e 0 2 0 d d e 3 5 8 5 d 8 1 1 8 5 2 9 f e 0 2 0 d d e 3 5 8 5 1	ed da2 da4 da5 da4 da5 da4 da5 da4 da5 da5 da6	d3 87 abd 1f 7e2 67 21 33 51 87 57 57 68 68 69 69 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	
2d59 : 2d61 : 2d79 : 2d79 : 2d81 : 2d89 : 2d91 : 2d99 : 2d41 : 2d69 : 2d61 : 2e89 : 2e10 : 2e30 : 2e41 : 2e50 : 2e61 : 2e61 : 2e61 : 2e61 : 2e67 : 2e71 :	32 1c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11e ft.	2 c4 f 61 d 61 d 62 d 63 d 64	61 b64 c9f c2debbee 27 13 53 37 30 38 31 35 11 34 46 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	07 b464624bb0b5ef917e3955f07587c82d764dapbfeb	b380 bb82 bcd acf 574 d a 20 a 20 7 e	ed da26453484577 ffc1324e88077316e2178e41936e41936e8170bdd	d3 87 a4 bd 1f 7e d2 351 875 27 9b 48 82 21 66 88 21 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	

```
4d
81
79
ØØ
                                                                                                            4e
35
65
                                                                                                                          53
1f
Ød
                                   2e
Ø3
5c
86
13
79
2e
bb
                                                                                          052fd22fca266eb1a1abed8acc426c782e7327330715f600a2537892c379d59530017819b9e8d137b18e54f75fcc0a2537892c379d59530017819b9e8d137b18
 2e79
2ea1
                                                247 cdddcdaafc8a2cc2dbef36cbddf1890e0fae444c8c56010f5003a003247fc681d7c38031209c9cd99db5
                                                              99cb777c0437ebc9733b289a8f733595cf02cad17bcbf197cB4edd2dbadf89492313273a25c1d49f09f698f4276bbcd98a6161
                                                                                                            00 af b47 7 c222 f b48 b c f f 9 0 9 d 0 8 9 2 1 1 6 9 8 1
                                                                                                                         a824331fe9800df179fe804cb0875aecc6077066908ab771192cc447822ca3319ffb93cc25811dccd6f5a827b888c37fe9822ca33156973ffb93cc25811dccd6f5a827b888c3
                                                                                                                                         dØ
5d
 2eb1
2eb9
 2ec1
2ec9
2ed1
                                                                                                                                                             6a
dc
fd
                                99097987e04664319daf3aa151e030b11f1b11599b33acba311b21015928c536c0cf11d83ae24f5f83633fe22faf556c65
                                                                                                                                                             4a
1d
44
c5
7f
dd
fd
2f
15
  2ed9
 2ee1
2ee9
 2ef1
2ef9
2fØ1
2f09
2f11
2f19
2f21
2f29
2f31
                                                                                                                                                             e6
19
2d
2f39
2f41
2f49
2f51
2f59
2f61
2f69
2f71
2f79
                                                                                                                                                            be e7 ad 7f Øc 18 b2 92 c8 d8
 2f81
2f89
2f91
2f99
                                                                                                                                                            3ct 17622164fb51d22d4bb00772af76a324ea9895248bd2efee7507722a88445699d1cfbbd42ef128875
2fa1
2fa9
2fb1
                                                                                                           2fb9
2fc1
2fc9
2fd1
2fd9
2fe1
2fe9
2ff1
2ff9
3001
3009
 3011
 3019
 3021
 3029
 3031
 3039
 3041
 3049
 3051
 3059
 3061
 3069
 3071
 3079
30R1
 3009
 3091
3099
 30a1
 30a9
3Øb1
 3Øb9
 30c1
3Øc9
 3Ød 1
3Ød9
30e1
30e9
30f1
30f9
                                                                                                                                                            ca
e6
18
26
ad
36
d6
Øb
3101
3109
3111
3119
                                                                                                                         f2
86
6a
d3
1f
1a
f7
31
e0
5c
3121
3129
3131
3139
                                                                                                                                                            cc
15
3141
                                                3c
8d
a3
27
                                                                                                                                         5f
8f
                                                                                                                                                            ba
5c
3b
3151
                                                                                                                                         22
3159
                                                                                              45
                                                                                                            01
```

3161 3169 3171 3179 3181 3189 Ø6 d3 22 C1 3f Ø4 d7 39 Øb 8d bc 4c 72 c8 c3 4d f7 Ø8 17 2c Øc - f406c9f4b8c4027c4c7052f3c91c240e6c73e349ddc89456328fc6f04ebc14181870cc9895a0b069f01730 35553c47033877949aeee869f6ca7ca316602c9cb061149723166c8374a54528cf6354edbf000bea7a3319129af11 a6 fb ee 49 Øa 94 6a 3191 3199 31a1 31a9 f3 d9 f1 d65c44411200b922e112ac203994d00e12710c43831462470673f920e1158fb10c0f6660297c60218733890229bc
 Cb5df549792e99d7531349efa8615c59c0c43b82b91a9203746ba603415a8a024238a5

 Cb5df54960effae2e217490b0a905c5091c59c7f7dc541089c0783415a81424ba16f4488
 5207391143a8811cf20911917cf68111da5091b2885c68234847f5a81494ebedc9181834a4404eccaf92 8622ac9e43ccc7f55d208669c51425351935c2862e3fc887400631149e27a065a6e27a0c6c701229c5546f29028 c554ba28706ddba2881c8807c484fd3373148142c650de14337c196033f03e3f03e3f1c06a34053038e8438ec6dcc 31b1 31b9 a8 f8 56 2e286036711da500611735520f12244e33495035036140d4 31c1 31c9 31d1 14 c2221821 c54 f337 cd5781 f3d275 eef 028 c97 e8 e5 f820 d48 c00 a519 f84 b923 a29 603 fb29312 a7 b0 f67 f84 c62 f65 f84 c65 f85 c65 31d9 31e1 31e9 31f1 31f9 3201 3209 3211 3219 3221 3229 3231 3239 3241 3249 3251 3259 3261 3269 3271 3279 3281 3289 3291 3299 32a1 32a9 32b1 32b9 32c1 32c9 32d1 32d9 32e1 32e9 32f1 32f9 ae e6 2f 89 93 27 15 3d d8 3301 3309 3311 3319 3321 3329 3331 3339 3341 3349 aa 24 82 a4 4e 2b 4c 01 35f c0 8 63 94 0b 27 02 da 15 26 80 3351 3359 3361 3369 3371 3379 3381 3389 3391 3399 33a1 33a9 33b1 33b9 33c1 0c a8 52 b5 cf c0 61 f8 49 18 33c9 33d1 33d9 1e 8c 0c 4c 33e1 33e9 33f1 33f9 34Ø1 34Ø9 5c 7f Ø6 cØ ØØ 51 62 62 53 a2 72 5c bc 18 37 3419 3421 68 02 38 90 26

Listing. »Basic-Maker« (Fortsetzung)

```
3439
3441
3449
                                                                                    77
4f
                                                             75
4Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                            1e
79
                                                                                                         637419830de0840ff938094025a0785492ae1341f5941e5fc6a8410428e71410281b12e0ff89e7b0
                                                                                                                                       3c
a6
Ø3
92
38
                                                                                                                                                              18
d5
74
83
ab
8a
                                                                                                                                                                                       3c
a4
7b
d7
3Ø
                                                                                    67
78
65
                                                                                                                                                                                                            e9fe1153f8700034b729c4cd077746489ec633ef8a98563bb128dfa235986f141c2804d238230cd1c2e717cf6
  3451
3459
                                                       32931f419901209100215f886881bf6be011702aff031e4e219f6dc6d8c222b3f020c0111a7902d332a306cc7f
                                                                                                                                                                                                                                       711197451974562989876775d4696b4388293456209320366320a18984e0b9b35c4f1b
                                                                                                                                                                                                                                                                            c6
                                                                                                                                                                                                                                                                            ee
4e
                                                                                                                                    1a de 64 27 38 fe 4c 7f Ø8
    3461
                                                                                      a6
  3469
3471
3479
                                                                                    ad
ef
30
                                                                                                                                                                62
4f
de
                                                                                                                                                                                   4a 1d 2a a b f a 64 7 7 8 4 7 3 4 e 5 7 9 6 a 4 3 2 5 4 6 4 5 4 6 5 5 8 4 7 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 
    3481
                                                                                  49313906230076bc873cae0005a209cd8309f358cf91b4088c42a28ce864079b6446b88f
 3489
3491
    3499
 34a1
34a9
                                                                                                                                     18
78
8c
19
4e
87
11
d2
d4
9f
82
    34b1
  3469
    34c1
    34c9
 34d1
34d9
 34e1
34e9
34f1
34f9
3501
    3509
                                                                                                                                  be24ee3610653465140711aeb3223533351247a82222a61107b102a710588
 3511
3519
  3521
 3529
3531
3539
 3541
3549
  3551
    3559
 3561
3569
  3571
                                                                                                                                                                                                                                                                         6e
75
e9
62
2f
d2
 3579
3581
  3589
 3591
3599
                                                                                                                                                                                                                                                                         aa
8d
c9
30
  35a1
 35a9
35b1
  3569
                                                                                Øb
28
 35c1
35c9
  35d1
                                                                                                                                                                                                                                                                            18
                                                                                                                                                                                                                                                                         a8
8e
 35d9
35e1
                                                                                                                                                                                                                                                                         9a
7b
5b
  35e9
 35f1
35f9
                                                                                                                                                                                                                                                                           81
    3601
 3609
3611
                                                                                                                                                                                                                                                                         c4
ee
30
25
72
ea
85
35
  3619
 3621
3629
  3631
 3639
3641
  3649
                                                                                                                                                                                                                                                                           cB
 3651
3659
                                                                                                                                                                                                                                                                         ed
2c
48
24
59
  3661
 3669
3671
  3679
                                                                                                                                                                                                                                                                         8d
8a
 3681
3689
  3691
                                                                                                                                  88
69
43
90
98
09
63
98
09
63
98
09
63
98
07
67
67
                                                                                                                                                                                                                                        55
86
20
37
                                                                                                                                                                                                                                                                           48
                                                                                                                                                                                                                                                                         c3
a5
 3699
 36a1
                                                                                                                                                             58
78
78
Øb
                                                                                                         C4
b8
Ø8
  36a9
                                                                                                                                                                                                                                                                         ba
Ø3
7e
55
                                                                                                                                                                                                                                       6a
53
 36b1
 3669
                                                                                   Øc
                                                                                                           b7
                                                                                                                                                                                                                                        c6
 36c1
                                                                                                                                                             e2
51
93
 36c9
                                                                                6a
49
78
27
4f
2a
31
                                                                                                         28
fc
41
29
90
                                                                                                                                                                                                                                       ed
69
3c
18
49
7d
                                                                                                                                                                                                                                                                         16
14
ef
fe
f3
1b
 36d1
                                                                                                                                                                                      84
 36d9
                                                                                                                                                             0a
a2
18
                                                                                                                                                                                    d2
8Ø
 36e1
 36e9
                                                                                                         d2
                                                                                                                                                                                    c5
                                                                                                                                                                                                             cØ
 36f1
                                                                                                         eØ
5d
                                                                                                                                                           ed
Øc
                                                                                                                                                                                  2a
5c
                                                                                                                                                                                                                                       c8
28
                                                                                                                                                                                                                                                                         a5
41
 36f9
                                                                                                                                                                                                               d5
                                                                                19
                                                                                                                                                                                                               06
3701
                                                                                                                                    86
                                                                                                                                                           2a d5
                                                                                                                                                                                                             c8
                                                                                                                                    ed
```

24 95 fc 90 Øa 42 44 4f Øc 3719 3721 Ø1 6Ø 11 be 9d 03 42 24 dc a6 72 31 47 30 85 ae 48 47 e1 d7 fd 36 4Ø 65 bd dd 91 73 28 cØ c9 ac 1c 1d e1 Ø1 Ø0 3729 6244d2eff@b663daff7e3501221015cebc333d048922edf8882c44d47208091f8d3b1233bae982 d17fd859@bcc4332d26d68ac6948cdf8c61b234c4111073c44c110e03393abd768e186150ef3f9297 d5 3731 3739 e2 95 3741 3749 20 47 20 ee 1b 40 c6 Øe 38 c2 3c a4 e1 41 56 76 77 59 77 77 10 40 40 3751 ac 31 49 55 23 ef de 3759 **e**2 3044bb3c33751ad943f9de1631cc29c6624d927c3aebd824061bbd2c9c106630a33209fffbf862f0b1 62 d7 5b fe c4 56 b8 db 40 9c bf c4 9f b2 f8 3761 3769 3771 3779 3781 20 d1 ca 2f 87 6e c3 61 98 3789 42 5c 27 fb 14 ec 2e 24 57 3791 3799 d2 c8 46 27 2d f1 38 5 17 f bb 8 7 8 4 9 9 5 14 a sed 17 6f1970f400f0c2ebb84ec083112811454c621390a03148aba8e06f165802a093129cebc4 37a1 68 73 5c f2 3e 37a9 37b1 3769 66 f9 21 37c1 37c9 37d1 5a 2a 11 aØ 3d Ø2 37d9 b9 d5 86 92 Ø6 37e1 37e9 92 de db bb 37f1 37f9 5c a5 ea Øb 22 3801 5a 39 c8 61 f8 f 49 e0 c3 4e 67 d1 ed d3 3809 3811 93 45 c8 2b 3c Øf 3819 3821 3829 3831 61 68 62 30 81 65 e7 8c a6 22 3839 3841 3849 3851 ad d4 75 06 6c a6 73 ed 38 14 5c d2 f9 4a 3859 ca 91 73 78 c5 3861 bd 3Ø 15 3869 fe5194c1722c692ea36019855716a45899fffc6452380f4430 3871 3879 cØ fØ f3 Ø6 62 ed 8a 3881 3889 3891 27 73 d2 3899 bd 24 11 35 f8 38a1 38a9 56 14 c6 79 4c 7f Øc db 38 38b 1 3869 Ø1 84 d2 38c1 e2 f7 fd 49 54 98 86 5f d2 3Bc9 38d1 38d9 Øc e1 e9 73 6 dc f4 86 7 de 75 60 14 21 42 64 94 66 38e1 38e9 38f1 8a e2 55 38f9 c6 f1 81 70 d2 03 95 f2 8c f5 46 3e 08 3901 3909 3911 dc 17 b3 43 2d 8c f0 63 33 26 8a dØ af 9f 60 f 12 8c af c 5c 11 3919 3921 3929 3931 3939 3941 3949 3951 3959 3961 3969 dØ 5Ø 29 59 fa 83 5a 3971 bf cd 47 e9 f6 03 b0 82 fb dd c6 bc 42 a9 ee b1 9f fb 18 bb 73 de 4c 71 3d Øc Ca 04 bc 01 f1 b0 15 8e 4c a8 51 9b 3979 3981 3989 07 3991 3999 df 58 58 f3 39a1 93 ee cb 8c 3e 33 79 c5 85 c5 fØ c6 58 39a9 39b1 fb 98 55 3969 bf 50 3d 4f 35 ad 3f 4e 39c1 bd 66 ca 68 39c9 c3 fa ff c2 b7 6b 83 39d1 19 52 25 84 fa 7a 9b 97 df ff 7c 80 33 c4 01 9a 1d 39d9 54 90 cb 41 39e1 bf 39e9 ed

39f1 39f9 84 47 84 51 20 11 96 1f 5a 65 9c b1 Ød 45 d92097c0953f8bf0d491568d6018c503005ac31158dce00009966987ebb1f16d3a392d06abb3967c413ec9c899f0dd88c61d8 f6 e2 67 94 5c 692946115977e66bd2f1649d4355ff9c51b150d7a67bd31bb767d5645f237520b0d4cd0dba111822bde291da0eef404 Ø1 23 ef 77 58 fØ 3a09 4a fc 7 12 ff 14 0e a e e eb 2c 63 97 85 90 88 3a11 3a19 ee fa c7 3a21 e41057182bd8945932e2646b2260c6f06f2fe09c09b8a78c32052b78f3b6223e7ae7d5734986 66782267648847187172c11e770c3620be35df3d7de340b6e4624bad995548afd16d079d0e006d ee 35 f8 41 18 18 31 e9 38 3a29 3a31 dØ 3a39 e9 3a41 3a49 8e 61 7e 31 65 34 63 17 24 36 3a51 ce dØ a8 46 73 a 6b 7b 3e Ø 3 3a59 3a69 6b5249166be4967ec01ba06b45281d58d765e3fee09 3a71 3a79 3a81 3a89 3a91 3a99 66 3aa1 3aa9 5e 68 f2 Ø2 cØ ab 89 16 5d 3ab1 3ab9 3ac1 fe 70 dc **3ac9** 6114468976681eb78b634d6227395725 3ad1 3ad9 d2 11 83 3ae1 3ae9 3af1 3af9 ed cb 3601 3609 bf 3d 18 3b11 3b19 3b21 3b29 69 3b31 3b39 5b 58 3b41 19 Ø4 eb 94 2c f9 3b49 3b51 3b59 3661 3669 5a 79 3b71 3b79 3681 ee 2e df b2 3689 3b91 3b99 4c a1 2a 3ba1 dB 1f 97 8b 3ba9 3bb1 **3**bb9 83 3bc1 3bc9 45 9f d2 3bd1 3bd9 44 57 3be1 3be9 86 be cf d9 eØ 6a bd 3bf1 3bf9 3001 3c09 3c11 3c19 8b 94 be dc cf e1 c3 b6 02 0a 6e a2 76 9e c7 7c 6d ac 3c21 3c29 be c9 d7 d7 6a 7f c2 b1 fe a0 b2 43 3c31 c3 6f 16 15 3c39 3c41 3c49 68 41 68 5e f7 f4 3c51 3c59 cd 3f 3c61 3c69 3c71 3c79 bb ff f8 e8 a9 a3 dc 74 bc de a3 80 be 9a 16 cf cf 59 ac b2 2b 3c81 3c89 fc f3 ee a7 13 Be 43 Ø5 f6 f3 2e bf 3c91 55 4d 31 35 31 1f c7 40 cd 6f 9Ø 53 3c99 4e b7 d4 f9 3ca1 3ca9 3cb1 6b 25 68 e8 37 e4 75 c2 81 f8 26 6c 47 33 fb 3cb9 d8 50 1 f 3cc1 42 00 a6

Listing. »Basic-Maker« (Schluß)

Garbage 64 Version 2

Auch Gutes kann noch verbessert werden. Diese schnelle Garbage Collection ist um 25 Prozent kürzer als die des Listings des Monats aus der Ausgabe 2/86. Sie korrigiert das bei der Version 1 auftretende Problem mit dem String-Stack und ist trotzdem nicht wesentlich langsamer.

ormalerweise behindert sie uns nicht, die Garbage Collection. Tritt sie aber doch einmal auf, kann die Ausführung mehr als eine Stunde dauern. Meistens passiert das nur bei größeren Datenmengen, da hier sowieso viel Zeit für die Bearbeitung von Daten benötigt wird. Murphy's Gesetze zeigen auch hier ihre Wirkung.

»Garbage 64 V2« ist vollständig überarbeitet, daher genügt es nicht, Korrekturen an Version 1 vorzunehmen. Tippen Sie das Listing bitte mit dem MSE ein (siehe Listing). Das Einbinden ins Betriebssystem geschieht mit »SYS 51356«. Beim Auslösen der Garbage Collection erscheint links unten ein weißer Stern, dessen Zeichen und Farbe Sie in den Speicherstellen 50953 (Zeichen) und 50958 (Farbwert) verändern. Insgesamt läuft die neue Garbage Collection mehr als 2500mal schneller ab als normal. (J. Varnholdt/og)

ht of	it c	amm		jari	page	5 0,	1 12	4	C/6	Ø c867	c788			77775	700000	-	10.00	200	100000		c1	c828		1772			1000		20010	100000	57000	9
											c790			10000	2.737.003	23	2010	12.1122	1-1-15	-	2a	cB36		100000			a5		-	100	700	e
Maria				-	to sail	-	Vision II		and the same	128.5	c798			11/	1200				17.0		78	€838										2
700	70	* STATE	100000000000000000000000000000000000000	- TOTAL		0.000		1	100000	00	c7a0	-				30		10000	100		32	c840				100	37		-	-	1,000	f
708				-9			to to deli	7	84	03	c7a8	:	10	59	c8	b1	22	fØ	54	85	d3	c848	3 :	c 8	a9	20	Bd	e7	07	a5	60	a
					37				59	5e	c7b0	:	5d	c8	b 1	22	aa	c8	b1	22	1e	c850	:	85	01	58	60	aØ	00	b1	5b	f
718	:	85	5a	a9	19	aØ	ØØ	85	22	bc	c7b8	:	c5	34	90	47	dØ	04	₽4	33	cb	c858	3 :	91	59	e6	59	dØ	02	e6	5a	e
720	:	84	23	84	5f	84	57	84	58	09	c7c0	:	90	41	86	5b	85	5c	a5	57	7e	c860	:	88	c4	5b	dØ	05	e4	5c	dØ	C
728	:	c5	16	+Ø	05	20	ab	c7	fØ	35	c7c8	:	a6	58	eØ	eØ	dØ	Øc	c 5	5d	2e	C868	3 :	Ø1	60	e 6	5b	dØ	e 6	e 6	5c	5
730	:	f7	a9	07	85	53	a5	2d	a6	d3	c7dØ	:	bØ	08	C6	5f	85	5e	a9	00	14	c870	:	dØ	e2	a9	37	85	01	a9	eØ	C
738	:	2e	85	22	86	23	24	30	dØ	3e	c7d8	:	a2	CØ	38	e 5	5d	85	57	bØ	66	c878	3 :	20	87	c8	a5	5f	fØ	05	a9	2
740	:	04	c 5	2f	fØ	05	20	a1	c7	78	c7eØ	:	01	ca	86	58	a5	59	a6	5a	67	c888	:	aØ	20	87	c8	4c	ab	c8	aØ	b
748	:	fØ	f3	85	4e	86	44	a9	03	ed	c7e8	:	38	e5	5d	85	59	88	91	22	7 f	c888	3 :	ØØ	84	22	85	23	a2	20	b1	2
750	:	85	53	a5	4e	a6	44	e4	32	8f	c7f0	:	bØ	Ø1	ca	CB	8a	85	5a	91	4e	c890	:	22	91	22	cB	dØ	f 9	e6	23	d
758	:	dØ	07	c 5	31	dØ	03	40	13	cØ	c7f8	:	22	a4	5d	88	ь1	5b	91	57	cØ	C898	3 :	ca	dØ	f4	60	a9	ff	85	5f	8
760	:	c8	85	22	86	23	aØ	00	b1	df	C800		98	dØ	f8	a5	53	18	65	22	c3	c8a@	1 :	20	72	CB	a9	35	85	01	60	a
768		22	aa	c 8	b1	22	08	c 8	b1	31	c8Ø8	:	85	22	90	02	e6	23	a6	23	6b	свая										1
770					85					bf	CB10		aØ	00	60	a5	57	a6	58	fØ)	6b	c8b@										1
778		65	44	85	44	28	10	d3	Ba	38	c818		1	J. SHE	10/11/1	86		-	a9	35	4d					-						•
780							aØ			bc			85					5a			74	List	inc	. »(Gar	bad	e 6	4 V	2«			
	-	-			-	-						-			-			en en			*****					9	_		-			

SAER ONLING

Programmierhilfe für Basic-Programmierer

Dieses Toolkit unterstützt den Basic-Programmierer durch einige sehr nützliche Befehle, die ihm die Arbeit erleichtern.

eder Basic-Programmierer wünscht sich für seinen C 64 Befehle, die ihm das Arbeiten mit seinem Computer erleichtern. Diese Befehle werden allgemein als Toolkit bezeichnet. Sie dienen dazu, diverse Aufgaben, die sonst vom Programmierer erledigt werden müssen, automatisch, das heißt ohne Dazutun des Anwenders zu erledigen. Etwa die automatische Zeichennummervorgabe beim Schreiben eines Basic-Programms (AUTO), das Löschen von bestimmten Zeilenblöcken (DELETE) oder auch ein Verbinden von zwei Programmen zu einem einzigen, ablauffähigen Pro-

gramm (MERGE), das von Hand nicht so einfach zu lösen wäre. Ebenfalls unverzichtbar ist auch der RENUMBER-Befehl, der dazu dient, die Zeilen eines Basic-Programms neu zu numerieren, um eventuell Platz für neu einzufügende Zeilen zu schaffen.

Praktisch wäre auch noch ein Befehl zum Anzeigen der momentan im Programm verwendeten Variablen sowie deren derzeitige Belegung (DUMP).

Dieser Toolkit stellt Ihnen diese und noch weitere zur Verfügung.

Die Befehle und ihre Funktion

RENUMBER - Neunumerierung eines Programms (ohne GOTO/GOSUB).

Syntax: RENUMBER X,Y

-		
	Parameter: X – Nummer der ersten Programmzeile Y – Schrittweite	STEP - Schrittweises Abarbeiten eines Basic- Programms. Syntax: STEP gefolgt von TRACE
DELETE	 Löschen von Zeilenblöcken. Syntax: DELETE X-Y Parameter: X/Y - Anfang/Ende des zu 	Nach jedem abgearbeiteten Befehl stoppt das Programm und wartet auf einen Tasten- druck, um den nächsten Befehl zu
MERGE	löschenden Bereiches. - Verbinden zweier Basic-Programme. Syntax: MERGE "NAME",8 (oder ,1) Das erste Programm muß sich im Speicher	SHOW - Anzeige der gerade bearbeiteten Zeile. Syntax: SHOW gefolgt von TRACE Es wird nicht mehr die Zeilennummer, son-
	befinden. Danach MERGEt man einfach das zweite hinzu (die Zeilennummern des nach- geladenen Programms müssen höher als	dern die komplette Basic-Zeile beim Testlauf ausgegeben. ! - Umrechnung Dezimal-Hexadezimal.
DUMP	die des ersten sein). - Anzeige der momentan belegten Variablen. Syntax: DUMP	Syntax: !WERT Zum Beispiel: !36578 !4553 Ergebnis: \$8EE2 \$11C9
CATALOG	 Anzeige des Disketten-Directories ohne Verlust eines im Speicher befindlichen Programms. 	\$ - Umrechnung Hexadezimal-Dezimal Syntax: \$WERT Zum Beispiel: \$CE00 \$00BE
OLD	Syntax: CATALOG - Wiederherstellen eines durch NEW oder Reset gelöschten Programms.	Ergebnis: 52736 190 Umrechnung Binär-Dezimal. Syntax: %WERT Zum Beispiel: %11001001 %10011
AUTO	Syntax: OLD - Automatische Zeilennummer-Vorgabe. Syntax: AUTO X,Y Parameter: X - Anfangszeilennummer Y - Schrittweite	Ergebnis: 201 19 — Kommando an die Floppy senden. Syntax: @ N: TEST,00 Der Klammeraffe ohne weitere Angaben
	Beenden der AUTO-Funktion durch Drücken von <return> bei leerer Zei- lennummer.</return>	liest den Fehlerkanal der Floppy und zeigt ihn an. Außerdem ist noch eine weitere Funktion integriert: HELP.
LSAVE	 Speichern von Zeilenbereichen. Syntax: LSAVE X-Y Parameter: X/Y – Anfang/Ende des zu 	Tritt ein Fehler während eines Programmlaufs auf, so wird die entsprechende Zeile auf dem Bildschirm gelistet und die Stelle, an der der Fehler auftrat, revers angezeigt.
	speichernden Bereiches. Dieser Befehl gibt Ihnen die Möglichkeit, Teile, das heißt bestimmte Zeilennummern eines Basic-Programms, auf Diskette oder	Des weiteren sind die Funktionstasten wie folgt mit nützli- chen Befehlen belegt: F1 – LIST < RETURN> F2 – Verlassen des Toolkits (Neustart: SYS 49152)
TRACE	Kassette zu speichern (zum Beispiel LSAVE 400-900). - Überwachen eines Basic-Programms.	F3 - RUN < RETURN > F4 - SYS 4096* F5 - LOAD
	Syntax: TRACE In der rechten oberen Ecke wird die gerade bearbeitete Zeilennummer des laufenden	F6 - OLD <return> F7 - CATALOG <return> F8 - Disk-Status Dis Funktion stocker F1 and F2 sind in TRACE Medius mit</return></return>
OFF FIND	Programms angezeigt. - Abschalten der TRACE-Funktion. Syntax: OFF - Suchen bestimmter Befehle oder Zeichen-	Die Funktionstasten F1 und F3 sind im TRACE-Modus mit folgenden Funktionen belegt: F1 – STEP/normaler TRACE F3 – SHOW/normaler TRACE
, IND	folgen. Syntax: FIND PRINT oder FIND "Text"	Eingabehinweise Das Programm (Listing 1) geben Sie bitte mit dem MSE ein
	Bei der ersten Syntax wird nach Token gesucht, die zweite findet unverschlüsselte Texte.	und speichern es auf Ihrem Datenträger. Gestartet wird es mit RUN. Haben Sie das Programm mit F2 verlassen, ist ein Neu- start über SYS 49152 möglich. (Thomas Meidinger/dm)

ıame	:	top	-to	100			08	301	12d	5	0889										c7		0921			-	77.	100	-	100	1		az
						-					0891		-	ALC: NO.	100000	-		177 TE			e8		0929	200		1	400	10000		1	-	10000	d4
0801	100	23,031					THE REAL PROPERTY.			3c	0899	:	c1	84	09	03	a9	4b	84	00	ef		0931	-	50305		CE2012	THE REAL PROPERTY.	00	300 M	10000	-	C(
0809	77	C	1	0.00		77.7	100	285875	335.00	2e	08a1	:	03	a9	c1	84	01	03	aO	05	50	(0939	:	20	d2	ff	CB	CO	OB	do	f5	5
0811	:	a9	00	85	fe	a9	CO	85	ff	b2	08a9	:	b9	6c	ca	99	14	03	88	10	1a	(0941	:	4c	31	ea	a2	05	aO	Ob	ad	1
0819	:	a9	38	85	fc	a9	08	85	fd	CC	08b1	:	f7	bd	9c	cb	c9	0e	do	38	e8	(0949	:	8e	02	fO	04	a2	08	aO	13	a
0821	:	aO	00	b1	fc	91	fe	c 8	dO	a3	0869	:	ca	bd	9c	cb	c 9	4f	do	30	bd	(0951	:	4c	3c	C1	a2	04	aO	17	ad	7
0829	:	f9	e6	fd	66	ff	a5	++	c9	b2	08c1	:	60	02	aO	a9	00	8d	20	dO	1a	(0959	:	8e	02	fO	04	a2	04	aO	16	ě
0831	:	cb	dO	ef	58	4c	00	CO	a9	86	08c9	:	84	21	do	a9	Od	84	86	02	ab	(0961	:	4c	3c	c1	a2	09	aO	24	ad	1
0839	:	00	84	34	03	Bd	36	03	85	Of	08d1	:	60	48	8a	48	98	48	a9	74	72	(0969	:	8e	02	fO	04	a2	02	aO	26	t
0841	:	24	85	25	20	44	a6	20	Bc	88	0849	:	84	DO	dd	ac	Od	dd	30	1c	b2	(0971	:	4c	3c	c1	86	62	b9	f5	c9	0
0849		CO	a9	93	20	d2	ff	a2	01	80	08e1	:	20	02	fd	do	03	60	02	80	38	(0979	:	9d	76	02	88	ca	dO	f6	4c	8
0851		aO	08	20	OC	e5	a9	cd	aO	a3	08e9	:	20	bc	16	20	e1	ff	do	Oc.	a2	(0981	:	bc	fe	8a	30	11	a5	9d	do	t
0859		c9	20	c5	C 6	a2	02	aO	07	47	OBf 1		20	a3	fd	20	18	e5	20	8c	b1	(0989	:	0a	a9	32	Bd	02	03	a9	c9	1
0861		73.000	10000	-		1000		200		10	0Bf9		CO	40	55	CO	4c	72	fe	78	92	(0991	:	Bd	03	03	4c	3a	a4	4c	74	
0869	-	-	-	- 11		750		10000000		4d	0901		a5	9d	fO	1a	a5	c5	cd	35	1e												
0871		e5	23/800		-	-	(7)	-	75.00	f9	0909		10000	1000			Variable C	OF STREET	AT ALT	Z (SIII)	95					T	-	-1					1100
0879	-	7557	400000	-	1000	-	1	2000	200	02	0911	-		1000	Later State of the later of the	1000000	-500		10000	200	47	ı	Listir	ıg	1.)	olok)-10	OI«	- B	itte	mı	(de	m
0881	-	-	7	-	1000	-	570000	SS THEOREM IN	1000	02	0919	130	1000	Total San	10000000	-	STORES.	Toll Des	5555-		45	-	VISE	ei	nae	be	n.						

							_			
W. seed										
0999	a a	1 a5	9d	fO	35	a6	7a	a5	53	
09a1	7t	86	fd	85	fe	a2	00	aO	d6	
	00			00	d9	10	са	do	e1	
0.0000000000000000000000000000000000000	31 137 30				a9	ff	d9	10	45	
	0			f5				110000		
	. C			c8	d9	1c	ca	dO	27	
09c1	fi	a a5	fd	85	7a	a5	fe	85	9a	
0909	: 7t	c8	e8	e0	15	dO	da	4	da	
09d1	e	1 a7	ad	34	03	fO	fB	4c	af	
09d9				72	ca	48	bd	87	31	
								14		
09e1 :				20	1 f	c9	a6		ee	
09e9	a a			f9	84	fa	20	fd	95	
09f1 :	a	20	14	c9	a6	14	a4	15	78	
09f9	8	5 47	84	f8	78	20	14	c2	19	
0a01			a4	20	86	fb	84	fc	40	
					85			b1	64	
0a09				fb		fd	CB			
0a11				85	fe	18	a5	fb	01	
0a19	6	7 02	85	fb	a5	fc	69	00	4c	
0a21	85	5 fc	aO	00	a5	f9	91	fb	b5	
0a29				91	fb	a5	fd	85	a4	
				85	fc	18	a5	f9	Ba	
0a31										
0a39				f9	a5	fa	65	fB	f4	
0a41			4c	d1	C1	20	59	a6	60	
0a49	40	: 86	e3	a6	2b	a5	2c	86	44	
0a51 :	fc	1 85	fe	aO	04	bi	fd	fO	8c	
0a59	1 1	1 10	0c	c9	89	fO	16	c9	bb	
0a61				c9	a7	fO	0e		fO	
0a69	- 1		aO	00	b1	fd	aa	cB	9e	
	-									
0a71				db	60	84	02	a6	50	
0a79				65	fd	90	01	e8	90	
0a81 :	85	5 7a	86	7b	20	73	00	90	13	
0a89 :	03	5 4c	76	c 3	a6	7a	a4	7b	90	
0a91	86	5 fb	84	fc	20	1f	c9	a9	4b	
0a99	100		3f	85	40	a5	2b	a6	OB	
			00							
Oaai :				85	5f	86	60	b1	dd	
Oaa9	54		61	c8	b1	5f	aa	fO	df	
Oab1	18	3 c8	a5	14	d1	5f	fO	Oa	09	
0ab9 :	at	5 61	e6	3f	dO	e3	e 6	40	f9	
Oac1 :			CB	a5	15	d1	5f	do	67	
Oac9			f7	85	61	a5	fB	85	60	
Oad1 :			00	85	63	85	64	a2	f2	
0ad9 :	10	46	40	66	3f	90	Od	18	c6	
Oael :	as	61	65	63	85	63	a5	62	cb	
0ae9 :	65	64	85	64	06	61	26	62	37	
Oaf1			e6	18	a5	f 9	65	63	66	
			fa	65	64	20	25	c9	51	
оьо1 :			c8	b1	fb	c9	30	90	f9	
0ь09 :			3a	90	f5	84	3f	18	43	
Ob11 :	98	65	fb	85	7a	a5	fc	69	a7	
Ob19 :	00	B5	7b	aO	ff	CB	69	00	fc	
0b21 :			fa	84	40	38	a5	3f	64	
0b29			ьо	2a	a6	2d	a4	2e	62	
0b31 :			84	5b	38	a5	40	e5	ee	
0b39 :			65	2d	85	58	85	2d	Of	
Ob41 :	as	2e	69	00	85	59	85	2e	ed	
Ob49 :	a	fb	85	5f	a5	fc	85	60	52	
0b51 :	20	bf	a3	4c	51	c3	85	3f	Bb	
Ob59 :			85	5f	e5	3f	85	58	a8	
			85	60	e9	00	85	59	99	
Ob61 :	as	, ,0	60					37	120	
0669 :	1000		D1	5f	91	58	c8	ao	02	
Ob71 :	fS	e6	59	69	60	a5		c5	88	
ОЬ79 :	60	b0	ef	38	a5	2d	e5	3f	0e	
Ob81 :	85	2d	a5	2e	e9	00	85	2e	dd	
0b89 :			b9		01	fO	05	91	67	
			do	f6	18	98	65	fb	d7	
0ь99 :			a5	fc	69	00	85	7b	08	
Oba1 :			a5	20	79	00	c9	2c	df	
Oba9 :	dO	03	4c	4d	c2	a4	02	4c	aa	
Obb1 :	30	c2	20	14	c9	20	17	c9	bc	
Obb9 :			20	d2	ff	a2	01	b 5	5b	
Obc1 :			4a	4a	48	20	al	c3	8a	
			29	Of		al			68	
Obc9 :			20		20		C3	ca	04	
Obd1 :				1a		40	86	e 3		
Obd9 :			c9	3a	90	02	69	90	74	
Obe1 :	20	d2	ff	60	40	OB	af	20	7a	
Obe9 :	f1	c 3	a2	01	20	79	00	fO	34	
Obf1 :	f3		2f	c9	Oa	90	02	e9	df	
0bf9 :			Oa	Oa	Oa	95	14	20	a8	
			fO	14	e9	2f	c 9	0a	86	
0001 :										
0009 :			e9	OB	15	14	95	14	86	
0011 :			00	fO	03	ca	10	d9	83	
0c19 :	20	17	c9	a6	14	a5	15	20	Of	
Oc21 :			20	1a	c9	4c	86	e3	f 9	
Oc29 :			85	14	85	15	60	20	79	
				79				c9	Od	
			20			fO	ad			
0039 :			do		38	26	14	26	1c	
Oc41 :			73	00	90	f1	ьо	do	40	
Oc49 :	40	e3	a8	20	79	00	20	6b	a4	
0c51 :			13	a6	90	f2	a6	5f	9e	
0c59 :	a4		86	fd	84	fe	20	fd	4b	
0061 :		20	14	c9	20	13	a6	90	77	
0069 :	df		aO	00		5f	aa		ff	
0c71 :	b1	5f	85	60	86	5f	b1	5f	28	
0c79 :	91	fd	CB	do	19	e 6	60	e 6	7b	
Oc81 :	fe		2e	c5	60	ьо	ef	20	22	
Oc89 :	33		20	9b	a6	40	86	e3	b9	
0001 :	20		00	20	6b	a9	a6	14		
0099 :	a4		86	f9	84	fa	20	fd	45	
Ocal :	ae		6b	a9	a6	14	a4	15	37	
Oca9 :	86	f7	84	48	ad	04	03	85	7d	

```
Ocb1
                                                                                                                                                                                                                                                                                        a9
65
f9
03
02
a5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         03
a6
         0cb9
0cc1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              fc5860 fc051400564900 ec436600 3e8430100 102a96fbdf7994cd5843495acfc013203a9923cdf7002e3acfd208600 8e43610 8e4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8dc7f0342c9597092ffc002333a00ae189803a6682c7a4cfde836f508bb800222ffe89cdd6fa15g8ffb450fea603206ec78551002b6dda182056e360
             000
                                                                                                                                                                                            020033 a 4 c 8 2 2 8 9 d 8 4 c 9 a 4 a 4 f 5 5 8 c a f 5 8 6 1 5 0 0 2 2 6 5 9 4 a 8 f 5 8 6 d 5 d 6 d 5 d 6 d 7 d 8 a 2 a 1 0 f 8 d 2 a 7 d 0 2 6 5 4 9 d 3 3 1 9 d 8 d 0 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d 0 1 4 d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               421 b d d 50 b d f e a 784 B a a a d 5 e 88 f d b 1 a b f 86 b d c d b a e 81 0 2 5 2 c 3 3 b b 1 2 b e e e 1 4 3 c 7 4 9 f 9 6 8 d 1 f b 3 c a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a a 2 7 d 8 3 a 
                  Ocd1
             Ocd9
                  Oce1
                                                                                                                                                                                                                                                                      544 bd0 846 9 9 9 7 1 1 2 6 0 2 0 6 8 9 0 0 2 2 0 b 2 4 e f f 0 7 8 0 3 3 6 d a c 9 0 d a 3 9 c f a 8 9 c f 5 9 9 c 5 0 1 a 2 2 f 5 0 0 c 2 0 8 0 8 9 0 6 0 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 8 b d 3 6 0 
                  Oce9
                  Ocf 1
             Ocf9
         0d01
0d09
                  0d11
                  0d19
             0d21
0d29
                  0d31
         0d39
0d41
0d49
         0d51
0d59
                  0d61
         0d69
0d71
                  0d79
             OdB1
                  0d89
         0d91
0d99
             Oda1
             Oda9
             Odb 1
                  Odb9
         Odc1
             Odd1
             Odd9
             Ode1
             0de9
             Odf 1
         0df9
0e01
             0e09
         0e11
0e19
             0e21
    0e29
0e31
0e39
0e41
0e49
0e51
    0e59
    0e61
         0e69
    0e71
    0e79
         0e81
0e89
0e91
         0e99
    0ea1
    Oea9
         Oeb1
    0eb9
    Oec1
    Oec9
    0ed1
    0ed9
    Oee1
Oee9
Oef1
Oef9
0f01
0f09
0f11
0f19
0f21
0f29
0f31
0f39
0f41
Of 49
Of 51
Of 59
0f61
0f69
0f71
0f79
0f81
0f89
0f91
0f99
Ofa1
Ofa9
                                                                                                                                                                                            e3
42
09
                                                                                                                                                                                                                                                                           a6
20
7f
Ofb1
Ofb9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      61
Ofc1
```

Ofc9 Ofd1 Ofd9 30 908f774137700002951488700d091ffe2048d055540030bd09fffed0f42059c770005aff9dd420008edfdaaaaa6004a32459344452ff5254604cf83754d0 72ac1e6b141Bf9B29243190906f6907Bfbba564900cf0aea040aab11aac0002cB702Bdccca45a5445549044f534c34cca69 58 a0402ab7a469906359169420097fd202053a29999affb0320e200b9021586949065f7a20a0420b00bb93bb0044f345544ff516533f0 da90894408824662694066707a20c60ab79f5e3820dd06f6bd333222d849f140593bf557799f4f60334033450334157f4f4f499ccccafeff 1e7020b180bfd55551a5409fff208064194555530340600a306661960a286d8b16000aafcdd00da0f573d30dd99dad7df444ff04ff8a58af ba 99 2f 7b 4b a7 c4 Ofe1 Ofe9 Off1 Off9 1001 1009 1011 1019 1021 b2 34 7a c4 c3 ef 6d 6d ed f7 a6 d6 37 10 88 1029 1031 1039 1041 1049 1051 1059 1061 1069 1071 1079 1081 1089 1091 1099 03 24 88 10a1 10a9 10b1 10b9 10c1 10c9 10d1 10d9 10e1 10e9 10f1 10f9 11e1 11e9 11f1 11f9 1201 1209 1211 1219 1219 1221 1229 1231 1239 1241 1249 1251 1259 1261 1269 1271 1279 1281 1289 1291 1299 12a1 12a9 12b1 c4 d9 b8 8c ff 1209 Listing 1. »Top-Tool« (Schluß)

Berechnung periodischer Dezimalbrüche

Wahrscheinlich standen Sie auch schon vor dem Problem, einen periodischen Dezimalbruch in einen echten Bruch umzuwandeln. Dieses Programm berechnet Ihnen den echten Bruch automatisch. Ungenauigkeiten treten nicht auf.

as Programm ist so geschrieben, daß eine Fehlbedienung so gut wie ausgeschlossen ist. Das Anfangsbild zeigt, wie die periodischen Dezimalbrüche eingegeben werden. Neben dem eigentlichen Ergebnis werden zusätzlich noch die wichtigsten Rechenschritte angezeigt. Nehmen wir doch einmal das Beispiel aus dem Anfangsbild:

Zu berechnen ist der Dezimalbruch 0.76351,

Einzugeben ist der Wert 0.76351 und die Länge der Periode = drei. Der Dezimalbruch wird nun wie folgt aufgespaltet:

$$0.76\overline{351} = \frac{76}{100} + \text{Rest}$$

wobei für den Rest gilt,

Rest =
$$\sum_{K=0}^{\infty} \frac{351}{10^{5+3K}}$$

Dieses ist noch recht einfach zu verstehen. Daraus ergibt sich

$$= \frac{351}{10^5} \times \sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{10^{3K}}$$

dieses ist durch vollständige Iteration beweisbar.

$$=\frac{351}{100000} \times \frac{1}{0.999}$$

Somit gilt (siehe auch ersten Zwischenschritt beim Ausdruck):

$$0.76\overline{351} = \frac{76}{100} + \frac{351}{100000} \times \frac{1}{0.999}$$



Dies war der schwierigste Teil der Berechnung und erforderte zum ganzen Verständnis schon einige Grundkenntnisse in höherer Mathematik. Doch zum Glück ist das Verständnis keine Voraussetzung zum Benutzen des Programms.

Sehen wir weiter: Zunächst wird nun versucht, die vorhandenen Brüche so klein wie möglich zu machen. Das geschieht dadurch, daß man jeweils von Zähler und Nenner den GGT (größter gemeinsamer Teiler) berechnet und Zähler und Nenner dadurch dividiert. In unserem Beispiel ist beim ersten Bruch

der GGT = 4; nach der Division erhalten wir also

Beim anderen Bruch (der zweite Bruch wurde bereits mit dem dritten multipliziert) haben wir den GGT 27, dies führt dann zum Ergebnis

Als zweites Zwischenergebnis steht nun:

$$=$$
 $\frac{19}{25} + \frac{13}{3700}$

Im folgenden sind jetzt also nur noch die beiden Brüche zu addieren. Das machen wir, wie in der Schule gelernt, indem wir zuerst das KGV (kleinstes gemeinsames Vielfaches) der beiden Nenner suchen. Da die Funktion GGT schon vorhanden ist und das KGV definiert ist als

$$KGV(a,b) = \frac{a \times b}{GGT(a,b)}$$

ist dies kein größeres Problem.

Anschließend muß dann nochmal durch den GGT des jetzt so entstehenden einzigen Bruches dividiert werden und wir erhalten:

Wenn das Programm als Unterprogramm verwendet werden soll, so muß vor dem Aufruf der Dezimalbruch in X\$ stehen und die Länge in L\$. Zurückgegeben wird dann in Z2\$ der Zähler und in N2\$ der Nenner. Die Zeilen zum Ausdrucken der Ergebnisse müssen natürlich entfernt werden.

Das Programm wurde zwar für den C 64 geschrieben, kann aber im Prinzip auf jeden anderen Computer übertragen werden, sofern er Stringbefehle verarbeiten kann. Falls diese nicht zur Verfügung stehen, müssen wenige Anpassungs-Routinen geschrieben werden. (B. Filpe/do)

Refs	Ø R	*				
2 REH		EM **********		Carlo Calcal		<178>
REH * DEZIMALBRUECHE * C0805 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 REH * C0855 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 REH * C0855 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 REH * C0855 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 REH * C0855 REH * ERONANDO FILDE * C0855 REH * C0855 R	1 R	EM *		590	Z(2) = Z(2) * GG/N(2)	<208>
REP	2 R	EM * BERECHNUNG PERIODISCHER *	<145>	600	N(2)=GG: Z(2)=Z(1)+Z(2)	<064>
REH	3 R	EM * DEZIMALBRUECHE *	<005>	610	G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000	<152>
5 Ref	4 R	EM *	< Ø53>	620	Z(2)=Z(2)/GG:N(2)=N(2)/GG	<015>
ARBER ANSBASSE 28	5 R	EM * BERNHARD FILPE *		630	GOSUB 3000: GOSUB 4200	<188>
7 REH*				Open to the second		
REH						
PRICE PRIC				The state of the s		
16 PINE S3288, 6-PINE S3281, 6-PINT CHR8 (14				25000 C 27 C 25 C 25 C		
7, CHRS (14) _CHRS (3) PRINT' GENERICHMEN PERIODISCHER _BEZIMALER BECHE* 100 PRINT' GENERICHMEN PERIODISCHER _BEZIMALER 101 PRINT' GODNN)_INSARGEBETSPIEL:"				1/25554_TV.5014241		<029>
2829 FOR J=1 TO 1-1-PRINT" "; INEXTIFRINT" (862) 38 PRINT" CORON) LINGABERE FIPIEL; (974) 48 PRINT" CORON) LINGABERE FIPIEL; (974) 49 PRINT" CORON) LINGABERE FIPIEL; (974) 49 PRINT" CORON) LINGABERE FIPIEL; (974) 49 PRINT" CORON) LINGABERE FIPIEL; (974) 40 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 40 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 41 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 42 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 42 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 43 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 44 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 45 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 46 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 46 PRINT" LINGABER CORPS FACE); (974) 47 PRINT" LINGABER COR	10	POKE 53280,6:POKE 53281,6:PRINT CHR\$(14		2017		
USDAY 19 19 19 19 19 19 19 1		7),CHR\$(14),CHR\$(8)	<201>		":GOTO 2030	〈図日図〉
UCCIDE** PRINT***CDOMP. SINGABERE ISPIEL:** 4949	20	PRINT" BERECHNUNG PERIODISCHER DEZIMALBR		2020	FOR J=1 TO I-1:PRINT" ";:NEXT:PRINT" ?	
389 FINIT*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT					•	<016>
## PRINT************************************				2030	FOR W=1 TO 1000:GET AS: IF AS=""THEN N	Carried St.
40 PRINT*CONNA, ISBRACES ISPILEL: "						(025)
39 PRINT" (DOWN) LISPACE) ## 2322 3606 261 370 3		AND THE TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH		2010	TEAC (1)	
509 PRINT"ZU BERÉCNEN , 7635" 2232 609 PRINT"ZU BERÉCNEN 5"				- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
## PACELJARNE 3" C111 S020 C211 S020 C211 S020 C211 S020 C211 S020 C211 S020 C224-STRE (Z (2)) INI2-BOTREN (N (2)) (898 C211 S020 C224-STRE (Z (2)) INI2-BOTREN (N (2)) (898 C211 C211 C211 C221						(1/1)
PACEJARNEE S"		프로그램 등 경험 경험 경험 등 경험 경험 기업		3005		
20 PRINT" (DORN)"	60	PRINT" (DOWN) EINGABE (5SPACE): 0.76351 (3S		11112-120-111	T(N(1)):N(2)=INT(N(2))	<169>
190 INPUT MEZITALBRUCH (ASPACE); 1/4 1/10 1/20		PACE}LAENGE 3"	<211>	3010	Z1\$=STR\$(Z(1)):N1\$=STR\$(N(1))	<049>
190 I-VALLED ERF_EDITION: "pil.\$	70	PRINT" (DOWN)"	<018>	3020	Z2\$=STR\$(Z(2)):N2\$=STR\$(N(2))	<008>
190 I-VALLED ERF_EDITION: "pil.\$	80	INPUT"DEZIMALBRUCH (ASPACE): ":X\$	(232)	3030	Z3\$="1":N3\$=STR\$(N(3)):IF N(3)<>1 THE	
		UNING HOUSE POSSES (1) () [2]				<1065
"INMARE DER PERTODE FALSCH":SOTO 2000 (005) "ISO FIF VIL. (X)=0 THEN ERR="PLASCHE ZIMARE ":GOTO 2000 (120 X) "ISO FIR ILLEN (X) (130) "ISO FIR ILLEN (X) (140) "ISO FIR ILL				3035		
165 F. VAL.(X\$) = 0 THEN ERF="FALSCHE EINGABE 1995 110 REM TEST AUF KORREKTE EINGABE 1995 129 XL=LEN(X\$) 139 139 FOR 1=1 TO LX 1905 139 139 FOR 1=1 TO LX 1905 139 159 150 XL=LEN(X\$) 139 150 XL=LEN(X\$) 1445 150 XL=LEN(X\$) 1445 150 XL=LEN(X\$) 1445 150 XL=LEN(X\$) 150 XL=LEN(X\$)	150		/00E	2000		/1145
"#GOTO 2000 120 XL=LEN(X\$) 120 KL=LEN(X\$) 121 XL=LEN(X\$) 123 FOR I=1 TO XL 125 IF (I=1) IND (I<+) 126 IF T = IT OX 127 IND (I<+) 128 IF (I=1) IND (I<+) 129 IF IND (I=1) IND (I<+) 129 IF IT NEW (I=1) IND (I++) 129 IF IND (I=1) IND (I=1) 129 IF IND (I=1) IND (I++) 129 IF IND (I=1) IND (I=1) 129			(COO)	7040		11147
110 REM TEST AUF KORREKTE EINGABE 130 130 130 131 13	105	I - 프로프 :		3040		
128 XI.=LEN(X\$) (138) (138) (139)	in the same		- ATTENDED	1		<182>
130 FOR 1=1 TO X 150 IF (1=2) DAND (1<-9) THEN FL=1:GOTO 180 190	110	REM TEST AUF KORREKTE EINGABE	<109>	3050		
149 15-MIND (X\$, 1, 1) IT=VAL (T\$) (149) (150) 1F T=="0"+NND FL=0 THEN NU=NU+1:GOTO 18 (160) (161) (16	120	XL=LEN(X\$)	<138>		(N2\$)	<050>
149 159 15 15 17 17 17 17 17 17	130	FOR I=1 TO XL	<196>	3060	L3=LEN(N3\$)	<199>
150 1F (T=) AND \(\text{T} \) AND \(\text{T} \) C THEN \(\text{NU} \) L S C C C C C C C C C			Control of the second	3070	IF L1>LEN(Z1\$) THEN Z1\$=" "+Z1\$:GOTO 3	
16 1F Ts="g"AND FL=0 THEN NU=NLI+1:GOTO 18 0.055 0.065 0.0				100000		(216)
0				3000		
165 F T\$="@"IHEN 180	700		/mmes	2605		/157\
175 F T=="," NND P=@ THEN FL=1: PF=1: PK=1: G070 180 C C C C C C C C C				7000		113//
GOTO 188 STEALSCHE EINGABE":EL=I:GOTO 2000 (25) 190 NEXT 200 IF FL THEN X*=MID*(X*,NU+1):PK=PK-NU (25) 210 XL=LEN(X*) 220 IF PF-0 THEN ER*="JEZIMALPUNKT FEHLT"; GOTO 2008 230 IF LXL-YEN THEN ER*="JEZIMALPUNKT FEHLT"; GOTO 2008 231 IF LXL-PK THEN ER*="JEZIMALPUNKT FEHLT"; GOTO 2008 233 IF LXL-LEN(X*) 2440 RETURN 2450 PRINT"(CLR,DOMN) JEZIMALPUNKT FEHLT"; 2471 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT			(166)	2040		
198 SERS="FALSCHE EINGABE":EL=I:GOTO 2000 (275)	170	IF T\$="."AND PF=0 THEN FL=1:PF=1:PK=I:	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	-		<112>
190 NEXT		GOTO 18Ø	<0066>	3100	IF L2>LEN(N2\$) THEN N2\$=" "+N2\$:GOTO 3	
200 IF FL THEN X\$=MID\$(X\$*,NU+1):PK=PK-NU	175	ER\$="[ALSCHE &INGABE":EL=1:GOTO 2000	<238>		100	<231>
228	180	NEXT	<190>	3110	IF L3>LEN(Z3\$) THEN Z3\$=" "+Z3\$:GOTO 3	
226 XL-LEN(X\$)	200	IF FL THEN X\$=MID\$(X\$.NU+1):PK=PK-NU	<253>		110	<186>
220 IF PF=0 THEN ER\$="BZIMALPUNKT FEHLT"; GDTO 2000 230 IF L>XL-PK THEN ER\$="FALSCHE PERIODENA NGABE";GDTO 2000 240 PRINT" CORP. 2000 250 PRINT" CORP. 2000 250 PRINT" CLR, DOWN) JEFECHNUNG PERIODISCHE R JEZIMALBRUECHE" 260 PRINT"TITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT			(22B)	3124	3\$="0"+MID\$(N3\$.2)	
GOTD 2000 2730 IF L>XL-PK THEN ERS="FALSCHE PERIODENA NGABE": GOTD 2000 2748 NGABE": GOTD 2000 2759 PRINT" CCLR, DOWN) BERECHNUNG PERIODISCHE R PEZIMAL BRUECHE" 276 PRINT" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT			1			
1.5 1.5			/2475			
NSABE":GOTO 2000 C248	230		124//	7000	그 것이 없었다. 그리고 있는 그는 사람들이 있다. 그렇게 되었다면 그는 그 그가 그리고 있다면 하는 그리고 있다면 하는 그리고 있다면 하는 그리고 있다면 하는 그리고 있다.	/1755
### PRINT "CLER_DOWN) ### ERECHNUNG PERIODISCHE R	230		(040)	4010	- 187-2003 (1984年) (1984年) - 187-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	
R _BEZIMALBRUECHE" 260 PRINT"_TITTITITITITITITITITTTTTTTTTTTTTTTT	-		(248)			(036)
260 PRINT"TITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	250		vantuuring.	4020		
TTTTTT"		R DEZIMALBRUECHE"	<198>			
TTTTTT"	260	PRINT"TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT		Park Developm	T" * ";	< 058>
## F PK=1 THEN PRINT"0";			<070>			<129>
## F PK=1 THEN PRINT"0";	270	PRINT" (DOWN) DEZIMAL BRUCH (7SPACE): "::I	Charles Salary	4040	PRINT" (2SPACE)": N1\$: " (3SPACE)": N2\$: " (
275 PRINT X\$			(017)			<145>
280 PRINT"_AENGE DER PERIODE : "; L\$ <227> 290 PRINT"	275	(Artist Carlo) and (Artist Carlo	CALOTTE SALVE	4050		
290 PRINT						
SOO REM BERECHNUNG						
310 N(1)=10f(XL-L-PK)			CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR			(128)
320 IF PK=1 THEN V\$=MID\$(X\$,2,XL-L-1):GOTO 337 337 338 V\$=MID\$(X\$,1,PK-1):VL=LEN(V\$) 335 V\$=\\$\\$+MID\$(X\$,2,PK+1,XL-VL-1-L) 337 (1)=VAL(V\$) 337 Z(1)=VAL(V\$) 338 V\$=\\$\\$+MID\$(X\$,2,PK+1,XL-VL-1-L) 337 Z(1)=VAL(V\$) 338 V\$=\\$\\$+MID\$(X\$,2PK+1,XL-VL-1-L) 337 Z(1)=VAL(V\$) 340 N(2)=10^{\frac{1}{2}}(XL-PK) 350 Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="BEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 (191) 360 N(3)=1-10^{\frac{1}{2}}(-L):Z(3)=1 400 GOSUB 3000 418) 4200 PRINT"(2SPACE)"; Z2\$ 4250 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4260 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 427 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 428 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 429 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 420 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4250 RETURN 4250 RETURN 4250 RETURN 4250 PRINT"(2SPACE)"; Z1\$; "(3SPACE)"; Z2\$ 4268 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4260 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4250 RETURN 4360 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4250 RETURN 4360 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4260 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4250 RETURN 4360 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4250 RETURN 4360 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4260 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4250 RETURN 4360 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4250 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4250 RETURN 4360 PRINT"(2SPACE)"; N2\$ 4250 PRINT"(2S				4120		
337 V\$=MID\$(X\$,1,PK-1);VL=LEN(V\$)	310	N(1)=10†(XL-L-PK)	<200>	and the same of th		<161>
337	320	IF PK=1 THEN V\$=MID\$(X\$,2,XL-L-1):GOTO	OK WALL DO			<231>
330 V=MID\$(X\$,1,PK-1);VL=LEN(V\$) 335 V\$=V\$*MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) 337 V2(1)=VAL(V\$) 337 V2(1)=VAL(V\$) 338 V2(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1));IF Z(2)=Ø TH EN ER\$="BEZIMALBRUCH TRIVIAL";GOTO 200 340 N(3)=1-10f(-L);Z(3)=1 420 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 4240 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 4250 RETURN 4260 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 4260 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 427 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 428 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 429 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 420 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 4260 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 427 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 428 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 429 PRINT" (2SPACE)";N2\$ 420 PRINT" (337	<012>			<133>
335 V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L)			The state of the s	4150	RETURN	<144>
337 Z(1)=VAL(V\$) 340 N(2)=10†(XL-PK) 350 Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="BEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 (191) 360 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 (187) 4210 PRINT"(2SPACE)";N2\$ (128) 360 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 (187) 4300 PRINT"(2SPACE)";Z1\$;"(3SPACE)";Z2\$ (233) 360 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 (187) 4310 PRINT"(2SPACE)";Z1\$;"(3SPACE)";Z2\$ (233) 4310 PRINT"="; 4320 FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\frac{1}{2}\)";NEXT:PRINT" + 410 GOSUB 4000:PRINT (062) 420 IF Z(1)=0 THEN 450 (236) 4330 FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\frac{1}{2}\)";NEXT:PRINT" + 420 IF Z(1)=0 THEN 450 (236) 4330 FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\frac{1}{2}\)";NEXT:PRINT" (174) 4340 PRINT"(2SPACE)";N1\$;"(3SPACE)";N2\$ (140) 440 Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG (005) 450 Z(2)=Z(2)*Z(3) (046) 450 Z(2)=Z(2)*Z(3) (046) 450 N(2)=N(2)*N(3) (065) 510 G1=IX(G):GOSUB 5000:REM GGT (043) 510 G1=IX(G):GOSUB 5000:REM GGT (043) 520 Z(2)=Z(2)/GG:N(2)=N(2)/GG (171) 530 GOSUB 3000 (250) 540 IF Z(1)=0 THEN GOSUB 4300 (211) 550 IF Z(1)=0 THEN GOSUB 4300 (211) 550 IF Z(1)=0 THEN GOSUB 4200:END (157) 550 IF G1-G2 THEN G1-G1):GOTO 5020 (241) 550 G1=N(1):G2=N(2):GOSUB 5000 (099) 5070 G2=INT(G2-G1):GOTO 5020 (136)	330	A4-111D4 (V4 " 1 " 1 V - 1) : AF-FF14 (A4)	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	4200	PRINT" (2SPACE)": Z2\$	<091>
340 N(2)=10†(XL-PK) 350 Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="JEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 (191) 360 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 (187) 400 GOSUB 3000 (118) 420 FRINT" (2SPACE)"; Z1\$; "(3SPACE)"; Z2\$ (233) 360 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 (187) 410 GOSUB 4000:PRINT (062) 420 IF Z(1)=0 THEN 450 (236) 430 FOR I=1 TO L2:PRINT" (3SPACE)"; Z2\$ (233) 430 PRINT" (2SPACE)"; Z1\$; "(3SPACE)"; Z2\$ (233) 430 PRINT" (2SPACE)"; NEXT:PRINT" (187) 430 PRINT" (2SPACE)"; X1\$; "(3SPACE)"; X2\$ (233) 430 PRINT" (2SPACE)"; NEXT:PRINT" (187) 430 FOR I=1 TO L2:PRINT" (187) 430 PRINT" (2SPACE)"; NEXT:PRINT" (187) 430 PRINT" (2SPACE)"; NEXT:PRINT (187) 4			<103>	72.00		
350 Z(2)=VAL (MID\$(X\$, XL-L+1)):IF Z(2)=Ø TH EN ER\$="BEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 Ø 360 N(3)=1-10f(-L):Z(3)=1 400 GOSUB 3000 418 4300 PRINT"(2SPACE)";Z1\$;"(3SPACE)";Z2\$ 4310 PRINT"(2SPACE)";Z1\$;"(3SPACE)";Z2\$ 4320 FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\frac{1}{2}\)"; NEXT:PRINT" + 410 GOSUB 4000:PRINT 420 IF Z(1)=Ø THEN 450 4320 FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\frac{1}{2}\)"; NEXT:PRINT 430 G1*Z(1):G2=N(1):G0SUB 5000:REM GGT 440 Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG 450 Z(2)=Z(2)*Z(3) 460 N(2)=N(2)*N(3) 510 G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000:REM GGT 520 Z(2)=Z(2)/GG:N(2)=N(2)/GG 531 GOSUB 3000 540 IF Z(1) 540 IF Z(1) 541 IF Z(1) 542 IF Z(1) 543 IF Z(1) 544 IF Z(1) 545 IF Z(1) 546 G1=N(1):G2=N(2):GOSUB 4200:END 556 G1=N(1):G2=N(2):GOSUB 5000 400 C099 500 G2=INT(G2-G1):GOTO 5020 410 C12B 420 PRINT"(2SPACE)";N2\$ 4250 RETURN 4260 PRINT"(2SPACE)";Z1\$;"(3SPACE)";Z2\$ 4250 RETURN 4260 PRINT"(2SPACE)";Z1\$;"(3SPACE)";Z2\$ 4250 RETURN 4250 RETURN 4250 RETURN 4250 RETURN 4250 RETURN 4300 PRINT"(2SPACE)";Z1\$;"(3SPACE)";Z2\$ 4310 PRINT"(2SPACE)";Z1\$;"(3SPACE)";Z2\$ 4320 FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\frac{2}\)";NEXT:PRINT" + 4260 FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\frac{2}\)";NEXT:PRINT" + 4320 FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\frac{2}\)";NEXT:PRINT" + 4320 FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\frac{2}\)";NEXT:PRINT" + 4320 FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\frac{2}\)";NEXT:PRINT" + 4320 FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\frac{2}\)";NEXT:PRINT" + 4320 FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\frac{2}\)";NEXT:PRINT" + 4320 FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\f	335	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L)	Charles to Delicate to	V.Merrichtstein C.	PRINT"= ":	
EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200	335 337	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$)	<112>	4210		(238)
C C C C C C C C C C	335 337 340	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK)	<112>	421Ø 423Ø	FOR I=1 TO L2:PRINT"#";:NEXT:PRINT	<238> <074>
360 N(3)=1-10f(-L):Z(3)=1	335 337 340	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH	<112>	4210 4230 4240	FOR I=1 TO L2:PRINT"*;:NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE)"; N2\$	<238> <074> <128>
400 GOSUB 3000	335 337 340	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200	<112> <102>	4210 4230 4240 4250	FOR I=1 TO L2:PRINT"#";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2* RETURN	<238> <074> <128> <244>
410 GOSUB 4000: PRINT 420 IF Z(1)=0 THEN 450 4236 4330 FOR I=1 TO L2: PRINT ±";: NEXT: PRINT 430 G1-Z(1): G2=N(1): GOSUB 5000: REM GGT 440 Z(1)=Z(1)/GG: N(1)=N(1)/GG 450 Z(2)=Z(2)*Z(3) 460 N(2)=N(2)*N(3) 510 G1=Z(2): G2=N(2): GOSUB 5000: REM GGT 520 Z(2)=Z(2)/GG: N(2)=N(2)/GG 510 G1=Z(2): G2=N(2): GOSUB 5000: REM GGT 520 Z(2)=Z(2)/GG: N(2)=N(2)/GG 530 GOSUB 3000 540 IF Z(1)<50 THEN GOSUB 4300 550 IF Z(1)=0 THEN GOSUB 4200: END 555 PRINT 560 G1=N(1): G2=N(2): GOSUB 5000 5026	335 337 340 350	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="_DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200	<112> <102>	4210 4230 4240 4250 4300	FOR I=1 TO L2:PRINT"#";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2* RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1*;"(3SPACE)";Z2*	<238> <074> <128> <244> <233>
410 GOSUB 4000: PRINT 420 IF Z(1)=0 THEN 450 4236> 4330 FOR I=1 TO L2: PRINT E;: NEXT: PRINT (174) 430 G1-Z(1): G2=N(1): GOSUB 5000: REM GGT (217) 4340 PRINT (2SPACE) ; N1*; "(3SPACE)"; N2* (140) 4350 RETURN (085) 4350 RETURN (086) 4350 RETURN (086) 440 N(2)=N(2)*N(3) (046) 5000 REM GGT (043) 510 G1=Z(2): G2=N(2): GOSUB 5000: REM GGT (043) 510 G1=Z(2): G2=N(2): GOSUB 5000: REM GGT (043) 520 Z(2)=Z(2)/GG: N(2)=N(2)/GG (171) 530 GOSUB 3000 (250) 540 IF Z(1)<0 THEN GOSUB 4300 (211) 550 IF Z(1)<0 THEN GOSUB 4200: END (149) 550 G1=N(1): G2=N(2): GOSUB 5000 (099) 5070 G2=INT(G2-G1): GOTO 5020 (241) 5060 G1=N(1): G2=N(2): GOSUB 5000 (099)	335 337 340 350	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1	<112> <102> <191> <187>	4210 4230 4240 4250 4300 4310	FOR I=1 TO L2:PRINT"#";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2* RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1*;"(3SPACE)";Z2* PRINT"= ";	<238> <074> <128> <244>
420 IF Z(1)=0 THEN 450	335 337 340 350	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1	<112> <102> <191> <187>	4210 4230 4240 4250 4300 4310	FOR I=1 TO L2:PRINT"%";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2* RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1*;"(3SPACE)";Z2* PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"%";:NEXT:PRINT" +	<238> <074> <128> <244> <233>
430 G1- Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT	335 337 340 350 360 400	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000	<112> <102> <191> <187> <1187>	4210 4230 4240 4250 4300 4310	FOR I=1 TO L2:PRINT"%";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2* RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1*;"(3SPACE)";Z2* PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"%";:NEXT:PRINT" +	<238> <074> <128> <244> <233>
440 Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG	335 337 340 350 360 400 410	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT	<112> <102> <191> <187> <118> <062>	4210 4230 4240 4250 4300 4310 4320	FOR I=1 TO L2:PRINT"±";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2* RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1*;"(3SPACE)";Z2* PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"±";:NEXT:PRINT" + ";	<238> <074> <128> <244> <233> <082>
450 Z(2)=Z(2)*Z(3)	335 337 340 350 360 400 410 420	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="BEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450	<112> <102> <191> <187> <1187> <118> <062> <236>	4210 4230 4240 4250 4300 4310 4320	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2\(\sim\) RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1\(\sim\);"(3SPACE)";Z2\(\sim\) PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT	<238) <074> <128> <244> <233> <082> <120> <174>
460 N(2)=N(2)*N(3)	335 337 340 350 360 400 410 420 430	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="BEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1-Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT	<112> <102> <191> <187> <118> <062> <236> <217>	4210 4230 4240 4250 4300 4310 4320 4330 4340	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2\(\sim\) RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1\(\sim\);"(3SPACE)";Z2\(\sim\) PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N1\(\sim\);"(3SPACE)";N2\(\sim\)	<238) <074> <128> <244> <233> <082> <120> <174> <140>
510 G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000:REM GGT <043> 5020 IF G1 <g2 hi="G1:G1=G2:G2=HI</td" then=""> <2312</g2>	335 337 340 350 360 400 410 420 430 440	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1-Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG	<112> <102> <191> <187> <187> <118> <062> <236> <217> <005>	4210 4230 4240 4250 4300 4310 4320 4330 4350	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2\(\sim\) RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1\(\sim\);"(3SPACE)";Z2\(\sim\) PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N1\(\sim\);"(3SPACE)";N2\(\sim\) RETURN	<238) <074> <128> <244> <233> <082> <120> <174> <140> <140> <088>
520 Z(2)=Z(2)/GG:N(2)=N(2)/GG <171> 5030 IF G1/G2=INT(G1/G2)THEN GG=G2:RETURN <1683	335 337 340 350 360 400 410 420 430 440 450	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1-Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*Z(3)	<112> <102> <191> <187> <118> <062> <236> <217> <005> <046>	4210 4230 4240 4250 4300 4310 4320 4330 4340 4350 5000	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2\(\sim\) RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1\(\sim\);"(3SPACE)";Z2\(\sim\) PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N1\(\sim\);"(3SPACE)";N2\(\sim\) RETURN REM GGT	<238> <074> <128> <244> <233> <082> <120> <174> <140> <140> <088> <036>
530 GOSUB 3000	335 337 340 350 360 400 410 420 430 440 450 460	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1-Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*Z(3) N(2)=N(2)*N(3)	<112> <102> <191> <187> <118> <062> <236> <217> <005> <046> <065>	4210 4230 4240 4250 4300 4310 4320 4330 4340 4350 5000 5010	FOR I=1 TO L2:PRINT"±";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2* RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1*;"(3SPACE)";Z2* PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"±";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"±";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N1*;"(3SPACE)";N2* RETURN REM GGT G1=INT(G1):G2=INT(G2)	<238> <074> <128> <124> <244> <233> <082> <1120> <1140> <140> <140> <086> <086> <218>
540 IF Z(1) <>0 THEN GOSUB 4300	335 337 340 350 360 400 410 420 430 440 450 460 510	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="BEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1.Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*Z(3) N(2)=N(2)*N(3) G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000:REM GGT	<112> <102> <191> <187> <187> <118> <062> <236> <217> <0055> <0465> <043>	4210 4230 4240 4250 4310 4310 4320 4330 4340 4350 5000 5010	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda \)"; NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE)"; N2\(\text{RETURN} \) PRINT" (2SPACE)"; Z1\(\text{s} \); "(3SPACE)"; Z2\(\text{s} \) PRINT"="; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\Lambda \)"; NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda \)"; NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE)"; N1\(\text{s} \); "(3SPACE)"; N2\(\text{s} \) RETURN REM GGT G1=INT(G1):G2=INT(G2) IF G1 <g2 hi="G1:G1=G2:G2=HI</td" then=""><td><238> <074> <128> <128> <244> <233> <082> <1120> <174> <140> <140> <088> <218> <231></td></g2>	<238> <074> <128> <128> <244> <233> <082> <1120> <174> <140> <140> <088> <218> <231>
540 IF Z(1) 0 THEN GOSUB 4300 (211) G2 (1702) 550 IF Z(1)=0 THEN GOSUB 4200:END (157) 5050 IF G1=G2 THEN GG=G1:RETURN (2412) 555 PRINT (149) 5060 IF G1>G2 THEN G1=INT(G1-G2):GOTO 5020 (2412) 560 G1=N(1):G2=N(2):GOSUB 5000 (099) 5070 G2=INT(G2-G1):GOTO 5020 (1362)	335 337 340 350 360 400 410 420 430 440 450 460 510	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="BEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1.Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*Z(3) N(2)=N(2)*N(3) G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000:REM GGT	<112> <102> <191> <187> <187> <118> <062> <236> <217> <0055> <0465> <043>	4210 4230 4240 4250 4300 4310 4320 4330 4340 4350 5000 5010 5020 5030	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda \)"; NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE)"; N2\(\times \) RETURN PRINT" (2SPACE)"; Z1\(\times \); "\((3SPACE) \)"; Z2\(\times \) PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\Lambda \)"; NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda \)"; NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE) "; N1\(\times \); "\((3SPACE) \)"; N2\(\times \) RETURN REM GGT G1=INT (G1):G2=INT (G2) IF G1 <g2 (g1="" g1="" g2="INT" g2)="" gg="G2:RETURN</td" hi="G1:G1=G2:G2=HI" if="" then=""><td><238> <074> <128> <124> <233> <082> <1120> <1140> <1140> <140> <088> <086> <218></td></g2>	<238> <074> <128> <124> <233> <082> <1120> <1140> <1140> <140> <088> <086> <218>
550 IF Z(1)=0 THEN GOSUB 4200:END <157> 555 PRINT <149> 560 G1=N(1):G2=N(2):GOSUB 5000 <157> 5070 G2=INT(G2-G1):GOTO 5020 <1363	335 337 340 350 360 400 410 420 430 440 450 460 510 520	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="BEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1·Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*Z(3) N(2)=N(2)*N(3) G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000:REM GGT Z(2)=Z(2)/GG:N(2)=N(2)/GG	<112> <102> <191> <187> <187> <118> <062> <236> <217> <005> <046> <046> <043> <171>	4210 4230 4240 4250 4300 4310 4320 4330 4340 4350 5000 5010 5020 5030	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda \)"; NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE)"; N2\(\times \) RETURN PRINT" (2SPACE)"; Z1\(\times \); "\((3SPACE) \)"; Z2\(\times \) PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\Lambda \)"; NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\Lambda \)"; NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE) "; N1\(\times \); "\((3SPACE) \)"; N2\(\times \) RETURN REM GGT G1=INT (G1):G2=INT (G2) IF G1 <g2 (g1="" g1="" g2="INT" g2)="" gg="G2:RETURN</td" hi="G1:G1=G2:G2=HI" if="" then=""><td><238> <074> <128> <128> <244> <233> <082> <1120> <174> <140> <140> <088> <218> <231></td></g2>	<238> <074> <128> <128> <244> <233> <082> <1120> <174> <140> <140> <088> <218> <231>
555 PRINT	335 337 340 350 360 400 410 420 430 450 460 510 520 530	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1.Z(1):62=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*X(3) N(2)=N(2)*N(3) G1=Z(2):62=N(2):GOSUB 5000:REM GGT Z(2)=Z(2)(G6:N(2)=N(2)/GG GOSUB 3000	<112> <102> <191> <187> <187> <118> <062> <236> <217> <005> <046> <065> <043> <171> <250>	4210 4230 4240 4250 4300 4310 4320 4330 4340 4350 5000 5010 5020 5030	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2\(\) RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1\(\);"(3SPACE)";Z2\(\) PRINT"="; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N1\(\);"(3SPACE)";N2\(\) RETURN REM GGT G1=INT(G1):G2=INT(G2) IF G1(G2) THEN HI=G1:G1=G2:G2=HI IF G1/G2=INT(G1/G2) THEN GG=G2:RETURN Q=G1/G2:IF Q>20 THEN G1=G1-INT(Q-10)*	<238> <074> <128> <128> <244> <233> <082> <1120> <174> <140> <140> <088> <218> <231>
560 G1=N(1):G2=N(2):GOSUB 5000 (099) 5070 G2=INT(G2-G1):GOTO 5020 (136)	335 337 340 350 360 400 410 420 430 440 450 510 520 530 540	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1-Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*Z(3) N(2)=N(2)*N(3) G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000:REM GGT Z(2)=Z(2)/GG:N(2)=N(2)/GG GOSUB 3000 IF Z(1)<>0 THEN GOSUB 4300	<112> <102> <191> <187> <1187> <1188> <062> <236> <217> <005> <046> <065> <046> <171> <250> <211>	4210 4230 4240 4250 4310 4310 4320 4330 4350 5000 5010 5020 5030 5040	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2\(\) RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1\(\);"(3SPACE)";Z2\(\) PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N1\(\);"(3SPACE)";N2\(\) RETURN REM GGT G1=INT(G1):G2=INT(G2) IF G1\(\)G2=INT(G1\(\)G2:G2=HI IF G1\(\)G2=INT(G1\(\)G2)THEN GG=G2:RETURN Q=G1\(\)G2:IF Q>2Ø THEN G1=G1-INT(Q-1\(\)0\(\)* G2	<238> <074> <128> <128> <244> <233> <082> <1120> <174> <140> <140> <168> <218> <218> <168> <170> <170>
	335 337 340 350 360 400 410 420 430 440 450 450 510 530 540 550	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 Gi-Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*Z(3) N(2)=N(2)*N(3) G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000:REM GGT Z(2)=Z(2)/GG:N(2)=N(2)/GG GOSUB 3000 IF Z(1)<>0 THEN GOSUB 4300 IF Z(1)=0 THEN GOSUB 4200:END	<112> <102> <191> <187> <118> <062> <236> <217> <005> <046> <065> <043> <171> <250> <211> <157>	4210 4230 4240 4250 4310 4310 4320 4330 4330 5000 5010 5020 5040	FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N2\(\) RETURN PRINT"(2SPACE)";Z1\(\);"(3SPACE)";Z2\(\) PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"\(\)";:NEXT:PRINT PRINT"(2SPACE)";N1\(\);"(3SPACE)";N2\(\) RETURN REM GGT G1=INT(G1):G2=INT(G2) IF G1\(\)G2 THEN HI=G1:G1=G2:G2=HI IF G1\(\)G2=INT(G1\(\)G2)THEN GG=G2:RETURN Q=G1\(\)G2:IF Q>2Ø THEN G1=G1-INT(Q-1Ø)\(\) G2 IF G1=G2 THEN GG=G1:RETURN	<238> <074> <128> <128> <244> <233> <082> <120> <174> <140> <140> <1688 <218> <231> <168> <168> <241>
3/8 00-11/1/10/1/00:REN KOV (014)	335 337 340 350 360 400 410 420 430 450 510 520 530 550	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1-Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*Z(3) N(2)=N(2)*N(3) G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000:REM GGT Z(2)=Z(2)/GG:N(2)=N(2)/GG GOSUB 3000 IF Z(1)<>0 THEN GOSUB 4300 IF Z(1)=0 THEN GOSUB 4200:END PRINT	<112> <102> <191> <187> <118> <062> <236> <236> <046> <065> <0443> <171> <250> <250> <157> <149>	4210 4230 4240 4250 4310 4310 4320 4330 4350 5000 5010 5020 5040	FOR I=1 TO L2:PRINT"±";:NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE)"; N2* RETURN PRINT" (2SPACE)"; Z1*; " (3SPACE)"; Z2* PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"±";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"±";:NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE)"; N1*; " (3SPACE)"; N2* RETURN REM GGT G1=INT (G1):G2=INT (G2) IF G1 <g2 (g1="" g1="" g2="INT" g2)then="" gg="G2:RETURN" hi="G1:G1=G2:G2=HI" if="" q="" then="">20 THEN G1=G1-INT (Q-10)* G2 IF G1=G2 THEN GG=G1:RETURN IF G1>G2 THEN G1=INT (G1-G2):GOTO 50/20</g2>	<23.8> <074> <128> <128> <244> <233> <082> <1120> <174> <140> <140> <036> <218> <231> <168> <221> <168> <241> <241> <241>
	335 337 340 350 360 400 410 420 430 450 510 520 530 555 560	V\$=V\$+MID\$(X\$,PK+1,XL-VL-1-L) Z(1)=VAL(V\$) N(2)=10†(XL-PK) Z(2)=VAL(MID\$(X\$,XL-L+1)):IF Z(2)=0 TH EN ER\$="DEZIMALBRUCH TRIVIAL":GOTO 200 0 N(3)=1-10†(-L):Z(3)=1 GOSUB 3000 GOSUB 4000:PRINT IF Z(1)=0 THEN 450 G1-Z(1):G2=N(1):GOSUB 5000:REM GGT Z(1)=Z(1)/GG:N(1)=N(1)/GG Z(2)=Z(2)*Z(3) N(2)=N(2)*N(3) G1=Z(2):G2=N(2):GOSUB 5000:REM GGT Z(2)=Z(2)/GG:N(2)=N(2)/GG GOSUB 3000 IF Z(1)<0 THEN GOSUB 4300 IF Z(1)=0 THEN GOSUB 4200:END PRINT G1=N(1):G2=N(2):GOSUB 5000	<112> <102> <191> <187> <187> <118> <062> <236> <217> <005> <046> <045> <045> <171> <250> <157> <149> <099>	4210 4230 4240 4250 4310 4310 4320 4330 4350 5000 5010 5020 5040	FOR I=1 TO L2:PRINT"±";:NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE)"; N2* RETURN PRINT" (2SPACE)"; Z1*; " (3SPACE)"; Z2* PRINT"= "; FOR I=1 TO L1:PRINT"±";:NEXT:PRINT" + "; FOR I=1 TO L2:PRINT"±";:NEXT:PRINT PRINT" (2SPACE)"; N1*; " (3SPACE)"; N2* RETURN REM GGT G1=INT (G1):G2=INT (G2) IF G1 <g2 (g1="" g1="" g2="INT" g2)then="" gg="G2:RETURN" hi="G1:G1=G2:G2=HI" if="" q="" then="">20 THEN G1=G1-INT (Q-10)* G2 IF G1=G2 THEN GG=G1:RETURN IF G1>G2 THEN G1=INT (G1-G2):GOTO 50/20</g2>	<238> <074> <128> <128> <244> <233> <082> <120> <174> <140> <140> <1688 <218> <231> <168> <168> <241>

Listing. Wandlungen eines periodischen Bruches in einen echten Bruch

Das erste Lebenszeichen

Was passiert in den ersten Sekunden nach dem Einschalten Ihres C 64? Woher weiß der Prozessor, was er zu tun hat? Was ist ein Reset-Taster, was ein Modul-Start? Auf diese Fragen finden Sie auf dieser Seite ausführlich Antwort.

aben Sie sich nicht auch schon Gedanken darüber gemacht, warum sich Ihr C 64 nach dem Einschalten für kurze Zeit »totstellt«? Brauchen die Chips erst eine kurze Vorwärmzeit? Muß der Prozessor erst einmal wach werden?

Nein, während dieser Phase, in der der Computer zwar eingeschaltet ist, aber noch kein Lebenszeichen (sprich »READY.«-Meldung) von sich gibt, wird ein sogenannter »Reset« ausgeführt. Dieser Reset ist für den C 64 nicht eine »Anwärmphase«, sondern eine höchst arbeitsintensive und interessante Routine. Schauen wir uns einmal an, was in unserem C 64 nach dem Einschalten so alles vor sich geht.

Wenn Sie Ihren C 64 einschalten, so werden die Bausteine im Computer nahezu schlagartig mit Spannung versorgt. Würde die CPU sofort losstürmen, würde sie sofort wieder in den Tiefen des C 64 verschwinden. Daran hindert sie jedoch ein Signal am Reset-Eingang. Er liegt auf logisch »O« und lähmt somit den Prozessor. Zu diesem Zeitpunkt wird ein spezieller Timer-Baustein in Gang gesetzt, der die Reset-Leitung kontrolliert. Er wartet, bis sich die Betriebsspannung vollständig aufgebaut und stabilisiert hat. Erst nach Ablauf der hardwaremäßig vorgegebenen Zeitspanne wechselt der Timer seinen Pegel und gibt somit den Prozessor frei, der bis dahin noch nicht eine einzige Operation gemacht hat.

Doch dieser Reset (es gibt noch andere) betrifft nicht nur die CPU. Drei weitere Bausteine bekommen ihn auf die gleiche Weise zu spüren: der Sound-Chip (welch ein Lärm ohne Reset) und die zwei Port-Bausteine (CIAs). Primär betrifft der Einschalt-Reset also vier Bausteine. Doch nur beim Prozessor geht es aktiv weiter, die anderen drei werden nur in eine bestimmte Grundposition »gefahren«, um den Prozessor und uns nicht weiter zu stören.

Am Anfang kommt ein Reset

Wichtig ist, daß der Prozessor bei seinem ersten Zugriff das ROM vorfindet, denn nach Freigabe der Reset-Leitung führt die CPU einen bestimmten Befehl aus. Dafür sorgt der Prozessor selber, indem er an seinen Ausgangsports Basic, Kernel und I/O-Bereich selektiert. Der erste Befehl ist ein indirekter Sprung nach \$FFFC, fast an das Ende des Speicherbereichs. Das heißt, der Prozessor »sieht nach«, welche 2-Byte-Adresse sich dort befindet, um sofort dorthin zu springen. Beim C 64 steht dort die Adresse \$FCE2 (64738). Und dann geht es richtig los.

Zunächst wird der Prozessor gegen normale Interrupts abgesichert (Einen NMI, also RUN/STOP RESTORE, nimmt er nach wie vor an, stürzt aber dabei ab.), der Stack-Pointer wird zurückgesetzt und das Dezimal-Flag (für uns nicht so wichtig, es ist hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt) wird gelöscht. Dann prüft der Computer, ob sich ein Modul im Expansions-Port befindet. Diese Routine befindet sich ab \$FD02. Er vergleicht die Adressen \$8004 bis \$8008, ob deren Inhalt den Speicherstellen \$FD10 bis \$FD14 entspricht. Sie enthalten die Zeichen »CBM80«.

Läuft der Modul-Vergleich erfolgreich ab, wird wieder ein indirekter Sprung ausgeführt, diesmal nach \$8000. Es wird also auf die dort vorgefundene Adresse verzweigt. Allerdings erkennt der Computer nicht das Modul, sondern lediglich die

Meldung »CBM80«. So ist es möglich, einen solchen Modul-Start zu simulieren, indem man die Modul-Identifikation einfach an die entsprechende Adresse (ab \$8004) schreibt und den Vektor bei \$8000 auf eine eigene Routine verzweigt. Bei professionellen Spielen wird auf diese Weise der Reset unterdrückt. Dafür bieten einige Speeder wie zum Beispiel SpeedDos, PrologicDos, DolphinDos und das 64'er-Dos die Möglichkeit, während des Resets durch Drücken einer Taste (<SPACE> oder <CTRL>) den Modulstart zu unterbinden. Dies ist allerdings eine Veränderung der Systemsoftware, die im Commodore-Betriebssystem nicht besteht.

Findet der Computer keinen Modul-Start vor, dann wird als nächstes das Register 22 des VIC auf Null gesetzt – das sehen Sie, wenn Sie einen Reset-Taster haben, am Abschneiden des rechten und linken Bildrandes.

Reset sorgt für Ruhe und Ordnung

Im darauffolgenden Schritt, einem Unterprogramm ab \$FDA3, werden die Portbausteine und der Sound-Chip, die ja auch einen Reset durchgeführt haben, abgehandelt. Bei letzterem wird nur die Lautstärke auf Null gesetzt, für den Fall, daß der Reset softwaremäßig ausgelöst wurde. In den CIAs dagegen werden die Timer für den Interrupt vorbereitet und gesetzt, die Datenrichtungs-Register, die CIA-Ports und sowie der Prozessor-Port definiert.

Jetzt erst kommt der C 64 dazu, seinen Arbeitsspeicher zu testen und zu initialisieren. Die Routine dazu steht ab \$FD50 und ist zu etwa 98 Prozent verantwortlich für die Dauer des Resets. Der Bereich von \$0002 bis \$03FF wird komplett gelöscht, der gesamte Speicher von \$0400 bis \$9FFF wird durch zweimaliges Schreiben und Auslesen auf Funktion getestet. Daraufhin werden die Ober- und Untergrenze des Basic-Bereiches definiert und das Video-RAM (der Bildschirm) nach \$0400 gelegt.

Hardware und Ein-/Ausgabe-Vektoren sind die nächste Station des Resets. Damit sind die Zeiger ab \$0314 gemeint. Deren Inhalte werden von einer Routine ab \$FD15 einfach aus einer Tabelle ab \$FD30 kopiert.

Die letzte Station des Resets ist die Initialisierung des Video-Controllers. Eine Tabelle ab \$ECB9 wird nach \$D000 kopiert. Dadurch wird der VIC initialisiert. Danach wird die Tastatur-Eingabe vorbereitet, der Bildschirm gelöscht und nochmals der Interrupt-Timer gesetzt. Nachdem dann der Interrupt schließlich auch noch zugelassen wurde, wird der Basic-Kaltstart, durch einen indirekten Sprung nach \$A000, ausgeführt.

Wir haben vorher angesprochen, daß es mehrere Möglichkeiten gibt, einen Reset auszulösen. Den Einschalt-Reset können Sie auslösen, indem Sie die Reset-Leitung kurzzeitig auf Masse ziehen, beispielsweise durch einen Taster. Eine Bauanleitung dafür finden Sie im 64'er, Ausgabe 6/85.

Einige Erweiterungen beinhalten Reset-Befehle, wie COLD bei Simons Basic, die dann einen Reset softwaremäßig auslösen. Dem entspricht ein SYS 64738 im normalen Basic. Allerdings ist dies kein »sauberer« Reset, da nicht automatisch auf das ROM geschaltet wird und auch der SID und die CIAs nicht davon betroffen sind. Der Einsprung ist allerdings derselbe, also mit Modul-Test und Initialisierung aller wichtigen Register, so daß Sie hier beliebig experimentieren können. Natürlich lassen sich die diversen Einsprünge auch unabhängig voneinander verwenden. So löst zum Beispiel SYS 64763 nur einen Video-Reset mit Basic-Kaltstart aus, ohne eventuell verstellte Interrupt-Vektoren zu korrigieren.

(oa)



Mitmachen! Mitgewinnen!

Zwei große Umfrage-Aktionen in dieser Ausgabe:

- 1. »Schule«-20Brother-Drucker zu gewinnen!
- 2. »Ihr Wunschdrucker« -24 Spitzendrucker winken als Preise!

... gußerdem lesen Sie:

Programmiersprache »Comal 80«, eine Kombination aus Basic und Pascal. Sehr komfortabel und einfach zu programmieren. Mit vielen Sound- und Grafikbefehlen. M 64'er-Extra mit Befehlsvergleichstabelle zwischen C64-, C128und Simons-Basic sowie Pascal und Comal 80. Hardware-Test: Drucker »Epson EX-800« und »Brother M 1009« sowie Floppyspeeder »Professional DOS«. Reparatur-Kurs: »Jetzt helfe ich mir selbst«. M Anwendung des Monats: »Digitracer«, das Testprogramm für digitale Schaltungen.

Falls Sie »64'er« noch nicht regelmä-Big beziehen, sichern Sie sich jetzt Ihr persönliches Abonnement und nutzen die damit verbundenen Vorteile: M Sie beziehen »64'er« ohne Mehrkosten bequem per Post frei Haus ■ Sie haben Ihr »64'er« bereits bei sich zu Hause — noch bevor Sie es bei Ihrem Zeitschriftenhändler kaufen können. 🔳 Sie sind sicher, keine Ausgabe zu versäumen.

Sie erhalten – wenn Sie zur Anforderung dennebenstehenden Gutscheinverwenden – auf alle Fälle die neueste Ausgabe als Probeheft unverbindlich und kostenlos.

Grund genug fürs neve

<mark>in der August-Ausgabe</mark> berichten wir über

ernen

mit dem omputer

schule

usbildung

- In welchen Bereichen wird der Computer eingesetzt? Was wird mit ihm erarbeitet? Wie kann man mit ihm leichter lernen?
- Welchen Sinn haben Lernprogramme?

Gutsche

FÜR EIN KOSTENLOSES PROBEEXEMPLAR DES 64'er-MAGAZINS

JA, ich möchte »64'er«, das Magazin für Computerfans, kennenlernen. Senden Sie mir bitte die aktuellste Ausgabe kostenlos als Probeexemplar. Wenn mir »64'er« gefällt und ich es regelmäßig weiterbeziehen möchte, brauche ich nichts zu tun: Ich erhalte »64'er« dann regelmäßig frei Haus per Post und bezahle pro Jahr nur DM 78,— (Ausland auf Anfrage).

Vorname, Name

Straße

PIZ Ort

Datum

1. Unterschrift

Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse widerrufen kann und bestätige dies durch meine zweite Unterschrift. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Datum

2 Unterschrift

Gutschein ausfüllen, ausschneiden, in ein Kuvert stecken und absenden an: Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Vertrieb, Postfach 1304, 8013 Haar

64er-online.de 64er-online.net

Label im Basic 7.0

Nun wird es auch mit Basic 7.0 möglich, Label anstatt feststehender Zeilennummern anzugeben. Dies erleichtert die Programmierung.

bwohl das Basic 7.0 des C128 sehr umfangreich ist, fehlt ihm eine Möglichkeit, die einige andere Computer schon aufweisen: die Angabe von Sprungzielen durch Label.

Eine große Schwierigkeit beim Erstellen umfangreicher Programme scheint es zu sein, daß man von Anfang an wissen muß, wohin ein Sprung führen soll. Auch die Zusammenstellung von Programmen durch Module ist nicht einfach, wenn Sprungadressen auftreten.

Mit diesem Programm (Listing 1) kann neben der bisherigen Möglichkeit, Sprungziele mit Zeilennummern anzugeben, folgendes programmiert werden:

1) GOTO und GOSUB auf eine errechnete Zeile.

A=1000:GOTO A

A=1000:GOSUB A/2+50

Damit lassen sich Sprungverteiler vermeiden.

2) GOTO und GOSUB auf Inhalte von Feldelementen (numerisch). In einem numerischen Feld sind Sprungziele gespei-

name	:	5ys	5				1;	300	13b	7
1300		ad	00	ff	48	a9	00	Bd	00	87
1308	:	ff	ad	06	d5	09	06	8d	06	10
1310	:	d5	68	Bd	00	ff	78	a9	22	2t
1318	:	Bd	Ø8	03	a9	13	8d	09	03	67
1320	:	58	60	20	80	03	c9	89	fØ	47
1328	:	Øa	c9	8d	fØ	24	4c	f3	4a	al
1330	:	ea	ea	ea	20	f7	77	a5	Øf	3€
1338	:	30	23	20	15	88	a5	17	c9	44
1340	:	fa	bØ	06	20	e2	59	4c	f6	38
1348	:	4a	a2	Øb	2c	a2	11	4c	3c	88
1350	:	4d	20	1d	5a	20	86	03	20	C2
1358	:	33	13	4c	f6	4a	20	7e	87	b
1360		fØ	ea	18	69	05	90	03	4c	72
1368		ed	a5	85	93	8a	e9	04	85	04
1370	:	5c	98	e9	ØØ	85	5d	a5	2d	C7
1378	:	a6	2e	85	61	86	62	aØ	Ø1	C
1380	:	20	ec	42	fØ	c7	aa	aØ	Ø4	21
1388	:	20	ec	42	c9	8f	FØ	14	aØ	fe
1390	:	00	20	ec	42	4c	7a	13	20	49
1398		e2	42	85	a6	20	ec	42	c5	cf
13aØ	:	a6	dØ	ec	CB	C4	93	dØ	ef	Ø
13a8	:	18	aØ	01	20	94	50	86	62	f1
1360		38	20	06	5a	4c	f6	4a	18	9t

Listing 1. Bitte mit dem MSE im C64-Modus eingeben.

chert. Hiermit ist möglich: GOTO (oder GOSUB) A(I) mit I aus zulässigem Bereich.

3) GOTO und GOSUB auf Marken. Die Marke muß in einer REM-Zeile stehen. Es ist folgendes möglich:

550 GOTO "DRUCK"
...
REMDRUCK

... PRINT"...

Gleiches gilt auch für GOSUB. 4) GOTO und GOSUB auf den Inhalt von Feldelementen, die Strings enthalten. Verfahren wie unter Punkt 2).

 GOTO und GOSUB auf definierte Stringvariable. Dabei muß stets eine REM-Zeile mit dem entsprechenden String vorhanden sein.

10 A\$="1000" 20 GOSUB A\$

Eingabehinweise

Das Programm (Listing 1) geben sie bitte mit dem MSE im C64-Modus ein und speichern es. Für Floppy-Besitzer scheint weiter folgender Weg der einfachste zu sein:

1) Erstellen einer Autoboot-Diskette Name des Basic-Programms: INIT

2) Unter INIT wird folgender Einzeiler gespeichert:

10 POKE 46,32:POKE 48,32:POKEDEC("2000"),0:CLR: BLOAD"SYS":SYSDEC("1300"):NEW

Dieses Programm bewirkt folgendes:

- a) Basic-Anfang auf \$2000 einstellen
- b) Variablen-Anfang auf \$2000 einstellen
- Der Befehl CLR bewirkt ein Anpassen der übrigen Zeiger auf den umgestellten Bereich
- Nachladen des unter SYS gespeicherten Maschinenprogrammes
- e) Einbinden in den Interpreter
- f) Löschen

Statt f) könnte auch ein weiteres Programm nachgeladen und gestartet werden.

3) Das Maschinenprogramm ist dabei unter dem Namen SYS gespeichert.

Nicht-Floppy-Besitzer müssen folgenden Einzeiler laden und starten:

10 POKE 46,32:POKE 48,32: POKEDEC("2000"),0:CLR:NEW Danach muß das Maschinenprogramm geladen und mit SYSDEC("1300") gestartet werden.

Die Listings 2 und 3 sollen Ihnen nur die Fähigkeiten der Erweiterung demonstrieren, müssen also nicht unbedingt abgetippt werden.

Um das Maschinenprogramm kurz zu halten, mußten folgende Restriktionen vereinbart werden:

- 1) Die erweiterte GOTO/GOSUB-Routine ist nur im Programm-Modus benutzbar
 - ..:GOTO..
- Soll nach THEN auf eine Marke gesprungen werden, muß die Syntax geändert werden

IF.. THEN: GOTO ...

 Soll ELSE mit Marken verwendet werden, ist ebenfalls die Syntax zu ändern

IF ..: ELSE: GOTO ..

(Gerhard Seltzsam/dm)

10 REM *** DEMO 1 ***	(A99)
15 PRINT CHR\$(147)	<pa3></pa3>
20 FOR I = '1 TO 10	<10V>
30 GOSUB "ZAHL"	<510>
40 GOSUB "QUADRAT"	<tuj></tuj>
50 GOSUB "WURZEL"	<q0p></q0p>
60 NEXT	<8P0>
70 END	<7SU>
100 REM ZAHL	<iia></iia>
110 PRINT I,	<3H7>
120 RETURN	<457>
300 REM WURZEL	<jie></jie>
310 PRINT SQR(I)	<jjv></jjv>
320 RETURN	<4K7>
510 REM QUADRAT	<6033
520 PRINT I*I,	(VAF)
530 RETURN	<ke7></ke7>

Listing 2. So können Sie mit Label arbeiten

10 REM *** DEMO 2 ***	<a99></a99>
20 PRINT CHR\$(147)	<1A3>
30 Z\$="ZAHL": Q\$="QUADRAT": W\$="WURZEL"	" (LR3)
40 FOR I = 1 TO 10	(KØV)
50 GOSUB Z\$: GOSUB Q\$	(402)
70 GOSUB W\$	(1CT)
BØ NEXT	(GU0)
90 END	(RVE)
100 REM ZAHL	(IIA)
110 PRINT I,	<3H7
120 RETURN	(487)
300 REM WURZEL	(JIE)
310 PRINT SQR(I)	(JJV)
320 RETURN	<4K7)
510 REM QUADRAT	<6033
520 PRINT I*I,	(VAF)
530 RETURN	(KE7)

Listing 3. Auch hier wurden Zeilensprünge durch Label ersetzt

Tips, Tricks, PEEKs und POKEs zum C 128

Eine wahre Fundgrube für jeden C128-Anwender. Hier finden Sie interessante Listings und Informationen, die Ihnen helfen werden, Ihren C128 besser auszunutzen und kennenzulernen.

ine wahre Fundgrube für jeden C128-Anwender und -Programmierer haben wir für Sie zusammengestellt. Tips & Tricks-Listings, PEEKs, POKEs und jede Menge Hintergrundinformationen, um Ihnen das Arbeiten mit Ihrem Computersystem zu erleichtern.

Datagenerator C128

Da der Monitor des C128 im Vergleich mit dem SMON keine Möglichkeit besitzt, Maschinenprogramme in DATA-Zeilen zu verwandeln, mußte der gequälte C128-Besitzer immer zwischen C64- und C128-Modus wechseln, nur um eine kleine Routine in Basic-Zeilen abgelegt zu bekommen.

Mit diesem Datagenerator (Listing 1, bitte mit dem neuen Checksummer 128 eingeben) können bequem alle Maschinensprache-Routinen in Basic-Zeilen übernommen werden.

Das Programm verlangt von Ihnen die Eingabe der Startund Endadresse des zu wandelnden Bereiches. Diese kannsowohl dezimal oder auch, mit vorangestelltem »\$«-Zeichen, hexadezimal erfolgen. Zu beachten ist nur, daß die Hex-Zahl vierstellig sein muß.

Haben Sie die beiden Adressen eingegeben, müssen Sie dem Computer noch die Startzeilennummer der DATA-Zeilen und deren Schrittweite mitteilen. Danach wird der Bildschirm

2 REM *** DATAGEN 128 *** 4 REM *** (C) T. FAHLE ***	(00P)
6:	(01B)
B SCNCLR	(0FJ)
10 INPUT "STARTADR."; SA\$: IF MID\$(SA\$,1,1)=" \$" THEN SA=DEC(RIGHT\$(SA\$,4)): ELSE SA=VA	
L(SA\$)	<55Q>
12 INPUT "ENDADR."; EA\$: IF MID\$(EA\$,1,1)="\$" THEN EA=DEC(RIGHT\$(EA\$,4)): ELSE EA=VAL(
EA\$)	<jal></jal>
14 INPUT "1.ZEILENNR."; ZN: INPUT "SCHRITTWEI	
TE";SW: IF ZN<38 THEN 14	<d09></d09>
16 PRINT CHR\$ (147); ZN; "FORI="SA"TO"EA"	<omi></omi>
18 ZN=ZN+SW: PRINT ZN; "READ A\$: POKE I, DEC (A\$	
)": ZN=ZN+SW: PRINT ZN; "NEXT I"	<g4h></g4h>
20 ZN=ZN+SW: PRINT ZN;":"	<is6></is6>
22 PRINT "60TO 26"	<cmn></cmn>
24 POKE 842,19: FOR I=1 TO 5: POKE 842+I,13:	
NEXT : POKE 20B,6: END	〈JV1〉
26 ZN=ZN+SW: SCNCLR : PRINT ZN; "DATA";	<bmf></bmf>
28 FOR I=SA TO SA+14	<iqt></iqt>
30 : PRINT RIGHT\$ (HEX\$ (PEEK(I)),2)+",";	<04D>
32 NEXT I: PRINT CHR\$(20)	(BKP)
34 PRINT "SA="SA": EA="EA": SW="SW": ZN="ZN	(ECK>
36 PRINT "(2DOWN)GOTO38": POKE 842,19: FOR T =1 TO 3: POKE 842+T,13: NEXT : POKE 208,5	
: END	<rd1></rd1>
38 SA=SA+15: IF SA <ea 26<br="" then="">40 SCNCLR : PRINT "DELETE-40": POKE 842,19:</ea>	<uhl></uhl>
POKE 843,13: POKE 208,2: END	<lma></lma>

Listing 1. »DATAGEN 128« – erzeugt ein Basic-Ladeprogramm. Bitte verwenden Sie zur Eingabe den Checksummer 128 auf Seite 122.

gelöscht und die Einleseschleife übernommen. Wiederum löscht sich der Bildschirm und aus dem angegebenen Bereich werden die Werte in DATA-Zeilen abgelegt, und zwar in hexadezimaler Form. Dadurch sind die erzeugten Zeilen nicht nur schön untereinander formatiert, sondern ersparen den späteren Benutzern auch noch ein Drittel Tipparbeit. Letztendlich löscht sich der Datagenerator per DELETE -40 noch selbst, so daß nun beim LISTen ein speicherfertiges Programm auf dem Bildschirm steht.

```
1000 FORI= 4864 TO 4919
1010 READ A$:POKE I,DEC(A$)
1020 NEXT I
1030:
1040 DATA78,A9,OE,8D,14,O3,A9,13,8D,15,O3,58,6O,78,A5
1050 DATAD5,FO,25,C5,FC,FO,21,85,FC,A9,15,8D,18,D4,AO
1060 DATAO9,A2,OO,8C,O5,D4,8E,O6,D4,A9,3O,8D,O1,D4,A9
1070 DATA2O,8D,O4,D4,A9,21,8D,O4,D4,58,4C,65,FA,A4,FB
```

Listing 2. So könnte ein mit DATAGEN 128 erzeugtes Listing aussehen

Das Programm »Tasten-Piep« (Listing 2) zeigt, wie ein durch »Datauen 128« bearbeitetes Programm aussieht. Die ersten vier Zeilen zeigen die vom Programm erzeugte Einleseschleife, danach folgen die formatierten DATA-Zeilen. Übrigens können Sie dieses kleine Programm ruhig abtippen, denn einen Piepston auf Tastendruck kann man immer gebrauchen, vor allem dann, wenn man mehr oder weniger blind DATA-Zeilen eintippt.

Wichtiger Hinweis:

Sollten Sie das Programm RENUMBERn, müssen Sie auch in den Zeilen 22, 36 und 40 die Werte entsprechend ändern, da der RENUMBER-Befehl GOTO und DELETE innerhalb einer PRINT-Zeile nicht ändert. (Torsten Fahle/dm)

Punkt-Komma-Tausch

Mit diesem kurzen Programm (Listing 3, bitte mit dem neuen Checksummer 128 eingeben) läßt sich der Dezimalpunkt auf der Zehnertastatur durch ein Komma ersetzen. Dies ist sehr hilfreich, falls lange DATA-Kolonnen mittels der Zehnertastatur eingetippt werden müssen.

Der Dezimalpunkt wird nur im ASCII-Modus mit dem Komma belegt. Es ist aber trotzdem möglich, den deutschen Zeichensatz zu nutzen, wenn man wie folgt vorgeht:

Den C 128 ausschalten, auf DIN umstellen, das Programm laden und starten. Nach kurzer Zeit wird man aufgefordert, die Taste F8 zu betätigen.

Nun kann damit begonnen werden, Listings einzugeben. Will man nun den Dezimalpunkt als Komma benutzen, was ja meist in DATA-Zeilen der Fall ist (da hier ja sowieso keine deutschen Umlaute benötigt werden), schaltet man auf ASCII-Zeichensatz um und hat nun das Komma zur Verfügung. Soll wieder Text eingegeben werden, wählt man wieder den DIN-Zeichensatz. Der Dezimalpunkt auf der Zehnertastatur ist nun wieder Dezimalpunkt, kann aber durch erneutes Umschalten auf ASCII wieder als Komma genutzt werden.

Soll nur im ASCII-Modus gearbeitet werden, ist das ganze wesentlich weniger kompliziert. Einfach Programm laden und starten!

Vor dem Speichern eines so eingegebenen Programmes sollte erst einmal <RUN/STOP-RESTORE> betätigt werden, um den Ursprungszustand wieder herzustellen.

Programmbeschreibung

In Zeile 85 bis 105 werden die für das Programm notwendigen Adressen definiert. Die nun folgende FOR..NEXT-Schleife erstellt im RAM ab Adresse \$1800 die später benötigte Normaltabelle des ASCII-Codes, da sie dort einfach zu manipulieren ist. Diese Tabelle ist im Commodore-Handbuch des C128 in Anhang J sehr gut versteckt.

In Zeile 125 wird bei Adresse \$0AC5 das siebte Bit gesetzt. Dies bewirkt, daß das High-Byte bei Adresse \$033F immer mit dem gesetzten Modus (ASCII oder DIN) übereinstimmt, da die Adresse \$033F andernfalls neu gesetzt würde.

Die Zeilen 130 bis 135 setzen nun noch die Adreßzeiger, und zwar \$033E auf 0 und \$033F auf 27.

Zeile 140 ist eigentlich der komplizierteste Teil. Hier findet der eigentliche Tausch der Tastaturbelegung statt. Sie erhalten nun die Methode gezeigt, mit der sich Tasten nahezu beliebig umbelegen lassen. Es folgt nun eine genaue Erklärung des S. Kohlitz-Tasttausch-Systems:

Man hat durch die FOR..NEXT-Schleife einen ASCII-Zeichensatz im RAM, der bei Adresse 6912 (\$1B00) beginnt. Will man nun eine Taste umbelegen, so addiert man zu dem Wert 6912 zuerst den Platz-Code aus der Tastaturtabelle des zu ändernden Zeichens minus 1 (im Falle des Dezimalpunktes also 83-1). Warum denn minus 1? Ganz einfach: Die Platzcodes sind von 1 bis 89 fortlaufend durchnumeriert. Um aber

80 RESTORE <79M> 85 Z1=DEC("0058"): Z2=DEC("1800") <090> Z3=DEC("0AC5"): Z4=DEC("0080") <BTV> 95 Z5=DEC("033E"): Z6=DEC("033F") <UHV> 100 Z7=DEC("001B"): Z8=DEC("1B52") <CAL> 105 Z9=DEC("002C") <N1E> FOR DC=0 TO Z1 : READ DA <NLK> 115 POKE Z2+DC, DA <FN5> 120 NEXT DC <5B5> 125 POKE Z3, PEEK (Z3) OR Z4 <1IN7> 130 POKE Z5,0 (KOE) 135 POKE Z6, Z7 (AV1) <A6U> 140 POKE ZB, Z9 145 DATA 20,13,29,136,133,134,135,17 (0F9) 150 (043) 155 DATA 51,87,65,52,90,83,69,1 (EIU) < 045> 160 **<1J4>** 165 DATA 53,82,68,54,67,70,84,88 (047) 170 175 DATA 55,89,71,56,66,72,85,86 <NQJ> <04P> DATA 57,73,74,48,77,75,79,78 <17Q> 185 (04R) 195 DATA 43,80,76,45,46,58,64,44 (OLP) 200 (045) 205 DATA 92,42,59,19,1,61,94,47 (UIR> (047) 210 **<E07>** 215 DATA 49,95,4,50,32,2,81,3 (041) 220 225 DATA 132,56,53,9,50,52,55,49 <JVS> (043) 230 235 DATA 27,43,45,10,13,54,57,51 <D4P> <04D> 240 245 DATA 8,48,46,145,17,157,29,255 (GPP> < 04F > 250 255 DATA 255 (ALV) 260 KEY B, "DELETE-300"+CHR\$(13) **(C2II)** 270 PRINT CHR\$(147); "PUNKT-->KOMMA TAUSCH 280 PRINT : PRINT "(C) STEPHAN KOHLITZ 1985" <NNF> <K4A> 290 PRINT : PRINT "VOR WEITEREN EINGABEN 'F8 (IDC) DRUCKEN"

Listing 3. Ein Programm zum Austauschen des Punktes mit einem Komma auf der Zehnertastatur

sinnvoll damit arbeiten zu können, sollten sie von 0 bis 88 numeriert sein. Man sagt ja auch acht Bit, die aber von 0 bis 7 durchnumeriert sind.

Wir haben nun den Wert 6912+82 errechnet, also 6994. In diese Speicherstelle POKEt man nun nur noch den Code (nicht den Platzcode) des Zeichens, mit der die Taste belegt werden soll (im Falle des Kommas also eine 44). POKE 6994,44 und der Tausch ist perfekt.

Wollen Sie jetzt noch weitere Tasten umbelegen (wie wäre es mit SHIFT anstatt der Minus- oder Plus-Taste, um die Funktionstasten von der Zehnertastatur leichter zu erreichen?), so dürften der Ausführung keine Probleme mehr im Wege stehen. (Stephan Kohlitz/dm)

Get mit Cursor

Bei allen Commodore-Computern konnte man mit drei kleinen POKEs den Cursor beim GET-Befehl ein- und ausschalten. Beim C128 geht es im Prinzip auch, nur nicht im 80-Zeichen-Modus. Doch nichts ist unmöglich.

Im 80-Zeichen-Modus kann man dem VDC (Videocontroller) ein Zeichen mit einem »Blink-Attribut« versehen übergeben. Wie man anhand des Programms (Listing 4, bitte mit dem neuen Checksummer 128 eingeben) ausprobieren kann, blinkt der Cursor jetzt bei der GET-Routine, egal, ob im 40- oder 80-Zeichen-Modus.

Das Programmsegment für den 80-Zeichen-Modus dürfte durch die reichlichen Kommentare verständlich sein. Beim 40-Zeichen-Modus sind folgende zwei angesprochenen Speicherstellen von Interesse:

2599 \$0A27 BLNSW Schalter für den Cursor (204 beim C64); 0 = Ein/1 = Aus

2600 \$0A28 BLNCT Zähler für Cursorblinken (205 beim C64)

Den Cursorblinkzähler sollte man nach dem Holen eines Zeichens auf 1 stellen, da sonst hin und wieder ein inverser Block irgendwo auf dem Bildschirm stehenbleibt.

(Michael Bauer/dm)

```
100 REM ***********************
                                             <02A>
110 REM *
                                             <02B>
120 REM #
             GET MIT BLINKENDEM CURSOR
                                             < 028>
130 REM
            FUER C128 MIT
                                             <029>
                  ZEICHEN-SCHIRM
140 REM *
                                             <02E>
150 REM
                                             <02F>
160 REM ************************
                                             <02C>
200 PRINT "EINGABE ? ";
                                             <904>
210 GOSUB 310: IF X$<>"J" AND X$<>"N" THEN 2
                                             <M7J>
220 PRINT X$
                                             <ATI>
230 END
                                             < OKU>
250 REM *********** SUBROUTINE GET
                                             (029)
       ***** MIT BLINKENDEM
                                             <02A>
260 REM
270 RFM ************
                         CURSOR
                                             <02B>
290 REM PRUEFE OB 40 ODER 80 ZEICHEN-SCHIRM
                                             (025)
310 IF PEEK (215)=128 THEN BEGIN :
                                    REM 80 Z
   EICHEN
                                             (IBH)
330 :
     REM CHR$(15)
                     ZEICHENBLINK AN
                                             < 047>
340 :
     REM CHR$(1B)
                                             < 049>
                     RVS ON
350 :
                                             <04B>
         CHR$ (146)
                     RVS OFF
360 :
     REM CHR$ (157)
                   =
                      CURSOR LINKS
                                             <04D>
370 :
     REM CHR$ (143)
                   nn
                     ZEICHENBLINK AUS
                                             <04F>
390 :
      PRINT CHR$(15) CHR$(18);" "; CHR$(146)
                                             <DUV>
    CHR$(157) CHR$(143);
                      REM WARTE AUF TASTEND
410 :
      GET KEY X$:
                                             (09K)
   RUCK
430 BEND : ELSE BEGIN : REM 40 ZEICHEN
                                             (V4R)
      POKE 2599,0: REM SCHALTE BLINKEN EIN
450 :
                                             <PSD>
                   REM WARTE AUF TASTENDRUC
      GET KEY X$:
470 :
                                             <69K>
```

Listing 4. Nun blinkt der Cursor auch bei GET. Bitte beachten Sie den Checksummer 128 auf Seite 122.

Bildschirme verwalten

Dieses Programm macht es möglich, bis zu drei Bildschirme gleichzeitig im 80-Zeichen-Modus zu verwalten. Die einzelnen Bildschirme können nach dem Starten des Basic-Laders mit SYS 2883, Sichtbar, Bildschirmnummer, Attribut aufgerufen werden. Dabei haben die Parameter folgende Bedeutung:

- Sichtbar: Sichtbar kann zwei verschiedene Werte annehmen

Name	Nummer	Adresse	Funktion
FSTMODE	01	\$ff47	Fastimpuls an Bus
EAINIT	02	\$ff4a	Standard E/A-Geräte setzen
C64MODE	03	\$ff4d	Aktivierung des 64'er-Modus
DMA-CALL	04	\$ff50	Externe RAM-Bausteine initialisieren
BOOT-CALL	05	\$ff53	Booten der Diskette
PHOENIX	06	\$ff56	Kaltstart
LKUPLA	07	\$#59	Suche nach logischer Filenummer
LKUPSA	08	\$ff5c	Suche nach Sekundäradresse
SWAPPER	09	\$1151	Umschalter zwischen 40 und 80 Zeichen
DLCHR	10	\$ff62	Kopiert Zeichensatz ins VDC-RAM
PFKEY	11	\$ff65	F-Tastenbelegung
SETBANK	12	\$ff68	Speicherbank für LOAD/SAVE definieren
GETCONF	13	\$ff6b	Holt Konfigurationsbyte
JSRFAR	14	\$ff6e	JSR in beliebige Bank
JMPFAR	15	\$ff71	JMP in beliebige Bank
FETCH	16	\$1174	LDA (),Y aus beliebiger Bank
STASH	17	\$ff77	STA (),Y in beliebiger Bank
COMPARE	18	\$ff7a	CMP (),Y in beliebiger Bank
PRIMM	19	\$ff7d	Textausgabe
CINT	20	\$ff81	Editor-Initialisierung
IOINIT	21	\$ff84	Ein-/Ausgabe-Initialiesierung
RAMTAS	22	\$ff87	Warmstart
RESTOR	23	\$ff8a	Systemvektoren initialisieren
VECTOR	24	\$ff8d	Systemvektoren kopieren
SETMSG	25	\$1190	Systemmeldungen ermöglichen/
			verhindern
SECND	26	\$ff93	Sekundäradresse nach LISTn
TKSA	27	\$ff96	Sekundäradresse nach TALK
MEMTOP	28	\$ff99	Lesen/setzen der Speicherobergrenze
MEMBOT	29	\$ff9c	Lesen/setzen der Speicheruntergrenze
KEY	30	\$ff9f	Tastaturabfrage
SETTMO	31	\$ffa2	Setzen des Timeoutflags für IEEE
ACPTR	32	\$ffa5	Holt Byte vom Bus
CIOUT	33	\$ffa8	Legt Byte auf Bus
UNTLK	34	\$ffab	Untalk an Bus senden
UNLSN	35	\$ffae	Unlisten an Bus senden
LISTN	36	\$ffb1	Listen an Bus senden
TALK	37	\$ffb4	Talk an Bus senden
READST	38	\$ffb7	Statusbyte lesen
SETLFS	39	\$ffba	Setzen der Fileparameter
SETNAM	40	\$ffbd	Setzen des Filenamens
OPEN	41	\$ffc0	Datei öffnen
CLOSE	42	\$ffc3	Datei schließen
CHKIN	43	\$ffc6	Datei ist Eingabedatei
CKOUT	44	\$ffc9	Datei ist Ausgabedatei
CLRCH	45	\$ffcc	Ein-/Ausgabekanäle schließen
BASIN	46	Stfcf	Zeicheneingabe
BSOUT	47	\$ffd2	Zeichenausgabe
LOAD	48	\$ffd5	Laden einer Datei
SAVE	49	\$ffd8	Speichern einer Datei
SETTIM	50	Sffdb	Setzen der internen Uhr
RDTIM	51	\$ffde	Lesen der internen Uhr
STOP	52	\$ffe1	Stop-Tasten-Abfrage
GETIN	53	\$ffe4	Holt Zeichen aus Tastaturpuffer
CLALL	54	\$ffe7	Schließen aller Dateien
UDTIM	55	\$ffea	Interne Uhr hochzählen
SCRORG	56	\$ffed	Fenstergröße feststellen
PLOT	57	SfffO	Cursorposition holen/setzen
IOBASE	58	\$1113	Holt die Basisadresse des I/O-Bereiches
STORT SO.	3 37		

Tabelle 1. Die wichtigsten Kernel-Routinen und ihre Funktion

Wert 0: Der vorherige Bildschirm wird angezeigt. Die Befehle PRINT und CHAR schreiben aber schon auf den neuen Bildschirm. Dadurch kann ein Bildschirm aufgebaut werden, während ein anderer angezeigt wird.

Wert 1: Der angewählte Bildschirm wird auch tatsächlich angezeigt.

- Bildschirm: Es stehen die Bildschirme 1 bis 5 zur Verfügung. Bitte lassen Sie sich nicht verwirren, die Bildschirme 1 und 3 sind die gleichen.
 - Attribut: Auch für das Attribut gibt es zwei Werte:

Wert O: Attribut wird ausgeschaltet. Das heißt, auf dem Bildschirm sind keine Farben, blinkende und unterstrichene Zeichen mehr sichtbar. Außerdem werden alle Zeichen im Grafikmodus angezeigt. Das alles gilt auch, wenn Sie den Bildschirm nicht sichtbar einschalten. Beim Beschreiben des Bildschirms wird aber auch das abgeschaltete Attribut-RAM beschrieben. Diese Funktion (Attribut aus) ist für die Bildschirme 3, 4 und 5 gedacht, für die nur ein Attribut-RAM zur Verfügung steht.

Wert 1: Attribut wird eingeschaltet.

Insgesamt können fünf Bildschirme erzeugt werden. Die verschiedenen Bildschirme werden durch Verschiebung des Video-RAMs (in ihm stehen die Bildschirmcodes der Zei-

10 : REM BILDSCHIRME	<02F>
20 :	< 029>
/ 30 : REM MASCHINENSPRACHEDATEN EINLESEN	<02B>
40 : BANK 0: FAST	<rqi></rqi>
50 : FOR I = DEC("B00") TO DEC ("B91")	<58T>
60 : READ DA\$: POKE I, DEC(DA\$)	<imq></imq>
70 : SU = SU + DEC(DA\$)	<lv5></lv5>
BO : NEXT I	<204>
90 : IF SU <> 11931 THEN PRINT "(CTRL+0) EHL	
ER IN DATAZEILEN": END : ELSE BEGIN	<4UV>
100 : PRINT "(CTRL+0) DATAZEILEN SIND RICHTI	
.": SLEEP : BEND	<v8p></v8p>
110 : REM DIE STEUERZEICHEN IN ZEILE70/80 SI	
ND < CONTROL 0 >	<04B>
120 BANK 15: SYS DEC("C07B"): REM BILDSCHIRM	
INITIALISIEREN	<csf></csf>
130 :	<04F>
140 : REM ASSEMBLERDATEN	< 041>
150 DATA BE,00,D6,2C,00,D6,10,FB,8D,01,D6,60	TO THE REAL PROPERTY.
,BE,00,D6,2C	KL6>
160 DATA 00,D6,10,FB,AD,01,D6,60,A9,00,E0,01	
,D0,07,A2,0C	<51G>
170 DATA 20,00,0B,A2,01,BD,2E,0A,60,A9,0B,E0	
,01,D0,05,A2	<lok></lok>
180 DATA 14,20,00,0B,BD,2F,0A,60,20,0C,0B,09	A STATE OF THE STA
,40,20,00,0B	<57F>
190 DATA 4C,53,0B,48,8A,48,A2,19,98,D0,ED,20	
,0C,0B,29,BF	<mog></mog>
200 DATA 20,00,0B,6B,C9,01,F0,04,C9,03,D0,0B	
,68,AA,20,18	<asi></asi>
210 DATA 0B,4C,29,0B,C9,02,D0,0C,6B,AA,A9,10	
,20,1A,0B,A9	<q2l></q2l>
220 DATA 18,4C,2B,0B,C9,04,D0,0A,6B,AA,A9,10	VIZZE
,20,1A,0B,4C	<du2></du2>
230 DATA 29,08,C9,05,D0,0A,68,AA,A9,18,20,1A	VDUZ7
,0B,4C,29,0B	<81Q>
240 DATA 68,60	<bfm></bfm>
250 :	(04F)
260 : REM MIT SYS2883, SICHTBAR, BILDSCHIRM, AT	VALA
TRIBUT WERDEN DIE BILDSCHIRME	(049)
	10177
270 : REM EINGESCHALTET. SICHTBAR KANN DIE W ERTE Ø (NICHT SICHTBAR) UND 1 (SICHT-	<04B>
280 : REM BAR) ANNEHMEN. ICHT SICHTBAR HEISS	(OTD)
T, DASS FUER DIE BEFEHLE PRINT UND	(041)
	<04L>
290 : REM CHAR AUF DEN NEUEN BILDSCH. ZUGEGR	COANIS
IFFEN WIRD, ABER GLEICHZEIT. DER ALTE 300 : REM BILDSCH. ANGEZEIGT WIRD. BILDSCHIR	<04N>
	/0115
M KANN DIE WERTE VON 1-5 ANNEHMEN.	<041>
310 : REM ATTRIBUT KANN DIE WERTE 0 (AUS) UN	(017)
D 1 (EIN) ANNEHMEN.	< 043>
320 : REM DER BEFEHL IN ZEILE 120 ZUM INITIA	COAFT
LISIEREN DES BILDSCHIRMS IST NOTWEN-	< 045>
330 : REM DIG UM DAS PRG. BILDSCHIRME FEHLER	
FREI ABLAUFEN ZU LASSEN. ER MUSS EIN-	<047>
340 : REM MAL NACH DEM POKEN DER MASCHINENSP	
RACHEDATEN AUSGEFUEHRT WERDEN.	<049>

Listing 5. Mehrere Bildschirme austauschen

chen, die auf dem Bildschirm sichtbar sind), und durch Verschieben beziehungsweise Abschalten des Attribut-RAMs (in ihm werden die Farben und alternativen Darstellungen eines Zeichens eingetragen) des VDC-RAM (der VDC besitzt ein eigenes, 16 KByte großes RAM) realisiert.

Dabei stehen folgende Bildschirme zur Verfügung:

- Bildschirm 1 Video-RAM von \$0000 bis \$0800, Attribut-RAM von \$0800 bis \$1600
- Bildschirm 2 Video-RAM von \$1600 bis \$2400, Attribut-RAM von \$2400 bis \$3200
- Bildschirm 3 Video-RAM von \$0000 bis \$0800, Attribut-RAM von \$0800 bis \$1600
- Bildschirm 4 Video-RAM von \$1600 bis \$2400, Attribut-RAM von \$0800 bis \$1600
- Bildschirm 5 Video-RAM von \$2400 bis \$3200, Attribut-RAM von \$0800 bis \$1600

Daraus ergibt sich die folgende Aufteilung: Bildschirm 1 und 2 oder Bildschirm 3, 4 und 5 können zusammen benutzt werden, ohne daß Verluste des Bildschirminhalts auftreten. Bei den Bildschirmen 3, 4 und 5 wird dasselbe Attribut-RAM benutzt. Für eben diese Schirme steht dann jedoch nur ein Attribut-RAM zur Verfügung.

Eingabehinweise

Das Programm (Listing 5) geben Sie bitte mit dem neuen Checksummer 128 ein und speichern es. Das Programm starten Sie durch RUN. Das zweite Programm (Listing 6) ist ein Demo-Programm, das nicht unbedingt abgetippt werden muß.

Der Befehl SYS DEC ("CO7B") im Basic-Lader ist nötig, um den Bildschirm zu initialisieren. Wird dieser Befehl nicht ausgeführt, so kann es geschehen, daß sich der Computer nach dem Wechsel eines Bildschirms nicht mehr meldet.

<D98> 10 FAST : EIN=1: AUS=0 20 BS=2: SYS 2883,EIN,BS,EIN: PRINT "(CLR)": REM BILD 2 LOESCHEN U EINSCHALTEN (5K1) 30 BS=1: SYS 2883, AUS, BS, EIN: PRINT "(CLR)": REM BILD 1 LOESCHEN U NICHT SICHTB. EIN <9LM> <02A> FOR I=1 TO 10 <JSV> PRINT "(CTRL+B)CHRISTOPH FRANZEN BONIFATI 50 USSTRASSE 70 4130 MOERS ASBERG BILDSCHIRM <SCS> 60 NEXT (OPO) (020) 70 BS=1: SYS 2883,EIN,BS,EIN: REM BILD I EINSCHALTEN 80 INPUT "BITTE GEBE DEINEN MAMEN EIN"; <VAA> <TLH> PRINT "(CLR, 12SPACE) HALLO "NA\$" (2DOWN) <195> PRINT "ICH HOFFE ES GEHT DIR HEUTE SEHR G 82 JEDENFALLS WIRD JETZT GERADE WAEHREND <KBF> 83 PRINT "JU DIESEN JEXT LIESST JEIN NAME AU F JILDSCHIRM 2 BLINKEND GESCHRIEBEN. **<K07>** PRINT "MENN DU GLEICH DIE AUFFORDERUNG BE KOMMST EINE JASTE ZU DRUECKEN, DANN IST <INK> PRINT "DER AUFBAU DES AILDSCHIRMS 2 FERTI G UND DU KANNST IHN DIR ANSEHEN, INDEM DU <T1D> PRINT "DER BUFFORDERUNG NACHKOMMST UND EI **(S7E)** NE BELIEBIGE JASTE DEINES COMPUTERS 87 PRINT "DRUECKST. **<8DS>** 89 < 02K> 90 BS=2: SYS 2883,AUS,BS,EIN REM BILD 2 NICHT SICHTB. EIN <QEI> PRINT "(CLR, CTRL+B) CHRISTOPH FRANZEN BON IFATIUSSTRASSE 70 4130 MDERS ASBERG BILD **<US5>** SCH. 2 FOR I=0 TO 100: PRINT " (CTRL+D)" NA\$ "; : NEXT (BAR) <04A> 120 BS=1: SYS 2883,EIN,BS,EIN: REM BILD 1 WIEDER EINSCHALTEN (GIA) CHAR 1,20,20, "BITTE EINE JASTE DRUECKEN (ID2) 140 GET KEY A\$ (KCD) 141 (040) 150 BS=2: SYS 2883, EIN, BS, EIN: REM BILD 2 ZUM SEHEN EINSCHALTEN <7AI>

Listing 6. Ein Demo-Programm, das Ihnen die Fähigkeiten des Bildschirm-Vertauschens aufzeigt

Dann müssen Sie das Programm mit RUN/STOP-RESTORE unterbrechen. (Christoph Franzen/dm)

Programme verbinden (MERGE)

Mit diesem Programm (Listing 7, bitte mit dem neuen Checksummer 128 eingeben) lassen sich mehrere Programme zu einem einzigen verbinden.

Das Programm »Merge« ist so geschrieben, daß es an einen freien Speicherplatz gesetzt und aufgerufen werden kann. Um das Programm an eine andere Adresse zu verschieben, muß im Basic-Lader in Zeile 30 die Variable »AN« geändert werden.

10 REM MERGE	(019)
20:	< 029>
30 AN = 2816 : BANK 0	(3NT)
40 :	< 025>
50 REM MASCHINENSPRACHEDATEN EINLESEN	<01D>
60 FOR I = AN TO AN + 30	<69H>
70 READ DAS: POKE I, DEC(DAS)	(KAQ)
80 SU = SU + DEC(DA\$)	(5VT)
90 NEXT	(OUG)
100 IF SU <> 2733 THEN PRINT "FEHLER IN DATA	
ZEILEN": END : ELSE BEGIN	(L78)
110 PRINT "PROGRAMMSTART AN PROGRAMMENDE SET	
ZEN MIT 5YS" AN	(753)
120 PRINT "PROGRAMME ZU EINEM PROGRAMM ZUSAM	5 TO S.
MENSETZEN MIT 5Y5" AN+22	(UE1)
130 :	< 04F>
140 REM MASCHINENSPRACHEDATEN	<02E>
150 DATA AD,10,12,38,E9,02,85,2D,AD,11,12,E9	.,
.00,85,2E,A0	(PSH)
160 DATA 02,A9,00,91,2D,60,A9,01,85,2D,A9,1C	
.85,2E,60	(9LS)
170 :	< 047>
180 REM ENDE	(022)

Listing 7. »Merge« - Verbinden mehrerer Basic-Programme

Die Bedienung der Routine:

- Reset-Taster am Computer betätigen beziehungsweise Computer aus- und einschalten. Das ist wichtig, um sicherzugehen, daß der Basic-Start wirklich bei \$1C00 beginnt.
- Programm MERGE laden und starten. Bitte schreiben Sie sich die Adressen der SYS-Befehle auf.
- 3) Laden Sie Ihr Programm, das Sie mit einem anderen verbinden wollen, und bringen Sie das Programm eventuell durch RENUMBER in einen vernünftigen Zeilennummernbereich. Schreiben Sie sich bitte die höchste Zeilennummer des ersten Programmes auf.
 - 4) Verschieben Sie den Basic-Start (SYS 2816).
- 5) Laden Sie das n\u00e4chste Programm und bringen auch dieses durch RENUMBER in einen vern\u00fcnftigen Zeilennummernbereich (die Zeilennummern des zweiten Programms m\u00fcssen h\u00f6her als die des ersten sein).
 - Verbinden Sie die Programme (SYS 2838).
 - 7) Nun können Sie das neue Programm speichern.

Nach dem Verschieben des Basic-Starts sind alle Befehle erlaubt. Das heißt, Sie können die geladenen Programme mittels DELETE, RENUMBER oder sonstigen Befehlen verändern. (Christoph Franzen/dm)

Bankswitching in Assembler

Durch das Bankswitching wird die Assemblerprogrammierung oft sehr aufwendig und mühselig. Wer schon einmal versucht hat, aus BANK 1 in eine Kernel-Routine in BANK 15 zu springen, wunderte sich sicher, denn danach befand sich der Computer in einem (sehr) undefinierten Zustand.

Um diesem Problem zu begegnen, müßte ein Programm her, das vor Aufruf die gewünschte Konfiguration einschaltet und bei der Rückkehr die alte Speicherbelegung wiederherstellt. Das Programm müßte zusätzlich in der Common-Area (jenem Speicherbereich, der für alle BANKs gleich ist) funktionieren. Es bietet sich der RS 232-Eingabepuffer von \$C00 bis \$D00 an.

Das Programm »Kernel« (Listing 8), das in diesem Bereich liegt, funktioniert so:

- 1) Die Nummer der Kernel-Routine wird in 996 gespeichert (die Nummern entnehmen Sie bitte Tabelle 1)
- Akku, X- und Y-Register so mit ihren Werten laden, als würde direkt in die gewünschte Kernel-Routine verzweigt

3) JSR \$C00

Manchmal kommt es auch vor, daß ein Unterprogramm im Basic-ROM von \$F4000 bis \$FAFFF oder im Monitor von \$FB000 bis FBFFF aufgerufen werden soll. Solch ein Problem ist mit JSRFAR zu lösen:

- 1) Die anzuspringende BANK ist in \$02 abzulegen
- Die anzuspringende Adresse ist im High-/Low-Format in \$03/\$04 bereitzustellen
- 3) Akku in \$06, X-Register in \$07 und Y-Register in \$08 4) JSR \$C23

Soll kein Unterprogrammaufruf, sondern ein normaler Sprung stattfinden, so ist Punkt 4 durch JMP \$CD0 zu ersetzen.

Diese seltsame Art der Parameterübergabe entspricht den original JMP- und JSRFAR-Routinen. Es dürfte also keine gro-Ben Probleme bei der Umrüstung bereits bestehender Programme geben.

»Kernel 128« muß vor dem Start noch initialisiert werden. Dies erfolgt durch JSR \$C3E. Findet der Interpreter während der Ausführung eines Basic-Programms eine USR(X)-Anweisung, so wird nach \$0F000 gesprungen.

(Frank Probst/dm)

64ER C

Wichtiger Hinweis zum Abtippen

Bitte beachten Sie den neuen Checksummer 128. Mit diesem Programm können Sie alle C128-Basic-Listings eingeben. Die Prüfsumme am Ende jeder Basic-Zeile unterrichtet Sie sicher, ob Sie die Zeile richtig eingegeben haben. Den Checksummer 128 finden Sie in dieser Ausgabe.

	name	:	ke	rne	1 1	28		0	c00	Odi	0	
		:	85	06	86	07	84	ОВ	a9	Of	58	
	0c08	:	85	02					a9		aO	
	0010	:	85	03		-	03		14		Of	
	0c18	:	02	10000	100000	Oa	6d	e 4		65	a5	
	0c20	:	04	85	04	ad	00	ff	48	a9	12	
-	0c28	:	00	84	00	ff	20	cd	02	68	38	
	0c30	:	Bd	00	ff	a5	05	48	a5	06	a7	
	0c38	:	a6	07	a4	OB	28	60	a9	00	P8	
	0c40	:	84	00	ff	ad	06	d5	09	05	CO	
	0c48	:	Bd	06	d5	a9		85	2f	85	77	
	0c50	:	31	a9	10	85	30	85	32	a9	56	
	0c58	:	72	Bd	19	12	a9	0c	Bd	1a	7f	
	0660	:	12	a9	74	84	00	ff	aO	37	c9	
	0c68	:	69	99	0c	99	50	ff	88	10	Ob	
	0c70	:	f7	60	a9	3f	Bd	00	ff	4c	5b	
	0c78		00	fO	84	8d	OC	Bd	92	00	95	
	0E80	:	ee	92	00	ad	.00	ff	48	a9	e 5	
	0088	:	7e	8d	00	ff	a5	00	84	5a	12	
	0090		ff	a5	00	84	5b	ff	20	50	ea	
	0098		ff	84	e4	03	68	84	00	ff	ea	
	0ca0	:	ad	e4	03	60	84	e 4	03	a9	ec	
	0ca8	:	ff	84	bc	OC	Bd	c1	OC	ee	13	
	ОсьО	:	c1	Oc	ad	00	ff	48	a9	7e	c9	
	0cb8	:	Bd	00	ff	a5	00	84	7c	ff	58	
	000	:	a5	00	8d	7d	ff	ad	e4	03	74	
	0008	:	20	60	ff	68	Bd	00	ff	60	c5	
	OcdO	:	a9	00	84	00	ff	4c	e 3	02	d3	
	OcdB		78	ad	06	d5	29	f 3	84	06	dB	
	Oce0	:	d5	69	ff	44	Bd	fO	ff	ad	4d	
		:		d5	09	04		06		ad	57	14
				ff		60	1000	The second	ff	78	53	.4
	OcfB			06		29	f3		06	0.000	b2	
	0000			fO		99		ff	ad	1000	1b	
									58	(P.552)	46	

Listing 8. »Kernel 128« – Bitte mit dem MSE im C64-Modus eingeben

Boot-Sektoren selbst erstellen

Die Wirkung eines Boot-Sektors kennt wohl jeder Besitzer eines C128. Doch eine Diskette mit diesem Boot-Sektor (Listing 9) versehen, ist dagegen ganz etwas anderes.

Selbst mit dem »Auto-Boot-Creater« von der Test-Demo-Diskette kann leider nur ein Boot-Sektor mit Autostart für ein Maschinen- oder ein Basic-Programm erzeugt werden.

Oder man studiert die entsprechenden Kapitel in den entsprechenden Fachbüchern, und schreibt den Boot-Sektor mit Floppy-Befehlen oder einem Disketten-Monitor (Wer hat den schon für den C128?) auf die Diskette. Aber versuchen Sie dann einmal, das so geladene Basic-Programm im Speicher zu verändern! Oder lieber nicht, denn absolut geladene Basic-Programme lassen sich nicht mehr editieren. Doch das steht ja schon im »Commodore-128-Handbuch« von Markt & Technik.

Doch Gott sei Dank gibt es noch vernünftige Boot-Maker wie den hier vorgestellten.

Hiermit lassen sich leicht und locker 17 (in Worten: siebzehn) verschiedene Boot-Kombinationen erstellen!

Zunächst einmal kann man frei wählbaren Text während des Ladens auf den Bildschirm geben. Hierbei sind sogar Steuerzeichen möglich. Oder man gibt schlicht den Namen des Programms ein, das gerade geladen wird.

Das zu ladende Programm kann mit oder ohne Autostart sein. Natürlich kann man auch nur einen Begrüßungstext auf den Bildschirm ausgeben. Oder nur ein Maschinen- oder Basic-Programm laden.

Aus den drei Grundeinstellungen

1) Text nein / ja

2) Masch.Prg. nein / ja, mit Autostart

ja, ohne Autostart

 Basic-Prg. nein / ja, mit Autostart ja, ohne Autostart

ergeben sich die oben genannten 17 Boot-Versionen.

»Boot-Sektor« wurde auf einem 80-Zeichen-Montior erstellt, aber auch auf einem 40-Zeichen-Monitor bleibt die Übersichtlichkeit erhalten. Hierfür wird vom Programm automatisch festgestellt, welcher der Bildschirme gerade eingeschaltet ist.

Selbstverständlich läuft das Programm nicht nur mit den Floppy-Laufwerken 1570/1571, sondern auch mit der guten, alten 1541.

Zum Ausprobieren nimmt man am besten eine frisch formatierte Diskette mit je einem Testprogramm in Basic und Maschinensprache. Daß die Floppy 1571 beidseitig formatierte Disketten schneller liest, hat sich sicher schon herumgesprochen; es entfallen dann nämlich einige vergebliche Leseversuche. Aber das nur nebenbei.

Doch nun zur eigentlichen Beschreibung des Programms (Listing 9), das Sie übrigens mit dem neuen Checksummer 128 eingeben müssen:

Zeile 100 löscht den Bildschirm und aktiviert die Fehlerfalle. Hiermit soll vor allem ein Programmabbruch durch versehentliches Drücken der <STOP>-Taste oder falsche HEX-Eingabe (in Zeile 530) vermieden werden.

Es folgen in den Zeilen 120 bis 150 Initialisierung und Test auf Schreibschutz.

Mit Zeile 160 bis 200 wird der Sektor 0 in Spur 1 anhand der ersten 3 Byte geprüft. Je nach Ergebnis kann nach einer Information laut Zeile 210 oder Zeile 250 das Programm in Zeile 290/320 abgebrochen oder fortgesetzt werden. Hier kommen übrigens die sehr praktischen, für C 64-Aufsteiger neuen Basic-Anweisungen GETKEY und IF.THEN..ELSE zur Anwendung.

Haben die ersten 3 Byte den Wert 00, ist der Block frei und es wird von Zeile 190 direkt nach Zeile 340 gesprungen.

10 REM	
11111111111111	<02F>
20 REM PROGRAMM ZUR EINRICHTUNG EINES	<01A>
30 REM BOOT-SEKTORS FUER DEN	<01B>
40 REM COMMODORE 128 PC 90 REM : : : : : : : : : : : : : : :	<01C>
111111111111	<02V>
100 PRINT "{CLR}": TRAP 1080 110 PRINT "(3SPACE)BOOT-SEKTOR FUER DEN COMM	<071>
ODORE 128 (9SPACE) (C) 1986 (2SPACE) HANS-GE	
DRG SCHMIDT"	<d5j></d5j>
120 OPEN 15,8,15	(ES1)
130 PRINT#15,"IO": PRINT#15,"B-F 0 1 0"	<f1e></f1e>
150 PRINT#15,"B-A 0 1 0": OPEN 5,8,5,"#"	<kvd></kvd>
160 PRINT#15, "U1 5 0 1 0"	<kin></kin>
170 PRINT#15, "B-P 5 0"	<mu7></mu7>
180 GET #5,A\$,B\$,C\$: DCLOSE	<jtr></jtr>
190 IF A\$+B\$="" THEN 340	<kb3></kb3>
200 IF A\$+B\$+C\$="CBM" THEN 250	<jk6><hj4></hj4></jk6>
210 PRINT "(3DOWN,2SPACE)ACHTUNG!" 220 PRINT "(2DOWN,2SPACE)DER BOOTSEKTOR(2SPA	10047
CE)(SEKTOR Ø(ZSPACE)IN SPUR 1)(3SPACE)IS T NICHT FREI !"	<kd9></kd9>
230 PRINT "(ZDOWN, 2SPACE)WICHTIGE DATEN ZUM	<j2l></j2l>
240 PRINT "(DOWN, 2SPACE)ODER WEITERMACHEN?": GOTO 290	<37M>
250 PRINT "(3DOWN) ACHTUNG!"	KTB>
260 PRINT "(DOWN) AUF DER DISKETTE BEFINDET	
SICH BEREITS (2SPACE)EIN BOOT-SEKTOR!"	<h14></h14>
270 PRINT "{DOWN} UEBERSCHREIBEN ? ?"	<hdb></hdb>
280 PRINT "(DOWN) ODER PROGRAMM ABBRECHEN ?" 290 PRINT "(2DOWN, 2SPACE)X =ABBRECHEN(9SPACE	<psd></psd>
)W = WEITER"	<n7b></n7b>
300 GET KEY WX\$	<800>
310 IF WX\$="W" THEN 340	<lgb></lgb>
320 IF WX\$="X" THEN 1120: ELSE 300	<3K1>
330 : 340 CLR : PRINT "{2HOME,3DOWN}";CHR\$(27);"@{	(04/)
2DOWN)"	<foe></foe>
350 PRINT "{2SPACE}KEIN TEXT = NUR (RVSON)RE	
TURN (RVOFF) ! (3UP)"	<kaa></kaa>
360 POKE 842,34: POKE 208,1 370 INPUT "{2SPACE}TEXT HINTER 'BODTING'(15S	KRAP>
PACE)":TX\$	<1QE>
380 IF TX\$="" THEN PRINT TAB(INT(PEEK(215)/3	
.2))"{UP}"	(CET)
390 : 400 INPUT "{DOWN, 2SPACE}NAME DES ZU LADENEN	<04J>
MASCH-PROGRAMMS ": MP\$	<1DE>
410 IF MP\$="" THEN RU=LEN(TX\$)+19: PRINT "(3	
UP)": GOTO 650 420 PRINT "(DOWN, 2SPACE) SOLL DAS MASCHINEN-P	<unj></unj>
ROGRAMM"	<816>
430 PRINT "(2SPACE)AUTOMATISCH GESTARTET WER DEN(2SPACE)?'(2SPACE)J/N"	(550)
440 GET KEY AM\$	<dr1></dr1>
450 IF AM\$="J" OR AM\$="N" THEN 460: ELSE 440	
460 IF AM\$="J" THEN JN=22: ELSE JN=19	<gsf></gsf>
470 RU=LEN(TX\$)+LEN(MP\$)+JN 480 IF AM\$="J" THEN 500	<446>
490 PRINT TAB (PEEK (215) /3.2+17) " (4UP) = KEIN	2000000000000
AUTOSTART"; CHR\$(27) CHR\$(64): GOTO 650	<bhv></bhv>
500 PRINT TAB(PEEK(215)/3.2+17)"(4UP)= MIT A UTOSTART" CHR\$(27) CHR\$(64)	<888>
510 PRINT "(DOWN)": TRAP 1080	<r71></r71>
520 :	<04T>
530 INPUT "{UP, 2SPACE}ADRESSE IN HEX (5SPACE)	4
N(3LEFT)"; HE\$	<t19></t19>
540 IF HE\$="N" THEN 580 550 SY=DEC(HE\$)	<gk0></gk0>
560 PRINT TAB(26) " (UP) = SYS"; SY	<l71></l71>
570 GOTO 620	<baa></baa>
580 INPUT " (UP, 2SPACE) ADRESSE IN DEZIMAL (SY	*****
S)";SY 590 IF SY=0 THEN PRINT "(UP)" CHR\$(27)"D": G	<1PP>
OTO 530	<vuk></vuk>
600 IF SY>65535 THEN PRINT TAB(28) " (UP)=ZU G	ZOMON
ROSS!": ELSE 620 610 SLEEP 2: PRINT "{UP}" CHR\$(27)"D": GOTO	<qm8></qm8>
580	<v3j></v3j>
620 JH=INT(SY/256)	<pgv></pgv>
630 JL=SY~JH*256	<gb7></gb7>
640 : 650 INPUT "(DOWN, 2SPACE) NAME DES ZU LADENEN	<04T>
BASIC-PROGRAMMS "; BP\$	<1E3>
660 IF BP\$="" THEN PRINT "(UP)"; CHR\$(27)"D":	<gf8></gf8>
670 PRINT "(DOWN, 2SPACE) SOLL DAS BASIC-PROGR	

		AMM"	<50G>
	480	PRINT "{2SPACE}AUTOMATISCH GESTARTET WER	10007
	000	DEN (2SPACE)? (2SPACE)J/N"	<451>
	100		
		GET KEY AB\$	<9BE>
		IF AB\$="J" OR AB\$="N" THEN 710: ELSE 690	<0N0>
	710	IF AB\$="J" THEN BS\$="RUN": ELSE BS\$="DLO	
		AD"	<99D>
	720	IF AB\$="J" THEN 740	<q4a></q4a>
	730	PRINT TAB (PEEK (215) /3.2+17) " (4UP)= KEIN	and the same of
		AUTOSTART"; CHR\$(27) CHR\$(64): GOTO 750	<eht></eht>
	740	PRINT TAB(PEEK(215)/3.2+17)"(4UP)= MIT A	
	140		*****
		UTOSTART" CHR\$(27) CHR\$(64)	<888>
	750	IF TX\$="" AND MP\$="" AND BP\$="" THEN 112	
		0	<v70></v70>
	760		<04T>
		PRINT "(3DOWN) ALLES OK ?"; CHR\$ (27) "Q"	(598)
		PRINT "(DOWN) DIE RICHTIGE DISKETTE IM L	,
	100	AUFWERK ? ?"	/T/DS
			<t6d></t6d>
	790	PRINT "(DOWN, 4SPACE) J = WEITER(8SPACE)N	
		= NEUBEGINN (9SPACE) X = ABBRUCH"	<ca3></ca3>
		GET KEY DK\$	<3RR>
	810	IF OK\$="J" OR OK\$="N" OR OK\$="X" THEN 82	
		0: ELSE 800	<n7l></n7l>
	870	IF OK\$="N" THEN 340	(GKS>
		IF DK\$="X" THEN 1120	<4P3>
	840	Name and the second sec	< 055>
	850	CB\$="CBM"	<34K>
	860	NB\$=CHR\$(0)	<fem></fem>
	870		< 053>
		OPEN 15,8,15: OPEN 5,8,5,"#"	<due></due>
		PRINT#15, "U1 5 0 1 0": PRINT#15, "B-P 5 0	
	070	"	/1 DD\
			<l9p></l9p>
		PRINT#5,CB\$;NB\$;NB\$;NB\$;NB\$;	<v51></v51>
		PRINT#5,TX\$;NB\$;MP\$;NB\$;	<h2k></h2k>
		IF AM\$="N" OR MP\$="" THEN 940	<jeu></jeu>
	930	PRINT#5, CHR\$ (32); CHR\$ (JL); CHR\$ (JH);	<sac></sac>
		IF BP\$="" THEN BP\$=CHR\$ (96): GOTO 990	<kpi></kpi>
		PRINT#5, CHR\$ (169); CHR\$ (RU); CHR\$ (133); CHR	
	,,,,	\$(61);	<18A>
	040	PRINT#5, CHR\$(169); CHR\$(11); CHR\$(133); CHR	
	700		/ TDC\
		\$(62);	<jpc></jpc>
		PRINT#5, CHR\$ (76); CHR\$ (209); CHR\$ (77);	<4E3>
		PRINT#5,BS\$;CHR\$(34);	<f11></f11>
N		PRINT#5, BP\$; CHR\$(0)	<r00></r00>
15,		PRINT#15, "U2 5 0 1 0"	<ian></ian>
		CLOSE 5: CLOSE 15: TRAP	<ØJ7>
		PRINT "(5UP,2SPACE)" CHR\$(27)"@"DS\$	<v55></v55>
	1036		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	- CA 100000		< 683>
	1046	IF VAL (DS\$) = 26 THEN PRINT " {2DOWN, 2SPAC	
		E)BITTE SCHREIBSCHUTZ ENTFERNEN": ELSE	
		1060	<f7b></f7b>
	1050	PRINT " (DOWN, 2SPACE) UND NEU STARTEN !":	
		END	<imd></imd>
	1040	IF VAL(DS\$)<>0 THEN PRINT "(2DOWN,5SPAC	
	1000		
		E)BITTE FEHLERMELDUNG BEACHTEN: (2SPACE)	
		",,DS\$	<h0c></h0c>
	1076	END	<15U>
	1086	IF ER=14 THEN 1100	<qv2></qv2>
		IF ER=30 THEN RESUME : ELSE PRINT " (DOW	
		N,RIGHT)" ERR\$(ER): RESUME 1070	<r1v></r1v>
	1100	PRINT TAB(21) ERR\$(ER): SLEEP 2: PRINT	
	1100		CIAIAO
	10	"{UP}";CHR\$(27)"D"	<0NN>
		PRINT "{2UP}": RESUME 530	<8ND>
	1126	TRAP : PRINT "{HOME, 4DOWN}" CHR\$(27)"@{	
		3SPACE NEUER START MIT 'RUN' ! (2DOWN)":	
		END	<7LP>

Listing 9. Ein Boot-Sektor mit 17 Möglichkeiten

Auf die Frage »Text hinter 'Booting'?« kann ein beliebiger Text eingegeben werden (Text = TX\$). Wird der Name des zu ladenden Programms eingetippt, erscheint während des Ladens:

"BOOTING (Programmname) ... "

Aber dank des bereits durch Zeile 360 in den Tastaturpuffer vorgegebenen Anführungszeichens können auch die bereits oben erwähnten Steuerzeichen eingegeben werden.

Wenn kein Text erwünscht ist: <RETURN> drücken!

Für die richtige Positionierung der Punkte (...) wurde in Zeile 380 für die TAB-Funktion aus Speicherstelle 215 (\$D7) der Wert für 40- oder 80-Zeichen-Darstellung abgefragt. Dort steht entweder \$00 oder \$80 für 40 beziehungsweise 80 Zeichen. Denn: 0:3,2 ergibt TAB(0) und 128:3,2 ergibt TAB(40)!

Zeile 400: Soll ein Maschinen-Programm geladen werden, kann jetzt der Name des Programms eingegeben werden. Kein Maschinen-Programm? < RETURN > drücken!

Wurde ein Name eingegeben (MP\$), muß nun die Frage »Autostart?« mit J(a) oder N(ein) beantwortet werden (Zeilen 420 bis 480).

Zeile 470: Die Variable RU ist für die Einsprungadresse zum eventuellen Laden eines Maschinen-Programms wichtig, und ergibt sich aus der Länge des Textes (TX\$), der Länge des Maschinenprogramm-Namens (MP\$) und dem Wert von JN=19 plus 3 für einen JSR-Befehl, falls Autostart gewählt wurde.

In Zeile 490/500 wird wieder für die PRINT-Anweisung der aktuelle Bildschirm abgefragt. Falls das Maschinen-Programm nicht automatisch gestartet werden soll, geht es von Zeile 490 direkt nach 650 zur Frage nach einem Basic-Programm. Ansonsten muß nun erst noch die Startadresse genannt werden (Zeilen 530 bis 630). Wer die Adresse nicht in HEX-Werten weiß, kann selbstverständlich auch die SYS-Adresse in dezimal angeben; man braucht dann nur N(ein) mit < RETURN > zu bestätigen. Wer unmögliche Werte eingibt, TRAPt in die Fehlerfalle und darf die Eingabe wiederholen.

Die Zeilen 620/630 zerlegen die Adresse in Low- (JL) und High-(JH)Byte.

Nun wird (Zeile 650) nach einem Basic-Programm gefragt. Soll kein Basic-Programm geladen werden, nur <RETURN> drücken. Andernfalls muß der Programmname eingegeben werden (BP\$).

Entsprechend der Entscheidung: Autostart – ja oder nein wird der Variablen BS\$ der Wert RUN für Laden und Starten oder DLOAD für Laden ohne Starten übergeben (Zeilen 670 bis 710).

Sollte weder ein Text noch ein Programmname eingegeben worden sein, wäre ein Boot-Sektor überflüssig und das Programm wird beendet.

Im Abschnitt der Zeilen 770 bis 830 wird mit GETKEY OK\$ angehalten und die Eingaben können in aller Ruhe überprüft werden. Durch X bricht das Programm ab, mit N können laut Zeile 340 nach Löschung aller Variablen (CLR) alle Eingaben erneuert werden.

Ist alles in Ordnung, muß nur noch J gedrückt werden. Nachdem den Variablen CB\$ und NB\$ die Werte CBM und 00 zugewiesen wurden, läuft der eigentliche Schreibvorgang des Boot-Sektors in den Zeilen 880 bis 1010 ab. In Zeile 1010 wird mit TRAP die Fehlerfalle desaktiviert. Zeile 1020 schafft mit ESCAPE < Klammeraffe > Platz für die Floppy-Meldung DS\$.

Fehlermeldungen von der Floppy werden in den Zeilen 1040 bis 1060 und Basic-Fehler in den Zeilen 1080 bis 1120 verarbeitet. (Hans-Georg Schmidt/dm)

Variablen- und Array-Inhalte anzeigen

1): DUMPV 128

Dieses Programm (Listing 10, bitte mit dem neuen Checksummer 128 eingeben) ermöglicht die Ausgabe der Werte der nichtindizierten Variablen eines Basic-Programms.

Nach Start des Ladeprogramms mit RUN erfolgt der Aufruf mit SYS DEC ("0B00"). Es werden für jede Variable deren Name (maximal die ersten beiden Buchstaben), deren Typ (SPACE für Real, % für Integer und \$ für String) sowie deren Werte ausgegeben.

2): DUMPA 128

Dieses Programm (Listing 11, bitt ebenfalls mit dem neuen Checksummer 128 eingeben) funktioniert ähnlich wie DUMPV 128, nur daß die Werte der indizierten Variablen (Arrays) eines Basic-Programms ausgegeben werden. Nach Start des Ladeprogramms mit RUN kann es mit SYS DEC

-	waite	
Vancar and	REM	<02B>
12010371116	REM DUMPV 128	< 028>
Of the second	REM	(029)
140	REM PROGRAMM ZUR AUTOMATISCHEN AUSGABE D	
	ER NICHTINDIZIERTEN VARIABLEN	<02E>
150	REM EINES BASIC 7.0 PROGRAMMES FUER DEN	
	COMMODORE 128	<02F>
- Tana - Tana	REM	<02C>
	SCREENMODE=PEEK(DEC("00D7"))	<ppq></ppq>
260	IF SCREENMODE=0 THEN SP=0: SX=15: SY=10:	
270	ELSE SP=5: SX=35: SY=10	(HF6)
	SCNCLR SP	<k5n></k5n>
286	COLOR 0,1: COLOR 6,1: COLOR 4,1: COLOR 5	20711S
200	CHAR 1 CV CV II DIMON 1201 1	(CJU)
255000000000000000000000000000000000000	CHAR 1,SX,SY,"DUMPV 128",1	(IET)
	REM DATA-ZEILEN LESEN S=0: FOR I=DEC("0B00") TO DEC("0C1D"): R	<02E>
310	EAD X: S=S+X: POKE I,X: NEXT I	CHECK
370	DATA 169,0,141,0,255,165,47,133,252,165,	<ucc></ucc>
320	48,133,253,197,50,208,12,165,252	<50M>
330	DATA 197,49,208,6,169,63,141,0,255,96,16	COUTY
	0,0,32,230,11,16,6,32,78,11,76	<8GN>
340	DATA 57,11,200,32,230,11,16,6,32,147,11,	(0011)
	76,57,11,32,115,11,169,13,32,45	<upq></upq>
350	DATA 199,24,165,252,105,7,133,252,165,25	
20000000	3,105,0,133,253,76,13,11,32,200	<7PC>
360	DATA 11,169,37,32,45,199,169,32,32,45,19	
	9,32,230,11,133,100,200,32,230	<860>
370	DATA 11,133,101,162,144,56,32,112,140,32	
	,66,142,32,226,85,96,32,200,11	(E2E)
380	DATA 169,32,32,45,199,169,32,32,45,199,1	
905,5175	66,252,164,253,232,208,1,200,232	<ham></ham>
390	DATA 208,1,200,138,32,246,11,76,108,11,3	
23.20	2,200,11,169,36,32,45,199,169	<roi></roi>
400	DATA 32,32,45,199,169,32,32,45,199,32,23	1000000
	0,11,133,254,240,27,200,32,230	<nnd></nnd>
410	DATA 11,72,200,32,230,11,133,251,104,133	
400	,250,160,0,32,238,11,32,45,199	<1U7>
426	DATA 200,198,254,208,245,96,169,32,32,45	/F051
470	,199,160,0,32,230,11,41,127,32	(E2E)
436	DATA 45,199,200,32,230,11,41,127,208,2,1 69,32,32,45,199,200,96,165,252	/TOES
440	DATA 133,250,165,253,133,251,169,250,162	<tof></tof>
	1,32,116,255,96,133,250,132,251	<5LV>
	DATA 160,4,32,238,11,133,103,136,32,238,	/DLV/
750	11,133,102,136,32,238,11,133,101	<4UK>
440	DATA 136,32,238,11,133,104,9,128,133,100	TUIN
	,136,32,238,11,133,99,96	<a41></a41>
470	SCNCLR SP	<n5n></n5n>
750350000	IF S=32209 THEN 510	<ma5></ma5>
56 CASSES	CHAR 1,5X,SY, "FEHLER IN DATAZEILEN !!!"	<k2m></k2m>
	CHAR 1,SX,SY+2, "DIFFERENZ = "+STR\$ (32209	
	-S)	<hun></hun>
510	END	< ONU>
A Day of the Law is not	The state of the s	Annal Control Control

Listing 10. »DumpV 128« - Ausgabe nichtindizierter Variablen

("OC1E") aufgerufen werden. Die Ausgabe der Namen und Felder erfolgt analog zur Ausgabe der Variablennamen bei DUMPV 128. Die Werte eines Arrays werden, getrennt durch Kommata, in der Reihenfolge, in der sie im Speicher stehen, ausgegeben.

Da beide Programme verschiedene RAM-Bereiche belegen, können sie gleichzeitig im Speicher stehen und unabhängig voneinander verwendet werden. Die Werte aller Variablen (also einfache und indizierte Variable) können mit SYS DEC ("ODE6") ausgegeben werden, wenn vorher folgendes Programm gestartet wird:

10 FOR I=DEC("ODE6") TO DEC("ODEC"): READ X

20 POKE I,X: NEXT I

30 DATA 32,0,11,32,30,12,96 (Lothar Glässer/dm)

Aus dem Directory laden

Wird ein Programm mit »DSAVE "NAME[SHIFT+SPACE]: "« gespeichert dann findet man im Directory » "Name ": « vor. Es kann nun nach <F3> einfach durch Anfahren mit dem Cursor und <F2> + <RETURN> geladen werden. Mit dem RENAME-Befehl lassen sich natürlich schon vorhandene Programme entsprechend umbenennen.

(Gerhard Seebauer/dm)

110	DEM	(oan)
100000000000000000000000000000000000000	REM	<02B>
120	REM DUMPA 128	<028>
130	REM	(029)
140	REM PROGRAMM ZUR AUTOMATISCHEN AUSGABE D	
Victorial I	ER INDIZIERTEN VARIABLEN	<02E>
150	REM EINES BASIC 7.0 PROGRAMMES FUER DEN	
	COMMODORE 128	<02F>
160	REM	<02C>
250	SCREENMODE=PEEK (DEC ("00D7"))	<ppq></ppq>
	IF SCREENMODE=0 THEN SP=0: SX=15: SY=10:	
200	ELSE SP=5: SX=35: SY=10	/UEAN
770		<hf6></hf6>
	SCNCLR SP	<k5n></k5n>
280	COLOR 0,1: COLOR 6,1: COLOR 4,1: COLOR 5	
777	,2	<cju></cju>
290	CHAR 1,5X,5Y,"DUMPA 128",1	<jot></jot>
	REM DATA-ZEILEN LESEN	<02E>
	S=0: FOR I=DEC("0C1E") TO DEC("0DE5"): R	
0.0		/OVOS
770	EAD X: S=S+X: POKE I,X: NEXT I	<8K8>
326	DATA 169,0,141,0,255,165,49,133,252,165,	
	50,133,253,197,52,208,12,165,252	<don></don>
330	DATA 197,51,208,6,169,63,141,0,255,96,16	200
	0,0,32,163,13,16,6,32,97,12,76	<22H>
340	DATA 87,12,200,32,163,13,16,6,32,233,12,	
	76,87,12,32,171,12,169,13,32,45	<jv0></jv0>
350	DATA 199,165,253,76,43,12,32,67,13,169,3	
	7,32,45,199,169,32,32,45,199,160	<6NI>
340	DATA 0,32,174,13,133,100,200,32,174,13,1	
300		/ MI/ AS
770	33,101,162,144,56,32,112,140,32	<mk0></mk0>
3/6	DATA 66,142,32,226,85,24,165,22,105,2,13	
2222323	3,22,165,23,105,0,133,23,197,253	<5LK>
380	DATA 240,4,176,16,144,6,165,22,197,252,1	
	76,8,169,44,32,45,199,76,110,12	<n7t></n7t>
390	DATA 96,32,67,13,169,32,32,45,199,169,32	
-	,32,45,199,165,22,164,23,32,190	<jtj></jtj>
400	DATA 13,32,66,142,32,226,85,24,165,22,10	
	5,5,133,22,165,23,105,0,133,23	<dvc></dvc>
410	DATA 197,253,240,4,176,16,144,6,165,22,1	(2,0)
410	97,252,176,8,169,44,32,45,199	<892>
400		10727
420	DATA 76,184,12,96,32,67,13,169,36,32,45,	
	199,169,32,32,45,199,169,32,32	<365>
430	DATA 45,199,160,0,32,174,13,133,254,240,	
	27,200,32,174,13,72,200,32,174	<cok></cok>
440	DATA 13,133,251,104,133,250,160,0,32,182	
	,13,32,45,199,200,198,254,208	<90H>
450	DATA 245,24,165,22,105,3,133,22,165,23,1	
0/12/00/01	05,0,133,23,197,253,240,4,176	<ek6></ek6>
440	DATA 16,144,6,165,22,197,252,176,8,169,4	10000000
	4,32,45,199,76,246,12,96,169,32	<f9f></f9f>
870		ZL M. N
4/0	DATA 32,45,199,160,0,32,163,13,41,127,32	(7011)
-	,45,199,200,32,163,13,41,127,208	<70H>
480	DATA 2,169,32,32,45,199,160,4,24,165,252	
	,105,5,133,22,165,253,105,0,133	<76H>
490	DATA 23,32,163,13,24,101,22,133,22,169,0	
100	,101,23,133,23,32,163,13,24,101	<lr2></lr2>
500	DATA 22,133,22,169,0,101,23,133,23,160,2	
The Control of the Co	,32,163,13,24,101,252,8,133,254	<hfv></hfv>
510	DATA 200,32,163,13,40,101,253,133,253,16	****
	5,254,133,252,96,165,252,133,250	<2BL>
		\ZBL/
	DATA 165,253,133,251,76,182,13,165,22,13	ZUDDS
	3,250,165,23,133,251,169,250,162	<kdr></kdr>
530	DATA 1,32,116,255,96,133,250,132,251,160	
-0350000	,4,32,182,13,133,103,136,32,182	<076>
	DATA 13,133,102,136,32,182,13,133,101,13	
1/	6,32,182,13,133,104,9,128,133	(EA3)
	DATA 100,136,32,182,13,133,99,96	<rm1></rm1>
	SCNCLR SP	<ntn></ntn>
	IF S=47090 THEN 600	(ISF)
	CHAR 1,SX,SY,"FEHLER IN DATAZEILEN !!!"	<k4m></k4m>
	CHAR 1,SX,SY+2,"DIFFERENZ = "+STR\$(47090	4 mars
E Carlos	-S)	<onr></onr>
600	END	<0M6>

Listing 11. »DumpA 128« - Ausgabe indizierter Variablen

Den Zehnerblock sinnvoll belegen

Das nächste Programm (Listing 12) demonstriert den Gebrauch der Interruptroutine und der Tastaturbelegung des C128 anhand einer Neubelegung des Zehnerblocks bei gedrückter SHIFT-Taste.

Will man DATA-Werte eingeben, so kommt einem doch der Zehnerblock des C128 sehr gelegen. Um diesen Vorteil auch bei der Assemblerprogrammierung nutzen zu können, fehlt es jedoch an den Buchstaben A bis F. Weiterhin ist zu

bemängeln, daß es beim eingebauten Monitor zu Problemen kommt, wenn man einen Teil disassembliert und anschließend verändern will. Stehen hinter dem neu Eingegebenen noch Zeichen, so akzeptiert der Monitor die Eingabe nicht und gibt statt dessen ein mit der Zeit nervendes Fragezeichen aus. Eine Verbesserung der Belegung der Zehnerblock-Tasten, besonders, wenn man mit dem Monitor arbeitet, bewirkt das Programm »10'ER BLOCKER«. Dabei wird lediglich die SHIFT-Version der 14 Zehnerblock-Tasten neu belegt. Die Belegung ohne SHIFT bleibt gleich (Bild 1 zeigt die neue Belegung des Zehnerblocks, gedrückt mit SHIFT).

Untergebracht sind die Buchstaben A bis F, das Komma sowie die folgenden Zeichen: »\$«, »%«, »&«, »/« und »*«. Die Null-Taste ergibt, gedrückt mit SHIFT, zwei Nullen (00). Der RETURN-Taste wird in diesem Fall ein Doppelpunkt vorgeschoben. Befindet man sich im Monitor und verändert ein Assemblerlisting, so werden, falls man SHIFT und RETURN gleichzeitig drückt, die Zeichen hinter dem Cursor nicht beachtet.

15 REM * * * 10'ER BLOCKER * * *	<01B>
20 REM	<01A>
40 REM NEUBELEGUNG DER SHIFT/10'ER	<01C>
50 REM BLOCK - TASTEN ; DURCH VER-	<01D>
60 REM AENDERN DER INTERRUPTROUTI-	<01E>
70 REM NE UND DER TASTATURBELEGUNG	<01F>
80 REM	(010)
100 BANK 15: POKE 53280,0: POKE 53281,0	<mck></mck>
110 PRINT CHR\$(147); CHR\$(30)	<dle></dle>
120 PRINT "AN WELCHE ADRESSE (IN HEX) SOLL D	
IE": PRINT	<kjb></kjb>
130 PRINT "ROUTINE? PLATZBEDARF: 1 BLOCK (256	
BYTES)": PRINT	<72J>
140 PRINT : INPUT "ADRESSE (\$)"; A\$: FAST	<lej></lej>
150 A=DEC(A\$): IF A=0 THEN A=5888: REM \$1700	<7ER>
155 REM 1.SCHLEIFE FUER DATA-ZAHLEN	<02D>
160 FOR N=A TO A+139: READ Z: POKE N,Z: S=S+	
Z: NEXT	<11T>
170 IF S<>17017 THEN PRINT "FEHLER IN DATA'S	
!!!": STOP	<b3p></b3p>
175 REM 2.SCHLEIFE FUER DATA-ZEICHEN	<02F>
180 FOR N=A+140 TO A+165: READ Z\$: Z=VAL(Z\$)	
: IF Z=0 THEN Z=ASC(Z\$)	<vfh></vfh>
190 POKE N.Z: NEXT	<51L>
200 PRINT CHR\$(147); "INITIALISIEREN MIT: ": P	
RINT : PRINT : PRINT	<7BK>
210 PRINT "BANK15: SYS"A; CHR\$(145); CHR\$(145);	
CHR\$(145)	〈J92〉
215 REM ANPASSEN AN DIE ADRESSE A	<02F>
220 L=(A+166) AND 255: H=INT((A+166)/256)	<912>
230 POKE(A+2) , (A+13) AND 255	<ui2></ui2>
240 POKE (A+7) ,INT ((A+13)/256)	<qod></qod>
250 POKE (A+67) ,L: POKE (A+68) ,H	<gmu></gmu>
260 POKE (A+80), (A+148) AND 255	<13T>
270 POKE (A+B1) , INT ((A+14B) /256)	<6U0>
280 POKE (A+83) , (A+231) AND 255	<15T>
290 PDKE (A+B4) , INT ((A+231)/256)	(QLA)
300 POKE(A+91),L: POKE(A+93),H	<j46></j46>
310 SLOW : END	(L06)
320 DATA 120,169,13,141,20,3,169,23,141,21,3	Series III
,88,96,216,32,36	<u06></u06>
330 DATA 192,144,18,32,248,245,32,208,238,17	
3,13,220,173,4,10,74	<0T3>
340 DATA 144,3,32,6,64,173,65,3,201,240,144,	TREE PROPERTY.
56,174,0,255,169	<ugv></ugv>
350 DATA 15,141,0,255,172,64,3,132,254,172,6	N. 17 (2.15 -
5,3,132,255,160,0	<1JH>
360 DATA 177,254,153,166,23,200,192,89,208,2	second distribution
46,142,0,255,160,0,185	<kml></kml>
370 DATA 148,23,153,231,23,200,192,18,208,24	- Maria Maria
5,162,166,160,23,142,64	<qk2></qk2>
380 DATA 3,140,65,3,165,211,106,144,22,166,2	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
08,240,18,189,73,3	<72M>
390 DATA 201,48,208,14,236,32,10,176,6,232,1	The second second
57,73,3,134,208,76	<2E1>
400 DATA 51,255,201,141,208,249,236,32,10,17	
6.244.169.58.157.73.3	<4SJ>
410 DATA 169,13,208,229,"%","E",24,"B","D","	
\$","A",27,"*","/"	<a9q></a9q>
420 DATA 10,141,"F","&","C",8,48,","	<ir8></ir8>
	COMMUNIC I

Listing 12. Neubelegung der geSHIFTeten Tasten des Zehnerblocks




Bild 1. Die Tastenbelegung der geSHIFTeten Tasten des Zehnerblocks

Die Tastaturbelegung

Zunächst muß man wissen, daß der C128 mehrere Tastatur-Decodiertabellen besitzt. Diese Tabellen sind für die verschiedenen Tastenkombinationen mit SHIFT-, CONTROL-und COMMODORE-Tasten vorhanden. Außerdem gibt es weitere Tabellen für die DIN-Belegung, die sich von der ASCII-Version unterscheidet.

Die Tabellen, die uns interessieren, sind die, die in Verbindung mit der SHIFT-Taste gelten. Der Vektor, der auf diese Tabelle zeigt, liegt bei \$340/\$341. Man transferiert also die Tabelle, auf die dieser Vektor zeigt (\$FAD9 bis \$FB31), ins RAM, verändert die entsprechenden Werte und verbiegt den Vektor auf die neue Tabelle. Dies funktioniert jedoch nur, bis die ASCII/DIN-Taste gedrückt wird, da dann der Vektor wieder ins ROM auf die DIN-Decodiertabelle (\$FD82 bis \$FDDA) gestellt wird.

Auch eine Belegung der Null- und RETURN-Taste mit zwei Zeichen gleichzeitig ist so nicht zu realisieren. Die einzige vernünftige Lösung scheint über den Interrupt zu laufen.

Der Interrupt

Beim C 128 gibt es, ähnlich wie beim C 64, einen Interrupt-Vektor. Dieser Vektor liegt bei \$314/\$315 und zeigt auf die Routine bei \$FA65. Diese Routine geht bis \$FA7C und springt anschließend nach \$FF33. Will man eigene Routinen in den System-Interrupt einbauen, so kopiert man zunächst diese ROM-Routine ins RAM (etwa nach \$1300) und hängt die eigene Routine hinten an. Am Ende der eigenen Routine springt man nach \$FF33, um den Interrupt mit dem Wiederherstellen der Register zu beenden. Aktiviert wird diese neue Routine, indem man den Interrupt-Vektor auf ihren Anfang lenkt.

Das Programm

Der Hauptteil dieses Programms läuft im Interrupt ab. Nachdem der Interrupt-Vektor (\$314/\$315) durch SYS DEC ("1700") auf die Hauptroutine bei \$1700 gestellt wurde, werden dort zunächst die gleichen Unterroutinen aufgerufen, wie es die Interrupt-Routine bei \$FA65 auch machen würde. Anschließend wird kontrolliert, ob der Zeiger auf die Tastatur-Decodiertabelle ins ROM zeigt. Ist dies der Fall, wird diese Tabelle nach \$17A6 kopiert und die Neuerungen im Zehnerblock-Bereich vorgenommen. Nun muß nur noch der Vektor bei \$340/\$341 auf die neue Tabelle gestellt werden.

Als nächstes prüft das Programm, ob die SHIFT-Taste gedrückt ist. Dazu existiert in der Zeropage ein Flag. Ist die SHIFT-Taste gedrückt, so ist das 0. Bit von \$D3 gesetzt. Trifft dies zu, so wird das letzte Zeichen aus dem Tastaturpuffer gelesen (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer in \$D0, Tastaturpuffer ab \$349, maximale Länge des Tastaturpuffers bei \$A20). Handelt es sich bei dem Zeichen um eine Null, so wird

diese nochmals in den Tastaturpuffer geschoben. Ist dies jedoch die RETURN-Taste, so wird zunächst ein Doppelpunkt und anschließend ein RETURN in den Tastaturpuffer geschrieben.

Der Basic-Lader (Listing 12, bitte mit dem neuen Checksummer 128 eingeben) kann das 255 Byte lange Programm an jede beliebige Stelle speichern. Es empfehlen sich folgende Bereiche für das Maschinenprogramm: \$0800 bis \$0DFF (Kassetten- und RS232-Ein- und Ausgabepuffer)

```
*************** Interruptvektor veraendern
                  ; Interrupt verbieten
1700 sei
1701 lda #$0d
                    Interruptvektor bei $0314/$0315
1703 sta $0314
                    auf $170d stellen
1706 lda #$17
                    (normal: $fa65)
1708 sta $0315
170b cli
                  ; Interrupt wieder erlauben
170c rts
                  ; und zurueck zur Einsprungsadresse
****** Einsprung
170d cld
170e jsr $c024
1711 bcc $1725
1713 jsr $f5f8
1716 jsr $eed0
                    Kopie der ROM-Interruptroutine
                  ; von $fa65 bis $fa7c
1719 lda $dc0d
171c 1da $0a04
171f lsr
1720 bcc $1725
1722 jsr $4006
************ Neuer Teil der Interruptroutine
1725 lda $0341
                  ; Hi-Byte der aktuellen Tast.dec.tabelle
                    zeigt in den ROM-Bereich ? ($fa o. $fd)
Nein: weiter (ASCII DIN)
1728 cmp #$f0
172a bcc $1764
                    aktuelles Konfig.-register speichern
172c 1dx $ff00
172f 1da #$0f
                    neue Konfiguration:
1731 sta $ff00
1734 ldy $0340
                    Kernal-ROM einschalten
                    aktuellen Zeiger auf Tastaturdecodier-
tabelle 2 in die Zeropage
1737 sty $fe
1739 ldy $0341
173c sty $ff
                     ($0340/$0341) nach ($fe/$ff)
173e ldy #$00
1740 lda ($fe),y
                    Schleife zum transferieren der
                    aktuellen Tastaturdecodiertabelle 2
1742 sta $17a6,y
                     (ASCII oder DIN) an das Ende dieser
1745 iny
                    Routine ($17a6)
1746 cpy #$59
1748 bne $1740
                    laenge der Tabelle
174a stx $ff00
                    alte Speicherkonfig. wieder herstellen
174d 1dy #$00
174f 1da $1794,y
                    Schleife zum Einbauen der neuen
1752 sta $17e7,y
                    Zeichen in die neue Tastaturdecodier-
                    tabelle 2
1755 iny
1756 cpy #$12
1758 bne $174f
                    Zeiger ($0340/$0341) auf neue
175a 1dx #$a6
175c ldy #$17
                    Tastaturdec.tabelle ($17a6)
175e stx $0340
1761 sty $0341
************
                Pruefen auf SHIFT/RETURN o. -/"0"
                  ; Pruefen auf SHIFT-Taste
1764 lda $d3
                  (0.Bit gesetzt=SHIFT gedrueckt)
1766 ror
1767 bcc $177f
                    nicht gedrueckt: Ende
1769 1dx $d0
                    Anzahl Zeichen im Tastaturpuffer
176b beq $177f
                    leer: Ende
176d 1da $0349,x
                    Zeichen aus Tastaturpuffer holen
                    gleich ASCII "0" ?
1770 cap #$30
                    nein: Testen auf RETURN
1772 bne $1782
                    Tastaturouffer voll ?
1774 CDX $0a20
1777 bcs $177f
                    ja: Ende
1779 inx
                     Anzahl der Zeichen im Puffer um 1 erhoehen
                    Zeichen in Tastaturpuffer schreiben
Anzahl der Zeichen im Puffer abspeichern
177a sta $0349,x
177d stx $d0
                    ***** Ende ***** Ruecksprung zum ROM-IRQ
177f jap $ff33
1782 cmp #$8d
                    Zeichen = SHIFT/RETURN ?
1784 bne $177f
                    Nein: Ende
                    Noch Platz im Tastaturpuffer ?
1786 cpx $0a20
1789 bcs $177f
                    Nein: Ende
ASCII ":"
178b lda #$3a
178d sta $0349,x
                    ":" in den Tastaturpuffer
                  , ASCII RETURN
1790 lda #$0d
1792 bne $1779
                  ; Unbedingter Sprung
 1794 .byte 25 45 18 42 44 24 41 1b ; neue Zeichen der Tastatur-
 179c .byte 2a 2f 0a 8d 46 26 43 08 ; decodiertabelle 2
17a4 .byte 30 2c ;
                  ; Platz fuer neue Tastaturdecodiertabelle
 17a6 - 17ff
```

Listing 13. Der kommentierte Quellcode zum 10'er-Blocker

sowie das freie RAM von \$1300 bis \$1F77. Gibt man keine Adresse an, so wird es automatisch in den Bereich von \$1700 bis \$17FF geschrieben.

Ebenfalls ist es möglich, die geSHIFTeten Zehnerblock-Tasten beliebig zu belegen. Dazu müssen lediglich in den DATA-Zeilen 410 und 420 des Listings 12 die entsprechenden ASCII-Zeichen verändert werden.

Beispiel: Will man die SHIFT-Kombination der Taste »9« im Zehnerblock mit dem Zeichen » # « anstelle des »&« belegen, so braucht man nur in der Zeile 420 das »&«-Zeichen durch das » # « zu ersetzen.

Für Maschinensprache-Experten ist in Listing 13 der kommentierte Quell-Code abgedruckt. (Olaf Pfeiffer/dm)

Fehlermeldungen, die nicht im Handbuch stehen

Auch das überraschend dicke Commodore-Handbuch zum C128 vermag nicht alles zu beantworten. So hat wohl schon so mancher, dem zum Beispiel die Fehlermeldung UNRE-SOLVED REFERENCE ERROR unterkam, nachgeschlagen, gesucht und doch nicht gefunden...

Insgesamt existieren fünf Fehlermeldungen, die nicht im Handbuch zu finden sind und auch sonst nirgendwo erwähnt werden. Dies sind die Meldungen mit den Nummern 37 bis 41, die Sie auch mit der Funktion ERR\$(ER) ansehen können. Hier erfahren Sie nun endlich, was die Meldungen im einzelnen bedeuten:

ER 37: BEND NOT FOUND

Dieser Fehler tritt auf, wenn der Interpreter zu einem BEGIN kein BEND findet. Hat man zum Beispiel eine Befehlssequenz wie

IF (Bedingung) THEN BEGIN

und die Bedingung ist nicht erfüllt, so sucht der Interpreter nach dem BEND. Ist im nachfolgenden Programm vor dem nächsten BEGIN kein BEND mehr vertreten, so erhalten Sie die oben genannte Fehlermeldung mit der Zeilennummer der letzten Basic-Zeile. Drückt man die HELP-Taste, so wird die ganze Zeile als falsch angegeben. Sehr ärgerlich kann der Fehler sein, wenn in einem Programm mehrere BEGIN und BEND existieren. Dann müssen Sie Ihr Programm von Hand durchsuchen. Als Beispiel sehen Sie Listing 14, das die Wurzel einer Zahl berechnen soll. Die Wurzel kann aber nur von einer positiven Zahl gezogen werden. Also muß bei negativen Zahlen auf die Berechnung verzichtet werden. In diesem Fall soll zum END verzweigt werden. Ihnen ist sicher schon aufgefallen, daß in Zeile 50 das BEND fehlt. Lassen Sie das Programm einmal laufen. Geben Sie eine positive Zahl ein, so arbeitet die Routine richtig. Ist Ihre Zahl negativ, so erhalten Sie ein BEND NOT FOUND ERROR IN 540, also der letzten REM-Zeile. Fügen Sie das BEND ein, so arbeitet das Programm ordnungsgemäß.

Geben Sie nun einmal RENUMBER 10000,10000

ein. Damit sind wir schon beim nächsten Fehler.

ER 38: LINE NUMBER TO LARGE

Auf den ersten Blick könnte man vermuten, daß dieser Fehler auftritt, wenn man eine zu große Zeilennummer eingibt. Dies ist aber nicht der Fall. Der Interpreter würde hier einen SYNTAX ERROR ausgeben. Die oben genannte Fehlermeldung tritt beim RENUMBER-Befehl auf, wenn bei der Umnumerierung Zeilennummern auftreten würden, die zu hoch sind. Die höchste erlaubte Zeilennummer ist 63999. Falls Sie bei Listing 14

RENUMBER 10000, 10000

eingeben, so würde in der siebten Programmzeile schon die Zeilennummer 70000 auftreten.

ER 39: UNRESOLVED REFERENCE

Diese Fehlermeldung bezieht sich auch nur auf den RENUMBER-Befehl. Es handelt sich hierbei um das Gegenstück zum UNDEF'D STATEMENT ERROR. Es wird die Nummer der Zeile ausgegeben, in der sich ein Sprungbefehl befindet (GOTO, GOSUB), der sich auf eine Zeile bezieht, die nicht existiert. Fügen Sie beispielsweise

55 GOSUB 1000

in Listing 14 ein. Wollen Sie das Programm jetzt umnumerieren, erhalten Sie einen UNRESOLVED REFERENCE ERROR IN 55.

```
INPUT "(2SPACE)GEBEN SIE EINE ZAHL EIN ";
                                                 (G4K)
20 IF A>=0 THEN BEGIN
                                                 <JDU>
30 W=SDR(A)
                                                 (FSL)
40 PRINT "(2SPACE)DIE WURZEL VON": A: "IST": W
                                                 (GT6)
                                                 < 0CM>
60 END
70 :
                                                 < 023>
80 :
                                                 <02T>
500 REM
         WENN DIE ZAHL GROESSER ODER
                                                 (022)
         GLEICH @ IST, SOLL DIE WURZEL
                                                 < 023>
510 REM
         BERECHNET WERDEN. IST DIE ZAHL
                                                 (020>
520 REM
530 REM
         KLEINER Ø SO SOLL NICHTS GE-
                                                 < 021>
         MACHT WERDEN.
                                                 (026>
540 REM
```

Listing 14. Ein Versuchs-Programm, um Fehlermeldungen zu erklären (siehe Text)

Allerdings kann man sich diesen Fehler zunutze machen. Haben Sie beispielsweise ein langes Basic-Programm, aus dem Sie jetzt eine Zeile löschen müssen, besteht die Gefahr, daß diese Zeile über GOTO oder GOSUB angesprungen werden könnte. Lassen Sie das Programm laufen, so erhalten Sie einen UNDEF'D STATEMENT ERROR. Angenommen, Listing 14 enthielte ein Unterprogramm ab Zeile 1000, das Sie jetzt gelöscht haben. Sie wissen aber nicht, von wo es angesprungen wurde. Eigentlich hätte man im komfortableren Basic 7.0 einen FIND-Befehl erwarten können. Leider ist das nicht der Fall. Um nun die Zeilen zu finden, die die Zeile 1000 anspringen, fügen Sie an das Listing 14 beispielsweise die Zeile 63000 GOTO 63001

an, wobei die Zeile 63001 nicht existieren darf. Geben Sie jetzt einfach RENUMBER ein. Daraufhin erhalten Sie einen UNRESOLVED REFERENCE ERROR IN 55. Drücken Sie die HELP-Taste, so haben Sie die erste Stelle gefunden, von der aus das Unterprogramm angesprungen wurde. Ändern Sie diese Zeile und geben Sie wieder RENUMBER ein, bis Sie einen UNRESOLVED REFERENCE ERROR IN 63001 erhalten. Dann sind alle Stellen korrigiert. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was die Zeile 63000 bewirken soll? Nun, solange das Programm nicht einwandfrei ist, beginnt der Interpreter nicht mit der eigentlichen Umnumerierung.

Die Fehlermeldungen 40 und 41 (UNIMPLEMENTED COMMAND ERROR und FILE READ ERROR) konnten noch nicht genau entschlüsselt werden, da die nähere Funktion vom Namen her vielleicht erkennbar ist, aber noch keine stichhaltigen Beweise für Vermutungen vorliegen. Wenn Sie diese Fehlermeldungen schon entlarvt haben, sind wir jederzeit für Tips dankbar. (Thomas Hansch/dm)

Lissajous-Figuren

Ein kleines Programm, das das Grundgerüst zum Berechnen und Zeichnen von Lissajous-Figuren ermöglicht (Listing 15, bitte mit dem neuen Checksummer 128 eingeben). Durch Verändern verschiedener Werte (siehe REM-Zeilen) können Sie alle möglichen Figuren erzeugen.

(Matthias Jäger/dm)

10 GRAPHIC 1,1	<lui></lui>
20 WIDTH 2	<32H>
30 X0=160: Y0=100: A=150: B=95	<00U>
40 D=5: N=3: M=4: T0=W/180	<cq3></cq3>
50 COLOR 0,1: COLOR 4,2: COLOR 1,2	<lsi></lsi>
60 FOR W=0 TO 180*D STEP D	<nfk></nfk>
70 T=W*T0	<3HC>
80 X=X0+A*COS(N*T)	<jj6></jj6>
90 Y=Y0+B*SIN(M*T)	<03Q>
100 IF T<>0 THEN DRAW 1,X1,Y1 TO X,Y	<pu2></pu2>
110 X1=X: Y1=Y	<d57></d57>
120 NEXT W	<2LB>
130 COLOR 1,3	<ls7></ls7>
140 PAINT 1,0,0	<lpd></lpd>
150 REM FIGUR 1 - D=5 , N=3 , M=4	<02F>
160 REM FIGUR 2 - D=77 , N=1 , M=2	<02C>
170 REM FIGUR 3 - D=77 , N=2 , M=1	<02D>
180 REM FIGUR 4 - D=77 , N=2 , M=3	< 022>
190 REM FIGUR 5 - D=77 , N=3 , M=2	< 023>
200 REM FIGUR 6 - D=94 , N=1 , M=1	<02C>
210 REM FIGUR 7 - D=94 , N=2 , M=3	<02D>
220 REM FIGUR 8 - D=94 , N=1 , M=2	<02E>
230 REM FIGUR 9 - D=94 , N=1 , M=3	<02F>

Listing 15. Mit diesem kleinen Programm können Sie bezaubernde Lissajous-Figuren erzeugen. Bitte benutzen Sie zur Eingabe den Checksummer 128 auf Seite 122.

Noch ein paar PEEKs und POKEs

the Real Property lies in column 2 in colu	
POKE 160,255	- Zurückstellen der internen Uhr (TI\$ = 000000)
PEEK (199)	 zeigt an, in welcher BANK ein File abgelegt ist
POKE 216,0	- ersetzt GRAPHIC 0,1
POKE 216,1	- ersetzt GRAPHIC 1,1
POKE 216,64	- ersetzt GRAPHIC 2,1
POKE 216,128	- ersetzt GRAPHIC 3,1
POKE 216,254	- ersetzt GRAPHIC 4,1
POKE 241,X	– Ändern der Schriftfarbe(X = 0 bis 15)
POKE 243,1	- Einschalten des Revers-Modus
POKE 243,0	- Ausschalten des Revers-Modus
POKE 246,255	 Aktivieren des automatischen Einfügemodus (ESC-A)
POKE 246,1	 Desaktivieren des automatischen Einfügemodus (ESC-C)
POKE 247,64	- Schaltet NO-SCROLL-Taste ab
POKE 247,0	- NO-SCROLL-Taste wieder normal
POKE 247,255	 Unterbinden der Groß-/Kleinschrift- Umschaltung mit COMMODORE/ SHIFT
POKE 248,254	- Der Bildschirm rollt sich beim LISTen auf (ESC-M)
POKE 249,255	- Schaltet Klingelzeichen (CTRL-G) ab
POKE 249,0	- Schaltet das Klingelzeichen wieder ein
POKE 774,102:	POKE 775,224 - Listschutz
POKE 774,81 :F	POKE 775,81 - Hebt den Listschutz wieder auf
POKE 820.189	- ESC wird im Quote-Modus sichtbar
	- ESC reagiert wieder normal
POKE 2594,0	- Keine Tasten-Wiederholung bis auf

DEL, INST und CRSR

```
POKE 2594,64 - Alle Tasten haben Auto-Repeat
POKE 2594,128 - Normalzustand Tasten-Repeat
POKE 2598.64 - bringt den Cursor zum Stillstand
POKE 2598,0

    Cursor blinkt wieder

POKE 2603,128- Fester Cursor im 80-Zeichen-Modus
POKE 2603,96 - Blinkender Cursor im 80-Zeichen-
                Modus
POKE 2603,32 - Abgeschalteter Cursor im 80-Zeichen-
                Modus
POKE 2603.64
               - Schnell blinkender Cursor im
                80-Zeichen-Modus
SYS 45096

    Monitor wird aktiviert

                (Michael Bartels/Helmut Schottmüller/dm)
```

Laufschrift mit Sprites

Diese auf Spritebasis arbeitende Laufschrift, die jeder Anwender in seine Programme einbauen kann, läßt sich ohne viel Aufwand realisieren. Durch die Interruptsteuerung der Sprites wird der Programmablauf nicht beeinflußt. Dazu ist nur folgendes kleine Programm nötig:

```
10 INPUT "FARBNUMMER (1-16)"; F
20 INPUT "GESCHWINDIGKEIT (1-6)"; G
30 INPUT "TEXT (BIS 24 ZEICHEN)"; I$: SCNCLR
40 GRAPHIC 1,1: CHAR 1,0,0,I$
50 SSHAPE A$,0,0,16,20: SPRSAV A$,1
60 SSHAPE B$,23,0,39,20: SPRSAV B$,2

70 SHAPE C$,47,0,63,20: SPRSAV C$,3
80 SSHAPE D$,71,0,87,20: SPRSAV D$,4
90 SSHAPE E$,95,0,111,20: SPRSAV E$,5
100 SSHAPE F$,119,0,135,20: SPRSAV F$,6
110 SSHAPE G$,143,0,159,20: SPRSAV G$,7
120 SSHAPE H$,167,0,183,20: SPRSAV H$,8
130 SCNCLR: B=0: FOR A=1T08: SPRITE A,1,F,1,1,0: B=B+40
140 MOVSPR A,B,51: MOVSPR A,270 #G: NEXT

(Karl-Heinz Montag/dm)
```


Bildschirmhardcopy 80-Zeichen-Schirm

Der Video-Controller für den 80-Zeichen-Schirm verwaltet einen eigenen 16 KByte großen Speicher, der außerhalb des normalen Adreßbereiches des Prozessors liegt. Das bedeutet, daß der Video-Speicher nur indirekt angesprochen werden kann, hat aber den Vorteil, daß er keinen Arbeitsspeicher belegt (normalerweise liegt der Bildschirmspeicher innerhalb des VDC-RAMs von \$0000 bis \$07CF).

Diese kleine Routine erlaubt eine Hardcopy des 80-Zeichen-Bildschirms.

Arnulf Bechmann/dm)

```
10 CLOSE 1:OPEN 4,4,1
20 A=DEC("D0600"):D=A+1
30 FOR J=0 TO 1999 STEP 80
40 FOR Y=0 TO 79
50 BY=J+Y:HB=INT(BY/256):LB=BY*256
60 POKE A,18:POKE D,HB
70 POKE A,19:POKE D,LB
80 POKE A,31:B=PEEK(D)
90 IF B=>1 AND B<=26 THEN B=B+96
100 PRINT#,CHR$(B)
110 NEXT Y,J
120 PRINT#4:CLOSE4:END
```



Tips und Tricks für Basic-Programmierer

Mit den folgenden kleinen Programmen geben wir Ihnen einige Hilfsmittel an die Hand, die Sie in Ihre Programme einbinden können, um sie schneller und effektiver zu machen.

ielleicht geht es Ihnen wie mir. Sie kommen morgens nicht aus Ihrem Bett, verfluchen jeden Tag aufs neue Ihren Wecker, oder verbrauchen die Nerven Ihres Partners, der verzweifelt versucht, Sie zu wecken. Falls dies der Fall sein sollte, haben Sie sicher schon einmal versucht, sich durch Ihren Computer wecken zu lassen. Sollten Sie zu diesem Zweck die Variable TI\$ (die sich ja geradezu aufdrängt) verwendet haben, so würden Sie zwar an diesem Morgen geweckt, jedoch sicher nicht zu dem Zeitpunkt, den Sie sich vorgestellt hatten. Die Variable TI\$ hat leider die unangenehme Eigenschaft, eine recht ungenaue Uhr zu sein. Der maximale Fehler liegt bei 30 Minuten pro Tag. Aber zum Glück hat unser Computer, wie so oft, auch hierfür eine Lösung parat. Es handelt sich hierbei um die beiden CIAs (Complex Interface Adapter), welche je eine Echtzeituhr enthalten. Diese Echtzeituhr erhält ihren Takt aus der Netzfrequenz, die Variable TI\$ hingegen wird von der Interruptroutine versorgt. Dieser Tatsache verdanken wir es, daß die CIA-Uhr eine so große Langzeitgenauigkeit vorweisen kann. Die Echtzeituhr hält aber noch eine weitere Überraschung für uns bereit. Es besteht die Möglichkeit, eine Alarmzeit anzugeben. Sobald diese Zeit erreicht wird, löst das CIA einen IRQ (Interrupt, beziehungsweise CIA 2 einen NMI = unmaskierter Interrupt) aus, aber dazu später noch mehr. Wie die Register der CIA-Bausteine belegt sind, können Sie aus Tabelle 1 entnehmen. Die Echtzeituhr belegt die Register 8 bis 11.

Die Zeit starten

Die CIA-Uhren sind im BCD-Format organisiert. Dadurch sparen wir uns zwar in Maschinensprache das lästige Umrechnen, von Basic aus ist die Umwandlung leider nicht zu umgehen. Im BCD-Format werden Zahlen zwar immer noch Bitweise gespeichert, jedoch jede Ziffer einzeln. Mit 8 Bit lassen sich also zwei Ziffern (2 mal 4 Bit, 00 bis 99) darstellen. Um nun eine Zahl, bestehend aus zwei Ziffern, in das BCD-Format umzuwandeln, wird die erste Ziffer (Wertigkeit 10) mit 16 multipliziert und zu der zweiten Ziffer (Wertigkeit 1) addiert.

Aber nun wieder zu unseren CIAs. Die Basisadresse des CIA 1 ist 56320 (CIA 2 = 56576). Eine kurze Registerbeschreibung entnehmen Sie bitte Bild 1. Zum Stellen der Uhr werden einfach die entsprechenden BCD-Werte in die jeweiligen Register geschrieben. Sobald Sie das ¹/₁₀ Sekunden-Register überschreiben, startet die Uhr (überschreiben Sie jedoch die Stundenregister, stoppt sie). An Bit 7 in Register 11 können Sie außerdem erkennen, ob es sich um eine AModer PM-Zeit handelt (AM = Vormittag, PM = Nachmittag). Bitte vergessen Sie nicht, Bit 7 in Register 14 zu setzen (Netzfrequenz 50 HZ (60 HZ)). Für den Fall, daß Sie Ihre Uhr

auch lesen möchten (soll ja vorkommen), bietet das CIA eine weitere Besonderheit. Sobald Sie eines der Register lesen, wird die komplette Uhrzeit in einen Zwischenspeicher übernommen. Durch diesen Kniff können Sie in aller Ruhe die Daten auslesen, ohne daß eine Veränderung des Zwischenspeichers eintritt. Sobald Register 8 angesprochen wird, gibt das CIA den Speicher wieder frei. In Listing 1 wartet ein Basic-Programm auf Sie, mit welchem Sie die Zeit stellen und ablesen können (Start mit RUN, um sie zu stellen und RUN 200, um sie zu stoppen). Listing 2 enthält eine kurze Assemblerroutine die in die Interruptroutine eingefügt wird und Ihnen die Uhrzeit laufend auf dem Bildschirm ausgibt. Die eigentliche Assemblerroutine liegt bei Adresse 830. Um das Programm zu aktivieren, befindet sich bei Adresse 900 ein Programmteil, welcher den Interruptvektor auf das Hauptprogramm legt (SYS 900 startet die Anzeige der Uhr).

Der Wecker im Computer

Neben einer Uhr hat das CIA natürlich noch weitere Aufgaben. Es löst zum Beispiel das Interruptsignal aus, durch welches die bereits erwähnte Interruptroutine angesprungen wird. Dieses Ereignis tritt bei Unterlauf des Timers (die CIAs haben neben der Uhr noch zwei Timer) automatisch alle ½60 Sekunden auf. Wir haben allerdings die Möglichkeit zu einem von uns vordefinierten Zeitpunkt einen zusätzlichen Interrupt auszulösen. Zu diesem Zweck müssen wir eine Zeit angeben, die wir als Alarmzeit heranziehen. Die Alarmzeit wird wie die normale Uhrzeit in die Register 8 bis 11 geschrieben, jedoch muß hierfür das Bit 7 in Register 15 gesetzt sein (Rücksetzen nicht vergessen). Stimmen nun die Uhrzeit und die von uns eingestellte Alarmzeit überein, wird ein zusätzliche RQ ausgelöst und der Programmzeiger springt zu der




Tabelle 1. Registerbelegung der CIA

in den IRQ-Vektoren angegebenen Adresse. Die Unterscheidung zwischen einem Interrupt durch den Unterlauf eines Timers oder durch Erreichen der Alarmzeit wird durch Register 13 möglich. In diesem Register wird bei Auftreten des IRQ das zuständige Bit (siehe Tabelle 1) gesetzt. Zum besseren Verständnis erwartet Sie in Listing 3 eine kleine Routine, welche bei Erreichen der Alarmzeit die Farbe des Bildschirmrahmens verändert. Diese Routine wird ebenfalls mit SYS 900 gestartet.

Bildschirm mal zwei

Wäre es nicht praktisch, auf dem Monitor zwei voneinander unabhängige Bildschirmseiten unterzubringen? Würde sich ein HiRes-Bild und der dazugehörige Text nicht ungeheuer gut machen? Wenn Ihnen diese oder ähnliche Gedanken schon einmal durch den Kopf gingen, dann sind Sie hier genau richtig. Mittels des VICs (Videocontroller) ist es unserem Computer nicht nur möglich, Zahlen oder Buchstaben auf den Bildschirm zu bringen, er sorgt auch für die HiRes-Grafik, die Sprites und die Verwaltung von 16 KByte Speicherplatz. Da er nebenbei auch noch für die Erzeugung eines normgerechten PAL-Signals zuständig ist, muß er in jedem Augenblick genau wissen, an welcher Stelle sich der Elektronenstrahl Ihres Monitors gerade befindet. Mit einer kleinen Assemblerroutine und ein wenig Bastelei an den Interruptvektoren und -registern unseres Computers können Sie in dem Augenblick, in dem sich der Elektronenstrahl an einer von Ihnen bestimmten Position befindet, zum Beispiel von einem HiRes- auf einen Textbildschirm umschalten (und umgekehrt). Da wir dadurch dem Computer keine Chance lassen, eine Bildschirmseite zu vollenden und einen Bildwechsel vorzunehmen, erscheinen zwei (oder mehrere) Bilder gleichzeitig. Die Trennung dieser Bilder ist abhängig von der Position, an welcher die Umschaltung erfolgt. Die Assemblerroutine in Listing 4 ermöglicht die Darstellung von zwei Textbildschirmen (1024–2023 und 2024–3043) gleichzeitig. In der Speicherstelle 648 können Sie festlegen, auf welchem Bildschirmteil Ihre Eingaben erscheinen sollen. Alle Ausgaben auf den Bildschirm werden ebenfalls in die Bildschirmseite geschrieben, deren Adresse Sie in Speicherstelle 648 angegeben haben. Der Wert, den Sie an diese Adresse POKEn müssen, errechnet sich wie folgt: Adresse des Bildschirmspeichers durch 256. Sobald Sie sich für eine Bildschirmhälfte entschieden haben, können Sie das Programm mit SYS 900 starten (Hier wird der Interruptvektor gesetzt, das eigentliche Programm befindet sich ab Speicherplatz 830. Oberer Bildschirm POKE 648,4, unterer Bildschirm POKE 648,8).

Der VIC hält für uns die Möglichkeit bereit, bei Auftreten eines bestimmten Ereignisses einen Interrupt (IRQ) auszulösen. Zu diesem Zweck stehen die Register 25 und 26 zur Verfügung. Die genaue Belegung dieser Register entneh-

men Sie bitte Tabelle 2. Falls mindestens ein Bit aus Register 25 und Register 26 übereinstimmt, wird ein IRQ ausgelöst und der interne Programmzähler springt zu der im IRQ-Vektor (788/789) angegebenen Adresse. Sobald wir diesen Zeiger auf ein eigenes Programm zeigen lassen, wird bei jedem IRO zuerst unser Programm angesprungen. Das Ende unseres Programmes sollte immer einen unbedingten Sprung in die eigentliche Interruptroutine beinhalten. In unserem Fall müssen wir die Interruptmaske (Register 26) so verändern, daß Register 18 als Auslöser anerkannt wird. Um eine Auslösung an einer bestimmten Stelle des Rasterstrahls zu erreichen. wird in Register 18 (17) die entsprechende Position angegeben. Register 18 hat folglich zwei Aufgaben: 1, wird es gelesen, so gibt es die aktuelle Position des Rasterstrahls an. 2. wird es beschrieben, so gilt der Wert, welcher in das Register geschrieben wurde als die Position des Strahls, an der der IRQ ausgelöst (und Bit 1/Register 25 ist gesetzt) wird. Als letztes Problem bleibt uns noch das CIA. Dieser Chip ist im Normalfall derjenige, welcher die IRQs auslöst. Für unseren Zweck benötigen wir jedoch nur das Interruptsignal, das vom VIC ausgelöst wurde. Aus diesem Grund wird zu Beginn der

```
10 C=56328
                                              (226)
20
  POKE C+14, PEEK (C+14) OR 128
                                              <163>
  POKE C+15, PEEK (C+15) AND 127
                                              <13A>
40 INPUT "ZEIT HHMMSS"; A$
                                              (220)
   IF LEN(A$)<>6 THEN 40
50
                                              < 057>
60 H=VAL (LEFT$ (A$,2))
                                              <026>
70 M=VAL (MID$ (A$,3,2))
                                              (239)
80 S=VAL (RIGHT$ (A$.2))
                                              (154)
100 IF H>12 THEN H=H+68
                                              <001>
110 POKE C+3,16*INT(H/10)+H-INT(H/10)*10
                                              <211>
130 POKE C+2,16*INT(M/10)+M-INT(M/10)*10
                                              <108>
    #DKE C+1,16*INT(S/10)+S-INT(S/10)*10
                                              <090>
160 POKE C.0
                                              (224)
    PRINT" (CLR)"
180
                                              <168>
200
    C=56328
                                              <160>
210 H=PEEK(C+3): M=PEEK(C+2): S=PEEK(C+1): T=
                                              <230>
    PEEK (C)
230
   F=0: IF H>32 THEN H=H-128:F=1
                                              <013>
240 H=INT(H/16) *10+H-INT(H/16) *16: IF F=0 T
    HEN 280
                                              (251)
250
   IF H=12
            THEN 290
                                              <126>
260 H=H+12
                                              (250)
280
   IF H=12 THEN H=0
                                              <167>
290 M=INT(M/16)*10+M-INT(M/16)*16
                                              <173>
300 S=INT(S/16)*10+S-INT(S/16)*16
                                              <131>
320
   T$=RIGHT$("0"+MID$(STR$(H),2,2),2)+";"
                                              <254>
    T$=T$+RIGHT$("0"+MID$(STR$(M),2,2),2)+
340
                                              < 023>
   T$=T$+RIGHT$("0"+MID$(STR$(S),2,2),2)+
360
                                              < 067>
   T$=T$+RIGHT$(STR$(T),1)
380
                                              <166>
400 PRINT" (HOME, 3DOWN)"; T$
                                              < 050>
420 GOTO 210
                                              <118>
```

Listing 1. Basic-Programm zum Stellen der Uhr

```
NAME : LISTING 2 MC
                       033E 03A3
033E :
       A2 03 A0 1E BD 08 DC 85
                                E8
0346
       FB 29 FO 18 6A
                      6A 6A 6A
                                 BD
034E
       69 30 EA
                99 00
                      04
                         A5
       29 OF 69 30 CB 99
                                 C9
0356
                         00 04
       CB A9 3A 99 00 04
                                 95
035E
                         CB CA
0366
       EO OO DO DB AD
                      08
                         DC
                                F7
036E
       2F
         99 00 04 4C 31
                         EA EA
                                BA
0376
       EA EA EA EA EA EA EA
                                 75
037E
       EA
         EA EA EA EA
                                 30
0386
       3E 8D 14 03 A9 03 8D 15
                                03
      03 58 60 EA EA EA EA
038E
    :
                                BA
       EA EA EA E6 FC DO
                                85
0396
      FD A5 FD C9 08 00 00 00
```

Listing 2. Interruptroutine Uhrzeit

NAME	:	LIS	STI	NG :	3 M		0	33E	03A	3
033E	:	A2	03	AO	1E	BD	08	DC	85	E
0346	:	FB	29	FO	18	6A	6A	6A	6A	BI
034E	:	69	30	EA	99	00	04	A5	FB	60
0356	:	29	OF	69	30	CB	99	00	04	CS
035E	:	CB	A9	3A	99	00	04	CB	CA	95
0366	:	EO	00	DO	DB	AD	08	DC	69	F7
034E	:	2F	99	00	04	AD	OD	DC	C9	35
0376	:	81	FO	03	EE	20	DO	4C	31	26
037E	:	EA	EA	EA	EA	EA	EA	78	A9	30
0386	:	3E	8D	14	03	A9	03	8D	15	03
03BE	:	03	58	60	EA	EA	EA	EA	EA	BF
0396	:	EA	EA	EA	E6	FC	DO	F4	E6	85
039E	:	FD	A5	FD	C9	08	00	00	00	A

Listing 3. Interruptroutine Alarmzeit

NAME	:	LIS	STI	NG 4	4 M(0	33E	03A	D
033E	:	AD	19	DO	A2	FF	BE	19	DO	7B
0346	:	29	80	C9	80	FO	06	4C	31	05
034E	:	EA	EA	EA	EA	AD	18	DO	C9	38
0356	=	15	FO	07	A9	15	A2	96	18	CB
035E	:	90	04	A9	25	A2	00	BD	18	90
0366	:	DO	8E	12	DO	4C	81	EA	EA	6E
036E	:	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	6D
0376	:	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	75
037E	:	EA	EA	EA	EA	EA	EA	78	A9	30
0386	:	3E	A2	03	BD	14	03	BE	15	46
03BE	:	03	A9	F9	BD	1A	DO	AD	11	97
0396	:	DO	29	7F	BD	11	DO	A9	96	FB
039E	:	BD	12	DO	58	60	EA	EA	EA	52
03A6	:	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	00	CF

Listing 4. Bildschirmteilung

			-			Contract to the last to the la	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	Asserted the second of the second of	STATE OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF THE PA	1			
Register	Adn dezimal	hex	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
0	53248	\$D000				X-Position 8	Sprite Nr. 0		- January Weller	elel			
01	53249	\$D001		NEW WAR	ALPEN ST	Y-Position S	Sprite Nr. 0			all leaves			
2	53250	\$D002				X-Position 5	Sprite Nr. 1			- 11,114			
3	53251	\$D003	10 10 10 10 P		Sales Sales	Y-Position 3	Sprite Nr. 1			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
4	53252	\$D004		The last of	Maria Land	X-Position 8	Sprite Nr. 2		- Call				
5	53253	\$0005				Y-Position 5	Sprite Nr. 2		and the second				
6	53254	\$D006				X-Position 8	Sprite Nr. 3						
7	53255	\$0007		98 8 8 1	12 10 10 10 10 10	Y-Position	Sprite Nr. 3	S THE VET WELL		The same			
8	53256	\$D008	-	The Real Property lies and the Personal Property lies and the	-	X-Position 8	Sprite Nr. 4						
9	53257	\$0009	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	A STANDARD		Y-Position 5	Sprite Nr. 4			AND THE PARTY			
10	53258	\$D00A			The same of the sa	X-Position S	Sprite Nr. 5						
11	53259	\$D00B		S AUGUST ST	US COME	Y-Position 3	Sprite Nr. 5	BACK CONTRACTOR		48 9 38			
12	53260	\$D00C	The state of			X-Position S	Sprite Nr. 6			,			
13	53261	\$DOOD			10 Th 10 Th 10 Th	Y-Position S	Sprite Nr. 6		1	PASSES STATES			
14	53262	\$D00E			1000	X-Position 8	THE OWNER WHEN	THE RESERVE AND ADDRESS.	*				
15	53263	\$DOOF	EST VOR WAR	CHEMICAL PROPERTY.	100000000000000000000000000000000000000	Y-Position S		WINDLESS OF STREET	Des Tours	The local division in			
16	53264	\$D010	Sprite 7,	Sprite 6.	Sprite 5.	Sprite 4,	Sprite 3,	Sprite 2,	Sprite 1,	Sprite 0,			
(F. IEI)		7.11(0.10)	msb X-Position	msb X-Position	msb X-Position	msb X-Position	msb X-Position	msb X-Position	msb X-Position	msb X-Positio			
17	53265	\$D011	mab des Rasterregisters (Reg. 18)	Schaltbit für veränderten Hintergrund- farbmodus	Schaltbit für Hochauflösungs- modus 1 = eingeschaltet	Schaltbit für Schirm löschen 0 = gelöscht	Schaltbit für Zeilenzahl 0 = 24 Zeilen 1 = 25 Zeilen		ellenverschlebung in eim Smooth Scrollin				
	50000	***************************************		1 = eingeschaltet		Day Lond	too mah in Dit 7. D	points 17					
18	53266	\$D012			Hasterreg	ister. Dazu kommt o	PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS	agister 17					
19	53267	\$D013				Lichtgriffel							
20	53268	\$D014				Lichtgriffel	The second second second						
21	53269	\$D015	Sprite 7	Sprite 6	Ein- und Aus Sprite 5	schalten von Sprite: Sprite 4	s. 0 = Sprite aus, Sprite 3	Sprite an	Sprite 1	Sprite 0			
22	53270	\$D016	BEARS MALE AND A	Complete Com	Reset-Bit,	Schaltbild für	Schaltbit für		Spaltenverschiebung in X-Richtung				
	33213									spattenverschiebung in X-Hichtung beim Smooth Scrolling			
23	53271	\$D017	Sprite 7	Sprite 6	Sprite-Vergrößerun Sprite 5	g in Y-Richtung. 0 = Sprite 4	normale Größe, 1 Sprite 3	= doppelte Größe Sprite 2	Sprite 1	Sprite 0			
24	53272	\$D018		Son a Printer Strategy	Textbildschirm			ichengenerator od		(unbenutzt)			
25	53273	\$D019			lag-Register		Lichtgriffel-	Sprite/Sprite-	Sprite/Hinter-	Raster-Interrup			
26	53274	\$D01A	M. Enseville	Interrupt-Ma	sken-Register		Interrupt-Flag	Kollision	grund-Kollision	Flag Raster-Interrup			
	-				•	Teadly 24	Lichtgriffel- Interrupt	Sprite/Sprite- Kollision	Sprite/Hinter- grund-Kollision	Maske			
0.7	F0075	EDOAR	0=:n= 7 I		Hintergrund-Priorită	itenregister, 0 = Sp	Interrupt	Kollision = Hintergrund hat	grund-Kollision Priorität	0.00			
27	53275	\$DO1B	Sprile 7	Sprite 6	Hintergrund-Prioritä Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re	Sprite 4 egister. 0 = Normal	Interrupt rite hat Priorität, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M	Kollision = Hintergrund hat Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars	grund-Kollision Priorität Sprite 1 tellung	Sprite 0			
27	53275 53276	\$D01B \$D01C	Sprite 7	Sprite 6	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Ro Sprite 5	Sprite 4 egister. 0 = Normal Sprite 4	Interrupt rite hat Priorität, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3	Kollision = Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2	grund-Kollision Priorität Sprite 1 tellung Sprite 1				
na na i	1 170		1 200,000	Sprite 6	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5	Sprite 4 egister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund hat Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 doppelte Größe Sprite 2	grund-Kollision Priorität Sprite 1 tellung Sprite 1	Sprite 0			
28	53276	\$D01C	Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprit Sprite 5	Sprite 4 egister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3	Kollision Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 = doppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2	grund-Kollision Priorität Sprite 1 tellung Sprite 1	Sprite 0			
28	53276 53277	\$D01C	Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprit Sprite 5	Sprite 4 egister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3	Kollision Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 = doppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 Sprite 1	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30	53276 53277 53278	\$D01C \$D01D \$D01E	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite Sprite 5	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Priorität, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1	Kollision = Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 = doppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 = Berührung Sprite 2	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31	53276 53277 53278 53279	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprit Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision = Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 = doppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 = Berührung Sprite 2	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32	53278 53278 53279 53280	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 8 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 = Berührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33	53276 53277 53278 53279 53280 53281	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5 enutzt)	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund hat Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 Earbrung Sprite 2 Farbe des Bild rgrundfarbe Nr. 0 (r	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 schirmrahmens sommale Hintergrund	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53282	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe (un	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5 senutzt)	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund hat Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 Eerührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34 36	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53282 53283	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022 \$D023	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe (un	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite Sprite 5 Sprite Hinterg Sprite 5 enutzt) enutzt)	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 Berührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34 36 36	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53281 53283 53284	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022 \$D023 \$D024	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe (un	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite 5 Sprite Sprite 5 Sprite/Sprite 5 Sprite Hinterg Sprite 5	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund hat Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppeite Große Sprite 2 Berührung Sprite 2 Berührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund Hintergrund Sprite-Mehrfarbe	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 diarbe Nr. 1 diarbe Nr. 2 diarbe Nr. 3	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34 36 36 37	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53282 53283 53284 53286	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022 \$D023 \$D024 \$D025	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe (un	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5 enutzt) enutzt) enutzt) enutzt) enutzt)	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 doppette Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 Berührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund Hintergrund Sprite-Mehrfarbe Sprite-Mehrfarbe	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Sprite 1 Schirmrahmens normale Hintergrund dfarbe Nr. 1 dfarbe Nr. 2 dfarbe Nr. 3 en-Register Nr. 0	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53282 53283 53284 53285 53286 53287	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022 \$D023 \$D024 \$D025 \$D026 \$D027	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5 enutzt)	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund Hintergrund Sprite-Mehrfarbe Sprite-Mehrfarbe Sprite-Mehrfarbe Sprite (Sprite Collision)	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53282 53283 53284 53286 53286 53287 53288	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022 \$D023 \$D024 \$D025 \$D026 \$D027 \$D028	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe (un	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5 senutzt) senutzt) senutzt) senutzt) senutzt) senutzt) senutzt) senutzt) senutzt) senutzt)	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund hat Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 Farbe des Bild rgrundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund Hintergrund Sprite Mehrfarbe Sprite Mehrfarbe Sprite Sprite Sprite	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53282 53283 53284 53286 53286 63287 63288 53288	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022 \$D023 \$D024 \$D025 \$D026 \$D027 \$D028 \$D029	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe (un	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5 smutzt)	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppelte Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 Berührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund Hintergrund Sprite-Mehrfarbe Sprite -	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53282 53283 53284 53286 53286 53287 63288 53289 53290	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022 \$D023 \$D024 \$D025 \$D026 \$D027 \$D028 \$D029 \$D02A	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5 enutzt)	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund hat Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppelte Große Sprite 2 Berührung Sprite 2 Berührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund Hintergrund Sprite Mehrfarbe Sprite Mehrfarbe Sprite Sprite Sprite 2 Sprite 3 Sprite 3	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 S	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53282 53283 53284 53286 63287 63288 53288 53288 53289 53290 53291	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022 \$D023 \$D024 \$D025 \$D026 \$D027 \$D028 \$D029 \$D02A	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite 5 Sprite/Sprite 5 sprite 5 s	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund hat Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppeite Größe Sprite 2 Berührung Sprite 2 Berührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund Hintergrund Sprite-Mehrfarbe Sprite Mehrfarbe Sprite 4 Sprite 4 Sprite 3 Sprite 3 Sprite 3	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 S	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			
28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42	53276 53277 53278 53279 53280 53281 53282 53283 53284 53286 53286 53287 63288 53289 53290	\$D01C \$D01D \$D01E \$D01F \$D020 \$D021 \$D022 \$D023 \$D024 \$D025 \$D026 \$D027 \$D028 \$D029 \$D02A	Sprite 7 Sprite 7 Sprite 7	Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 (unbe	Hintergrund-Priorită Sprite 5 -Mehrfarbmodus-Re Sprite 5 Sprite-Vergroßerun Sprite 5 Sprite/Sprite 5 Sprite/Hinterg Sprite 5 enutzt)	Sprite 4 agister. 0 = Normal Sprite 4 g in X-Richtung. 0 = Sprite 4 te-Kollision. 0 = kei Sprite 4 rund-Kollision. 0 =	Interrupt rite hat Prioritat, 1 Sprite 3 darstellung, 1 = M Sprite 3 = normale Größe, 1 Sprite 3 ne Berührung, 1 = Sprite 3 keine Berührung, 1 Sprite 3	Kollision Hintergrund haf Sprite 2 ehrfarbmodus-Dars Sprite 2 edoppelte Große Sprite 2 Berührung Sprite 2 Berührung Sprite 2 Farbe des Bild grundfarbe Nr. 0 (r Hintergrund Hintergrund Sprite-Mehrfarbe Sprite 4 Sprite 4 Sprite 5 Sprite 5 Sprite 5 Sprite 6 Sprite 7 Sprite 6 Sprite 7 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 6 Sprite 7 Sprite 6 Sprite 7 Sprite 7 Sprite 8	grund-Kollision Prioritat Sprite 1 tellung Sprite 1 S	Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0 Sprite 0			

Tabelle 2. Alle Register des Video-Chips auf einen Blick

Routine mittels des IRQ-Flags in Register 25 abgefragt, ob der VIC den IRQ angefordert hat.

Basic-Zeilen in ein laufendes Programm einfügen? Wollen Sie Funktionen austesten oder ein Basic-Programm entwickeln, welches sich selbst verändert? Mit unserem Basic »Listing 5 « und der Assemblerroutine aus »Listing 5 MC « können Sie ohne Schwierigkeiten alle beliebigen Daten in Ihr Basicprogramm aufnehmen, ohne das Programm stoppen zu

Nachträglich Befehle einfügen

müssen. Für diese Aufgabe stellt das Betriebssystem unseres Computers einige sehr effektive Routinen zur Verfügung. Unsere Aufgabe besteht nur noch darin, die einzufügenden Daten in den Basic-Eingabepuffer (512-600) zu schreiben und die Routine aufzurufen. Nach Aufruf des Programms wird der Vektor zur Eingabe einer Zeile auf eine Adresse innerhalb unseres Programms gesetzt. Daraufhin wird die komplette Betriebssystemroutine zur Einfügung von Programmzeilen abgearbeitet. Zum Ende dieser Routine würde der Programmzeiger in die Eingabe-Warteschleife springen. Durch die anfängliche Änderung des entsprechenden Vektors wird der Programmzeiger jedoch wieder auf unsere Routine umgelenkt. Hier wird nun der Vektor wieder auf den ursprünglichen Wert verändert und das Basic-Programm erneut gestartet. Wie bereits zu Anfang erwähnt, eignet sich dieser kleine Trick hervorragend zur Eingabe von Funktionen. Basic optimieren

Sie haben sich sicher schon oft über die schwache Leistung unseres Basic-Interpreters geärgert. Je komplexer die Anforderungen an ein Basic-Programm sind, desto langweiliger wird die Geschwindigkeit der betreffenden Programme. Viele scheuen jedoch den Schritt in Richtung Maschinensprache und ärgern sich weiterhin mit ihren »Schlafmützen«Programmen. Betrachtet man aber die Arbeitsweise des Interpreters ein wenig genauer, so bieten sich einige Möglichkeiten zur Beschleunigung von Basic-Programmen. Einmal abgesehen von den verwendeten Algorithmen und der Struktur des Programmes gibt es mehrere Tricks, um den Interpreter ein wenig anzutreiben.

Variable

Sobald in einem Basic-Programm eine Variable benötigt wird, beginnt der Interpreter, vom Variablenstart an aufwärts zählend, nach der Variable zu suchen. Je später eine Variable definiert wurde, desto länger dauert der Suchvorgang. Ähnlich verhält es sich bei Konstanten. Werden Konstante im Programm angegeben, so müssen diese bei jedem Durchlauf erneut umgewandelt werden. Definiert man Konstante als Variable, dann fällt die Umrechnung nur einmal an.

(1) Konstante, Variable, und Felder in der Reihenfolge ihrer Zugriffshäufigkeit vordefinieren. Möglichst ein- oder zweistellige Variablennamen verwenden.

Unterprogramme

Unterprogramme müssen vom Interpreter, wie Variablen, erst einmal gesucht werden. Da die Suche mit der niedrigsten Zeilennummer beginnt, findet er Zeilen am Anfang natürlich schneller.

(2) Unterprogramme sollten am Anfang eines Programmes stehen.

Verzweigungen

IF-THEN-Abfragen mit mehreren, durch AND-Verknüpfungen verbundenen, Bedingungen sollten durch Hintereinanderlegen von mehreren IF-THEN-Abfragen verschachtelt werden. Beispiel:

a. IF (A kleiner 100 AND B größer 0) THEN

b. IF A kleiner 100 THEN IF B größer 0 THEN

Version b bricht sofort nach Nichterfüllung der ersten Bedingung ab und ist somit schneller. (3) IF-THEN-Abfragen mit mehreren Bedingungen verschachteln.

Leerzeichen

REMs und Leerstellen verzögern den Programmlauf, da der Interpreter sie ja ignorieren muß. Je mehr Befehle sich in einer Programmzeile befinden, desto seltener muß der Computer nach neuen Zeilenanfängen suchen.

(4) Programme kompakter verfassen.

Strings

Die Garbage-Collection-Routine des Betriebssystems beseitigt den »String-Müll«. Werden mehrere Strings definiert, fällt auch mehr »Müll« an. Das Tragische an dieser Routine ist die Geschwindigkeit: verdoppelt sich die Anzahl der Strings, vervierfacht (!) sich die Laufzeit. Aus diesem Grund bringt das Anlegen von String-Konstanten auch keinen Zeitgewinn.

(5) So wenig Strings wie möglich benutzen.

Potenzieren

Falls in Ihrem Programm eine ganzzahlige Potenzierung (x², x⁴·..) vorkommt, ist es ratsam, die Potenzierung durch eine Mehrfachmultiplikation zu ersetzen. Da die Potenzierungsroutine des Interpreters auch Potenzierungen mit Brüchen berrechnen kann, ist sie 1¹/₂ mal langsamer als die entsprechende Multiplikation.

(6) Potenzierung durch Multiplikation ersetzen.

Interrupt

Das ČIA 1 löst alle ¹/₆₀ Sekunden einen IRQ aus, um daraufhin den Programmzeiger in die Interruptroutine springen zu lassen. Hier wird die Tastatur abgefragt, die Zeit erhöht und noch einige andere Dinge erledigt. Die Bearbeitung und Beachtung des Interrupts zweigt natürlich einen Teil der ach so kostbaren Rechenzeit ab. Wenn wir den Interrupt verhindern, solange wir die Tastatur nicht benötigen, so kann auch mit dieser Technik ein Basic-Programm beschleunigt werden. POKE 56333,31 verhindert den IRQ, POKE 56333,159 gibt den IRQ wieder frei.

(7) Sperren des Interrupts.

Probieren Sie es aus. Verändern Sie Ihre alten Programme in der beschriebenen Weise und vergleichen Sie die Geschwindigkeit. Sie werden überrascht sein.

Zeitsparen einmal anders

Basic-Programme werden meist erst durch den Einsatz von Assemblerroutinen zu Programmen mit vernünftiger Laufgeschwindigkeit. Der Sprung in diese Routinen wird häufig durch einen SYS-Befehl realisiert. Die Parameterübergabe wird in diesen Fällen meist durch vorangehende POKE-Befehle bewerkstelligt. Sie sollen sich nun nicht mehr länger mit dieser umständlichen, uneleganten und vor allem langsamen Methode begnügen müssen. In unserem Computer verbirgt sich eine Funktion, die von vielen Handbüchern schlicht vergessen oder nur im Vorübergehen behandelt wird. Es handelt sich hierbei um die »USR-Funktion«. Im Gegensatz zum SYS-Befehl beinhaltet die USR-Funktion bereits eine vollständige Parameterübergabe. Sie kann also genauso benutzt werden wie alle anderen Funktionen des Basic-Interpreters (CHR\$(x), ASC(x) ...). Der Vorteil dieser Funktion ist die freie Definition der eigentlichen Operation durch den Programmierer. Aber zunächst einmal die Form der Funktion: x1=USR(x2), wobei x2 der Wert ist, mit welchem die Routine arbeitet und x1 das Ergebnis der Operation darstellt. Die Parameter x1 und x2 können jede beliebige Form annehmen, wie zum Beispiel: Zahl, Variable, Zeichen, String (natürlich muß der Parameter zur jeweiligen Operation passen). x2 wird beim Aufruf der Routine automatisch in den FAC (Fließkommaakkumulator) übernommen. Analog dazu wird der Wert des FAC am Ende des Programmlaufs in x1 geschoben. Die weitere Funktionsweise der USR-Funktion ist ähnlich dem

7 REM **** STARTZEILE ****	(099)
1000 INPUT As: IF As=""THEN END	(197)
1010 FOR AA=0 TO LEN(A\$)-1:POKE 513+AA,ASC	
(MID\$(A\$,AA+1,1)):NEXT:POKE 513+AA,0	<071>
1020 POKE 11,AA:SYS 830	(100)

Listing 5a. Basic-Teil einfügen

NAME			J 1 1		2 111			-	007		
033E	:	A9	55	BD	02	03	A9	03	BD	DA	
0346	:	03	03	A9	00	85	7A	A9	02	OC	
034E	:	85	7B	A9	30	4C	9C	A4	A9	91	
0356	:	83	BD	02	03	A9	A4	8D	03	7D	
035E	:	03	4C	71	AB	EA	EA	EA	EA	80	
0366	:	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	65	
036E	:	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	6D	
0376	:	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	75	

Listing 5b. Maschinen-Teil einfügen

NAME		LIC	3111	40 0	3 LII	•	0.	SSE	035	3
033E	:	20	6B	E2	20	E2	BA	60	EA	20
0346	:	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	45
034E	:	EA	EA	EA	EA	EA	9C	A4	A9	3F

Listing 6. USR-Routine

NA	AME	:	LIS	STI	NG :	7 M	3	0	33C	03F	3		
03	33C		20	80	AD	A6	2F.	A5	30	86	51		
-03	544	:	5F	85	60	C5	32	DO	04	E4	BA		
03	54C	:	31	FO	1D	AO	00	B1	5F	CB	ED		
03	554	:	C5	45	DO	06	A5	46	DI	5F	43		
03	55C	:	FO	17	CB	B1	5F	18	65	5F	4B		
03	564	:	AA	CB	B1	5F	65	60	90	D7	16		
03	36C		A2	E2	86	22	A9	03	4C	45	D4		
03	574	:	A4	CB	B1	5F	18	65	5F	85	OA	ESER	-
03	37C		24	CB	B1	5F	65	60	85	25	16	- a cer	-
03	884	:	CB	B1	5F	20	96	Bi	85	5F	CC		
03	38C		84	60	24	OE	30	1F	20	A2	CD		
03	94	:	BB	18	90	04	20	67	BB	18	50		
03	9C	:	A5	5F	69	05	85	5F	90	02	85		
03	A4	:	E6	60	A4	60	C5	24	90	EC	89		
03	AC	:	C4	25	90	E8	60	20	D5	03	AB		
03	B4	:	20	OC	BC	18	A5	5F	69	02	OB		
03	BC	:	85	5F	90	02	E6	60	C5	24	26		
03	C4	:	90	06	A5	60	C5	25	BO	E4	DF		
03	CC	:	20	D5	03	20	6F	BB	4C	B4	F3		
03	D4	:	03	AO	00	B1	5F	AA	CB	B1	2F		
03	DC	:	5F	AB	BA	4C	91	B3	41	52	1C		
03	E4	:	52	41	59	20	4E	4F	54	20	22		
03	EC	:	46	4F	55	4E	C4	00	00	00	45		

Listing 7. Array-Berechnungen

NAME	•	LI	5111	AD S	3 171	-	033E		0330	
033E	:	20	FD	AE	20	9E	B7	BA	48	6F
0346	:	20	FD	AE	20	9E	B7	68	AB	AF
034E	:	18	20	FO	FF	20	FD	AE	4C	F8
0356	:	A4	AA	EA	EA	EA	EA	EA	17	47

Listing 8. Print AT-Simulation

SYS-Befehl beziehungsweise dem Aufruf einer normalen Basic-Funktion. Nach Aufruf der Funktion wird ein Assemblerprogramm angesprungen. Die Adresse dieses Programmes muß jedoch nicht bei jedem Aufruf erneut angegeben werden, sondern wird im sogenannten USR-Vektor (785/786) vordefiniert. Falls Sie die USR-Funktion bereits einmal ausprobieren wollten und als Antwort ein »SYNTAX ERROR« erhielten, so lassen Sie sich bitte davon nicht irritieren. Der USR-Vektor wird, wie alle anderen Vektoren, während des »Start-Resets« auf eine festgelegte Routine des Betriebssystems gelegt. Der Startwert des USR-Vektors zeigt dann auf eine Routine, die einen »SYNTAX ERROR« ausgibt. Aber nun zu unserer ersten Anwendung. Sie finden in

Listing 6 eine Routine, die von dem angegebenen Wert den Sinuswert errechnet und diesen mit 10 multipliziert (Start an Adresse 830). Innerhalb von 100 Durchläufen erreicht unsere Routine einen Vorsprung von 18/60 Millisekunden gegenüber einem entsprechenden Basic-Programm. Wie Sie an diesem Beispiel erkennen können, ermöglicht es die USR-Funktion, sowohl von Basic aus zugängliche Routinen wie auch Interpreter-interne Operationen aufzurufen und für eigene Zwecke zu nutzen. In Listing 7 haben wir für Sie bereits eine etwas anspruchsvollere Routine vobereitet. Dieses Programm berechnet aus einem beliebigen Variablenfeld (Array) die Summe der einzelnen Argumente. In diesem Fall muß bei Aufruf der USR-Funktion der Namen des Feldes angegeben werden und der USR-Vektor auf Adresse 828 gerichtet sein. Wenn Sie dieses Vorhaben von Basic aus realisieren möchten, müssen Sie schon eine Weile warten. Sie werden bereits bemerkt haben, daß Ihnen zur sinnvollen Nutzung der USR-Funktion nicht nur der Befehlssatz der 65xx-Prozessoren geläufig sein sollte. Der richtige Einsatz der ROM-Routinen ist mindestens genauso wichtig. Zu diesem Zweck ist die Benutzung eines ROM-Listings unumgänglich. Nachfolgend erwartet Sie eine kurze Aufstellung der wichtigsten Routinen. Bitte achten Sie bei der Benutzung der Arithmetik-Sequenzen auf die Einsprungadressen. Teilweise befindet sich zu Beginn der Routinen eine Abfrage auf FAC=0. Diese Abfrage sollte beim Aufruf über den USR-Vektor übergangen werden (Weitere ausführliche Informationen über Rechenoperationen und deren Anwendung finden Sie in dem Artikel »Rechnen in Maschinensprache«).

```
: FAC = FAC + 0.5
B849
        FAC = Konstante-FAC
B850
B853
        FAC = ARG-FAC
        FAC = FAC + ARG
B867
BAZE
        FAC = Konstante * FAC
        FAC = ARG*FAC
BA2B
         ARG = Konstante
BA8C
BAE2
         FAC = FAC * 10
BBOF
         FAC = Konstante/FAC
BB12
         FAC = ARG/FAC
BBA2
         FAC = Konstante
         FAC = ARG
BBFC
         ARG = FAC
BC<sub>0</sub>C
         FAC = ARGKonstante
BF78
        FAC = ARGFAC
```

Wie bereits erwähnt, können natürlich alle von Basic aus nutzbaren Routinen ebenfalls verwendet werden (SQR, SIN ...). Abschließend noch eine Anregung. Versuchen Sie einmal, mehrere Basic-Befehle unter der USR-Funktion zusammenzufassen. Auch durch diesen Trick kann man Basic beschleunigen.

SYS und mehr

Gerade haben wir behauptet, die USR-Funktion sei der Weisheit letzter Schluß, und jetzt beschäftigen wir uns doch wieder mit dem SYS-Befehl. Bitte glauben Sie nicht, wir wären inkonsequent. Es soll hier nur noch auf eine weitere Technik der Datenübergabe hingewiesen werden, die übrigens auch im Umgang mit der USR-Funktion verwendet werden kann. Auf einfachste Weise ist es möglich, nicht nur einen Parameter (USR), sondern beliebig viele zu übernehmen. Hierfür bieten sich gleich drei Routinen an:

AE83 : holt das nächste Element eines Ausdrucks in FAC

B79E: holt ein Byte in das X-Register 0073: holt nächstes Zeichen in Akku

Das Betriebssystem hält sogar noch einige Routinen zur Prüfung der zu übergebenden Parameter bereit. Aber bitte bemühen Sie in diesen Fällen Ihr ROM-Listing. Zum Abschluß finden Sie in Listing 8 eine PRINT-AT-Simulation. Der Einsprung erfolgt über SYS 830, spalte, zeile, **etext* (siehe auch **Rechnen in Maschinensprache**). (Erhart/do)

Tips & Tricks kunterbunt

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Auswahl an hervorragenden Programmen, Unterroutinen und Programmiertips für fast jeden Gebrauch. Erwähnenswert sind vor allem ein außergewöhnliches Turbo-Tape und ein neuartiges Prinzip der Dateiverwaltung, das sich auch hervorragend als Lernprogramm für angehende Taxi-Fahrer eignet.

nsere beliebte Tips & Tricks-Rubrik aus dem 64'er-Stammheft hat einen nicht unerheblichen Nachteil: Viele nützliche und sehr gute Programme sind einerseits zu kurz für einen eigenständigen Artikel, aber andererseits auch zu lang für eine Veröffentlichung unter »Tips & Tricks«. Im Laufe der Zeit hat sich da natürlich eine ganze Menge an Programmen angesammelt. In diesem Sonderheft haben wir nun die Gelegenheit, diesen Stapel auszubauen und Ihnen eine geballte Ladung von Tips & Tricks-Listings zu präsentieren.

Übrigens: Wenn Sie noch kein routinierter 64'er-Leser sind, sollten Sie vor dem Abtippen unbedingt unsere Eingabehinweise zum Checksummer und dem MSE auf den Seiten 119 und 120 lesen.

Der (fast) perfekte Listschutz

Bei diesem Programm »Invisible« (Listing 1) handelt es sich um eine Hilfe zur Listschutzerstellung. Nach Behandlung eines Basic-Programms mit »Invisible« sind davon nur noch die Zeilennummern sichtbar. Dies wird durch fünf hinter die Zeilennummer eingefügte Doppelpunkte erreicht, von denen der erste durch ein Null-Byte ersetzt wird.

Das ist soweit nichts Besonderes, doch mußte man bei ähnlichen Arten des Listschutzes bisher die Doppelpunkte von Hand einfügen. »Invisible« nimmt Ihnen diese Arbeit ab. Es fügt auf Tastendruck pro Zeile fünf Doppelpunkte ein. Zeilen, in die keine fünf Zeichen mehr passen, werden nicht verändert.

Ebenfalls auf Tastendruck werden die »Doppelpunktzeilen« unsichtbar gemacht. Hier bleiben Zeilen mit einer falschen Zahl an Doppelpunkten unberücksichtigt.

Will man sein Programm wieder sehen, sei es, um es zu ändern oder nur aus Spaß an der Freude, so kann man mit »Invisible« sämtliche Zeilen, die wie oben beschrieben geschützt wurden, wieder sichtbar machen. Sogar die fünf Doppelpunkte werden wieder entfernt. Hier bleiben nun Zeilen mit weniger als fünf Doppelpunkten unverändert (sie waren zuvor ja auch nicht geschützt).

Beschreibung der einzelnen Programmteile:

1. Doppelpunkte einfügen:

Als erstes wird die Startadresse der ersten Zeile in die Variable »by« geschrieben. Dann wird deren Zeilennummer in »lb« und »hb« festgestellt. Es folgt dann noch die Adresse der nächsten Zeile. Die Werte dieser Variablen müssen in Speicherzellen mit POKE zwischengespeichert werden, da sie bei der Änderung der Zeilen während des Einfügens der Doppelpunkte gelöscht werden würden.

Nun wird in der Variablen »bn« die Adresse der nächsten Zeile aus »12« und »h2« berechnet. Diese wird zur Bestimmung der Zeilenlänge benötigt. Es folgt noch eine Abfrage auf eventuell bereits vorhandene Doppelpunkte.

Steht in der Zeile kein Doppelpunkt, so wird der Bildschirm gelöscht und ein »LIST aktuelle Zeile« sowie ein »GOTO....« links oben auf den Bildschirm geschrieben. Dies wird für den nachfolgenden Direktmodus benötigt. Es wird nun anhand der Länge der Zeilennummer und der restlichen Zeile berechnet, wie viele Zeilen man mit Hilfe des Tastaturpuffers nach unten gehen muß, um auf das »GOTO...« zu kommen.

Nun wird noch die Länge der Zeilennummer festgestellt, da sie zum Einfügen der Doppelpunkte übersprungen werden muß. Dies geschieht in den Zeilen 63032 und folgende.....

Jetzt wird die zu bearbeitende Zeile gelistet. In Zeile 63240 wird mit Hilfe von Steuerzeichen alles, was hinter einer Zeilennummer steht, um fünf Zeichen nach rechts verschoben, wobei dann die Doppelpunkte eingefügt werden.

2. Doppelpunkte löschen:

Dieser Programmteil läuft ziemlich genauso ab wie der Teil »Doppelpunkte einfügen«. Lediglich die Abfrage der Doppelpunkte und deren »Einfügen« ist anders: Es wird nicht abgefragt, ob schon ein Doppelpunkt vorhanden ist, sondern ob es deren genau fünf sind. Statt dem Einfügen der Doppelpunkte werden diese mit fünf Leerzeichen überschrieben.

3. Doppelpunktzeichen unsichtbar machen:

Das Bestimmen der Zeilendaten geht analog zu den vorigen Teilen. Dann werden die ersten sechs Byte aus der eigentlichen Basic-Zeile gelesen und auf Doppelpunkte überprüft. Sind die ersten fünf Byte Doppelpunkte, so wird in das eiste dieser fünf Byte eine Null gePOKEt. Dadurch listet der Computer nur noch die Zeilennummern.

4. Zeilen wieder sichtbar machen:

Im Unterschied zur vorherigen Routine wird hier geprüft, ob das erste Byte (in »a« gespeichert) eine Null und die restlichen vier Byte Doppelpunkte (Code 58) sind. Es stehen also wieder fünf Doppelpunkte hinter der Zeilennummmer und das Programm läßt sich wieder vollständig LISTen.

5. Löschroutine:

Hier wird die vorgegebene Zeilennummer (63000) in die linke obere Ecke des Bildschirms geschrieben und mittels des bereits oben beschriebenen »programmierten Direktmodus« in der ersten Zeile des Bildschirms (in der die Zeilenzahl steht), ein »carriage return« ausgeführt. Dadurch wird die Zeile gelöscht.

So arbeitet man mit »INVISIBLE«

1. Laden des zu bearbeitenden Programms.

2. Eingeben: POKE 43, PEEK(45)–2:POKE 44,PEEK(46) In seltenen Fällen kann es passieren, daß der C 64 einen »illegal quantity error« meldet (Ihr Programm hat dann eine ungünstige Endadresse). Dies läßt sich beheben, indem Sie noch irgendwo eine Zeile einfügen (zum Beispiel ein REM), und die POKEs noch einmal eingeben.

3. Laden von »Invisible« (Listing 1)

4. Eingeben: POKE 43,1 : POKE 44,8

5. Starten von »Invisible« mit »RUN 63000«.

(Volker Imre/tr)

Besondere GOSUBs

Da das C 64-Basic nicht über Label verfügt, habe ich ein Programm geschrieben, mit dem in Unterprogramme mit beliebigem Namen gesprungen werden kann. Im Programmlisting erscheint an Stelle des GOSUB-Befehls nur der Name des entsprechenden Unterprogramms. Dadurch wird die Lesbar-

keit des Programms wesentlich verbessert und die Unterprogramme können frei verschoben werden, ohne Einsprungadressen verändern zu müssen. Mit einer geeigneten MERGE-Routine kann man nun aus einer Unterprogrammsammlung bequem Programme zusammenstellen. Die Benutzung sieht wie folgt aus: Auf ein vorangestelltes Ausrufezeichen folgt der Name des aufzurufenden Unterprogramms gefolgt von einem abschließenden Doppelpunkt. Alle Zeichen zwischen dem Ausrufezeichen und dem Doppelpunkt werden als Name interpretiert. Falls Basic-Befehlsworte im Namen vorkommen, muß der Name in Anführungszeichen gesetzt werden.

Damit das Unterprogramm gefunden werden kann, steht am Anfang des Unterprogramms eine REM-Zeile, gefolgt vom Namen des Unterprogramms. Dabei ist zu beachten, daß bei Basic-Befehlsworten die Anführungszeichen auch in der REM-Zeile stehen müssen. Listing 2 zeigt die eigentliche Befehlserweiterung; Listing 3 ein kleines Anwendungsbeispiel. (Norbert Reuber/tr)

63000	REM MENUE	<193>
	PRINT CHR\$(147)CHR\$(5)CHR\$(14):POKE 53281,0:POKE 53280,0	
63002	PRINT" (4DOWN) "TAB (2) " 1 (2SPACE)	<153>
63003	==> <u>BOPPELPUNKTE EINFUEGEN."</u> PRINT" (DOWN) "TAB(2)" 2 (2SPACE)=	<052>
	=> DOPPELPUNKTE ENTFERNEN." PRINT" (DOWN) "TAB (2) " 3 (25PACE)=	<173>
	=> ZEILEN UNSICHTBAR MACHEN"	<250>
	PRINT"(DOWN)"TAB(2)" 4 {2SPACE}= > ZEILEN SICHTBAR MACHEN."	<@38>
63006	PRINT"(DOWN)"TAB(2)" Q (2SPACE)= => ENDE !"	<140>
63007	A\$="":GET A\$: IF A\$=""THEN 63007	<161>
63008	IF A\$="Q"THEN GOTO 63115	<184>
63009	Z=VAL (A\$): IF Z<1 OR Z>4 THEN RUN 630	HER OF
	01	<079>
63010	IF Z=3 THEN UN=1:GOSUB 63055	<156>
63011	IF Z=4 THEN UN=0: GOSUB 63055	<185>
63012	IF Z=1 THEN GOSUB 63016	<089>
63013	IF Z=2 THEN GOSUB 63074	<138>
63014	UN=2:GOTO 63001	<141>
63015	REM DOPPELPUNKTE EINFUEGEN	<104>
	BY=2049:REM STARTADRESSE 1. ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM ZEIL	<160>
DOUL	ENNUMMER 1. ZEILE	<225>
63018	L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM ADRE	\ZZU/
63019	SSE NAECHSTE ZEILE POKE 49160, INT (BY/256): POKE 49159, BY	<059>
	-INT (BY/256) *256	<059>
63020	POKE 49153, LB: POKE 49154, HB	⟨237⟩
	POKE 49155,L2:POKE 49156,H2	<177>
63022	ZE=LB+256*HB:REM ZEILENNUMMER AUS LO W- UND HIGHBYTE	(ADI)
43003	IF ZE>62999 THEN 63051:REM TEST OB S	<096>
00020	CHUTZPROGRAMM ERREICHT	<082>
63024	BN=L2+256*H2: REM ADRESSE NAECHSTE ZE	
63025	ILE IF BN-BY>60 THEN PRINT" (CLR, 8DOWN) ZE	<001>
	ILE"ZE; "IST ZU LANG"	<207>
63026	IF BN-BY>60 THEN PRINT" JASTE !": POKE	
	198,0:WAIT 198,1:POKE 198,0:BY=BN:G OTO 63045	(00/)
63027	IF PEEK(BY+4)=58 THEN PRINT"(CLR,8DO	<096>
00027	WN) IN" : ZE: "IST BEREITS EIN DOPPELPUN	
	KT !"	/2000 N
43000		<200>
02020	IF PEEK(BY+4)=58 THEN PRINT"JASTE !" :POKE 198,0:WAIT 198,1:POKE 198,0	COARS
43020	IF PEEK (BY+4)=58 THEN BY=BN: GOTO 630	<245>
	45	<167>
63030	PRINT" (CLR)LIST"; LB+256*HB: PRINT" (HD	
	ME,5DOWN)GQ63032:":PRINT"GQ63032":PR	
	INT"6263032"	<137>
63031	GOSUB 63111:STOP:REM CURSOR DOWN BES	
/ 7/375	TIMMEN	<169>
	IF ZE>9999 THEN X=6:GOTO 63038	<095>
	IF ZE>999 THEN X=5:GOTO 63038	<079>
	IF ZE>99 THEN X=4:GOTO 63038	<205>
	IF ZE>9 THEN X=3:GOTO 63038	<018>
02620	IF ZE<=9 THEN X=2:GOTO 63Ø38	<093>

	ムマのマフ	REM † FESTSTELLEN WIEVIEL NACH RECHT	
	03037	S WEGEN ZEILENNUMMER †	<021>
	63038	PRINT" (HOME, 2DOWN)";	<133>
	63039	FOR I=1 TO X:PRINT"(RIGHT)";:NEXT	<087>
		PRINT" (SINST):::: ": REM EINFUEGEN DO	
		PPELPUNKTE	<092>
	63041	PRINT" (4DOWN) GOTO 63044: (5UP)"	<125>
	63042	POKE 631,145:POKE 632,145:POKE 633,1	
		45: POKE 634, 145: POKE 635, 13	<031>
	63043	POKE 636,17:POKE 637,17:POKE 638,17:	
		POKE 639,17:POKE 640,13:POKE 198,10:	
		STOP	(246)
	63044	BY=PEEK (49155) +256*PEEK (49156) +5: REM	
		ADRESSE ALTE ZEILE AUS LB UND HB	<083>
	63045	POKE 49159, BY-INT (BY/256) *256: POKE 4	
		9160, INT (BY/256)	<012>
	63046	L2=PEEK(BY):H2=PEEK(BY+1):REM ADRESS	Name and
		E NEUE ZEILE LOW UND HIGHBYTE	<020>
	63047	POKE 49155,L2:POKE 49156,H2 LB=PEEK(BY+2):HB=PEEK(BY+3):REM ZEIL	<203>
	63848		
		ENNUMMER NEUE ZEILE LOW- UND HIGHBYT	/arax
	AZMAD.	ZE=LB+256*HB: REM ZEILENNUMMER NEUE Z	<052>
	00047	EILE	<241>
	43050	IF ZE<63000 THEN GOTO 63024:REM SCHU	12417
	20200	TZPROGRAMM ERREICHT ?	<114>
	63051	PRINT" (CLR, 10DOWN) ENDZEILE ERREICHT	
		in territopomas Emperer current	<000>
	63052	FOR I=1 TO 1000: NEXT: GOTO 63001	<132>
		REM ZEILEN UNSICHTBAR MACHEN	<116>
		REM ZEILEN SICHTBAR MACHEN	<184>
	63055	PRINT" (2DOWN, 2RIGHT) LINEN MOMENT !":	The same
	+ 4	BY=2049	<117>
	63056	LB=PEEK (2049): HB=PEEK (2050)	<126>
		ZE=PEEK (2051) +256*PEEK (2052)	<161>
		IF ZE>62999 THEN RETURN	<035>
		A=PEEK (BY+4)	<253>
		B=PEEK (BY+5)	<004>
		C=PEEK (BY+6)	<011>
		D=PEEK (BY+7)	<018>
		E=PEEK (BY+8)	<025>
n	6	F=PEEK (BY+9) : REM † ERSTE 6 BYTE AUS	
	/70/E	DER EIGENTLICHEN ZEILE LESEN ↑	<206>
		IF UN=1 THEN IF A=58 AND B=58 AND C=	
	00000	EO AND DEED AND E-EO AND ECCED THEN	
	00000	58 AND D=58 AND E=58 AND F<>58 THEN	/077\
		POKE BY+4,0	<073>
		POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5	<073>
		POKE BY+4,0	
	63066	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8	<073> <250>
	63066	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU	<250>
	63Ø66 63Ø67	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8	
	63Ø66 63Ø67 63Ø68	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 †	<250> <001>
	63Ø66 63Ø67 63Ø68	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM 1 TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 1 BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE	<250> <001>
	63Ø66 63Ø67 63Ø68 63Ø69	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU	<250> <001> <230>
	63Ø66 63Ø67 63Ø68 63Ø69 63Ø7Ø	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U	<250> <001> <230> <152>
	63Ø66 63Ø67 63Ø68 63Ø69 63Ø7Ø 63Ø71	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE	<250> <001> <230> <152> <047> <221>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN	<250> <001> <230> <152> <047> <221>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>6299 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT"{2DOWN}EINENMOMENT BITTE !":BY	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <221> <070> <229>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073 63074	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT" (2DOWN) EINEN MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073 63074	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT"(2DOWN)EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB U	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <221> <070> <229> <168>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63074	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2)+256*PEEK (BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT" (2DOWN)EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <221> <070> <229>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63074	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AUF 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2)+256*PEEK (BY+3):REM NEUE ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- UND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT" (2DOWN) EINEN MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB UND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB U	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <221> <070> <229> <168>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63074	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AUF 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEUE ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- UND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN. PRINT"(2DOWN)EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB UND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <168> <167>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073 63074 63075	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT"(2DOWN)EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <221> <070> <229> <168>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073 63074 63075	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT"(2DOWN)EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT(BY/256):POKE 49159,BY	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <168> <167> <081>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63075 63076	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2) +256*PEEK (BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT" (2DOWN)EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT (BY/256):POKE 49159,BY -INT (BY/256)*256	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <168> <167> <081> <117>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073 63074 63075 63076	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AUF 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2)+256*PEEK (BY+3):REM NEUE ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- UND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN. PRINT" (2DOWN) EINEN MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB UND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (4049):H2=PEEK (4050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE POKE 49160,INT (BY/256):POKE 49159,BY -INT (BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <168> <167> <081>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073 63074 63075 63077 63077	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2) +256*PEEK (BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT" (2DOWN)EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT (BY/256):POKE 49159,BY -INT (BY/256)*256	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <168> <167> <167> <081> <039>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073 63074 63075 63077 63077	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AUF 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEUE ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- UND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN. PRINT"(2DOWN) ZINEN MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB UND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):POKE 49159,BY -INT(BY/256)*256 POKE 49160,INT(BY/256):POKE 49159,BY -INT(BY/256)*250	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <168> <167> <167> <081> <039>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63074 63075 63076 63077 63078	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AUF 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEUE ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- UND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN. PRINT"(2DOWN)&INENDOMENT BITTE !":BY =2049;REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB UND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L7=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L7=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L7=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L7=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L8=PEEK(2051):HB=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L7=PEEK(2051):H3=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L8=PEEK(2051):H3=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L8=PEEK(2051):H3=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L8=L8+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <167> <2035>
	63066 63067 63068 63069 63070 63071 63072 63074 63075 63076 63077 63078	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AUF 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEUE ZEILENNUMMER IF ZE)62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- UND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT" (2DOWN)*EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB UND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE POKE 49160,INT(BY/256):POKE 49159,BY -INT(BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49155,L2:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NNUMMER	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <167> <2035>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63075 63076 63077 63077 63078 63079 63081	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2)+256*PEEK (BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN* PRINT" (2DOWN) EINEN MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT (BY/256):POKE 49159,BY -INT (BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49155,L2:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NNUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <081> <117> <039> <235> <041>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63074 63075 63076 63077 63078 63079 63080 63081	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2)+256*PEEK (BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN* PRINT" (2DOWN) EINEN MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT (BY/256):POKE 49159,BY -INT (BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49153,LB:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NNUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <081> <117> <039> <235> <041>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63074 63075 63076 63077 63078 63079 63080 63081	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AUF 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEUE ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- UND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN. PRINT"(2DOWN)&INENDOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB UND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE POKE 49160,INT(BY/256):POKE 49159,BY -INT(BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49153,LB:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK(BY+I)<>58 THEN	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <081> <167> <081> <117> <039> <235> <041> <162>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63074 63075 63076 63077 63078 63079 63080 63081	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AUF 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEUE ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- UND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT" (2DOWN) EINEN MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB UND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB UND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE POKE 49160,INT(BY/256):POKE 49159,BY -INT(BY/256)*256 POKE 49155,L2:POKE 49154,HB POKE 49155,L2:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB IM M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK(BY+I)<>58 THEN PRINT" (CLR, 8DOWN) IN"ZE"SIND KEINE 5	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <167> <081> <167> <017> <039> <235> <041> <162> <027>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63074 63075 63076 63077 63078 63079 63081 63081 63082	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM ↑ TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 ↑ BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2) +256*PEEK (BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN. PRINT" (2DOWN)*EINEN*MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT (BY/256):POKE 49159,BY -INT (BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49155,L2:POKE 49154,HB POKE 49155,L2:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NNUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK (BY+I) <>58 THEN PRINT" (CLR, 8DOWN)*IN"ZE"SIND KEINE 5 DOPPEL";	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <081> <167> <081> <117> <039> <235> <041> <162>
	63066 63067 63068 63069 63071 63072 63073 63074 63075 63076 63077 63078 63079 63081 63081 63082	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2) +256*PEEK (BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW— U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT" (2DOWN)*EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT (BY/256):POKE 49159,BY -INT (BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49155,L2:POKE 49154,HB POKE 49155,L2:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NNUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK (BY+I)<>58 THEN PRINT" (CLR, 8DOWN)*IN"ZE"SIND KEINE 5 DOPPEL"; IF PEEK (BY+I)<>58 THEN PRINT"PUNKTE"	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <081> <167> <081> <039> <235> <041> <162> <060>
	63066 63067 63068 63070 63071 63072 63073 63075 63076 63077 63078 63079 63080 63081 63082	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2)+256*PEEK (BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN* PRINT" (2DOWN) EINEN MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEIL E E POKE 49160,INT (BY/256):POKE 49159,BY -INT (BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49155,L2:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NNUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK (BY+I) <>58 THEN PRINT" (CLR, BDOWN) IN" ZE"SIND KEINE 5 DOPPEL"; IF PEEK (BY+I) <>58 THEN PRINT" PUNKTE" :PRINT" JASTE"	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <167> <081> <167> <017> <039> <235> <041> <162> <027>
	63066 63067 63068 63070 63071 63072 63073 63075 63076 63077 63078 63079 63080 63081 63082	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM † TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 † BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK (BY+2)+256*PEEK (BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK (BY):HB=PEEK (BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN* PRINT" (2DOWN) EINEN MOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK (2051):HB=PEEK (2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK (2049):H2=PEEK (2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT (BY/256):POKE 49159,BY -INT (BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49155,L2:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NNUMMER IF ZE>62999 THEN 63108:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK (BY+I) <>58 THEN PRINT" (CLR, BDOWN) JN" ZE"SIND KEINE 5 DOPPEL"; IF PEEK (BY+I) <>58 THEN POKE 198,0:WA	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <167> <081> <167> <081> <167> <081> <081> <162> <041> <162> <060> <050>
	63066 63067 63068 63070 63071 63072 63073 63075 63076 63076 63080 63081 63082 63083 63084 63085	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM ↑ TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 ↑ BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN. PRINT"(2DOWN)EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT(BY/256):POKE 49159,BY -INT(BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49153,LB:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK(BY+I)<>58 THEN PRINT"(CLR,8DOWN)IN"ZE"SIND KEINE 5 DOPPEL"; IF PEEK(BY+I)<>58 THEN POKE 198,0:WA IT 198,1:POKE 198,0	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <081> <167> <081> <039> <235> <041> <162> <060>
	63066 63067 63068 63070 63071 63072 63073 63075 63076 63076 63080 63081 63082 63083 63084 63085	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM ↑ TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 ↑ BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT"(2DOWN)&INENDOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT(BY/256):POKE 49159,BY -INT(BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49153,LB:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NNUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK(BY+I)<>58 THEN PRINT"(CLR,8DOWN)*IN"ZE"SIND KEINE 5 20PPEL"; IF PEEK(BY+I)<>58 THEN PRINT"PUNKTE" :PRINT"JASTE" IF PEEK(BY+I)<>58 THEN POKE 198,0:WA IT 198,1:POKE 198,0 IF PEEK(BY+I)<>58 THEN BY=BN:GOTO 63	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <167> <081> <167> <081> <167> <081> <162> <041> <162> <060> <060> <068> <068>
	63066 63067 63068 63070 63071 63072 63073 63075 63076 63076 63080 63081 63082 63083 63084 63085	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM ↑ TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 ↑ BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN. PRINT"(2DOWN)EINENMOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT(BY/256):POKE 49159,BY -INT(BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49153,LB:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK(BY+I)<>58 THEN PRINT"(CLR,8DOWN)IN"ZE"SIND KEINE 5 DOPPEL"; IF PEEK(BY+I)<>58 THEN POKE 198,0:WA IT 198,1:POKE 198,0	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <167> <081> <167> <081> <167> <081> <081> <162> <041> <162> <060> <050>
	63066 63067 63068 63070 63071 63072 63075 63076 63077 63078 63079 63080 63081 63082 63083 63084 63085 63086	POKE BY+4,0 IF UN=0 THEN IF A=0 AND B=58 AND C=5 8 AND D=58 AND E=58 THEN POKE BY+4,5 8 REM ↑ TEST AUF 5 DOPPELPUNKTE BZW AU F 1. BYTE = 0 ↑ BY=LB+256*HB:REM NEUE ADRESSE ZE=PEEK(BY+2)+256*PEEK(BY+3):REM NEU E ZEILENNUMMER IF ZE>62999 THEN RETURN LB=PEEK(BY):HB=PEEK(BY+1):REM LOW- U ND HIGHBYTE ADRESSE NAECHSTE ZEILE GOTO 63059 REM DOPPELPUNKTE ENTFERNEN PRINT"(2DOWN)&INENDOMENT BITTE !":BY =2049:REM ADRESSE ERSTE ZEILE LB=PEEK(2051):HB=PEEK(2052):REM LB U ND HB DER NUMMER DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE L2=PEEK(2049):H2=PEEK(2050):REM LB U ND HB DER ADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE E POKE 49160,INT(BY/256):POKE 49159,BY -INT(BY/256)*256 POKE 49153,LB:POKE 49154,HB POKE 49153,LB:POKE 49156,H2 ZE=LB+256*HB:REM BERECHNEN DER ZEILE NNUMMER IF ZE>62999 THEN 6310B:REM TEST OB I M SCHUTZPROGRAMM BN=L2+256*H2:REM ADRESSE DER NAECHST EN ZEILE FUER LAENGENBESTIMMUNG FOR I=4 TO 8:IF PEEK(BY+I)<>58 THEN PRINT"(CLR,8DOWN)*IN"ZE"SIND KEINE 5 20PPEL"; IF PEEK(BY+I)<>58 THEN PRINT"PUNKTE" :PRINT"JASTE" IF PEEK(BY+I)<>58 THEN POKE 198,0:WA IT 198,1:POKE 198,0 IF PEEK(BY+I)<>58 THEN BY=BN:GOTO 63	<250> <001> <230> <152> <047> <221> <070> <221> <070> <229> <168> <167> <167> <081> <167> <081> <167> <081> <162> <041> <162> <060> <060> <068> <068>

TIPS&TRICKS

-		
	NEXT I	<176>
	PRINT" (CLR)LIST"; LB+256*HB	<216>
63089	PRINT" (HOME, 5DOWN) GQ63090: ":PRINT" GQ 63090":PRINT" GQ63090": GOSUB 63111:ST	
	OP	<223>
63090		<153>
63091		<137>
		(2) Tipp (0) 254
63092		<007>
	IF ZE>9 THEN X=3:GOTO 63095	<076>
63094	IF ZE<=9 THEN X=2:GOTO 63095:REM + B	
	ESTIMMEN DER ZAHL CURSOR RECHTS WEGE	
	N ZN	<046>
	PRINT"{HOME,2DOWN}";	<190>
	FOR I=1 TO X:PRINT" (RIGHT)"; :NEXT	<144>
63097	PRINT" (5SPACE)": REM DOPPELPUNKTE ENT	
a sold and	FERNEN	<055>
	PRINT" (4DOWN)60TO 63101: (5UP)"	<241>
63099	POKE 631,145:POKE 632,145:POKE 633,1	
	45: POKE 634,145: POKE 635,13	<088>
63100	POKE 636,17:POKE 637,17:POKE 638,17:	
	POKE 639,17:POKE 640,13:POKE 198,10:	
	STOP	<047>
63101	BY=PEEK (49155) +256*PEEK (49156) -5: REM	
112000111111111111111111111111111111111	ADRESSE NEUE ZEILE	<184>
63102	POKE 49159, BY-INT (BY/256) #256: POKE 4	
	9160, INT (BY/256)	<069>
63103	L2=PEEK(BY):H2=PEEK(BY+1):REM ADRESS	
-	E NAECHSTE ZEILE	<185>
63104	POKE 49155,L2:POKE 49156,H2	<004>
63105	LB=PEEK (BY+2) : HB=PEEK (BY+3) : REM NUMM	
11-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-	ER AKTUELLE ZEILE	<024>
63106	ZE=LB+256*HB: REM NUMMER BERECHNEN	<070>
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	IF ZE<63000 THEN GOTO 63082	<203>
	PRINT" (CLR, 10DOWN) ENDZEILE ERREICHT	1,100,000,000,000
	1.0	< 057>
63109	FOR I=1 TO 1000:NEXT	<029>
	GOTO 63001	<039>
	POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,17	(128)
	POKE 634,13:POKE 198,4:STOP	(136)
	REM + CURSOR MITTELS TASTATURPUFFER	12007
00110	AUF GOTO SETZEN T	<136>
43114	REM LOESCHROUTINE	<158>
TOTAL CONTRACTOR	ZE=63000	<112>
	POKE 49165, INT (ZE/256): POKE 49166, ZE	*****
00110	-INT (ZE/256) *256	<211>
43117	PRINT" (HOME) "ZE: PRINT" (DOWN) GOTO6311	12117
63117	9:"	<127>
47110	POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,17:	112//
03110	POKE 634,13:POKE 198,4:STOP	<014>
47110	ZE=PEEK (49166) +256*PEEK (49165) : ZE=ZE	10147
83117	+1: IF ZE<63117 THEN 63116	<173>
47100		11/37
03120	PRINT"(CLR, 2DOWN)"ZE:PRINT ZE+1:PRIN	
	T ZE+2:PRINT ZE+3:PRINT ZE+4:PRINT" {	
	HOME)";	<185>
63121	POKE 631,13:POKE 632,13:POKE 633,13:	
	POKE 634,13:POKE 635,13:POKE 198,5	<094>
Listing	1. »Invisible«, der (fast) perfekte Listschutz (S	chluß)
	the state of the s	

NAME	:	! 60	osu	В			C	000	COL	A	
C000	:	A9	CO	BD	09	03	A9	OF	ab	63	
C008	:	08	03	4C	AE	A7	EA	EA	EA	CE	
C010	:	20	73	00	C9	21	FO	07	20	19	
C018	1.	79	00	4C	E7	A7	EA	E6	7A	04	
C020	:	DO	02	E6	7B	EA	A5	7A	85	EB	
C028	=	22	A5	7B	85	23	A5	2B	85	C3	
C030	:	7A	A5	2C	85	7B	20	73	00	BF	
C038	:	C9	BF	FO	OF	A5	2E	C5	7B	CI	
C040	:	DO	F3	A5	2D	C5	7A	DO	ED	68	
C048	:	4C	A2	CO	AO	00	20	73	00	F8	
C050	:	D1	22	DO	E1	CB	CO	28	FO	B8	
C058	:	EF	A9	3A	D1	22	DO	EE	20	89	
C090	:	09	A9	18	98	65	7A	85	7A	BC	
C098	:	90	02	E6	7B	AO	04	B1	7A	OB	
C070		85	15	88	B1	7A	85	14	A5	48	
C078		22	85	7A	A5	23	85	7B	A9	50	
COBO		03	20	FB	A3	A9	A7	48	A9	53	
COBB	:	AE	48	A5	7B	48	A5	7A	48	5F	
C090	:	A5	3A	48	A5	39	48	A9	BD	B1	
C098	:	48	20	79	00	20	A3	AB	4C	A9	
COAO	:	AE	A7	A2	1A	BD	AF	CO	20	AA	Linking O
COAB	:	16	E7	CA	DO	F7	4C	AE	A7	6A	Listing 2
COBO	:	OD	45	4C	42	41	4C	49	41	D9	Programmierer
COBB	:	56	41	20	54	4F	4E	20	45	B4	Sie strukturier
COCO	:	4E	49	54	55	4F	52	42	55	AE	
COCB		53	OD	CA	10	E5	48	A2	05	80	mit »!GOSUB«

10 REM BEISPIELPROGRAMM	<113
20 :	<252
30 :	<006
40 !EINGABE:	<088
50 :	<026
60 ! BERECHNUNG:	<200
70 :	< 046
BØ !AUSGABE:	<194
70 :	< 066
95 :	<071
100 END	<102
110 :	<086
120:	< 096
130 REM EINGABE	<132
140 PRINT"{CLR,3DOWN,3RIGHT}";	<185
150 INPUT "DURCHMESSER"; D	<182
160 RETURN	<2183
170 :	<1462
180 REM BERECHNUNG	<1793
190 A=(±*D†2)/4	<140
200 RETURN	<002
210 :	<186
220 REM AUSGABE	< 032
225 REM BASIC-BEFEHL MIT ANFUEHRUNGSZE	CHE
N !!!	< Ø87
230 !"PRINTA":	<1142
24Ø RETURN	<042
250 : -	<226
260 REM "PRINTA"	<1233
270 PRINT"(CLR,3DOWN,3RIGHT)KREISFLAECH	IE A
=";A;"MM†2"	<135
280 RETURN	<0842
Listing 3. Anwendungsbeispiel für Listing 2	

Windows leichtgemacht

Da in den meisten Programmen Menüs benötigt werden, und ich das entsprechende Unterprogramm bis jetzt jedesmal neu und in Basic verfaßte (was schlechte Benutzerfreundlichkeit und langsame Ausführungsgeschwindigkeit nach sich zog), entschloß ich mich, ein universelles Menü-Programm als Basic-Erweiterung in Assembler zu schreiben. Listing 4 zeigt das Ergebnis:

Merkmale:

- beliebig auf dem Bildschirm plazierbares Fenster mit Überschrift.
- frei definierbare Abbruchtaste (zum Beispiel für Undo-Funktion).
- Auswahl des Menüpunktes mit den Cursortasten und »RETURN« oder (wahlweise) wird jedem Menüpunkt (soweit möglich) ein Buchstabe zugeordnet, durch den er direkt aufgerufen werden kann.
- wahlweise wird der Bildschirm nach Verlassen des Menüs wieder hergestellt (oder später mit dem Basic-Befehl »KILLM«). Listing 5 zeigt ein Anwendungsbeispiel in Form einer simulierten Textverarbeitung.
 Handhabung:

Laden Sie das Programm »XMENU« absolut von Diskette (anschließend »NEW« eingeben) und starten es mit »SYS 50175«. Ab jetzt stehen Ihnen zusätzlich folgende zwei Befehle zur Verfügung.

- MENU <x>, <y>, <l>, , <t>, <m>, <s>, <ar>, <rv>
- KILLM

Mit »MENU« wird das Menü dargestellt und ausgeführt. Hier die Bedeutung der Parameter:

- <x> X-Koordinate. Bereich von 0 bis 35
- <y> Y-Koordinate. Bereich von 1 bis 20
- Serite der Menüpunkte. Bereich von 1 bis (36-x)
 Anzahl der Menüpunkte. Bereich von 1 bis 11-int(y/2+.5)
- <t> ASCII-Code der Abbruchtaste (möglichst nicht 65

- bis 90, da sonst die Tastaturwahl beeinträchtigt wird).
- <m> Auswahlmodus. Bereich von 0 bis 255. 0: keine Tastaturauswahl; ungleich 0: Tastaturauswahl erlaubt.
- <s> Temporärmodus. Bereich von 0 bis 255 0: Hintergrund wird nach Verlassen des Menüs nicht (sofort wieder hergestellt); ungleich 0: Hintergrund wird sofort wieder herge-

stellt.

- <ar> Eindimensionales Stringarray. Der Index ist der der Menü-Überschrift und zugleich die Basis für die Menüpunkte. Sollte das Array weniger als +Index Elemente haben, so gibt es ein »Gewurschtel« auf dem Bildschirm.
- <rv> Numerische Variable. Enthält nach dem Aufruf die Nummer des Menüpunktes oder Null bei einem Abbruch. Achtung! Sollte die Variable vor dem Aufruf »MENU« nicht definiert sein, so gibt es ein Wirrwarr auf dem Bildschirm, da die Arraytabellen verschoben wurden. Der Befehl »KILLM« (ohne Parameter) holt den vor dem Aufruf von »MENU« gespeicherten Bildschirm in den aktuellen Bildschirm (das gleiche passiert, wenn der Temporärmodus eingeschaltet ist).

Technische Details

Das Programm befindet sich nach dem (absoluten) Laden im Speicher von \$C000 bis \$C4E4. Nach dem Aufruf mit SYS 50175 wird der Basic-Befehls-Vektor (\$0308/\$0309) auf \$C3FF verbogen. In der Zeropage wird, während das Menü dargestellt wird, der Bereich von \$A3 bis \$AF benützt. Außerdem werden der Bildschirm und zwei Arrays im Bereich von \$D000 bis \$D423 zwischengespeichert.

Der Assembler-Programmierer kann den Programmteil von \$C3FF bis \$C4E5 ignorieren. Die Parameter müssen nur in die Tabelle von \$C3F6 bis \$C3FE eingetragen und das Programm ab \$C000 angesprungen werden. Der Befehl »KILLM« kann durch SEC, JSR \$C39D ersetzt werden.

Um XMENU in einen anderen Bereich zu verschieben, sind folgende Schritte nötig:

- 1. Der Bereich von \$C000 bis \$C4E4 muß nach der neuen Anfangsadresse verschoben werden (im folgenden Basis genannt).
- 2. Alle 3-Byte-Befehle, die sich auf den Bereich von \$C000 bis \$C4E4 beziehen, müssen an den Bereich von der Basis bis Basis +\$4E4 angeglichen werden.

(V-Befehl bei SMON).

- 3. Disassemblieren Sie den Bereich < Basis+\$3FF > bis < Basis+\$402 > . Ersetzen Sie nun den Parameter des LDA-Befehls durch das Low-Byte und den Parameter des LDY-Befehls durch das High-Byte von < Basis+\$40A > .
- 4. Disassemblieren Sie den Bereich < Basis+\$40D > bis < Basis+\$410 > . Ersetzen Sie (wie in 3.) die entsprechenden Parameter der LDA-/LDY-Befehle durch das Low- beziehungsweise High-Byte von < Basis+\$4DA > .
- 5. Disassemblieren Sie den Bereich < Basis+\$41D > bis < Basis+\$420 >. Ersetzen Sie nun (wie in 3. und 4.) die Parameter der LDA-/LDY-Befehle durch das Low-/High-Byte von < Basis+\$4DF >.

Die Initialisierungsadresse entspricht der Basis+\$3FF. Die einzelnen Routinen

DIO CITIZON	ion mountinon	
Bezeichnung	Abstand zur Basis	Beschreibung
MENU	\$0000=0	Maschinenroutine zum Darstellen des Menüs
KILLM	\$039D=925	Danach: Angewählter Menüpunkt im Akku. Carry gelöscht: Hintergrund wird gespeichert. Carry gesetzt: Hin- tergrund wird wieder hervorgeholt.
X	\$03F6=1015	X-Koordinate
Y	\$03F7=1016	Y-Koordinate
L	\$03F8=1017	Breite
P	\$03F9=1018	Anzahl MPunkte
T	\$03FA=1019	Abbruchtaste
M	\$03FB=1020	Auswahlmodus
S	\$03FC=1021	Temporärmodus
AR/L	\$03FD=1022	Low-Byte des Zeigers auf Array- Tabelle (T.Format: Länge, Low-/High- Byte Adr. String).
AR/H	\$03FE=1023	High-Byte des Zeigers auf Array- Tabelle

Um sich mit den Fähigkeiten des Programms vertraut zu machen, sollten Sie unbedingt das Demo-Programm durchstudieren. (Daniel Buchheit/tr)

»XMENU«

			_		_							_			_									_									-
NAME :		XMEN	NU.				C	000	C4E	5	C120		FO	03	4C	B1	Cı	4C	4D	C2	14	1	C250		A2	00	98	20	D5	C2	88 1	00	54
						-		-			C128										3F		C258	:	F9	60	EO	00	FO	06	20 1)2	1F
C000 :	1	18 2	20	9D	C3	20	14	CI	A9	35	C130		18	20	OA	E5	A9	00	20	72	98		C260		FF	CA	DO	FA	60	AO	00 1	31	C6
: 8000	-	01 8	35	A5	A9	00	85	AB	20	85	C138	:	C2	A5	A7	AA	E8	E8	A9	A4	D2		C268	:	A5	20	D2	FF	CB	C4	A7 I	00	C5
: CO10	1	D9 C	co	A5	C6	DO	OE	20	FE	87	C140										70		C270	:	F6	60	85	A3	18	OA	65 /	13	1B
C018 :	-	CO F	15	C6	DO	07	20	CA	CO	95	C148		20	D2	FF	A9	A5	20	D2	FF	AD		C278		6D	FD	C3	85	A3	A9	00 6	D	E8
C020 :	-	A5 C	26	FO	03	20	37	CO	A5	CF	C150		20	65	C2	A9	A7	20	D2	FF	CF		C280		FE	C3	85	A4	AO	00	B1 /	13	6E
028 :		AB F	-0	E7	AD	FC	C3	FO	04	B5	C158	:	38	AD	F8	C3	E5	A7	AA	A9	B7		C288	:	CD	F8	C3	90	03	AD	F8 (23	DE
: 020	1	38 2	20	9D	C3	A5	A5	60	A9	B4	C160		60	20	5A	C2	A9	6E	20	6A	23	1	C290	:	85	A7	CB	B1	A3	85	A5 (8	EC
: BEO										CB	C168										80	1	C298	:	B1	A3	85	A6	60	08	20 (:7	A7
C040 :		90 0	02	29	7F	CD	FA	C3	DO	71	C170		FF	A9	A3	A6	A7	E8	EB	20	A7		C2A0	:	C2	A9	00	FO	06	OB	20 (:7	06
CO4B :		08 6	12	00	86	A5	A2	01	86	F3	C178		5A	C2	38	AD	FB	C3	E5	A7	80		C2AB		C2	A9	1A	85	A3	A9	DO E	35	40
: 050		AB C	29	41	90	2E	C9	80	BO	D7	C180		AA	A9	20	20	5A	C2	A9	5D	28		C2B0	:	A4	28	20	74	C3	A5	AB (14	54
: 820		2A [29	5B	90	04	C9	61	90	85	C188										9F		C288		A9	BO	02	B1	A3	91	A3 8	35	D
: 040	-	22 F	AD	FB	C3	FO	1D	AD	77	6E	C190										2D		C2C0		AB	20	7A	C3	4C	CE	C2 8	35	E
: 840										6E	C198	-	10000	100 GH		(Eggs)					53		C2C8	:	AB	86	A9	84	AA	60	A4 (AA	4
070 :										A1	CIAO	1000	E032-1	CHARLE	1000						7C		C2D0		A6	A9	A5	AB	60	20	C7 (22	7
078 :										73	CIAB										1C	9	C2D8		18	A5	AB	OA	6D	F7	C3 (AA	2
: 080										3B	C1B0										DB		C2E0		AC	F6	C3	18	20	OA	E5 :	20	2
: 880										33	CIBB										66		C2E8		2B	C3	A5	AB	20	72	C2 ;	88	8
090 :										FA	C1CO										24	8	C2F0		AD	F8	C3	E5	A7	85	A3 2	20	3
098 :	1	DO C	04	A2	01	86	A7	A5	A7	BF	C1CB										C9		C2F8		65	C2	A9	2E	A6	A3	20 !	5A	A
0A0 :	1	FO 1	11	18	A5	A5	65	A7	85	03	CIDO							AA			64		C300		C2	20	35	C3	20	BO	C3 :	20	E
: BAO		A5 A	15	A6	10	03	20	FE	CO	7A	CIDB										OB	9	C308		2B	C3	A6	A9	FO	OB-	CA (19	D
ово :										67	CIEO		C2	A6	AB	20	D5	CZ	4C	F3	71	1 3	C310		20	20	5A	C2	A9	BB	20 1)2	B
OB8 :										13	C1E8										FO		C318		FF	38	AD	FB	C3	E5	A9 (AA	2
000 :										5E	C1F0										98		C320		A9	20	20	5A	C2	20	35 (23	В
OC8 :										A3	C1FB										A1		C32B		4C	CE	C2	A9	7D	20	D2 I	F	E
opo :										81	C200										9C		C330		A9	20	4C	D2	FF	A9	20 :	20	6
ods :		60 F	19	00	85	A6	A5	A5	DO	BD	C20B										F5		C338		D2	FF	A9	5D	4C	6A	C3 :	20	8
OEO :										63	C210	_	120000				41				39		C340		74	C3	A9	00	A2	1A	CA	7D	6
0E8 :										30	C218	1	7.00	NAME OF TAXABLE PARTY.	The second		COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE				DF		C348	-	-			100000	7-17	-		-	E
OFO :										73	C220	-	2000	10000		Thomas.					EA		C350										C
OFB:		- mil		107.0	1000	3.37	1	0127220		69	C228										6F		C358										2
100 :		Section 1		-	37.55	200	570	100000	-	BB	C230										D5					-		7.9	-		-	-	
108 :										77	C238										78			de land		-	-		1000	aver.		-	
110 :										20	C240										81		Listi	ng	4.	Die	Re	tehi	ser	wei	teru	ng	

C118 : F1 60 20 28 C1 AD FB C3 47

C248 : C5 AD 90 BB 60 AC F9 C3 5A

```
BO 01 24
60 A4 D3
91 F3 60
60 A9 37
28 AE F6
CO 28 90
D1 85 D1
D2 E6 D6
OO BO 28
DO BD 00
OO 06 9D
9D 24 D3
A4 D6 BD
4C 7A C3
O4 BD 24
24 D2 9D
9D 00 07
                                                           24
D3
                                                                       38 60 88
91 D1 AD
                                                                                                                                                                                                                                                    7A C3
00 01
9F A9
8C 09
DA A0
37 C4
DF A0
37 C4
4C AE
A7 AD
7A D0
18 98
65 7B
00 20
                                                                                                                                                        C3E8
                                                                                                                                                                                 OC D4 AE
                                                                                                                                                                                                                  OD D4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FE C9 43 ED 90 AD C4 C3 84 B3 A7 A4 AE
                                      BO
                                                 01
                                                                                                        B1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BD FD C3
AE AD F6
AD F7 C3
3F 38 A9
37 CD F6
C3 F0 2D
27 OA BD
E9 00 CD
BB B0 B5
C0 AB 20
C2 A9 4C
A2 0E 4C
94 D 45 4E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      C3
24
C9
F8
32
F9
38
90
4A
A5
A2
84
  C360
                            14
C378 :
C378 :
                                                                       91
78
85
                                                                                             AD 30 58
                                                                                                                                                                                 18
                                                                                                                                                                                            4C
OA
AO
                                                                                                                                                                                                       0A
85
                                                                                                                                                                                                                   E5
01
8D
                                                                                                                                                                                                                             4A
00
0B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20
B0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FD 48
                                                                                                                                                        C3F0
C3FB
                                                                                                                                                                                                                                        4A
66
03
A9
20
A9
20
C3
E7
D1
60
00
                                                                                                                                                                                                                                                                              67
AB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C478
C480
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C3
F0
24
C3
18
AB
F7
49
A2
AE
37
FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      F5
23
32
27
0E
A0
A3
1B
4F
                                                                                                                                                                          . . .
                                                                                                        85
                                                                                                                        E4
7D
                          02
01
A9
D3
65
B5
                                                                                  A9
01
A4
A9
D2
20
00
9D
D2
                                                                                                                                                        C400
                                                                                                                                                                                  OA
                                                                                                                                                                                                        C4
                                                                                                                                                                                                                                                                               1A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15
C3
AD
C3
A9
19
20
OE
OB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BO
                                                                                                                                                                               OA AO C4 BD OB O3
O3 60 20 73 OO A9
C4 B5 A3 B4 A4 20
D0 O3 4C 55 C4 A9
C4 B5 A3 B4 A4 20
D0 O7 3B 20 9D C3
A7 20 79 OO 4C E7
OO B1 A3 FO O9 D1
O4 C8 4C 39 C4 60
65 7A B5 7A A9 OO
CF C4 BA 99 F6 C3
O7 D0 F4 20 BB BO
B1 5F C9 O1 D0 59
                  :
                                                                                                                                                                                                                                                                              AC
C2
82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C490
C498
  C380
                                                                       C3
02
A5
60
BD
05
24
EB
0C
BD
                                                                                              D3
                                                                                                         86
                                                                                                                         85
                                                                                                                                                        C408
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30
FB
F0
16
20
00
20
20
20
                                                                                             50
69
74
04
24
BD
                                                                                                                                                        C410
C418
 C388
                                                                                                        18
00
C3
9D
D1
00
                                                                                                                        B6
10
7B
9B
15
72
09
00
55
DA
7F
69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C4A0
 C390 :
C398 :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C4AB
C4BO
                                                                                                                                                        C420
                                                                                                                                                                                                                                                                              D2
14
2A
C2
C3
C2
49
91
D9
                          A2
24
BD
                                                                                                                                                        C428
C430
  C3A0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C4BB
 C3A8
                  :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      E2
6E
18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C4C0
C4C8
  СЗВО
                                                                                                                                                        C438
                                                                                                                                                                          :
                                                                      24 D2
EB DO
OC D4
BD 24
D1 9D
OO 06
EB DO
                          07
D3
D4
                                                                                                                                                        C440
C448
 C3B8
                                                                                            E5
BC
DO
OO
BD
E5
                                                                                                        A5
OD
9D
O5
24
AC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C4DO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        A3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A4
 C3C0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C4D8 :
C4E0 :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A3
49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   60 4D 45 4E 55
4C 4C 4D 00 CE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00 4B
20 7B
                                                                                                                                                        C450 :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CD
 C3C8
                  :
                  : 00
: BD
: D3
                                                                                                                                                                                                                                                    CB CO
AO O4
A5 47
 C3D0
                                                                                                                                                        C458
 C3E0
                                                                                                                                                        C460 :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Listing 4. (Schluß)
```

3 SYS 57812"XMENU",8,1:POKE 780,0:SYS 6549 3:REM XMENU LADEN	<112>	1006	DES MENU-"; PRINT" UNTERPROGRAMMS IN DER PRAXIS Z	<022>
5 SYS 50175: AM=0: ME=0: PT=1	<224>		U ZEIGEN.	<107
3:REM XMENU LADEN 5 SYS 50175:AM=0:ME=0:PT=1 10 GOSUB 1100:GOSUB 1000:REM INIT	<061>	1007	PRINT" (3SPACE) IN DAS HAUPTMENU GELANG	
11 :	<243>		EN SIE MIT	<237
15 MT\$="MAIN":GOSUB 1200 20 MENU 9,5,17,6,141,1,0,M\$(0),AM	<018>	1008	PRINT" CTRL-M. IN DAS NACHSTE MENU KO	
20 MENU 9,5,17,6,141,1,0,M\$(0),AM	<156>		MMEN SIE	<011>
21 :	<253>	1009	PRINT" MIT BETURN ODER DURCH DRUCKEN	
22 IF AMC6 THEN: KILLM	<188>		EINES UN-";	<098>
23 IF AM=0 THEN GOSUB 1220:GOSUB 1022:GOTO		1010	PRINT" TERLEGTEN BUCHSTABENS. UM IN D	/B745
15	<029>		AS VOR-	<074>
24 IF AM=1 THEN MD\$=M\$(AM):GOSUB 1250:GOTO	Tolyton Constitution	1011	PRINT" HERGEHENDE MENU ZU KOMMEN MUSS EN SIE	<034>
20 25 TE AMAY THEN COCHE 1220 POVE 214 27 EVE	<220>	1012	PRINT" SHIFT-BETURN DRUCKEN. DIE MENU	10347
25 IF AM=6 THEN GOSUB 1220:POKE 214,23:SYS 58732:END	<182>	1012	-HIERAR-	<225
26 DN AM-1 GOTO 40,80,100,140	<164>	1013	PRINT" CHIE, DIE ANZEIGT IN WELCHER A	, LLO
50 :	<006>	1010	ENU-EBENE";	<073
56 :	<012>	1014	PRINT" SIE SICH BEFINDEN, SEHEN SIE I	
	<029>		N DER	<009
I MT\$="PRINT" GOSHR 1200"	(189)	1015	PRINT" DRITTEN BILDSCHIRMZEILE. (DOWN)	
0 GOSUB 1280 1 MT\$="PRINT":GOSUB 1200 13 MENU 9,5,17,5,141,1,1,P\$(0),AM	<053>		PRINT" (3SPACE) NACHDEM SIE EINE FUNKTI	
4 :	<020>	SPECIAL SERVICE	DN ANGEWAHLT	<022
B IF AM=0 THEN GOSUB 1220:GOSUB 1245:GOTO		1017	PRINT" HABEN, ERSCHEINT DIE MELDUNG "	Sec. Control
	C(043>011		CHR\$ (34) "EUNKTION	<038
1 IF AM=1 THEN 60	<074>		PRINT" NICHT IMPLEMENTIERT"CHR\$ (34)"	
4 MD\$=P\$(AM):GOSUB 1265:GOSUB 1250:KILLM:			UND DIE AUFFORDER-";	<176
GOTO 43	<142>	1019	PRINT" UNG EINE JASTE ZU DRUCKEN. HEN	
5:	<031>		N SIE	<115
Ø MT\$="PTYPE":GOSUB 1200	<130>	1020	PRINT" JETZT DIREKT IN DEN JEXTMODUS	
5 MENU 9,5,17,5,141,1,1,PT\$(0),AM	<091>		WOLLEN,	<208
Ø IF AM=Ø THEN GOSUB 1220:GOTO 43	<200>	1021	PRINT" MUSSEN SIE '+' DRUCKEN."	<016
3 PT=AM:GOSUB 1265:GOSUB 1280:GOTO 65	<202>	1022		<236
4:	<050>	1023	REM AUF CTRL-M WARTEN	<168
80 MT\$="EDIT":GOSUB 1200	<106>	1024	III	<240
3 MENU 9,5,17,5,141,1,1,E\$(Ø),AM	<215>	1025	POKE 211,24:POKE 214,23:SYS 58732	<193
36 :	<062>		POKE 204,0	<166
97 IF AM=0 THEN GOSUB 1220:60TO 20 92 MD\$=E\$(AM):GOSUB 1250:60TO 83	<215>	1030	WAIT 198,1:POKE 198,0:IF PEEK(631)<>1	
2 MD\$=E\$(AM):GOSUB 1250:GOTO 83	<065>		3 THEN 1030	< 059
73 :	<069>	1035	WAIT 207,1,1:POKE 204,1	<041
00 MT\$="DISK":GOSUB 1200	<243>	1040	REM FERTIG	< 038
05 MENU 9,5,17,6,141,1,1,D\$(0),AM	<141>	1045	WAIT 207,1,1:POKE 204,1 REM FERTIG RETURN	<087
08:	<084>			<000
10 IF AM=0 THEN GOSUB 1220:GOTO 20	<236>		REM TEXTE	<074
12 IF AM=2 THEN 120	<134>	1101	: DIM M\$(6),P\$(5),E\$(7),D\$(6),T\$(5),DC\$	<061
14 MD\$=D\$(AM):GOSUB 1250:GOTO 105	<148>	1105		<148
15 :	(091)	1110	(4),PT\$(5) M\$(0)="MAIN MENU"	<153
20 MT\$="DCMDS":GOSUB 1200	(207)		M\$(1)="NEW DOCUMENT"	<017
23 MENU 9,5,17,4,141,1,1,DC\$(0),AM	<094> <102>		M\$(2)="PRINT"	<107
26 :	(233)	1113	M\$(3)="EDIT EUNCTIONS"	<067
30 IF AM=0 THEN GOSUB 1220:GOTO 105 35 MD\$=DC\$(AM):GOSUB 1250:GOTO 123	(239)	1114	M\$(4)="AISK HANDLING"	<000
35 MD==DC=(AM):6080B 1250:6010 123	<112>		M\$(5)="JEXT PARAMETERS"	<019
40 MT\$="TEXT":GOSUB 1200	<077>		M\$(6)="QUIT DEMOURITE"	<227
45 MENU 9,5,17,5,141,1,1,T\$(0),AM	<157>	1117		<077
45 MENO 7,5,17,5,141,1,1,1,1+(6),HN	<122>		P\$(Ø)="PRINT MENU"	<078
50 IF AM=0 THEN GOSUB 1220:GOTO 20	<020>		P\$(1)="IYPE OF PRINTER"	<227
55 MD\$=T\$ (AM): GOSUB 1250: GOTO 145	<065>		P\$(2)="SET JUSTIFICATION"	<072
99 :	<213>		P\$(3)="FROM/IO PAGE"	<026
000 REM BILDSCHIRM	<115>		P\$(4)="DEFINE PAPER"	<043
001 :	(215)		P\$(5)="PRINT JEXT"	<189
002 PRINT CHR\$ (14) " (CLR, CYAN, RVSON) DEMOUR		1126		<086
ITE NAME: DEMO. TEX (2SPACE) ST 1 ZL 16 S			E\$(Ø)="EDIT MENU"	<234
P 5	<179>		E\$(1)="EIND"	<194
003 PRINT" (RVSON) HIERARCHIE: (298PACE, RVOF			E\$(2)="DELETE"	<119
	<190>		E\$(3)="REPLACE"	<020
F}"			THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	7.7
F)" MM4 PRINT"(3SPACE)DIES IST EINE TEXTVERAR	18050			
F)" 004 PRINT"(3SPACE) DIES IST EINE JEXTVERAR BEITUNGS-AT-	<254>		g 5. Eine simulierte Textverarbeitung	

	E\$(4)="COPY"	<152>
	E\$(5)="MOVE"	<188>
1136		<096>
	D\$(Ø)="BISK MENU"	<193>
	D\$(1)="DIRECTORY"	<096>
	D\$(2)="COMMANDS OF DISK"	<045>
	D\$(3)="IMPORT YIZA-IEXT"	<040>
	D\$(4)="IMPORT SEQ-JEXT"	<076>
	D\$(5)="EXPORT SEG-TEXT"	<145>
1146	D\$(6)="5AVE JEXT"	<034>
1147		<107>
	T\$(0)="JEXT MENU"	<212>
	T\$(1)="TEXT LIDTH"	<005>
1152	T\$(2)="RENAME TEXT"	<130>
1153	T\$(3)="CHARACTER SET"	<140>
1154	T\$(4)="SCREEN COLOR"	<087>
1155	T\$(5)="STORAGE DEVICE"	<113>
1156		<116>
1160	DC\$(Ø)="DCOMMAND MENU"	<162>
1161	DC\$(1)="RENAME FILE"	<036>
1162	DC\$(2)="DELETE FILE"	<079>
	DC\$(3)="EORMAT DISK"	<087>
1164	DC\$(4)="YALIDATE BISK"	<001>
1165	The second secon	<125>
	PT\$(0)="PRINTER MENU"	<080>
1171	PT\$(1)=" <u>I</u> TOH 8510"	<034>
1172	PT\$(2)="EPSON RX/FX"	<200>
	PT\$(3)="VC 1526"	<024>
1174	PT\$(4)="BROTHER HR-5C"	<024>
1175	PT\$(5)="STAR DELTA 10"	<139>
1176		<136>
1177	RETURN	<219>
1178	*	<13B>
1200	REM HIERARCHIE ERWEITERN	<102>
1201	•	<161>
1205	PRINT" (HOME, 2DOWN, RVSON) "TAB (12+7*ME)	
	"->"«MT\$	<178>
1210	ME=ME+1: RETURN	<122>
1211		<171>
1220	REM HIERARCHIE ZURUCKSETZEN	<034>
1221		(181)
1225	PRINT" (HOME, 2DOWN, RVSON) "TAB (5+7*ME)"	SAER C
	(7SPACE)"	<108>
1230	ME=ME-1: RETURN	<014>
1231		<191>
	REM MELDUNG AUSGEBEN	<037>
1251		<211>
	PRINT" (HOME, DOWN) "CHR\$ (34); MD\$; CHR\$ (3	
	4) " NICHT IMPL JASTE!";	<138>
1260	POKE 198,0:WAIT 198,1:POKE 198,0:IF P	
	EEK (631) = 95 THEN RUN	<095>
1265	PRINT" (HOME, DOWN, 40SPACE)";	<232>
	RETURN	<056>
	i i	(231)
	REM AKTUELLEN DRUCKER AUSGEBEN	<206>
1276		(236)
1280	PRINT" (HOME, DOWN) CURRENT SELECTED PRI	
1200	NTER: ";PT\$(PT)	<127>
1285	RETURN	<073>
		The state of
Listin	g 5. Beispiel zu »XMENU« (Schluß)	
11-11-11-11-11-1	The state of the s	

Das besondere Turbo Tape

»Extratape« ist ein Schnellladeprogramm für den C64 und Datasette. Es erlaubt jedem, ohne aufwendiges Herumspulen, seine Programme jederzeit mit 8- bis 9facher Geschwindigkeit zu laden.

Das Besondere an »Extratape« ist, daß man zum Laden des Programms das Extratape-Programm nicht mehr benötigt! Die schnelle Laderoutine ist nämlich als kurzer Vorspann direkt vor dem gespeicherten Programm vorhanden. Man kann ein so behandeltes Programm also ganz normal mit »LOAD« laden.

Nachdem man das Maschinenprogramm (Listing 6) mit dem MSE eingegeben und auf Kassette oder Diskette gespeichert hat, muß man es wie ein Basic-Programm laden und mit »RUN« starten. Nach dem Start wird vom Programm der Save-Vektor (\$0332/0333) auf eine eigene SaveRoutine bei \$CDEO verbogen. Diese Routine simuliert ein neues Gerät mit der Gräteadresse 7, nämlich die Fasttape-Datasette. Speichert man nun ein Programm mit der Geräteadresse 7, zum Beispiel »SAVE "TEST",7«, so erscheint die Aufforderung, <Record> und <Play> zu drücken, und das Programm wird mit ungefähr 9facher Normalgeschwindigkeit auf Band geschrieben.

Man sollte übrigens bei Benutzung von »Extratape« keine Superbillig-Kassetten (Kaufhaus-Sonderangebot Wühltisch für 98 Pfennige) verwenden, da sonst häufig Ladefehler auftreten können. Diese werden durch einen »I/O ERROR« am Ende des Ladevorgangs angezeigt. Ladefehler können auch durch das Ein-/Ausschalten großer Elektrogeräte in der Nähe des Computers (zum Beispiel Staubsauger, Elektroheizung im gleichen Raum und so weiter) auf das Band gebracht werden. Deshalb empfiehlt es sich, bei wichtigen Programmen nach dem Speichern eine Kontrolle (durch Laden in den Computer) durchzuführen.

Die gespeicherten Programme laufen zwar trotz angezeigtem Fehler meist einwandfrei, aber es ist dennoch unschön, einen Fehler auf der Kassette zu haben. Wem diese Fehler zu häufig auftreten, obwohl die Programme immer laufen, der kann die Fehlerabfrage mit »POKE 52951,208« und »POKE 52952,16« (vor dem Speichern eines Programms) abschalten. Eventuell auftretende Fehler werden nun nicht mehr angezeigt.

Der Grund für diese relativ hohe Fehleranfälligkeit ist, daß in einer Sekunde ungefähr 3830 Impulse (Bit) auf das Band geschrieben werden. Und das wären dann 425 Byte in einer Sekunde! (Es werden neun Bit für ein ganzes Byte benötigt, da immer ein Bit zur Synchronisation dient.) Mit dieser Geschwindigkeit übertrifft man sogar die Floppy (zirka 300 Byte in der Sekunde).

die Schriftfarbe immer auf Schwarz steht. Dieser Effekt kommt dadurch zustande, daß die spätere Laderoutine beim Speichern an den Namen des Programmes angehängt wird, und so das Ladeprogramm als wirrer Zeichensalat hinter dem »SAVING« kurz auf dem Bildschirm erscheint.

Mit einigen POKEs ist es auch möglich, ein Maschinenprogramm absolut (also an seiner Originaladresse) zu speichern: Man muß nur die Zeiger auf Programmstart und -ende in den Speicherstellen 43/44 (Start) und 45/46 (Ende) auf Start und Ende des Maschinenprogramms einstellen. Man muß allerdings aufpassen, daß »Extratape« (\$CDEO bis \$CFEO) nicht überschrieben wird (Das gäbe beim nächsten SAVEBefehl einen richtig schönen Systemabsturz...). Auch bei normalen Programmen sollte man darauf achten, daß dieser Bereich nicht gelöscht wird. Extratape läuft übrigens einwandfrei mit vielen Floppy-Speedern zusammen.

(P. Plamper/tr)

NAME	:	EXT	(RA	FAPE			OE	301	OA4	1	
0801	:	15	08	OA	00	9E	32	30	38	4A	
0809	:	30	20	45	58	54	52	41	54	2B	
0811	:	41	50	45	00	00	00	FF	50	60	
0819	:	50	20	31	39	38	35	20	A2	EO	
0821	:	00	BD	40	08	9D	EO	CD	BD	A4	
0829	:	40	09	9D	EO	CE	EB	DO	F1	CD	
0831	:	A9	EO	A2	CD	BD	32	03	BE	40	
0839	:	33	03	4C	74	A4	EA	EA	A5	28	
0841	:	BA	C9	07	FO	03	4C	ED	F5	F6	
0849	:	A2	10	A9	20	9D	41	CE	CA	16	
0851	:	10	FB	A5	B7	FO	OC	29	OF	70	
0859	:	AB	88	B1	BB	99	41	CE	88	19	
0861	:	10	FB	A9	70	A2	03	BD	02	E2	
0869	:	03	BE	03	03	A9	00	A2	01	FC	Listing 6.
0871	:	AO	01	20	BA	FF	A9	BF	A2	83	
0879	:	41	AO	CE	20	BD	FF	A9	00	44	»Extratape«,
0881	:	A2	03	85	FB	86	FC	A9	FB	74	ein Turbo-Tape-
0889	:	A2	05	AO	03	20	DB	FF	20	3F	
0891	:	44	E5	20	00	CF	A9	83	A2	6E	Programm mit
0899		A4	8D	02	03	BE	03	03	60	B3	Raffinessen.

08A1		00	00	00	00	00	00	00	00	A2	1	0931	58	68	C5	AA	FO	12	A6	D6	6C	1	0901	,	EA	AO	00	B1	AC	45	AA	85	DC
08A9		00	00	00	00	00	00	00	00	AA	1	0939	CA	86	D6	20	6C	E5	AO	00	78		0909	:	AA	B1	AC	20	C4	CF	20	DB	7E
08B1		00	A9	00	85	AB	A9	10	20	D7		0941	20	2B	F1	A9	OD	20	D2	FF	C5		09D1		FC	20	D1	FC	90	EB	EA	EA	DB
0889		OD	DC	FO	FB	AD	OD	DD	A2	FO	1	0949	20	AA	F5	86	2D	84	2E	4C	55		09D9	:	EA	A5	AA	20	C4	CF	EA	EA	91
0801	:	11	BE	OE	DD	EE	20	DO	4A	20		0951	83	A4	00	44	41	54	45	20	BB		09E1		EA	A9	00	BD	OE	DD	A9	1B	FE
0809	:	26	AB	90	E9	A5	AB	60	78	50		0959	31	33	2C	34	20	38	36	20	53		09E9		BD	11	DO	A9	37	85	01	A9	5F
0801	:	A9	7F	BD	OD	DD	A9	00	BD	85		0961	38	FB	78	A9	7F	BD	OD	DD	BD		09F1		01	85	CO	58	60	EA	EA	A5	44
0809		11	DO	85	AA	BD	04	DD	A2	BF		0969	A9	80	A2	02	BD	04	DD	BE	C9		09F9		01	09	08	85	01	A2	05	CA	00
OBE1	:	01	BE	05	DD	A2	06	86	01	9D		0971	05	DD	A9	00	8D	11	DO	85	7F		0A01		DO	FD	29	F7	85	01	60	AD	56
OBE9		A9	83	AZ	A4	BD	02	03	8E	A3		0979	AA	AA	AB	A9	06	85	01	CA	FE		0A09		OD	DD	29	01	FO	F9	A9	00	F5
OBF1	:	03	03	EA	20	56	03	DO	FB	ED		0981	DO	FD	88	DO	FA	A9	19	BD	OB		0A11		26	AB	90	02	A9	01	BD	05	54
08F9	:	20	52	03	FO	FB	C9	20	DO	82		0989	OE	DD	A2	03	B5	28	95	AC	F3		0A19		DD	A9	19	BD	OE	DD	4C	98	F5
0901	:	F2	AO	03	20	52	03	99	AC	05		0991	CA	10	F9	AO	00	A9	00	20	83		0A21		CF	EA	EA	48	A9	80	85	AB	35
0909		00	88	10	F7	AO	00	20	52	BO		0999	C4	CF	88	DO	F8	A9	00.	20	9E		0A29	7.0	2275	AB	100000	No. of Section	COLUMN TO SERVICE	V1000	10000000	OB	OB
0911		03	91	AC	45	AA	85	AA	20	72		09A1	C4	CF	88	DO	FB	A9	00	20	A6		0A31	- 50	201100	FF	ATTENDED.	1100000	2000	7.77	CE	-	3A
0919		DB	FC	20	D1	FC	90	ED	20	01		09A9	C4	CF	88	DO	FB	A9	2C	20	5F		0A39		2272	CE	A COLUMN	-	1	The same	60	00	AB
0921		52	03	48	A9	37	85	01	A9	33		09B1	C4	CF	EA	AO	03	B9	AC	00	DC			177	-	1000	1	5757	700	ALC: NO.		Market.	
0929	:	1B	8D	11	DO	A9	01	85	CO	A3		09B9	20	C4	CF	88	10	F7	EA	EA	82		Listi	na	6. (Scl	nluf	3)					
											100	-			-							30		9	-	1115	-	•					
						_																											

Spitzengrafiken auf MPS-802

Mit dem Programm »Support-802« wird es auch den MPS-802-Benutzern ermöglicht, die wirklich erstklassige Basic-Erweiterung »MPS-Support« zu benutzen (Auflösung: 640 x 400 Punkte!). Die Druckroutine hat dieselben Funktionen wie die in der 64'er, Ausgabe 2/86, veröffentlichte. Die einzelnen Befehle und ihre Bedeutung entnehmen Sie deshalb bitte dem 64'er-Heft.

Beim Abtippen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Falls Sie es noch nicht getan haben, tippen Sie das Programm »MPS-Support« aus der 64'er, Ausgabe 2/86, mit Hilfe des MSE ab und speichern es auf Diskette.
- 2. Jetzt tippen Sie Listing 7 mit dem MSE ab und speichern es unter dem Namen »dump 802« auf Diskette.
- 3. Laden Sie jetzt bitte »dump 802« absolut (also ,8,1) und geben Sie »NEW« ein.
 - 4. Nun laden Sie MPS-Support aus Ausgabe 2/86.
- 5. Wenn Sie »SYS 49152« eingeben, wird die neue DUMP-Routine ins MPS-Support integriert und das ganze Programm unter dem Namen »support 802« auf Diskette gespeichert. Es ist jetzt ein Block länger geworden, aber Sie können es wie gewohnt laden und starten.

In Bild 1 sehen Sie eine Netzgrafik, die mit »support 802« ausgedruckt wurde.

Die Programmservice-Diskette enthält natürlich das fertige Programm »support 802«. (Oliver Koch/tr)




Bild 1. Diese Netzgrafik (verkleinert) wurde auf einem MPS-802 ausgegeben.

Nachfolgend eine kurze Befehlsübersicht. Die genaue Bedeutung finden Sie in der Ausgabé 2/86 ab Seite 59.

GRAPHIC / TEXT / WINDOW A,B / UPDATE / ZOOM INCREASE A,B / RESTART / CLEAR / COLOUR A,B,C / DOT A,B / CDOT A,B / LINE A,B,C,D / CLINE A,B,C,D / TEST A,B / PATTERN A / CHAR A,B,C / DUMP POLY A,B,C,D,E,F,G,H CPOLY A,B,C,D,E,F,G,H FPOLY A,B,C,D,E,F,G,H EPOLY A,B,C,D,E,F,G,H

NAME : DUMP 802 C000 C2AC	0050 - 05 AD AE OD 50 55 AG 50 55 - 1 CUDO - AD 00 00 00 55 AG 40 40 40	
	CØE8 : CF A9 A5 8D F8 CF A9 FC 55	7007 10007101
C000 : A9 17 85 5F A9 C1 85 60 02	COFO : 8D F9 CF A9 69 8D FA CF 31	10 7751100
C008 : A9 1F 85 5A A9 C2 85 5B 6B	CØF8 : A9 Ø2 8D FB CF A9 85 8D Ø1	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
CØ10 : A9 D8 85 58 A9 12 85 59 86	C100 : FC CF A9 FC 8D FD CF A9 49 C1F0 : 20 D2 FF EE FA 17 4C 9E	
CØ18 : 20 BF A3 A9 1F 85 5F A9 25	C108 : 60 8D FE CF A9 15 8D 8C 7B C1FB : 12 A5 FB 85 FD A5 FC 85	
C020 : C2 85 60 A9 AC 85 5A A9 A6	C110 : 0A 4C 15 08 4C 15 08 A9 68	
C028 : C2 85 5B A9 00 85 58 A9 9A	C118 : 32 A2 04 A0 00 20 A4 17 72	C. C. S.
C030 : 18 85 59 20 BF A3 A9 97 54	C120 : A9 33 A2 04 A0 05 20 A4 88	ALC: NO PERSON NAMED IN COLUMN
CØ38 : 85 5F A9 CØ 85 6Ø A9 16 1D	C128 : 17 A9 34 A2 04 A0 06 20 13	G1
C040 : 85 5A A9 C1 85 5B A9 73 56	C130 : A4 17 A2 34 20 C9 FF A9 33	
CØ48 : 85 58 A9 17 85 59 20 BF 6A	C138 : 14 20 D2 FF A9 34 20 C3 55	-
C050 : A3 A9 4C BD 10 08 A9 F4 5E	C140 : FF A9 00 85 FB A9 4F 85 1A	
CØ58 : 6D 11 Ø8 A9 16 8D 12 Ø8 CB	C148 : FC A9 00 8D FC 17 20 21 16	
C060 : A9 01 85 FB A9 08 85 FC 55	C150 : 12 EE FC 17 AC FC 17 C0 BC	
CØ68 : A7 Ø1 A2 Ø8 AØ Ø1 2Ø BA 43 CØ7Ø : FF A9 ØB A2 BC AØ CØ 2Ø 6C	C158 : 32 DØ F3 A9 32 20 C3 FF 58	
		1000000
C078 : BD FF A9 FB A2 00 A0 18 FB C080 : 20 D8 FF A9 01 20 C3 FF 61		
CØ88 : 20 CC FF 60 53 55 50 50 DC		Ser Drawns
C090 : 4F 52 54 2D 38 30 32 A9 E4		
C098 : BE 20 D2 FF A9 20 BD E8 BE		
COAO : CF A9 CC BD E9 CF A9 FF EC		100000
CØAB : BD EA CF BD ED CF EA BD 74		and the second second
CØBØ : EB CF A9 DD BD EC CF A9 7C		201 (1000)
CØB8 : 20 8D EE CF A9 D2 8D EF 9C		100000000000000000000000000000000000000
CØCØ : CF A9 FF 8D FØ CF A9 18 7A		
CØC8 : 8D F1 CF A9 A5 8D F2 CF A9		100 POST
CØDØ : A9 FB BD F3 CF A9 69 BD 64	CICA - AS EC 40 MM DE EC CA EA 22	
CØD8 : F4 CF A9 8Ø 8D F5 CF A9 49	C1C8 : BØ Ø3 4C 36 12 A2 32 2Ø 13 Listing 7. »Support 802«, fantasi	tische
CØEØ : 85 8D F6 CF A9 FB 8D F7 84	C1DØ : C9 FF A9 ØD 2Ø D2 FF 6Ø FE Grafiken auf Ihrem MPS-802-Dru	7/10/20/20/20
COLO : GO GD TO GF H7 FD GD F7 G4 T	CIDE 1 C7 FF H7 CD 26 D2 FF CE FE T CHARACTE CAT THE THE THE COURSE	CROI

Die Statuszeile

Dieses kurze Programm wurde aus der Not geboren, daß bei einem Dateiprogramm in Basic laufende Informationen über den aktuellen Zustand des Programms (aktueller Modus, freier Speicherplatz, Fehlerkanal der Floppy etc.) benötigt wurden.

Das Programm »Statuszeile« (Listing 8) ist leicht von Basic aus zu handhaben und löst das genannte Problem. Es wird mit »SYS 12 * 4096« gestartet. Listing 9 zeigt, wie man den Text im Speicher ablegen muß.

Programmerklärung (siehe dazu auch Listing 10)

In der »INIT«-Routine werden die Zeiger des Interrupt auf das Programm verbogen. Ab »START« liegt das eigentliche Programm. In der Schleife »LOOP« wird der Text (indirekt adressiert mit x) gelesen und in den Bildschirmspeicher abgelegt. Ab »END« wird mit Hilfe der Betriebssystemroutine »PLOT« die Cursorposition gelesen. Ist der Cursor innerhalb der ersten beiden Zeilen, wird er mit der Routine »SET« in die dritte Zeile gesetzt. »AUS« lenkt den Interrupt auf die normale Interruptroutine im Betriebssystem.

Wird mit SYS 49283 die Routine »STOP« aufgerufen, wird der IRQ-Zeiger wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt und das Programm somit abgeschaltet. Die Hintergrundfarbe der Statuszeilen läßt sich in Speicherstelle \$C016 = dezimal 49174 verändern. Der Text, der maximal 80 Zeichen umfas-

·	NAME	:	STA	ATUS	3			C	900	CØ9	Ø	
	C000		78	A9	ØD	BD	14	03	A9	CØ	C3	
	CDDB		BD	15	03	58	60	A2	00	BD	82	
	CØ10	:	33	CØ	9D	00	04	A9	Ø1	9D	DB	
	CØ18	:	00	DB	EB	EØ	50	FØ	03	4C	ØC	
	CØ2Ø	:	ØF	CØ	38	20	FØ	FF	EØ	02	38	64ER
	CØ28	:	10	06	18	A2	02	20	FØ	FF	7B	
	CØ3Ø	:	4C	31	EA	D3	D4	C1	D4	D5	A4	
	CØ38	:	D3	DA	C5	C9	CC	C5	CE	C5	E5	
	CØ4Ø	:	C9	CE	C2	CC	C5	CE	C4	D5	4C	
	CØ48	:	CE	C7	AØ	C2	D9	AØ	D5	D7	24	
	CØ50	:	C5	AØ	D7	C9	C1	D2	C4	D3	02	
	CØ58	:	AØ	AØ	AØ	C1	C3	CB	D4	DA	34	
	C090	:	C9	C7	AØ	DA	C5	C9	C3	CB	DB	11-11
	C048		C5	CE	AØ	D4	C5	DB	D4	AØ	ØF	Listing 8.
	CØ7Ø		AØ	AØ	AØ	D2	C5	D3	D4	AØ	72	»Status«,
	CØ78		C1	D5	C6	C6	D5	C5	CC	CC	07	Statuszeile
	CØ8Ø		C5	CE	AØ	78	A9	31	BD	14	66	
	C088	:	Ø3	A9	EA	8D	15	03	58	60	58	im Interrupt

		-
10	REM STATUSZEILENEDITOR	<219>
11	REM BY UWE WIARDS; LEMWERDER	<192>
12	IF U=1 THEN 15	<235>
13	U=1:LOAD"STATUS",8,1	<153>
15	POKE 53280, PEEK (53281): POKE 650, 128	<024>
20	PRINT CHR\$(14); "(CLR, 3DOWN) STATUSZEILEN	3200-34-3CB3
-	EDITOR BY UWE MIARDS (3DOWN)"	<037>
25	PRINT" (2DOWN, SPACE) REST MIT 'SPACE' AUF	
	FUELLEN!!"	<232>
26	PRINT" (2DOWN, SPACE) STATUSZEILE IST MIT	
-	<u>5Y5</u> 49283"	<096>
27	PRINT" ABZUSCHALTEN! (3DOWN)"	<041>
28	PRINT" (2DOWN) CURSORSTEUERUNG NUR MIT 'A	3400 3 3 3 3 3
	EL'!!"	<106>
30	DIM A(80):FOR I=1 TO 80:PRINT"(RVSON,SP	
	ACE,RVOFF)";:NEXT	<142>
40	PRINT"(2UP)";	<015>
45	FOR I=1 TO 80	<067>
50	GET A\$: IF A\$=""THEN 50	<027>
70	IF A\$=CHR\$(13)THEN 50	<236>
80	IF A\$=CHR\$(20)AND I>1 THEN PRINT" {LEFT,	
	RVSON, SPACE, RVOFF, LEFT ";: I=I-1:GOTO 50	<076>
85	IF A\$=CHR\$(20) THEN 50	<246>
90	PRINT A\$;:A(I)=ASC(A\$):NEXT	<014>
110	FOR I=1 TO 80:POKE 49202+I,A(I):NEXT	<127>
120	0 SYS 12*4096	<253>

Listing 9. »Editor«, so erstellt man mit Listing 8 Statuszeilen

sen kann, liegt ab dezimal 49203 und kann dort direkt hineingePOKEt werden. In Listing 9 wird in der Zeile 110 gezeigt, wie man das macht.

Das Assemblerlisting ist ausführlich dokumentiert, um auch Anfängern das Leben leicht zu machen.

Mit anderen Programmen, die den Interrupt beeinflussen, wird dieses Programm ohne Anpassung nicht laufen.

(Uwe Wiards/tr)

```
; statuseinblendung im interupt
      uwe wiards
      2874 lemwerder
  assi-fse-assembler 4.12 (c) d.zabel
 :2statuszeilen = max 80 zeichen
 ;ab startadresse + dez 51 text!
 *=$c000
           ; programmadresse
 nzei=2
               ;anzahl der zeilen
 nlett=40*nzei ;anz. buchst.
 irqv=$0314
               ;irq-pointer
 plot=$fff@
                       cursor pos 1/s
               ;plot
 norm=$ea31
               ;norm irq
 scrb=$0400
               ;screenbeginn
 farb=$d800
               ;farbram beginn
 init
      sei
                         ;irq aus
       lda#<start
                        ;pointer irqv
       sta irqv
                         ; auf
CREW
       lda#>start
                         ; start setzen
                         ;lo u. hi-byte
       sta irqv+1
       cli
                         ;irq ein
       rts
 start 1dx#$00
                        ;x initalisieren
       1da text,x
                         ;adr text + x
 loop
                        ; adr scrb + x
       sta scrb,x
       1da#$Ø1
                        ;farbe
                        ; setzt farbe
       sta farb,x
                         ;x=x+1
       cpx#nlett
                        ; vergleiche
       beg end
                        ;0 dann end
       jmp loop
           ; carry setzen plot liest
 end
       jsr plot
       cpx#nzei
       bpl aus
           ; carry loe. plot schreibt
 set
       clc
       ldx#nzei
       jsr plot
       jmp norm
 aus
       .text "STATUSZEILENEINBLENDUNG "
 text
       .text "BY UWE WIARDS
       .text "ACHTZIG ZEICHEN TEXT
       .text "REST AUFFUELLEN "
 stop
       sei
       1da#<norm
                        ;irq-pointer
       sta irqv
                         ; auf normwert
       1da#>norm
                         ;zuruęcksetzen
       sta irqv+1
       cli
       rts
```

Listing 10. Der dokumentierte Quelitext zu Listing 8

EN!

Drei nützliche Befehle

Die Befehlserweiterung »renumber« (Listing 11) stellt Ihnen drei sehr nützliche Befehle zur Verfügung. Als erstes sollten Sie das Programm mit Hilfe des MSE eingeben und speichern. Danach laden Sie es wie ein normales Basic-Programm und starten es mit »RUN«. Der Wortschatz Ihres C64 umfaßt nun einige neue Kommandos:

»-BYE« Schaltet diese Befehlserweiterung aus.

»-OLD« Holt bereits mit »NEW« gelöschte Programme

wieder in den Speicher zurück.

»-RENUMBER x,y« Numeriert das gesamte Programm neu. Alle Zeilennummern hinter (ON..)GOTO,GOSUB,LIST

und RUN werden dabei berücksichtigt.

>-UNPACK x,y≪ Zieht alle Befehle, soweit dies sinngemäß erlaubt

ist, in extra Zeilennummern. >-PACK x,y,z« Fügt die einzelnen Befehle eines Programmes so

eng wie möglich zusammen.

x,y und z sind hier Variablen für Zahlen zwischen 0 und 63999, wobei x (Defaultwert 0) die Anfangszeilennummer des neuen Programmes, y (Defaultwert 1) den Abstand der einzelnen Zeilennummern und z (Defaultwert 253) die maximale Zeilenlänge in Bytes darstellen.

Es ist so auch möglich, eine kleinere Zeilennummer einer größeren folgen zu lassen (zum Beispiel zum Programmschutz). Man muß hier nur die Anfangszeilennummer oder die Schrittweite groß genug wählen. (Das kommt daher, daß die Summe zweier 16-Bit-Zahlen eine 17-Bit-Zahl ergeben kann, wobei das 17. Bit aus Speicherplatzmangel intern unter den Tisch fallengelassen wird.) Inwieweit dies sinnvoll ist, sei iedem selbst überlassen. Es sei aber vielleicht noch erwähnt, daß weder der Basic-Interpreter noch dieses Programm bei einem Sprungbefehl eine kleinere Zeilennummer hinter einer größeren vermuten (Fehlermeldung).

Die Defaultnummer der maximalen Zeilenlänge (z) wurde aus gutem Grund »nur« auf 253 gesetzt. Bei diesem Wert ist noch ein einwandfreies Laden, Listen und Verbessern mög-

Wird z größer als 253 gewählt, so können folgende Probleme auftreten:

a) Beim Laden erscheint kein Cursor mehr. Dies tritt auf, weil der Basic-Interpreter nach jedem Laden versucht, das Basic-Programm neu zu »binden«. Falls 256 Byte lang kein 00-Byte auftritt, sucht er sich praktisch zu Tode. Abhilfe schaffen (vor dem Laden) folgende Eingaben:

POKE44,191

LOAD "name", 8,1

POKE44,8

 b) Ein List-Befehl listet nicht mehr das gesamte Programm. Falls eine Zeile mit mehr als 253 Zeichen auftritt, so werden nur diese aufgelistet und dann abgebrochen.

Es ist jetzt auch nicht mehr möglich, das Programm zu verändern (Programmierschutz).

Eine dritte Schwierigkeit wird vom Programm selbständig behoben. Ein Sprungbefehl über 253 Nicht-Null-Bytes einer Zeile ist nicht möglich.

Das Programm akzeptiert auch offengelassene Anführungsstriche und schließt sie bei einem Pack-Befehl selbständia.

Beispielsweise wird das folgende Basicprogramm

PRINTCHR\$(147);:B\$=""

IFLEN(B\$) < 255 THENGETA\$:B\$=B\$+A\$ 10

PRINTB\$:POKE53281,PEEK(53281)-1:GOTO10

durch »-UNPACK« zu

PRINTCHR\$(147);

B\$=""

2 IFLEN(B\$) < 255THENGETA\$:B\$=B\$+A\$

3 PRINTB\$

POKE53281, PEEK (53281)-1

5 GOTO2

und durch »-PACK 5,5« wieder zu ersterem.

Daß das Programm arbeitet, sieht man an dem blinkenden Stern am Bildschirmrand rechts oben.

Bei einem »PACK«-Befehl ändert der Stern mehrmals die Farbe, da hier zusätzlich ein »UNPACK«- und ein »RENUM-BER«-Befehl durchgeführt wird.

Fehlermeldungen

Während der Arbeit gibt das Programm Fehlermeldungen in folgendem Format aus:

wobei xx yyyyy zzzzzzz,

eine interne Fehlernummer, XX

die neue Fehlernummer, in welcher der Fehler ууууу

auftritt

die Fehlermeldung selber ist. ZZZZZZZ

Es gibt folgende Fehlermeldungen:

Syntax error Eventuelle Variablen als Sprungadressen kön-

nen nicht geändert werden.

No such line Sprungbefehl zu einer nicht existierenden Zeile

Illegal line number Zeilennummer zu groß

Zeilennummern, die nicht gefunden werden, werden bei den letzten beiden Fehlern einheitlich in 64000 geändert. Hier besteht keine »Verwechslungsgefahr«, da in Basic keine Zeilennummern ab 63999 eingegeben werden können.

Sonstiges

Das Programm benötigt nur den Speicherbereich von \$C000 bis \$CFFF. Zu eventuellen Programmiererweiterungen verhält sich »renumber« tolerant, sofern sich nicht die Speicherbereiche überlappen. Hierzu sollte »renumber« als letzteres geladen werden. Zweimaliges Initialisieren führt zum Absturz.

(Michael Rothmeier/tr)

NAME	:	REN	IUME	BER			Ø	301	13E	В	1	Ø881	:	55 AØ	43	48	20	100	100	4E ØD	10000	92	0961 : 20 A7 CA 20 B5 C1 58 20 0969 : 79 00 20 63 A6 4C E7 A7				
0801		42	ØB	00	00	9E	32	31	31	EA		Ø8B9	:	54	4F	54		4C	10000	45	1272	72	0971 : 20 63 C3 A6 0F F0 05 A2				
0809		36	3A	370357	PERSONAL PROPERTY.	8F	22	ØD	91	AE		Ø8C1	:	52	4F	52	53	3A	20	ØD	ØD	AD	0979 : ØE 4C 3A A4 A5 ØD 85 7A				
0811		12	D2	45	4E	55	0.000		45	FB		Ø8C9		4F	4C	44	00	4E	45	57	ØØ	BC	Ø981 : A5 ØE 85 78 A5 Ø7 DØ Ø8				
0819		52	20	36	34	20	20	20	20	53		Ø8D1		20	50	52	4F	47	52	41	4D	3E	0989 : A1 0D F0 BA C9 3A F0 B6				
0821	:	20	20	31	39	38	36	92	ØD	5E		Ø8D9		20	3A	20	20	42	59	54	45	ED	0991 : A6 07 D0 0E A2 00 A1 7A				
0829	:	ØD	ØE	28	C3	29	20	CD	49	1D		Ø8E1	:	53	ØD	01	ØF	09	00	A2	10	18	0999 : C9 2C F0 10 A5 34 F0 9C				
Ø831	:	43	48	41	45	4C	20	D2	4F	41		Ø8E9	:	BD	79	CB	20	D2	FF	CA	10	D2	09A1 : D0 88 A6 34 A5 10 95 22				
0839	:	54	48	4D	45	49	45	52	ØD	CF		Ø8F1	:	F7	AD	08	03	BD	B7	CØ	AD	16.	Ø9A9 : A5 11 95 23 E6 34 E6 34				
Ø841	:	ØØ	00	00	A9	89	85	58	A9	FØ		Ø8F9	:	09	03	8D	B8	CØ	A9	A7	8D	11	0981 : A6 34 E0 08 D0 86 4C C9				
0849	:	CB	85	59	A9	EB	85	'5A	A9	ØA		0901	:	08	03	A9	CØ	BD	09	03	60	FB	0989 : C0 6C 00 C0 AD B7 C0 8D				
Ø851	:	13	85	5B	A9	62	85	5F	A9	56		0909	:	20	73	00	C9	AB	FØ	ØB	A5	D6	09C1 : 08 03 AD B8 C0 8D 09 03				
0859	:	08	85	60	20	BF	A3	4C	85	95		0911	:	7A	DØ	02	C6	7B	C6	7A	4C	BD	09C9 : A0 6A 20 2F F1 60 A0 01				
0861	:	CØ	5B	C1	6D	C1	84	C1	BD	4F		0919	:	AE	A7	20	73	00	85	D7	AØ	DE	09D1 : 98 91 28 20 33 C6 A5 2F				
0869	:	C1	AØ	C1	00	00	00	00	00	EB		0921	:	00	84	34	88	CB	B9	10	CØ	9E	Ø9D9 : 69 Ø2 8D BD CB A5 3Ø 69				
Ø871	:	00	42	4F	50	52	55	00	00	40		0929	:	DØ	Ø5	A2	ØB	4C	3A	A4	C5	3B	09E1 : 00 BD BE CB 60 E6 17 20				
0879	:	00	8D	89	9B	BA	A7	00	3A	70		0931	:	D7	DØ	F1	BC	FB	CØ	ØE	FB	3E	Ø9E9 : E4 C7 2Ø BD C1 6Ø 2Ø 46				
Ø881	:	BB	BF	ØØ	CF	4B	D3	59	4E	23		0939	:	CØ	20	DC	C6	A2	ØØ	A1	7A	BF					
0889	:	54	41	58	20	45	52	52	4F	67		0941	:	FØ	04	C9	3A	DØ	2A	78	20	6D	Listing 11. »Renumber«, Befehls-				
0891	:	52	C9	4C	4C	45	47	41	4C	91		0949	:	AA	C1	20	FØ	C6	A9	93	20	42	erweiterung mit drei				
0899	:	20	4C	49	4E	45	20	4E	55	35		0951	:	D2	FF	A9	CØ	48	A9	F9	48	EF					
ØBA1		4D	42	45	52	CE	4F	20	53	39		0959		6C	00	CØ	A9	20	BD	27	04	3E	sehr nützlichen Befehlen				

20 3E 7A Ø9F1 33 C7 ØØ 76 C6 20 88 **C5** 20 C6 A3 Ø9F9 20 40 20 9D C9 DØ ØAØ1 60 20 C1 CB 90 A9 CB 46 CB 5D MAMA AD AD A2 **B**5 F1 4F DØ 60 90 CA FB A2 ØA11 95 85 DØ 4Ø 00 F8 AE ØA19 CA 00 FØ BB ØA21 6Ø BC 3D 7B CB 75 95 6D F1 86 AE ØA29 A2 86 00 ØA31 C6 Ø9 Ø1 DØ 7A 18 ØB 7B CA 7A 86 AØ 86 B1 Ø5 7A E6 ØB 7A 7B 86 Ø8 ØA39 DØ 08 C8 B1 **ØA41** 60 B1 05 0C AØ 7A 85 ØA49 7A A5 85 7A E6 85 A5 E6 11 F4 ØA51 B1 ØC 9Ø 7A 7A 85 ØA59 C2 ØØ BØ CØ ØA61 9E B9 2A 6D 2Ø C6 CE 75 98 E6 20 00 A2 C7 18 A1 EF ØA69 02 C3 A0 C5 85 02 19 F0 C5 ØA71 FØ AD 85 ØA79 F6 BC A5 ØA Ø2 ØA81 E6 BB Ø3 2Ø 48 60 CB 31 A 97 B 13 B 00 CB 00 ØA89 ØA91 85 85 AD C5 84 C5 C5 BD ØA99 ØAA1 6A 72 C1 AØ Ø4 B1 ØAA9 BD 84 84 C8 88 00 00 00 84 ØAB1 06 D0 E3 12 00 88 Ø2 4C 84 9D CD ØAB9 96 34 48 ØAC1 84 AØ B1 9D CF 91 DØ 04 C8 22 00 22 C8 29 0F 18 B1 9D CE 21 C8 ØAC9 ØAD1 A5 ØA 23 B1 55 88 42 96 ØAD9 23 88 ØAE1 ØAE9 91 Ø2 F1 E8 ØAF1 E6 A6 EC E4 85 C7 CØ 98 Ø3 C2 A5 65 E6 19 C5 C9 FØ Ø2 Ø3 6A BC ØAF9 DØ FF ØA Ø2 AØ 65 ØBØ1 4F F6 DF Ø6 ØBØ9 DØ 90 00 Ø2 18 A5 ØB11 F6 Ø2 4C 85 38 E6 C2 8D A5 B1 18 Ø2 18 E6 91 22 98 03 C6 19 0A ØB19 ØB21 24 23 Ø2 65 85 FØ 85 90 40 4A B9 B8 ØB29 ØB31 ØB39 B1 34 AA Ø6 00 80 80 C5 Ø6 AØ 53 68 60 01 08 90 ØB49 ØB51 C9 Ø3 2Ø DØ Ø2 ØB59 02 A5 E6 18 30 34 33 D0 ØB61 ØB69 FR CB D4 AØ 35 3Ø E5 85 DØ BE 00 A5 C5 C8 35 18 34 33 C6 D0 78 11 E6 30 C9 06 85 06 85 A5 90 90 94 F1 33 36 C0 85 ØB71 ØB79 A5 A5 91 34 ED 5F ØB81 28 D1 CB 2F 33 E6 60 A5 91 32 36 A5 84 92 90 AA 32 11 31 11 B1 3Ø 36 35 34 DØ ØB89 ØB91 ØB99 33 31 C6 E6 A5 E5 88 85 B1 Ø4 62 CC 3A ØBA1 ØBA9 ØBB1 DØ 7A ØØ 34 E6 EF AØ ØBB9 EB 85 84 60 0E C5 88 ØD 10 85 84 C8 7F E9 ØBC1 ØBC9 Ø7 29 38 ØF B1 B1 ØA 85 BØ 26 A5 DØ 26 B4 47 4A ØBD1 ØE F3 C9 10 19 10 C9 ØBD9 ØBE 1 39 A5 Ø6 E611101032811AF26A55A98D009C486C4102F0 07 ØBE9 85 26 B2 6B 28 C6 ØBF1 ØBF9 A55 18 E6 D0 90 A 60 D0 C4 D0 D0 CA 2E B 2E 35 CA 2F 3 F C4 E6 ØCØ1 ØCØ9 85 10 26 90 65 DØ ØC11 ØC19 B5 BB B5 98 ØE Ø2 ØD ØF ØF ØD Ø8 42 93 BB ØC21 A9 65 A5 A9 FA 3D DØ 23 ØF DØ 86 85 18 85 FØ ØC29 ØC31 E6 85 11 ØF 18 Ø3 11 C9 20 D0 85 25 A5 A9 23 02 90 CA 52 14 69 85 11 E6 11 22 26 E9 85 ØA 4C 17 32 A6 8Ø 11 A6 11 A9 A2 11 3Ø A2 10 A5 26 D0 CA 24 C9 4C 22 4C 00 00 11 26 26 B5 ØD FC ØE ØC41 ØC49 ØC51 ØE A5 ØF ØC59 D3 C2 C5 34 9C 50 7F ØE 88 ØC61 ØC69 02 A6 10 A9 ØC71 ØC79 ØC81 ØD ØC89 FA Ø4 3Ø Ø6 C9 9Ø 18 85 85 10 0A EB ØC91 85 18 2F ØA E5 A5 C9 BØ 1A ØCA1 2C 2E 53 2C 3E A1 1B ØCA9 ØCB1 69 3Ø 85 30 A6 32 30 32 00 7A 7A E6 C6 ØCB9 ØB 11 13 32 31 Ø6 A5 4C A2 10 60 7A 7F A2 A1 A5 ØCC1 ØCC9 DØ DØ Ø2 2Ø E6 FØ 7B F2 A1 A1 Ø2 29 60 03 C9 E4 9F 56 ØCD9 ØCE1 E6 02 DØ 02 29 7F 20 F2 81 ØCF9 60 20 63 C3 A5 ØA C9 A7 DC

3E 25 89 DØ 7A ØD DØ 85 66 2F FA ØE 11 A5 AC ØDØ9 A9 85 A5 ØD11 31 7A 33 7B 34 BD FC ØD19 37 7B 34 Ø3 38 D6 70 ØD21 32 85 A5 85 85 A5 69 85 7A ØD29 69 DØ 33 CB CB 67 CA 96 ØD31 ØØ 85 85 E6 Ø2 2F 3Ø CB CB AD AD 18 E6 BD BD BE ØD39 ØD41 E5 CB CB C3 31 BC 78 ØD49 BD BE AD 65 65 AØ BD BE CB CB 91 AD 20 37 BE ØC ØD51 BD BD A9 37 C6 C6 BD ØD59 ØD61 CB E5 10 60 20 11 Ø5 C9 91 DØ 89 A5 C150C4B0C500F500A20085917A751103 975B6690ABB2933344AA23CFB110CFA900750B44B57BBB800C7CC25 A5 A5 ØD C9 DØ 13 A7 C5 C9 7A CØ 28D 83 ØD69 ØD71 ØD79 BB ØE 37 61 FØ FØ EB 6E A5 2C ØD 04 24 D0 C4 0A 6E C9 A0 6B C5 02 C4 A9 AA A5 B1 B1 11 B3 ØD81 8E 57 6E C9 AB ØD89 ØD91 B2 43 3C ØD99 D5 4C FØ 84 ØE 7A Ø2 A9 1A BD C6 C9 FØ ØDA1 85 20 C4 07 A5 C6 ØDA9 42 32 D5 ØDB1 ØDB9 ØDC1 F5 BØ D3 ØDC9 ØDD 1 14 C6 A9 60 80 ØDD9 CØ EB 18 200 C7 AC BO 1 AC BC AC ØDE1 ØDE9 56 1C BB 60 01 01 C8 ØDF9 ØEØ1 ØEØ9 Ø4 BD 85 DD 07 84 2F BE 02 85 37 85 A6 34 8D 0C 91 60 AD ØE11 ØE19 85 C9 7A ØØ 00 5F ØE21 CØ 3Ø 69 85 04 E0 04 30 CB A5 38 69 85 ØE29 ØE31 BF 71 BE AE 86 7A 7B E6 DØ BD 31 85 ØE41 ØE49 BD ØE51 80 1A 9E ØE59 18 78 01 E5 69 BE 01 05 2F ØE61 E8 37 02 CB CB 18 EE 86 ØE69 ØE71 C1 29 3E 4D BB **MF79** AØ EØ 85 ØE81 ØE89 B5 D0 85 32 B1 D0 90 AA B5 E6 BD 04 D0 04 D0 01 32 1F B1 CB BB CB 2F AØ DE91 30 05 B1 2D 49 3F 85 DØ Ø4 2F ØØ 31 CB 6Ø 8D ØE99 ØØ FØ 38 ØEA1 85 C8 2F 31 31 DE 99 C5 A5 19 C6 ØFA9 85 91 86 93 B9 BF 65 AØ 91 C6 C6 19 11 C2 A7 A7 A7 A2Ø 91 88 ØEB1 ØEB9 E6 4C 4C C5 C2 ØD 2Ø 7A Ø1 Ø2 ØEC1 DØ A9 1A 04 A5 83 ØA 01 2F CB 88 91 7A 86 86 24 21 86 E2 ØEC9 AB 73 87 ØED1 ØED9 FØ 55 4C DØ 79 86 1 79 86 8E 21 86 1 49 9 39 1 86 02 1 C 20 DØ 6F 00 8F ØEE1 5B 49 CB ØEE9 ØEF 1 ØEF9 34 53 50 ØFØ1 AØ DØ FØ C8 ØFØ9 ØF11 ØF19 85 00 91 7A 7B 86 2A 6D 3E 2A 07 1E ØF ØØ ØF21 ØF29 BD DØ Ø3 A2 A2 ØF31 7A 9Ø 26 23 6Ø DØ 18 Ø2 A2 86 A2 E8 A5 E6 ØØ 22 FE 86 ØF39 ØF41 E8 DØ 86 Ø5 99 98 ØF49 86 86 86 15 09 3A DØ 86 ØF51 ØF59 Ø6 A2 C9 11 4B ØF61 86 40 22 09 A6 A2 A2 E6 A0 C0 13 86 DØ 4C 12 ØØ 01 12 CØ 4C 1C 8C E8 86 Ø9 A6 C9 C9 C9 38 C7 A2 1D 60 17 60 01 00 00 00 ØF69 6A 55 E9 66 ØF71 85 1C Ø4 ØF79 ØF81 ØF89 Ø4 Ø2 18 A6 25 CD ØF91 86 18 4C 50 C2 AA C1 3A 6A 7A AD DØ A2 1E AØ BE 45 7C Ø1 66 ØF99 ØFA1 16 F2 76 ØFA9 AØ CØ A9 C7 ØFB1 BE C2 20 0A 7A 98 37 38 04 ØFB9 41 49 48 ØFC1 **C6** 05 51 3A 7A 30 CB DØ C9 A5 A5 B1 B8 C9 FØ 91 ØFC9 ØFD1 ØFD9 85 2F 34 31 CB 04 33 F9 34 80 67 A5 85 85 85 ØFE1 85 69 18 8D BD ØFE9 BD CB AD BE ØFF1 32 7A Ø4 Ø4 Ø4 7B EE 85 E6 BE 7A 34 85 90 CB 85 18 A5 69 33 1001 E6 1009

Ø3 91 7A 1011 AØ ØC T3 ØB 3770055022A72BBA4B2B20A55AB066955990FE22EEA5F0C1F0B007BBCDD002230B16F40099991332099 A5 37 DD 4C B5 1021 CB CØ 7B Ø2 7B Ø2 4C C6 90 88 98 78 FF 7A CØ BC F4 AC 1029 DØ 18 E6 1031 1039 85 7A 4C 23 A5 C6 20 C6 3E C7 A5 DØ 60 24 06 A5 48 A5 48 25 DØ 46 AC DB 1041 63 48 26 27 AØ E6 1049 1051 A5 48 E6 20 24 19 Ø2 27 E4 DØ 46 ØØ 24 9C 87 1059 E6 2609260 1000 C1 21 20 1061 1069 1071 20 C7 C2 E7 FØ C9 C5 Ø9 CE B9 1079 07 20 A9 20 A9 A6 CB 7B 30 A5 3E C9 4C CA 27 A5 A2 B5 7A 2F DØ ED 19 11 19 11 4C 20 31 69 A0 84 30 7A 69 09 7A 69 98 1081 1089 C5 C5 D1 85 A5 Ø3 6E ØA CA 2F E9 1091 1099 10A1 10A9 1ØB1 1089 85 84 CB 32 EF E7 02 98 30 31 00 90 B0 BA 1ØC1 BE 79 7F F8 43 51 C7 A 22 F1 49 B 34 B 57 A 57 C8 B 57 1009 1ØD1 10D9 E6 DØ 10 90 FF E6 B1 A5 38 E6 65 18 85 10E1 10F1 10F9 1101 1109 65D231040D927B5C0099FC9BFA202F09F41F08B0000992865000950166 32 C5 C5 E4 Ø4 26 E9 85 A5 CE ØB 1111 1121 1129 1131 ØA 89 A5 90 7A 3E 1139 85 20 D0 1141 1151 5D ØB 3Ø 84 3D 50 85 00 F0 D0 10 E6 1159 1161 1169 1171 1179 1181 C9 90 7A 69 100 BC 9C A5 D0 85 B4 1F 09 F5 ED 7B E6 65 BØ E4 CE 18 1189 1191 1199 4F 96 63 80 11A1 11A9 11B1 BØ ØØ 9E 27 5F 17 93 E3 4D Ø9 33 BC 9C 1A 21 11B9 11C1 11C9 11D1 11D9 11E1 85 Ø4 BB 11E9 11F1 11F9 DØ Ø3 ØØ 18 1201 1209 1211 BD BD 8D E9 ØC FØ 3A 1219 1221 1229 68 A9 91 89 4C 24 21 2F DØ 1231 1239 1241 1249 1F 3Ø DØ C2 85 C6 85 C8 A6 C6 85 C8 60 DØ C7 E6 D2 C4 20 C8 3A Ø6 85 DØ 68 23 63 85 Ø1 A6 7A 85 1251 68 22 10 61 CE 02 85 20 11 A9 78 86 0C A9 17 14 06 0D FF AØ 1259 1261 E1 AF 24 3D F7 24 4E 52 15 B7 A5 42 57 1269 1271 1279 ØE 7B 2F DØ 48 Ø2 1281 ØB 1289 1291 1299 61 CE 13 15 15 A9 01 D0 E6 A9 20 A5 5B 16 20 12A1 A5 12B1 FF D2 ØB 2E A5 10 A9 16 A5 3A D2 85 D2 12B9 20 A5 20 A9 1A F6 A2 20 F7 20 0C 20 A2 12C1 12C9 20 20 A9 12D1 D2 FF 6D FF 20 12D9 12E1 EB D2 EØ FF Ø5 A4 DØ ØF Ø3 96 3Ø 2D AF 12E9 FF 88 30 08 E8 CØ D2 A9 10 FF 00 F5 22 FF 12F1 FA 3Ø 29 CØ 7F E8 12F9 68 60 1301 D2 Listing 11. »Renumbers« (Fortsetzung).

Bitte mit dem MSE eingeben.

_												
ſ	1309		A2	99	BD	4F	CØ	20	D2	FF	5D	
ı	1311		EB	EØ	16	DØ	F5	A5	13	85	ED	
ı	1319		10	A5	14	85	11	20	24	CB	EC	
ı	1321		A2	00	AØ	Ø1	BD	65	CØ	FØ	F7	
ı	1329	:	06	20	D2	FF	EB	DØ	F5	86	EE	
ı	1331	:	33	A2	00	BD	6F	CØ	20	D2	90	
ı	1339	:	FF	E8	EØ	ØB	DØ	F5	38	98	15	
ı	1341	:	FØ	11	A5	2D	ED	BB	CB	85	CØ	
ı	1349	:	10	A5	2E	ED	BC	CB	85	11	D7	
ı	1351		98	DØ	10	AD	BD	CB	ED	BB	74	La contraction of the second
ı	1359	:	CB	85	10	AD	BE	CB	ED	BC	1C	
ı	1361	:	CB	85	11	20	24	CB	A2	00	62	
ı	1369		BD	7A	CØ	20	D2	FF	E8	EØ	2A	
ı	1371		07	DØ	F5	A6	33	EB	88	10	EF	
ı	1379	:	AB	A9	00	20	D2	FF	20	D2	50	
ı	1381	:	FF	20	D2	FF	60	20	2E	C4	BE	-
ı	1389	:	A2	FF	E8	B5	1A	EØ	04	FØ	B6	
ı	1391		ØB	C9	30	DØ	07	A9	20	20	25	
ı	1399	:	D2	FF	DØ	EE	20	D2	FF	EB	E7	
ı	13A1	:	B5	14	EØ	Ø5	DØ	F6	60	E6	50	
ı	13A9		28	AD	27	04	C9	2A	DØ	04	2B	
ı	13B1		A9	20	DØ	02	A9	2A	BD	27	4F	
ı	1389	:	04	A4	28	B9	81	CØ	BD	27	F3	
ı	1301		DB	60	A2	00	BD	00	CC	C5	ØD	
	1309	=	2F	DØ	07	BD	00	CD	C5	30	CØ	The second second
	13D1	:	FØ	07	EB	E4	04	DØ	ED	A2	DF	Listing 11.
	13D9	:	Ø1	60	11	34	36	20	52	45	ØD	»Renumber«
	13E1	:	42	4D	55	4E	45	52	12	11	3A	
	13E9	:	05	93	00	00	00	00	ØØ	00	88	(Schluß)

Die etwas andere Dateiverwaltung

»TAXI-SCHOOL« (Listing 12) ist ein System, welches die Erstellung von Dateien mit maximal 512 Zeilen x 24 Zeichen erlaubt. Das Besondere an diesem System ist die Möglichkeit, die einzelnen Zeilen auf bestimmte Weise zu verknüpfen.

1. Starten des Programms

- Laden Sie das Programm mit »LOAD "TAXI-SCHOOL",8«
- Starten Sie das Programm mit »RUN«
- Das Programm verwendet einen anderen Zeichensatz (Listing 13), als ihn der C 64 zur Verfügung stellt. Dieser Zeichensatz wird automatisch geladen. Er muß auf der Diskette unter dem Namen »SIGNS« gespeichert sein. Er beinhaltet einige Sonderzeichen, die zusammen mit der Commodore-Taste aufgerufen werden können.
- Wollen Sie einen eigenen Zeichensatz verwenden, so muß dieser unter dem Namen »SIGNS« auf Diskette gespeichert sein und von \$C000 bis \$C800 gehen (also nur ein einfacher Zeichensatz von 256 Zeichen).

2. Editieren von Dateien

- Es stehen 512 Zeilen x 24 Zeichen zur Verfügung.
- Eine Zeile wird durch < RETURN> in den Speicher übernommen.
- <HOME> setzt den Cursor an den Anfang der Zeile.
- <CLR> löscht die Cursorzeile (der Speicher bleibt dadurch unberührt.
- < CTRL @ > löscht den gesamten Speicher.
- Die Cursortasten haben ihre übliche Funktion.
 Funktionstasten:

F2: insert

- Alles ab Cursorzeile wird um eine Zeile hinuntergeschoben.
 Die Cursorzeile wird dadurch für einen Eintrag frei.
- Diesen Befehl sollten Sie nicht mehr verwenden, wenn Sie die »BASIS-STREET«-Beziehungen bereits festgelegt haben (siehe dazu etwas weiter unten).

F4: delete

- Die Cursorzeile wird gelöscht. Alle übrigen Einträge rücken auf.
- Für diesen Befehl gilt das gleiche wie für den Insert-Befehl.

3. Laden und Speichern von Dateien

F6: load

- Die Zeichen links vom Cursor werden als Filename interpretiert und der Befehl »LOAD " (FILENAME) ",8,1« ausgeführt.
- Wurde ein \$-Zeichen eingegeben, so erscheint das Inhaltsverzeichnis der Diskette.

F8: save

- Die Zeichen links vom Cursor werden als Filename interpretiert und der Befehl »SAVE" (FILENAME)",8,1« ausgeführt.
- Es wird von der ersten bis zur Zeile über dem Cursor (einschließlich) unter dem angegebenen Filenamen auf der Diskette gespeichert.

4. Die BASIS-STREET-Verbindungen

Das Programm gibt Ihnen die Möglichkeit, zu jeder der 512 Zeilen 20 Zeilen als Unterzeilen zu bestimmen. Eine Unterzeile bezeichnen wir mit »STREET«. Jede Zeile ist »BASIS«, aber nur die auserwählten Zeilen sind »STREETS«.

Wollen Sie eine Zeile als »STREET« kennzeichnen, so muß vorher festgelegt worden sein, welche Zeile die »BASIS« ist.

F3: basis

- Bringen Sie den Cursor in die Zeile, die die »BASIS« sein soll.
- Drücken Sie <F3>.
- Bis zum n\u00e4chsten <F3> liegt die »BASIS« nun fest.
 F5: street
- Bringen Sie den Cursor in die Zeile, die Sie als »STREET« kennzeichnen wollen.
- Drücken Sie <F5>
- Die Zeile wird als »STREET« zur aktuellen »BASIS« gekennzeichnet.

Wollen Sie zu einer beliebigen Zeile die dazugehörigen »STREETS« auflisten lassen, so benutzen Sie dazu den Drive-Befehl <F7 >. Dazu muß in der Cursorzeile der Inhalt der Zeile stehen, zu der Sie die »STREETS« auflisten wollen. Dies können Sie erreichen, indem Sie den Cursor in die entsprechende Zeile bringen oder den Text in die aktuelle Zeile schreiben.

F7: drive

- Es wird die ausgewählte »BASIS« am oberen Feldrand ausgegeben und darunter mit zwei Zeilen Abstand die dazugehörigen »STREETS«.
- Durch diesen Befehl werden die Funktionen <F3> und <F5> sowie das Übernehmen einer Zeile in den Speicher durch <RETURN> ausgeschaltet. Das heißt, daß bis zum nächsten <F1> oder Scrollen keine »BASIS« oder »STREET« gekennzeichnet werden kann und auch keine Zeile in den Speicher übernommen wird.
- Bewegen Sie den Cursor aus dem Feld oder rufen Sie den Search-Befehl auf, so wird zurück in die Liste gesprungen.
 Jetzt sind alle Befehle wieder aktiv.

Zum Auffinden einer bestimmten Zeile dient der Search-Befehl <F1>.

F1: search

- Es wird ein CLR ausgeführt.
- Beim n\u00e4chsten <\u00e7ETURN> wird nach einer Zeile gesucht, die mit der gleichen Zeilenfolge beginnt wie die aktuelle Cursorzeile.
- Zeichen, die aus dem Vergleich ausgeschlossen werden sollen, können durch ein »?« ersetzt werden.

Anwendungsbeispiel Taxischule

Beginnen Sie damit, die Straßennamen Ihrer Stadt zu speichern. Ordnen Sie die Straßen zum Beispiel nach Ortsteilen. In jeder Zeile steht nun ein Straßenname. Kennzeichnen Sie nun nacheinander die einzelnen Straßen als »BASIS« und die davon abzweigenden Straßen als »STREETS«.

Einige Zeilen können auch Informationen enthalten wie »Einbahnstraße« oder »Kirche« oder ähnliches. Soll einer Straße eine Information zugeordnet werden, so wird die Straße als »BASIS« gekennzeichnet und die Information als »STREET«.

Es kann auch der Name einer anderen Datei als »STREET« zu einer »BASIS« dienen. Sie erhalten beim Auflisten der »STREETS« dann zum Beispiel die Information, daß die Straße in einem anderen Ortsteil weitergeht.

Haben Sie die Dateien nach Ihren Vorstellungen erstellt und gespeichert, können Sie Ihre Lernfortschritte mit diesem Programm testen. Dazu wählen Sie zunächst einen Ausgangs- und einen Endpunkt.

Bringen Sie dann den Cursor in die Zeile, in der der Ausgangspunkt steht. Drücken Sie nun < F7 > . Es wird der Ausgangspunkt angezeigt und alle davon aus erreichbaren Straßen. Wählen Sie eine aus und drücken Sie wieder < F7 > . Dies wiederholen Sie so lange, bis Sie Ihr gewähltes Ziel

erreicht haben. Sollte letzteres nicht gelingen, so haben Sie den Stadtplan noch nicht richtig im Kopf und müssen noch lernen.

Für diese oder ähnliche Anwendungen wurde das Programm »TAXI-SCHOOL« entwickelt. Da es sich im Grunde jedoch um ein kleines Datenbank-System handelt, können Sie natürlich auch andere Probleme damit bewältigen (Notizbuch, Wörterbuch und so weiter).

(Christoph Gladenbeck/tr)

NAME : TAXI-SCHOOL 0801 101A	ØAB1 : 8D 8F ØA 8C 9Ø ØA A5 D3 82	ØD11 : 20 2E ØD 4C F7 ØC 20 4D 10
	ØAB9 : 8D 9B ØA AØ ØØ B9 FF FF 48	ØD19 : ØD 4C F7 ØC A9 Ø1 8D 62 69
Ø8Ø1 : ØC Ø8 Ø1 ØØ 9E 2Ø 32 3Ø 66	ØA91 : FØ 13 20 D2 FF C9 ØD DØ 91	ØD21 : ØD A2 Ø3 BE A7 ØA EB AØ C2
Ø8Ø9 : 36 32 ØØ ØØ ØØ 2Ø EA ØD 1F	ØA99 : Ø4 A9 ØØ 85 D3 C8 DØ ED C5	ØD29 : Ø1 18 4C FØ FF A9 1D 2Ø 69
Ø811 : A9 3Ø 8D 18 DØ A9 94 8D ØØ	0AA1 : EE 90 0A D0 EB 60 00 00 06 0AA9 : 00 00 00 AD 05 0B 85 FB 16	ØD31 : D2 FF AØ ØØ B1 FB 84 Ø2 3C ØD39 : A2 Ø1 2Ø 13 EA 2Ø B6 E6 1F
0819 : 00 DD A9 CC 8D 88 02 A9 84 0821 : 8E 20 D2 FF A9 08 20 D2 75	ØAA9 : ØØ ØØ ØØ AD Ø5 ØB 85 FB 16 ØAB1 : AD Ø6 ØB 85 FC A9 17 85 59	0D41 : A4 02 C8 C0 18 D0 ED A9 44
0829 : FF A9 00 BD 05 0B 85 FB 65	ØAB9 : Ø2 38 20 FØ FF 8A 48 98 A4	ØD49 : ØD 4C D2 FF A9 1D 20 D2 DA
Ø831 : A9 20 85 FC 8D Ø6 ØB AØ 62	ØAC1 : 48 A9 13 20 D2 FF A9 ØD 95	ØD51 : FF AØ 18 A9 20 20 D2 FF 2A
Ø839 : 3F B9 64 ØD 91 FB 88 CØ AC	ØAC9 : 20 D2 FF A9 1D 20 D2 FF A5	ØD59 : 88 DØ FA A9 ØD 4C D2 FF BC
Ø841 : FF DØ F6 A5 FB 18 69 40 C1	ØAD1 : AØ ØØ B1 FB B4 22 A2 Ø5 4B	ØD61 : ØØ ØØ ØØ 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2
0849 : 85 FB A5 FC 69 00 85 FC 78 0851 : C9 AØ DØ E3 A9 00 8D 20 2C	ØAD9 : 20 13 EA 20 B6 E6 A4 22 BB ØAE1 : CB CØ 18 DØ ED A5 FB 18 56	0D69 : 20 20 20 20 20 20 20 20 69 0D71 : 20 20 20 20 20 20 20 20 71
Ø857 : DØ 8D 21 DØ 20 36 ØE A9 91	ØAE1 : C8 CØ 18 DØ ED A5 FB 18 56 ØAE9 : 69 4Ø 85 FB A5 FC 69 ØØ 3B	ØD79 : 20 20 20 01 01 01 01 01 FØ
Ø861 : 1E 2Ø D2 FF A9 13 2Ø D2 9D	ØAF1 : 85 FC C6 Ø2 DØ DØ 68 AB 6D	ØD81 : Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 B1
Ø869 : FF A9 18 AØ 17 A2 20 20 9E	ØAF9 : 68 AA 18 20 FØ FF A9 00 76	ØD89 : Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1
Ø871 : Ø5 ØA 4C 76 Ø8 18 65 D3 DC	ØBØ1 : 8D 62 ØD 60 ØØ 20 AD Ø5 DØ	ØD91 : Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 91
Ø879 : 8D A9 ØA 88 8C A8 ØA A4 EE	ØBØ9 : ØB C9 4Ø DØ Ø8 AD Ø6 ØB 3F	ØD99 : Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø1
Ø881 : D3 8C AA ØA A9 ØØ 8D A7 A6 Ø889 : ØA 2Ø AC ØA A5 C6 85 CC 5Ø	ØB11 : C9 9A DØ Ø1 6Ø AD Ø5 ØB 19 ØB19 : 18 69 4Ø BD Ø5 ØB AD Ø6 13	ØDA1 : Ø1 Ø1 Ø1 A4 D3 B8 BC E6 79 ØDA9 : ØD C6 D3 A4 D3 DØ Ø5 E6 48
Ø891 : 8D 92 Ø2 FØ F7 78 A5 CF 7F	0817 : 18 67 40 80 05 08 HD 06 15	ØDB1 : D3 4C AC ØA B1 D1 85 D7 86
0899 : FØ ØC A5 CE AE 87 Ø2 AØ 43	ØB29 : ØA AD Ø5 ØB C9 ØØ DØ ØB 9D	ØDB9 : 29 3F Ø6 D7 24 D7 10 Ø2 44
08A1 : 00 84 CF 20 13 EA 20 B4 4E	ØB31 : AD Ø6 ØB C9 20 DØ Ø1 60 2B	ØDC1 : Ø9 8Ø 7Ø Ø2 Ø9 4Ø 88 99 4F
Ø8A9 : E5 2Ø BØ Ø8 4C 8D Ø8 C9 BØ	ØB39 : AD Ø5 ØB 38 E9 40 BD Ø5 14	ØDC9 : CE ØD 4C AA ØD 53 49 47 A5
Ø8B1 : ØD DØ ØB 2Ø 82 ØB AD AA 7A	ØB41 : ØB AD Ø6 ØB E9 ØØ BD Ø6 E7	ØDD1 : 4E 53 20 20 20 20 20 20 99
Ø8B9 : ØA 85 D3 4C 98 Ø9 C9 8D 18 Ø8C1 : FØ F1 C9 13 DØ Ø6 AD AA C8	ØB49 : ØB 4C AC ØA A9 ØØ BD A7 Ø7 ØB51 : ØB AD A7 ØA ØA 2E A7 ØB 25	ØDD9 : 20 20 20 20 20 20 20 20 D9 ØDE1 : 20 20 20 20 20 05 20 A4 11
ØBC7 : ØA 85 D3 60 C9 93 DØ 10 33	ØB51 : ØB AD A7 ØA ØA 2E A7 ØB 25 ØB59 : ØA 2E A7 ØB ØA 2E A7 ØB 8C	ØDE9 : ØD AD E6 ØD DØ Ø1 60 AC 18
ØBD1 : AC AA ØA A9 20 91 D1 CB F1	ØB61 : ØA 2E A7 ØB ØA 2E A7 ØB 94	ØDF1 : CE ØD CØ 24 DØ Ø3 4C 57 FF
Ø8D9 : CC A9 ØA DØ F8 4C C7 Ø8 38	0B69 : 0A 2E A7 0B 18 6D 05 0B ED	ØDF9 : ØF A2 CE AØ ØD 20 BD FF EA
ØBE1 : C9 1D DØ Ø3 4C 7B Ø9 C9 26	ØB71 : BD A6 ØB 85 FB AD A7 ØB A7	ØEØ1 : A9 ØB 85 BA A9 Ø1 85 B9 93
Ø8E9 : 9D DØ Ø3 4C BD Ø9 C9 14 A9	0B79 : 6D 06 0B BD A7 0B 85 FC 41	ØEØ9 : A9 ØØ 4C D5 FF 2Ø A4 ØD 2E
Ø8F1 : DØ Ø3 4C EØ Ø9 C9 94 DØ 45	ØB81 : 60 AD 63 ØD F6 CD A9 ØØ 50 ØB89 : 8D 63 ØD 68 68 20 AD ØB 6D	ØE11 : AD E6 ØD DØ Ø1 60 A2 CE CA ØE19 : AØ ØD 20 BD FF 20 4D ØB 4C
08F9 : 03 4C 8B 09 C9 11 D0 03 A1 0901 : 4C 98 09 C9 91 D0 03 4C 59	ØB89 : 8D 63 ØD 68 68 20 AD ØB 6D ØB91 : 4C AC ØA AD 62 ØD FØ Ø1 CØ	ØE21 : A6 FB A4 FC A9 Ø8 85 BA F4
0909 : AB 09 C9 BC D0 03 4C 0E AF	ØB99 : 60 20 4D ØB AZ 17 AC A9 A7	ØE29 : A9 ØØ 85 FD A9 20 85 FE A3
0911 : ØE C9 85 DØ Ø8 A9 Ø1 BD 6C	ØBA1 : ØA 88 B1 D1 9D FF FF 88 81	ØE31 : A9 FD 4C D8 FF A9 93 20 E3
0919 : 63 0D 4C D1 08 C9 86 D0 DB	ØBA9 : CA 10 F7 60 A4 D3 88 D0 32	ØE39 : D2 FF A2 ØØ AØ 1A 1B 20 2F
0921 : 03 4C 80 0C C9 87 D0 03 0E	ØBB1 : Ø2 AØ 18 8C 7F ØC A9 ØØ 9A	ØE41 : FØ FF A9 ØB AØ ØA A2 20 22
0929 : 4C A7 0C C9 88 D0 03 4C 39 0931 : D6 0C C9 8A D0 03 4C 1A 5B	ØBB9 : 8D 7D ØC 8D 7E ØC 20 4D 1D ØBC1 : ØB E6 D1 DØ Ø2 E6 D2 4C Ø9	ØE49 : 20 Ø5 ØA A2 ØD AØ 1A 18 31 ØE51 : 20 FØ FF A9 ØB AØ ØA A2 41
0931 : D6 0C C9 BA D0 03 4C 1A 5B 0939 : 0F C9 BB D0 06 20 E7 0D 45	ØBC1 : ØB E6 D1 DØ Ø2 E6 D2 4C Ø9 ØBC9 : 52 ØC AØ ØØ B1 D1 C9 3F 99	ØE59 : 20 20 05 0A A2 02 A0 1B FF
0941 : 4C AC ØA C9 B9 DØ Ø3 4C 63	ØBD1 : FØ Ø4 D1 FB DØ 7B C8 CC 5D	ØE61 : 18 20 FØ FF A9 6C AØ ØE 62
0949 : D2 0E C9 00 D0 0A 68 68 65	ØBD9 : 7F ØC DØ FØ A5 FC C9 9A 4F	ØE69 : 4C 81 ØA 46 31 20 53 45 AD
0951 : A9 FF 8D 41 08 4C 2A 08 21	ØBE1 : 90 50 D0 06 A5 FB C9 40 70	ØE71 : 41 52 43 48 ØD ØD 46 33 6E
0959 : C9 01 D0 0A 68 68 A9 17 B7	ØBE9 : 90 48 A9 40 8D 05 ØB A9 90	ØE79 : 20 42 41 53 49 53 ØD ØD F3
0961 : 8D 41 08 4C 2A 08 C9 12 49 0969 : F0 10 C9 92 F0 0C C9 20 FD	ØBF1 : 9A 8D Ø5 ØB A5 FB 38 E9 E3 ØBF9 : 4Ø 85 FD A5 FC E9 94 85 AC	ØE81 : 46 35 2Ø 53 54 52 45 45 4C ØE89 : 54 ØD ØD 46 37 2Ø 44 52 9A
0971 : 90 19 C9 80 90 04 C9 A0 A2	8C01 : FE 46 FE 66 FD 46 FE 66 BA	ØE91 : 49 56 45 ØD ØD ØD ØD 9D A1
0979 : 90 11 20 D2 FF A9 00 85 4D	ØCØ9 : FD 46 FE 66 FD 46 FE 66 91	ØE99 : 12 20 D4 C1 D8 C9 2D D3 61
Ø981 : D4 A4 D3 CC A9 ØA DØ Ø3 6A	ØC11 : FD 46 FE 66 FD 46 FE 66 99	ØEA1 : C3 C8 CF CF CC 20 92 00 E8
0989 : C6 D3 60 60 A4 D3 CC AA CE	ØC19 : FD A5 FD 8D A7 ØA A8 A9 DB	ØEA9 : ØD ØD 46 32 20 49 4E 53 41
0991 : 0A DØ 01 60 4C D2 FF AC 04	0C21 : 13 20 D2 FF A9 1D 20 D2 A2 0C29 : FF A9 11 20 D2 FF 88 D0 36	ØEB1 : 45 52 54 ØD ØD 46 34 20 EA ØEB9 : 44 45 4C 45 54 45 ØD ØD 19
0999 : A7 0A CC A8 0A F0 08 EE B4 09A1 : A7 0A A9 11 4C D2 FF 4C CE	0C31 : FA 60 A5 FB 8D 05 0B A5 BD	ØEB9 : 44 45 4C 45 54 45 ØD ØD 19 ØEC1 : 46 36 20 4C 4F 41 44 ØD DE
09A9 : 07 0B AC A7 0A F0 0B CE 3C	0C39 : FC BD 06 0B A9 13 20 D2 38	ØEC9 : ØD 46 38 20 53 41 56 45 2F
0981 : A7 0A A9 91 4C D2 FF 4C EE	ØC41 : FF A9 11 20 D2 FF A9 1D 6B	ØED1 : 00 AD 62 0D F0 01 60 20 BB
0989 : 2A 0B AC A9 0A 88 C4 D3 69	ØC49 : 20 D2 FF A9 00 BD A7 0A 26	ØED9 : 4D ØB A9 CØ 85 FB A9 9F 4C
09C1 : FØ 14 20 24 EA 88 B1 D1 A5	0C51 : 60 EE 7D 0C D0 03 EE 7E E7	ØEE1 : 85 FC A9 80 85 FD A9 9F 8D
09C9 : C8 91 D1 88 B1 F3 C8 91 E0 09D1 : F3 88 C4 D3 D0 EF A9 20 27	0C59 : 0C AD 7D 0C F0 07 AD 7E 18 0C61 : 0C C9 02 F0 16 A5 FB 18 9F	ØEE9 : 85 FE 20 4D ØF A5 FD 85 CØ ØEF1 : FB A5 FE 85 FC A5 FD 38 94
09D9 : 91 D1 A9 00 85 D8 60 A4 A7	0C69 : 69 40 85 FB A5 FC 69 00 BB	ØEF9 : E9 40 85 FD A5 FE E9 00 1D
09E1 : D3 CC AA 0A D0 01 60 20 DD	ØC71 : C9 AØ DØ Ø2 A9 2Ø 85 FC AA	0F01 : 85 FE A5 FB CD A6 ØB DØ CE
09E9 : 24 EA B1 D1 88 91 D1 C8 17	ØC79 : 4C CB ØB 60 00 00 00 AD D5	ØFØ9 : E1 A5 FC CD A7 ØB DØ DA 81
09F1 : B1 F3 88 91 F3 C8 C8 CC 32	ØC81 ; 62 ØD FØ Ø1 60 20 4D ØB 18	ØF11 : 20 D1 Ø8 20 82 ØB 4C AC 2B
09F9 : A9 0A D0 EE 88 A9 20 91 33	ØC89 : A5 FB 8D D3 ØC A5 FC 8D Ø7	ØF19 : ØA AD 62 ØD FØ Ø1 60 20 ØD
ØAØ1 : D1 C6 D3 6Ø 8D 7D ØA 8C 3C ØAØ9 : AB ØA 8C 62 ØA 8E 39 ØA 37	0C91 : D4 0C A0 18 B1 FB 29 01 38 0C99 : D0 06 C8 C8 C0 40 D0 F4 F3	ØF21 : 4D ØB A5 FB 18 69 4Ø 85 B5 ØF29 : FD A5 FC 69 ØØ 85 FE 2Ø CE
ØA11 : 38 20 FØ FF CB BC AA ØA 45	0CA1 : 8C D5 0C 4C B4 08 AD 62 AB	ØF31 : 4D ØF A5 FD B5 FB A5 FE FC
0A19 : A9 BØ 20 D2 FF A9 CØ 20 0D	ØCA9 : ØD FØ Ø1 60 20 4D ØB AD 6F	ØF39 : 85 FC C9 AØ DØ E4 AØ 3F F8
ØA21 : 76 ØA A9 AE 20 D2 FF A9 CB	ØCB1 : D3 ØC 85 FD AD D4 ØC 85 68	ØF41 : B9 64 ØD 99 CØ 9F 88 10 EE
ØA29 : ØD 2Ø D2 FF AC AA ØA 88 54	ØCB9 : FE AC D5 ØC CØ 40 DØ Ø2 5A	ØF49 : F7 4C AC ØA AØ 3F B1 FD 99
ØA31 : 84 D3 A9 DD 20 D2 FF A9 B1	0CC1 : A0 18 A5 FB 91 FD C8 A5 CE	ØF51 : 91 FB 88 10 F9 60 A9 00 4D
ØA39 : 2E 2Ø 76 ØA A9 DD 2Ø D2 Ø6 ØA41 : FF CE AB ØA DØ E1 A9 ØD BØ	0CC7 : FC 71 FD C8 8C D5 0C 4C 66 0CD1 : B4 08 00 20 18 20 B2 0B F1	ØF59 : BD 89 Ø2 A9 14 BD Ø9 1Ø 53 ØF61 : A9 93 2Ø D2 FF A9 24 B5 1F
0A49 : 20 D2 FF AC AA 0A 88 84 8E	0CD9 : A5 FB 85 FD A5 FC 85 FE F3	0F69 : FB A9 FB 85 BB A9 00 85 FC
ØA51 : D3 A9 AD 20 D2 FF A9 C0 BD	ØCE1 : A9 18 8D 61 ØD A2 Ø1 AØ 51	ØF71 : BC A9 Ø1 85 B7 A9 Ø8 85 E7
ØA59 : 20 76 ØA A9 BD 20 D2 FF 94	ØCE9 : ØØ 18 2Ø FØ FF 20 2E ØD EF	
ØA61 : AØ ØØ A9 91 20 D2 FF CE D4	ØCF1 : 20 4D ØD 20 4D ØD AC 61 B2	Listing 12. »Taxi-school«,
ØA69 : 62 ØA DØ F8 AD AA ØA 85 87	ØCF9 : ØD CØ 4Ø FØ 1F B1 FD 85 17	die etwas andere Dateiverwaltung
0A71 : D3 AD 7D 0A 60 A0 00 20 07	ØDØ1 : FB 29 Ø1 48 C8 B1 FD 85 F7	(Fortsetzung)

: FC C8 8C 61 ØD 68 DØ Ø6

(Fortsetzung)


```
BA
                        49
                                60
                                       85 B9
                                                     20
                                                             D5 F3
                                20
                                       B4
                                              FF
                                                     A5
                                                             B9
ØF81
                 A5
                        BA
                                                                               76
                               A9
20
32
                                             B5
FF
A5
                                                     90
85
FF
                                                                              EF
39
30
ØF89
                96
84
                        FF
                                       ØØ
A5
                                                            03
                                                                    A4
90
                        FB
ØF91
ØF99
                 90
                        DØ
                                       20
                DØ
FC
FF
                        2B
2Ø
2Ø
                                                                    A6
D2
15
                                                                              B3
A2
B6
ØFA1
                              A4
CD
A5
Ø6
ØD
Ø2
                                      FB
BD
                                              88
                                                     DØ 20 90 FF FF 20 A9 55 14 10 F5 93 DØ 54 4B ØØ
                                             A9
A6
ØFA9
                                       FF
ØFB1
                       FØ
A9
AØ
                                                                   B2
EØ
F6
ØFB9
                AA
ØF
                                     20 D2
20 D2
D0 C3
EC 0F
68 4C
1D A9
B9 0A
CB D0
FA A9
C7 40
41 53
45 43
E5 60
                                                                             25
5C
F7
98
B8
4E
72
7E
DB
36
FA
BD
ØFC1
ØFC9
                ØF
                AØ
89
Ø9
                       00
02
10
A0
D2
40
A5
0D
52
                                20
                               90
00
                                                                   CE
Ø9
Ø6
ØFD9
OFF 1
ØFE9
                 10
                20
C9
                               FF
FØ
                                                                   CB
D2
ØFF1
ØFF9
                                                                   60
20
4E
1001
                FF
                               CB
                99
44
99
1009
                               54
55
1011
```


Listing 12. »Taxi-school« (Schluß)


NAME	:	SI	GNS				C	000	C86	10
C000	:	00	66	00	66	66	66	3E	00	93
C008	:	00	00	30	06	3E	66	3E	00	EB
CØ10		00	60	60	7C	66	66	70	00	74
CØ18	:	00	00	30	60	60	60	30	00	2D
CØ2Ø	:	00	06	06	3E	.66	66	3E	00	FF
CØ28		00	00	30	66	7E	60	30	00	EØ
CØ3Ø	:	00	ØE	18	3E	18	18	18	00	AB
C038	:	00	00	3E	66	66	3E	06	70	FE
CØ40	:	00	60	60	7C	66	66	66	00	4B
CØ48	:	00	18	00	38	18	18	30	00	8F
CØ5Ø		00	06	00	06	06	06	06	30	35
CØ58	:	00	60	60	6C	78	6C	66	00	B2
C090	:	00	38	18	18	18	18	30	00	B9
C098	:	00	00	66	7F	7F	6B	63	00	D3
CØ7Ø	:	20	00	7C	66	66	66	66	00	BF
CØ78	:	00	00	30	66	66	66	30	00	DF
C080	:	00	00	7C	66	66	.7C	60	60	F9
CØ88		00	00	3E	66	66	3E	06	06	61
CØ9Ø		00	00	70	66	60	60	60	00	07
CØ98	:	00	00	3E	60	-3C	06	70	00	14
CØAØ	:	00	18	7E	18	18	18	ØE	00	C9
CØA8	:	00	00	66	66	66	66	3E	00	A1
CØBØ	:	ØØ	00	66	66	66	30	18	00	BF


CØB8	:	00	00	63	6B	7F	3E	36	00	C1
COCO		00	00	66	30	18	30	66	00	DE
CQC8	:	00	00	66	66	66	3E	ØC	78	AB
CØDØ		00	00	7E	ØC	18	30	7E	00	EE
CODS		66	ØØ	3C	66	66	66	30	00	A5
CØEØ	1	30	66	66	6C	66	66	6C	60	83
CØEB	:	66	00	18	30	66	7E	66	00	DØ
CØFØ	i	18	30	7E	18	18	18	18	00	6C
CØF8	ï	00	10	30	7F	7F	30	10	00	B6
C100	:	00	00	00	00	00	00	00	00	Ø1
C108	:	18	18	18	18	00	00	18	00	96
C110	:			66	00	00	00	00	00	43
		66	66	FF	66	FF	66	66	00	4B
C118	:		66							9C
C120	:	18	3E	60	30	06	70	18	00	13
C128		62	66	ØC	18	30	66	46	00	
C13Ø	:	3C	66	30	38	67	66	3F	00	5C
C138	:	06	ØC	18	00	00	00	00	00	4B
C140	:	ØC	18	30	30	30	18	ØC	00	5E
C148	:	30	18	ØC	ØC	ØC.	18	30	00	4B
C150	:	00	66	3C	FF	30	66	00	00	89
C158	:	00	18	18	7E	18	18	00	00	7D
C160	:	00	00	00	00	00	18	18	30	E2
C168	:	00	00	00	7E	00	00	00	00	38
C17Ø		00	00	00	00	00	18	18	00	92
C178	:	00	03	08	ØC.	18	30	60	00	82
C18Ø	:	30	66	6E	76	66	66	30	00	E4
C188	:	18	18	38	18	18	18	7E	00	FA
C190	:	3C	66	06	ØC.	30	60	7E	00	02
C198	:	30	66	06	10	06	66	30	00	91
CIAØ	:	06	ØE	1E	66	7F	06	06	00	42
CIAS	:	7E	60	7C	06	06	66	3C	00	BB
CIBØ	:	3C	66	60	7C	66	66	3C	00	52
C1B8	:	7E	66	ØC.	18	18	18	18	00	12
C1CØ	:	3C	66	66	3C	66	66	3C	00	DB
C1C8	:	30	66	66	3E	06	66	30	ØØ	1D
C1DØ	:	ØØ	66	ØØ	30	66	66	30	00	16
C1DB	:	00	66	00	3C	06	7E	3C	00	DB
CIEØ	:	00	ØØ	18	00	00	18	18	30	68
C1E8	:	00	00	7E	00	7E	00	00	00	70
C1FØ	:	00	00	18	00	00	18	00	00	B7
C1F8	:	30	66	06	ØC	18	00	18	00	4C
C200		00	00	ØØ	FF	FF	00	00	00	00
C208	:	18	30	66	7E	66	66	66	00	DB
C210	:	7C	66	66	70	66	66	70	00	74
C218		30	66	60	60	60	66	30	00	D6
C220	:	78	6C	66	66	66	6C	78	ØØ	EØ
C228		7E	60	60	78	60	60	7E	00	00
C23Ø		7E	60	60	78	60	60	60	00	90
C238	:	36	66	60	6E	66	60	C	00	18
C240	i	66	66	66	7E	66	66	66	00	76
C248	i	3C	18	18	18	18	18	3C	00	CD
C250	:	1E	ØC	ØC	ØC	ØC	6C	38	00	FE
0200		10	20	20	20	200	00	00	200	
- 1	1									

Listing 13. Der geänderte Zeichensatz zu »Taxi-school«









Impressum

Herausgeber: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Chefredakteur: Michael Scharfenberger Stelly. Chefredakteur: Albert Absmeier

Koordination: Georg Klinge

Redaktion: Achim Hübner (ah), Karsten Schramm (ks), Herbert Buckel (bj), Dieter Mayer (dm), Markus Ohnesorg (og), Norbert Jungmann (nj), Gerd Donaubauer (do), Thomas Röder (tr)

Titelfoto: Jens Jancke

Titelgestaltung: Heinz Rauner Grafik-Design

Layout:

Leo Eder (Ltg.), Sigrid Kowalewski (Cheflayouterin), Rolf Raß, Katja Milles

Produktionsleiter: Klaus Buck

Auslandsrepräsentation:

Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstr. 3, CH-6300 Zug, Tel. 042-41 56 56, Telex: 862 329

USA:

M&T Publishing Inc.; 501 Galveston Drive Redwood City, CA 94063 Telefon: (415) 366-3600

Manuskripteinsendungen: Manuskripte und Programmlistings werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei sein von Rechten Dritter. Soll-ten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten werden, so muß dies angegeben werden. Mit der Einsendung von Manu-skripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in von der Markt & Technik Verlag AG herausgegebenen Publikationen und zur Vervielfältigung der Programmlistings auf Datenträger. Mit der Einsendung von Bauanleitungen gibt der Einsender die Zustimmung zum Abdruck in von Markt & Technik Verlag AG verlegten Publikationen und dazu, daß Markt & Technik Verlag AG Geräte und Bauteile nach der Bauanleitung herstellen läßt und vertreibt oder durch Dritte vertreiben läßt. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Haftung übernommen.

Marketingleiter: Hans Hörl (114)

Vertriebsleiter: Helmut Grünfeldt (189)

Anzeigenverwaltung und Disposition: Michaela Hörl

Verlagsleiter M&T-Buchverlag: Günther Frank (212)

Druck: SOV St. Otto-Verlag GmbH, Laubanger 23, 8600 Bamberg

Preis: Das Einzelheft kostet DM 14,-

Vertrieb Handelsauflage: Inland (Groß-, Einzel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie Österreich und Schweiz: Pegasus Buch- und Zeitschriften-Vertriebs GmbH, Hauptstätter Straße 96, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 64830

Urheberrecht: Alle in diesem Heft erschienenen Bei-Urheberrecht: Alle in diesem Heft erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Anfragen sind an Michael Scharfenberger zu richten. Für Schaltungen, Bauanleitungen und Programme, die als Beispiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch irrendwelche Heftung übernehmen. Aus der Veröffentliirgendwelche Haftung übernehmen. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeich-nungen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Anfragen für Sonderdrucke sind an Alain Spadacini (185) zu richten.

© 1986 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft

Verantwortlich:

Für redaktionellen Teil: Michael Scharfenberger Für Anzeigen: Britta Fiebig

Redaktions-Direktor: Michael M. Pauly

Vorstand: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Anschrift für Verlag, Redaktion, Vertrieb, Anzeigen-verwaltung und alle Verantwortlichen:

Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 46 13-0, Telex 5-22 052





